

Panduan Super Admin

Akses penuh: seluruh menu Operator, panel pengaturan sistem, dan pengelolaan akses admin

Super Admin adalah level akses tertinggi di FleetOps: punya semua akses Operator (lihat **Panduan Admin**), ditambah panel pengaturan tingkat sistem dan kewenangan mengelola siapa saja yang punya akses admin/finance. Untuk pekerjaan mengubah kode/fitur aplikasi (bukan pemakaian sehari-hari), rujuk ke dokumen terpisah **SOP-Development-FleetOps.md** — panduan ini murni tentang cara memakai fitur yang sudah ada.

1. Cara Masuk ke Tampilan Super Akses

- Dari Mode Sopir (tampilan default), tekan & tahan logo FleetOps di sidebar selama kurang lebih 2 detik.
- Masukkan PIN Super Akses saat diminta. PIN ini sengaja tidak pernah dituliskan di dokumen, changelog, atau pesan bot apa pun — ini aturan baku proyek FleetOps supaya tidak bocor ke pihak yang belum semestinya tahu. Kalau kamu belum tahu/lupa, tanyakan langsung (lisan/japri) ke Super Admin lain yang sudah tahu.
- PIN Super Akses membuka Operator + panel Insight sekaligus dalam satu langkah — kamu tidak perlu masuk sebagai Operator dulu.

Ada juga trigger terpisah: titik kecil “.” pada tulisan “FleetOps — Stay in Control” (pojok kiri bawah sidebar) — ini khusus membuka panel Insight, memakai PIN yang sama.

Untuk mengunci kembali ke Mode Sopir: tekan & tahan logo lagi. Ini otomatis mengunci Operator maupun Insight sekaligus, dan **tidak perlu PIN** untuk mengunci.

2. Menu Tambahan Khusus Super Admin (Web)

Selain seluruh menu Operator, PIN Super Akses membuka menu dan panel berikut:

Menu / Panel	Fungsi
Data Sopir → detail statistik	Statistik lengkap per sopir (total trip/KM/jam, rata-rata kecepatan, dll), sebelumnya cuma data dasar saja.
Pengaturan → Izin Notifikasi per Kategori	Atur kategori notifikasi Telegram mana yang aktif/mati.
Pengaturan → Ambang Batas	Atur batas dokumen/servis/BBM/E-Toll/dll yang memicu notifikasi.
Pengaturan → Alert Kecepatan	Atur ambang kecepatan berlebih untuk notifikasi & ranking.
Pengaturan → Kalibrasi Odometer GPS	Atur selisih odometer GPS.id vs dashboard yang dianggap perlu perhatian.
Pengaturan → Jam Sunyi	Atur jam-jam tertentu notifikasi tidak dikirim.
Pengaturan → Admin Penerima Notifikasi Telegram	Kelola daftar Admin yang menerima notifikasi (terpisah dari Super Admin & Admin Finance).
Pengaturan → Admin Finance	Kelola daftar penerima nota/tanda terima trip dari sopir.
Pengaturan → Menu Mode Sopir dan Operator	Atur menu & fitur apa saja yang tampil di tampilan Mode Sopir (default/terkunci) sebelum PIN dibuka — termasuk sub-item/tombol tertentu di dalam sebuah menu.
Notifikasi Telegram per Peran	Halaman khusus (hanya bisa dibuka lewat titik “.”) untuk atur kategori notifikasi default per peran: Sopir, Finance, Operator, Super Admin — dan kelola alias kata kunci custom untuk perintah bot.
Changelog aplikasi	Riwayat rilis versi, hanya tampil setelah Insight terbuka.

3. Mengelola Super Admin, Admin Finance & Admin Notifikasi (lewat Bot Telegram)

Berbeda dari panel di atas, pendaftaran/penghapusan Super Admin, Admin Finance, dan Admin Notifikasi Telegram dilakukan lewat bot Telegram, bukan aplikasi web:

- Buka chat bot FleetOps, pastikan tidak sedang di tengah proses lain (chat dalam keadaan idle/menu utama).
- Ketik PIN rahasia Kelola Super Admin — PIN ini beda dari PIN Super Akses, dan sama seperti PIN lainnya, sengaja tidak dituliskan di dokumen ini. Tanyakan ke Super Admin lain yang sudah tahu.
- Menu yang muncul: *Daftarkan Chat ID ini* (daftarkan chat Telegram yang sedang kamu pakai sebagai Super Admin), *Daftarkan Chat ID lain* (daftarkan orang lain sebagai Super Admin, perlu Chat ID Telegram mereka), *Hapus Super Admin* (cabut akses Super Admin

seseorang), *Daftarkan Admin Finance* (daftarkan penerima nota/tanda terima trip), dan *Daftarkan Admin Notifikasi* (daftarkan penerima notifikasi Telegram biasa, peran Operator).

Hal yang perlu diketahui soal notifikasi per peran

- Kalau 1 Chat ID Telegram yang sama kebetulan terdaftar di lebih dari satu daftar (Secret `ADMIN_CHAT_IDS` di Cloudflare, Admin di menu Pengaturan, atau Super Admin) untuk kejadian yang sama, sistem hanya mengirim satu pesan — versi dari daftar dengan prioritas tertinggi (urutan: Secret `ADMIN_CHAT_IDS` → Admin di menu Pengaturan → Super Admin).
- Kalau satu orang terdaftar sekaligus sebagai Sopir dan Admin/Super Admin dengan Chat ID sama, untuk Resi Perjalanan & notifikasi “trip selesai” dia hanya menerima 1 kali (versi lengkap sebagai Sopir) — salinan sebagai Admin/Super Admin sengaja tidak ikut dikirim.
- Super Admin default menerima 9 kategori alert biasa (Dokumen, Servis, E-Toll, BBM, Booking, Trip Lama, Budget, Kalibrasi, Kecepatan), sementara Resi Perjalanan, Approval Booking, dan Laporan Bulanan bersifat opt-in (default mati) — atur lewat menu Notifikasi Telegram per Peran.

4. Perintah Bot Rahasia (Khusus Super Admin)

Selain semua perintah di Panduan Sopir & Finance, Super Admin punya 2 perintah tersembunyi yang sengaja tidak dicantumkan di daftar bantuan umum bot:

Ketik	Fungsi
<code>kecepatan</code>	Ranking kecepatan sopir.
Nama sopir persis (ketik langsung)	Detail statistik 1 sopir tertentu.

5. Tanggung Jawab Keamanan Super Admin

- Jangan pernah menuliskan angka PIN (Super Akses, Kelola Super Admin, atau PIN lainnya) di grup chat, dokumen, screenshot, atau media apa pun yang bisa dibaca orang yang belum semestinya tahu — sampaikan hanya secara lisan/langsung ke orang yang memang berhak.
- Token/rahasia sistem (Bot Token, Notify Secret, GitHub Token, dll) hanya boleh hidup sebagai Cloudflare Secret di `worker.js` — jangan pernah minta atau simpan itu di tempat lain.
- Sebelum mendaftarkan Admin Finance/Admin Notifikasi baru, pastikan Chat ID yang didaftarkan benar-benar milik orang yang dimaksud (salah Chat ID = data keuangan/operasional bocor ke orang lain).
- Cek berkala menu Notifikasi Telegram per Peran untuk memastikan tidak ada Chat ID yang seharusnya sudah tidak aktif (misalnya sopir/admin yang keluar) tapi masih terdaftar.