

Panduan Pengguna FleetOps — Super Admin

Super Admin adalah **level akses tertinggi** di FleetOps: punya semua akses Operator (lihat *Panduan Admin*), ditambah panel pengaturan tingkat sistem dan kewenangan mengelola siapa saja yang punya akses admin/finance.

Untuk pekerjaan **mengubah kode/fitur aplikasi** (bukan pemakaian sehari-hari), rujuk ke dokumen terpisah `SOP-Development-FleetOps.md` — panduan ini murni tentang cara memakai fitur yang sudah ada.

1. Cara Masuk ke Tampilan Super Akses

- 1. Dari Mode Sopir (tampilan default), **tekan & tahan** logo FleetOps di sidebar ±2 detik.
- 2. Masukkan **PIN Super Akses** saat diminta. PIN ini **sengaja tidak pernah dituliskan** di dokumen, changelog, atau pesan bot apa pun — ini aturan baku proyek FleetOps supaya tidak bocor ke pihak yang belum semestinya tahu. Kalau kamu belum tahu/lupa, tanyakan langsung (lisan/japri) ke Super Admin lain yang sudah tahu.
- 3. PIN Super Akses membuka **Operator + panel Insight sekaligus** dalam satu langkah — kamu tidak perlu masuk sebagai Operator dulu.

Ada juga trigger terpisah: titik kecil “.” di tulisan “*FleetOps — Stay in Control*” (pojok kiri bawah sidebar) — ini khusus membuka panel Insight (memakai PIN yang sama).

Untuk mengunci kembali ke Mode Sopir: tekan & tahan logo lagi — ini otomatis mengunci **Operator maupun Insight sekaligus**, tidak perlu PIN untuk mengunci.

2. Menu Tambahan Khusus Super Admin (Web)

Selain seluruh menu Operator, PIN Super Akses membuka:

Menu / Panel	Fungsi
Data Sopir → detail statistik	Statistik lengkap per sopir (total trip/KM/jam, rata-rata kecepatan, dll), sebelumnya cuma data dasar saja.
Pengaturan → Izin Notifikasi per Kategori	Atur kategori notifikasi Telegram mana yang aktif/mati.
Pengaturan → Ambang Batas	Atur batas dokumen/servis/BBM/E-Toll/dll yang memicu notifikasi.
Pengaturan → Alert Kecepatan	Atur ambang kecepatan berlebih untuk notifikasi & ranking.
Pengaturan → Kalibrasi Odometer GPS	Atur selisih odometer GPS.id vs dashboard yang dianggap perlu perhatian.
Pengaturan → Jam Sunyi	Atur jam-jam tertentu notifikasi tidak dikirim.
Pengaturan → Admin Penerima Notifikasi Telegram	Kelola daftar Admin yang menerima notifikasi (terpisah dari Super Admin & Admin Finance).
Pengaturan → Admin Finance	Kelola daftar penerima nota/tanda terima trip dari sopir.
Pengaturan → Menu Mode Sopir dan Operator	Atur menu & fitur apa saja yang tampil di tampilan Mode Sopir (default/terkunci) sebelum PIN dibuka — termasuk sub-item/tombol tertentu di dalam sebuah menu.
Notifikasi Telegram per Peran	Halaman khusus (hanya bisa dibuka lewat titik “.”) untuk atur kategori notifikasi default per peran: Sopir, Finance, Operator, Super Admin — dan kelola alias kata kunci custom untuk perintah bot.
Changelog aplikasi	Riwayat rilis versi, hanya tampil setelah Insight terbuka.

3. Mengelola Super Admin, Admin Finance & Admin Notifikasi (lewat Bot Telegram)

Berbeda dari panel di atas, **pendaftaran/penghapusan Super Admin, Admin Finance, dan Admin Notifikasi Telegram dilakukan lewat bot Telegram**, bukan aplikasi web:

- 1. Buka chat bot FleetOps, pastikan tidak sedang di tengah proses lain (chat dalam keadaan idle/menu utama).
- 2. Ketik **PIN rahasia Kelola Super Admin** — PIN ini beda dari PIN Super Akses, dan sama seperti PIN lainnya, sengaja tidak dituliskan di dokumen ini. Tanyakan ke Super Admin lain yang sudah tahu.
- 3. Menu yang muncul:
 - **+ Daftarkan Chat ID ini** — daftarkan chat Telegram yang sedang kamu pakai sebagai Super Admin.
 - **+ Daftarkan Chat ID lain** — daftarkan orang lain sebagai Super Admin (perlu Chat ID Telegram mereka).
 - **– Hapus Super Admin** — cabut akses Super Admin seseorang.
 - **👤 Daftarkan Admin Finance** — daftarkan penerima nota/tanda terima trip.
 - **👤 Daftarkan Admin Notifikasi** — daftarkan penerima notifikasi Telegram biasa (peran Operator).

Hal yang perlu diketahui soal notifikasi per peran

- Kalau **1 Chat ID Telegram yang sama** kebetulan terdaftar di lebih dari satu daftar (Secret `ADMIN_CHAT_IDS` di Cloudflare, Admin di menu Pengaturan, atau Super Admin) untuk kejadian yang sama, sistem **hanya mengirim satu pesan** — versi dari daftar dengan prioritas tertinggi (urutan: Secret `ADMIN_CHAT_IDS` → Admin di menu Pengaturan → Super Admin).
- Kalau satu orang terdaftar sekaligus sebagai **Sopir** dan **Admin/Super Admin** dengan Chat ID sama, untuk Resi Perjalanan & notifikasi “trip selesai” dia **hanya menerima 1 kali** (versi lengkap sebagai Sopir) — salinan sebagai Admin/Super Admin sengaja tidak ikut dikirim.
- Super Admin** default menerima 9 kategori alert biasa (Dokumen, Servis, E-Toll, BBM, Booking, Trip Lama, Budget, Kalibrasi, Kecepatan), sementara Resi Perjalanan, Approval Booking, dan Laporan Bulanan bersifat opt-in (default mati) — atur lewat menu **Notifikasi Telegram per Peran**.

4. Perintah Bot Rahasia (Khusus Super Admin)

Selain semua perintah di *Panduan Sopir & Finance*, Super Admin punya 2 perintah tersembunyi (sengaja tidak dicantumkan di daftar bantuan umum bot):

Ketik	Fungsi
<code>kecepatan</code>	Ranking kecepatan sopir.
Nama sopir persis (ketik langsung)	Detail statistik 1 sopir tertentu.

5. Tanggung Jawab Keamanan Super Admin

- Jangan pernah** menuliskan angka PIN (Super Akses, Kelola Super Admin, atau PIN lainnya) di grup chat, dokumen, screenshot, atau media apa pun yang bisa dibaca orang yang belum semestinya tahu — sampaikan hanya secara lisan/langsung ke orang yang memang berhak.
- Token/rahasia sistem (Bot Token, Notify Secret, GitHub Token, dll) **hanya boleh** hidup sebagai Cloudflare Secret di `worker.js` — jangan pernah minta atau simpan itu di tempat lain.
- Sebelum mendaftarkan Admin Finance/Admin Notifikasi baru, pastikan Chat ID yang didaftarkan benar-benar milik orang yang dimaksud (salah Chat ID = data keuangan/operasional bocor ke orang lain).
- Cek berkala menu **Notifikasi Telegram per Peran** untuk memastikan tidak ada Chat ID yang seharusnya sudah tidak aktif (misalnya sopir/admin yang keluar) tapi masih terdaftar.