Principe de fonctionnement d'un serveur PXE :

- 1. Le client (PC) démarre via le réseau (option "boot from LAN" activée dans le BIOS).
- 2. Il envoie une requête **DHCP** pour obtenir une IP et le chemin du fichier de démarrage.
- 3. Le serveur PXE répond avec une IP + fichier de boot (pxelinux.0, par exemple).
- 4. Le client télécharge ce fichier via TFTP.
- 5. Ensuite, le client charge un menu d'installation (ex: menu Debian/Ubuntu/CentOS).
- 6. L'installation de l'OS démarre via le réseau.

Étapes d'installation d'un serveur PXE (ex: sous Ubuntu/Debian) :

1. Installer les paquets nécessaires

sudo apt update sudo apt install isc-dhcp-server tftpd-hpa pxelinux syslinux wget

2. Configurer le serveur DHCP

```
Fichier: /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.100 192.168.1.200;
  option routers 192.168.1.1;
  filename "pxelinux.0";
  next-server 192.168.1.10; # IP du serveur PXE
}
```

3. Configurer le serveur TFTP

```
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
```

Fichier:/etc/default/tftpd-hpa

4. Préparer les fichiers de démarrage PXE

sudo cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 /var/lib/tftpboot/ sudo mkdir /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg sudo nano /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default

Contenu minimal du fichier default :

DEFAULT install

LABEL install

KERNEL vmlinuz

APPEND initrd=initrd.gz

5. Télécharger les fichiers d'installation de l'OS

Exemple pour Debian:

cd /var/lib/tftpboot sudo mkdir debian cd debian sudo wget http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot .tar.gz sudo tar -xvzf netboot.tar.gz

6. Redémarrer les services

sudo systemctl restart isc-dhcp-server sudo systemctl restart tftpd-hpa

Avantages du serveur PXE :

1. Déploiement centralisé :

Pas besoin de clés USB ou de CD pour chaque machine. Tout se fait depuis un serveur.

2. Gain de temps:

Permet d'installer plusieurs machines automatiquement et simultanément.

3. Facile à automatiser :

Intégration possible avec des outils comme Kickstart (Red Hat) ou Preseed (Debian) pour une installation sans intervention.

4. Économie de ressources :

Réduction des coûts liés aux supports physiques d'installation.

5. Mises à jour faciles :

Il suffit de mettre à jour l'image sur le serveur PXE pour que toutes les installations utilisent la dernière version.

Déploiement de Windows 11 avec MDT via PXE

Prérequis:

- Un serveur Windows (2016/2019/2022).
- Microsoft Deployment Toolkit installé.
- Windows ADK + WinPE add-on installés.
- Une ISO de Windows 11.
- Une machine cliente compatible UEFI PXE.

Étapes de mise en place de MDT + PXE

1. Installer les composants

1. Installe:

ADK pour Windows 11

(https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install)

WinPE Add-on

2. Installe Microsoft Deployment Toolkit (MDT).

2. Créer le dossier de déploiement MDT

- 1. Lance Deployment Workbench (MDT).
- 2. Clique droit sur Deployment Shares \rightarrow New Deployment Share.
 - o Exemple:D:\DeploymentShare
 - O Nom: DeploymentShare\$
- 3. Laisse les options par défaut.

3. Importer l'image Windows 11

- 1. Télécharge et monte l'ISO de Windows 11.
- 2. Dans MDT:
 - Clique droit sur Operating Systems → Import Operating System.
 - Choisis: Full set of source files.
 - Pointez vers le dossier monté de l'ISO.
 - o Donne un nom clair (ex: Windows 11 Pro x64).

4. Créer une Task Sequence

- 1. Clique droit sur Task Sequences \rightarrow New Task Sequence.
- 2. Donne-lui un ID (ex: W11DEPLOY) et un nom.
- 3. Choisis Standard Client Task Sequence.
- 4. Sélectionne l'OS importé précédemment.
- 5. Laisse les valeurs Admin/password vides ou mets ce que tu veux.

5. Générer les images de démarrage (Boot Images)

- 1. Clic droit sur le déploiement \rightarrow Update Deployment Share.
- 2. Coche Completely regenerate boot images.
- 3. Une image .wim et .iso sera créée :
 - Ex:LiteTouchPE_x64.wim dans Boot

6. Configurer le PXE avec WDS

- 1. Installe WDS si ce n'est pas déjà fait.
- 2. Lance WDS, ajoute un dossier RemoteInstall si nécessaire.
- 3. Copie le fichier LiteTouchPE_x64.wim dans WDS:
 - \circ Clique droit sur Boot Images \rightarrow Add Boot Image.
- 4. Redémarre le service WDS.

7. Démarrer le client via PXE

1. Activer le boot PXE/UEFI dans le BIOS du PC.

- 2. Le client démarre via réseau → charge LiteTouchPE.wim.
- 3. L'assistant MDT s'ouvre \rightarrow sélectionne ta Task Sequence \rightarrow installation Windows 11 démarre

Installer MDT + WDS sur un Windows Server (2016/2019/2022) pour déployer Windows 11 via PXE.

ÉTAPES DÉTAILLÉES POUR METTRE EN PLACE LE SERVEUR MDT

1. Installer les prérequis

Télécharge et installe dans cet ordre :

- Windows ADK for Windows 11 (inclut DISM, USMT, etc.)
 - ➤ ADK Download (Microsoft)
- Windows PE Add-on (nécessaire pour créer l'environnement WinPE)
- Microsoft Deployment Toolkit (MDT)
 - ➤ MDT Download (Microsoft)
- 2. Installer le rôle WDS (Windows Deployment Services)

Ouvre Server Manager > Add Roles and Features :

- Coche Windows Deployment Services
- Active les deux options :
 - Deployment Server
 - Transport Server

Redémarre si demandé.

3. Créer le répertoire de déploiement MDT

- 1. Lance Deployment Workbench (installé avec MDT).
- 2. Clic droit sur Deployment Shares > New Deployment Share.
 - Path: D:\DeploymentShare (par exemple)
 - Nom : DeploymentShare\$ (nom réseau partagé)
- 3. Laisse les autres options par défaut.

4. Importer Windows 11 dans MDT

- 1. Monte l'ISO de Windows 11 sur le serveur.
- 2. Dans Deployment Workbench:
 - Clic droit sur Operating Systems > Import Operating System
 - o Choisis: Full set of source files
 - Navigue vers le dossier monté de l'ISO
 - Clique sur Finish

5. Créer une Task Sequence

- 1. Clic droit sur Task Sequences > New Task Sequence
- 2. Remplis:

o **ID: W11PR0**

Nom: Installation Windows 11 Pro

o Template : Standard Client Task Sequence

o Choisis l'OS importé

Laisse les valeurs d'admin/password par défaut

- 6. Générer l'image de démarrage
 - 1. Clic droit sur ton Deployment Share > Update Deployment Share
 - 2. Coche Completely regenerate boot images
 - 3. Les fichiers suivants sont générés :

• .WIM: pour WDS

o .ISO: pour clé USB

- 7. Configurer WDS avec MDT (PXE)
 - 1. Lance la console WDS
 - 2. Clic droit sur Boot Images > Add Boot Image

Sélectionne : D:\DeploymentShare\Boot\LiteTouchPE_x64.wim

Donne-lui un nom clair: MDT WinPE Boot

3. Active la réponse automatique PXE :

- Clic droit sur le serveur > Properties > Onglet PXE Response
- o Coche: "Respond to all (known and unknown) clients"

8. Démarrer un PC client via PXE

- 1. Active le boot réseau (PXE) dans le BIOS du PC.
- 2. Le client démarre → télécharge LiteTouchPE_x64.wim via WDS.
- 3. L'assistant MDT s'ouvre → tu choisis la Task Sequence → Windows 11 est installé

Pour automatiser tout le processus :

- Utilise un fichier CustomSettings.ini dans le dossier Control
- Ou ajoute un fichier Unattend.xml à ta Task Sequence