腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

云硬盘

运营端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权v3
- 接口鉴权
- 返回结果

云硬盘相关接口
- 挂载云硬盘
- 云硬盘存储池小表一键均衡
- 绑定用户到特定云硬盘资源池
- 创建云硬盘存储池
- 创建云硬盘资源池组
- 创建云硬盘
- 删除云硬盘存储集群
- 删除云硬盘存储资源池组
- 查询云硬盘存储集群小表均衡进度
- 查询云硬盘告警事件
- 查询云硬盘存储仓库资源概况
- 查询云硬盘存储仓库流控记录
- 查询存储池小表迁移任务
- 查询云硬盘可售卖配置
- 查询云硬盘配额
- 查询云硬盘详情
- 查询云硬盘流控记录
- 查询云硬盘运维任务操作
- 查询云硬盘迁移任务
- 查询云硬盘及快照相关任务列表
- 查询云硬盘相关资源概览
- 查询云硬盘资源全局使用统计
- 查询云硬盘存储仓库可用属性配置信息
- 查询云硬盘存储仓库详情
- 查询云硬盘存储仓库信息
- 查询云硬盘存储仓库支持的机型列表
- 查询云硬盘资源池组绑定情况
- 查询云硬盘操作记录
- 查询云硬盘后端ZooKeeper集群信息
- 查询云硬盘列表
- 查询云硬盘存储池等IO详情
- 查询云硬盘概览监控数据TODO

查询换盘任务详情
查询用户云硬盘相关资源的使用统计
解挂云硬盘
初始化云硬盘存储集群
安装云硬盘存储集群Cell组件
安装云硬盘存储集群Master组件
安装云硬盘ZooKeeper集群
安装云硬盘TransferPairs
创建云硬盘迁移任务
修改云硬盘属性
修改云硬盘售卖配置
修改云硬盘存储仓库属性
修改云硬盘存储池组属性
修改换盘任务状态
剔除存储仓库cell节点或磁盘
替换CBS存储仓库Cell节点
更换存储池物理盘
替换CBS存储集群Master节点
替换CBS存储集群ZooKeeper集群节点
扩容云硬盘
重试云硬盘后台任务或者运维任务
恢复CBS存储集群CELL节点或磁盘
停止CBS存储集群CELL节点进程
退还云硬盘
迁移云硬盘存储集群节点或物理盘
从云硬盘存储仓库资源池中解绑存储仓库
从特定资源池解绑用户
卸载云硬盘存储集群CELL组件
卸载云硬盘存储集群Master组件
卸载云硬盘ZooKeeper集群
卸载云硬盘TransferPair
快照相关接口
创建云硬盘快照集群
删除云硬盘快照集群
查询快照集群信息
安装快照集群
修改快照集群属性
卸载快照集群设备
数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

云硬盘相关接口

接口名称	接口功能
AttachDisks	挂载云硬盘
BalanceDiskStorageDepot	云硬盘存储池小表一键均衡
BindUserToDiskStoragePoolGroup	绑定用户到特定云硬盘资源池
CreateDiskStorageDepot	创建云硬盘存储池
CreateDiskStoragePoolGroup	创建云硬盘资源池组
CreateDisks	创建云硬盘
DeleteDiskStorageDepot	删除云硬盘存储集群
DeleteDiskStoragePoolGroup	删除云硬盘存储资源池组
DescribeBalanceDepotTasks	查询云硬盘存储集群小表均衡进度
DescribeCbsAlarmEvents	查询云硬盘告警事件
DescribeDepotDiskDetails	查询云硬盘存储仓库资源概况
DescribeDepotFlowControlRecords	查询云硬盘存储仓库流控记录
DescribeDepotTransferTasks	查询存储池小表迁移任务
DescribeDiskConfigForSale	查询云硬盘可售卖配置
DescribeDiskConfigQuota	查询云硬盘配额
DescribeDiskDetails	查询云硬盘详情
DescribeDiskFlowControlRecords	查询云硬盘流控记录
DescribeDiskMaintenanceTasks	查询云硬盘运维任务操作
DescribeDiskMigrateTasks	查询云硬盘迁移任务
DescribeDiskOperationsV2	查询云硬盘及快照相关任务列表

接口名称	接口功能
DescribeDiskResourceOverview	查询云硬盘相关资源概览
DescribeDiskResourceUsage	查询云硬盘资源全局使用统计
DescribeDiskStorageDepotAttributes	查询云硬盘存储仓库可用属性配置信息
DescribeDiskStorageDepotDetails	查询云硬盘存储仓库详情
DescribeDiskStorageDepots	查询云硬盘存储仓库信息
DescribeDiskStorageDeviceTypes	查询云硬盘存储仓库支持的机型列表
DescribeDiskStoragePoolGroupBound	查询云硬盘资源池组绑定情况
DescribeDiskTasks	查询云硬盘操作记录
DescribeDiskZKClusters	查询云硬盘后端ZooKeeper集群信息
DescribeDisks	查询云硬盘列表
DescribeDisksMonitorData	查询云硬盘、存储池等IO详情
DescribeDisksMonitorDataOverview	查询云硬盘概览监控数据TODO
DescribeReplaceDiskTasks	查询换盘任务详情
DescribeUserDiskUsage	查询用户云硬盘相关资源的使用统计
DetachDisks	解挂云硬盘
InitializeDiskStorageDepot	初始化云硬盘存储集群
InstallDiskStorageDepotCell	安装云硬盘存储集群Cell组件
InstallDiskStorageDepotMaster	安装云硬盘存储集群Master组件
InstallDiskZKCluster	安装云硬盘ZooKeeper集群
InstallTransferPairs	安装云硬盘TransferPairs
MigrateDisks	创建云硬盘迁移任务
ModifyDiskAttributes	修改云硬盘属性
ModifyDiskConfigForSale	修改云硬盘售卖配置
ModifyDiskStorageDepotAttributes	修改云硬盘存储仓库属性
ModifyDiskStoragePoolGroup	修改云硬盘存储池组属性
ModifyReplaceDiskTask	修改换盘任务状态
RejectDiskStorageDepotCell	剔除存储仓库cell节点或磁盘

接口名称	接口功能
ReplaceDiskStorageDepotCell	替换CBS存储仓库Cell节点
ReplaceDiskStorageDepotDisk	更换存储池物理盘
ReplaceDiskStorageDepotMaster	替换CBS存储集群Master节点
ReplaceDiskStorageZK	替换CBS存储集群ZooKeeper集群节点
ResizeDisk	扩容云硬盘
RetryDiskTask	重试云硬盘后台任务或者运维任务
ReviveDiskStorageDepotCell	恢复CBS存储集群CELL节点或磁盘
StopDiskStorageDepotCell	停止CBS存储集群CELL节点进程
TerminateDisks	退还云硬盘
TransferDiskStorageDepotCellDiskPair	迁移云硬盘存储集群节点或物理盘
UnbindDiskStorageDepotFromDiskStoragePoolGroup	从云硬盘存储仓库资源池中解绑存储仓库
UnbindUserFromDiskStoragePoolGroup	从特定资源池解绑用户
UninstallDiskStorageDepotCell	卸载云硬盘存储集群CELL组件
UninstallDiskStorageDepotMaster	卸载云硬盘存储集群Master组件
UninstallDiskZKCluster	卸载云硬盘ZooKeeper集群
UninstallTransferPairs	卸载云硬盘TransferPair

快照相关接口

接口名称	接口功能
CreateSnapshotBox	创建云硬盘快照集群
DeleteSnapshotBox	删除云硬盘快照集群
DescribeSnapshotBoxs	查询快照集群信息
InstallBoxDevices	安装快照集群
ModifyBoxAttributes	修改快照集群属性
UninstallBoxDevice	卸载快照集群设备

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

云硬盘相关接口
挂载云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（AttachDisks）用于挂载云硬盘。

- 支持批量操作，将多块云盘挂载到同一云主机。如果多个云盘存在不允许挂载的云盘，则操作不执行，以返回特定的错误码返回。
- 本接口为异步接口，当挂载云盘的请求成功返回时，表示后台已发起挂载云盘的操作，可通过接口DescribeDisks来查询对应云盘的状态，如果云盘的状态由“ATTACHING”变为“ATTACHED”，则为挂载成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-20 18:09:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AttachDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	将要被挂载的弹性云盘ID。通过DescribeDisks接口查询。单次最多可挂载10块弹性云盘。
InstanceId	是	String	云服务器实例ID。云盘将被挂载到此云服务器上，通过DescribeInstances接口查询。
InstanceType	否	String	云盘挂载对象的类别。取值范围： • RAW_CVM：运营端创建的CVM。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

云硬盘存储池小表一键均衡

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（BalanceDiskStorageDepot）用于对云硬盘存储池执行小表一键均衡操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 11:54:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BalanceDiskStorageDepot
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储池ID
BalanceType	是	String	`START_BALANCE` ：开始小表均衡； `CANCEL_BALANCE` ：取消小表均衡

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

绑定用户到特定云硬盘资源池

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于绑定用户到特定的云硬盘资源池

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 17:25:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindUserToDiskStoragePoolGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DepotAttributeId	是	Integer	要绑定的云硬盘资源池属性ID
ZoneIds	否	Array of Integer	可用区列表
DiskType	否	String	云硬盘类型，不填写此参数时会绑定全部可用的云硬盘类型
AppIds	否	Array of Integer	用户账号列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建云硬盘存储池

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateDiskStorageDepot）用于创建云硬盘存储池。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 11:51:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateDiskStorageDepot
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
CellDeviceType	是	String	存储仓库Cell机型，根据机型确定存储仓库可用的云盘介质类型。比如TS60/TSC10对应普通云盘，Y0-TSH10-00对应高效云盘，TS80/Y0-TS80-10对应SSD云盘
ZKClusterId	是	Integer	存储仓库使用的ZooKeeper集群ID
DepotAttributeId	是	Integer	存储仓库属性ID
DepotAttribute	否	Array of String	存储仓库属性，比如 `cnas` 表示该存储仓库用于CFS存储
OverSold	否	Integer	存储仓库超卖百分比，默认100
SnapshotBoxId	否	Integer	快照集群ID
DepotName	否	String	存储仓库别名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DepotId	Integer	新创建的云硬盘存储集群ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

创建云硬盘资源池组

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于创建云硬盘存储池组。使用云硬盘存储池组，可以限制某一个用户或者让用户自行指定某些云硬盘使用特定类型的云硬盘存储池；可用于云硬盘资源隔离等场景。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 16:38:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateDiskStoragePoolGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskType	是	String	云硬盘类型，CLOUD_BASIC/CLOUD_PREMIUM/CLOUD_SSD
DiskStoragePoolGroupName	是	String	云硬盘资源池组名称
IsCFS	否	Boolean	是否是CFS专属云硬盘资源池组
DiskStoragePoolGroup	否	String	云硬盘资源池组属性名称，只能使用字母和数字，以及“_”符合
DepotIds	否	Array of Integer	云硬盘存储仓库ID列表；创建云硬盘资源池组的同时会修改对应的云硬盘存储仓库的属性

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateDisks）用于创建云硬盘。

- 预付费云盘的购买会预先扣除本次云盘购买所需金额，在调用本接口前请确保账户余额充足。
- 本接口支持传入数据盘快照来创建云盘，实现将快照数据复制到新购云盘上。
- 本接口为异步接口，当创建请求下发成功后会返回一个新建的云盘ID列表，此时云盘的创建并未立即完成。可以通过调用DescribeDisks接口根据DiskId查询对应云盘，如果能查到云盘，且状态为'UNATTACHED'或'ATTACHED'，则表示创建成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-29 19:53:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskType	是	String	硬盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬盘 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：表示SSD云硬盘。
DiskChargeType	是	String	云硬盘计费类型。 • PREPAID：预付费，即包年包月 • POSTPAID_BY_HOUR：按小时后付费 目前只支持后付费模式。
Placement	是	Placement	实例所在的位置。通过该参数可以指定实例所属可用区，所属项目。若不指定项目，将在默认项目下进行创建。
DiskName	否	String	云盘显示名称。不传则默认为“未命名”。最大长度不能超60个字节。

参数名称	必选	类型	描述
DiskCount	否	Integer	创建云硬盘数量，不传则默认为1。单次请求最多可创建的云盘数有限制，具体参见云硬盘使用限制。
DiskChargePrepaid	否	DiskChargePrepaid	预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月云盘的购买时长、是否设置自动续费等属性，创建预付费云盘该参数必传。
DiskSize	否	Integer	云硬盘大小，单位为GB。 • 如果传入 `SnapshotId` 则可不传 `DiskSize` ，此时新建云盘的大小为快照大小 • 如果传入 `SnapshotId` 同时传入 `DiskSize` ，则云盘大小必须大于或等于快照大小 • 云盘大小取值范围： 普通云硬盘:10GB ~ 4000G；高性能云硬盘:50GB ~ 4000GB；SSD云硬盘:100GB ~ 4000GB。步长均为10GB
SnapshotId	否	String	快照ID，如果传入则根据此快照创建云硬盘，快照类型必须为数据盘快照，可通过DescribeSnapshots接口查询快照，见输出参数DiskUsage解释。
ClientToken	否	String	用于保证请求幂等性的字符串。该字符串由客户生成，需保证不同请求之间唯一，最大值不超过64个ASCII字符。若不指定该参数，则无法保证请求的幂等性。
Encrypt	否	String	传入该参数用于创建加密云盘，取值固定为ENCRYPT。
Tags	否	Array of Tag	云盘绑定的标签列表。
InternalDirectCreate	否	Boolean	从运营端发起云盘创建时，本参数必传，取值为TRUE。表示从运营端直接发起云盘创建。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskIdSet	Array of String	创建的云硬盘ID列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

错误码	描述
InvalidSnapshotId.NotFound	输入的 `SnapshotId` 不存在。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

删除云硬盘存储集群

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteDiskStorageDepot）用于删除云硬盘存储集群。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 11:50:57。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteDiskStorageDepot
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

错误码	描述
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

删除云硬盘存储资源池组

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于删除云硬盘存储资源池组；删除前需要解绑关联的云硬盘存储池

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-25 09:45:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteDiskStoragePoolGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DepotAttributeId	是	Integer	云硬盘存储池属性ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘存储集群小表均衡进度

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeBalanceDepotTasks）用于查询当前正在做小表自动均衡的存储集群进度。本接口会返回当前所有正在进行自动均衡的存储集群列表及其进度详情， 不在返回结果中的，说明当前没有小表均衡任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 20:09:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBalanceDepotTasks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DepotIds	否	Array of Integer	存储池ID列表。不传该参数时，默认查询当前地域的所有存储池

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DepotBalanceTaskSet	Array of DepotTransferTask	正在进行自动均衡的存储集群进度详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘告警事件

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeCbsAlarmEvents）用于查询云硬盘告警事件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-17 10:00:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCbsAlarmEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • region - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按region过滤。 • alarm-object - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按告警对象过滤。（DISK: 云硬盘）。 • event-type - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按事件类型过滤。 • alarm-state - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按告警状态过滤。（ALARMING:告警中 | RECOVER: 已恢复 | SHIELD: 已屏蔽）
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的云硬盘数量
AlarmEventSet	Array of AlarmEvent	云硬盘告警详情列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

查询云硬盘存储仓库资源概况

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDepotDiskDetails）用于云硬盘存储仓库资源详情。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-24 17:51:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDepotDiskDetails
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储仓库ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DepotDiskDetails	DepotDiskDetails	存储池资源详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘存储仓库流控记录

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDepotFlowControlRecords）用于查询云硬盘存储仓库流控历史。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-24 20:35:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDepotFlowControlRecords
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储仓库ID
StartTime	否	Timestamp	开始时间
EndTime	否	Timestamp	结束时间
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	流控记录数
DepotFlowControlRecordSet	Array of DepotFlowControlRecord	流控记录详情列表

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询存储池小表迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDepotTransferTasks）用查询存储池小表迁移任务。

- 目前只能查到正在迁移中的任务，已结束的历史任务无法查询。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-19 10:41:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDepotTransferTasks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • task-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按taskId过滤。 • task-state - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务状态过滤，当前只有RUNNING取值。 • depot-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按存储池ID过滤。 • depot-name - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按存储池名称过滤。 • trsf-type - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务类型过滤，（MOVE: 迁移 | RECOVERY: 恢复）。 • src-cell-ip - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按源cell ip过滤。 • src-smcd - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按源smcd过滤。 • dst-cell-ip - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按目的cell ip过滤。 • dst-smcd - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按目的smcd过滤。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的迁移任务总数。
DepotTransferTaskSet	Array of DepotTransferTask	迁移任务详情。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。

查询云硬盘可售卖配置

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskConfigForSale）用于查询云硬盘可售卖配置。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-10 18:12:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskConfigForSale
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Zone	否	String	可用区
DiskChargeType	否	String	云硬盘付费模式，PREPAID与POSTPAID_BY_HOUR
DiskType	否	String	云硬盘类型，CLOUD_BASIC、CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD
DiskUsage	否	String	SYSTEM_DISK、DATA_DISK
CFS_DATA_DISK	否	String	云硬盘规格类型，base、large、xlarge

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的云硬盘配置数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询云硬盘配额

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskConfigQuota）用于查询云硬盘配额。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 21:59:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskConfigQuota
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InquiryType	是	String	查询类别，取值范围。 • INQUIRY_CBS_CONFIG：查询云盘配置列表 • INQUIRY_CVM_CONFIG：查询云盘与实例搭配的配置列表。
Zones	否	Array of String	查询一个或多个可用区下的配置。
DiskChargeType	否	String	付费模式。取值范围： • PREPAID：预付费 • POSTPAID_BY_HOUR：后付费。
DiskTypes	否	Array of String	硬盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬盘 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：表示SSD云硬盘。
DiskUsage	否	String	系统盘或数据盘。取值范围： • SYSTEM_DISK：表示系统盘 • DATA_DISK：表示数据盘。
InstanceFamilies	否	Array of String	按照实例机型系列过滤。实例机型系列形如：S1、I1、M1等。详见实例类型

参数名称	必选	类型	描述
CPU	否	Integer	实例CPU核数。
Memory	否	Integer	实例内存大小。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskConfigSet	Array of DiskConfig	云盘配置列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘详情

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskDetails）用于查询云硬盘详情。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-24 21:10:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskDetails
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskUuids	是	Array of String	云盘UUID列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskDetailsSet	Array of DiskDetail	云硬盘详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

错误码	描述
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘流控记录

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskFlowControlRecords）用于查询云硬盘流控历史。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-16 10:44:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskFlowControlRecords
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskUuid	是	String	云盘UUID
BeginTime	否	Timestamp	开始时间
EndTime	否	Timestamp	结束时间
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的云硬盘流控记录数量
DiskFlowControlRecordSet	Array of DiskFlowControlRecord	云硬盘流控记录详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘运维任务操作

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskMaintenanceTasks）用于查询云硬盘运维任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-24 20:40:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskMaintenanceTasks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • job-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务ID过滤。 • job-type - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务类型过滤。 • status - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务状态过滤。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	有效的运维任务数量
DiskMaintenanceTaskSet	Array of DiskMaintenanceTask	运维任务列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskMigrateTasks）用于查询云硬盘迁移任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-24 20:50:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskMigrateTasks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • disk-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按云盘实例ID过滤。 • creator - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务创建人过滤。 • task-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务ID过滤。 • status - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务状态过滤。 • app-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按用户appId过滤。 • source-depot-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按源存储池ID过滤。 • destination-depot-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按目标存储池ID过滤。 • zone-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按可用区过滤。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的迁移任务总数量
DiskMigrateTaskSet	Array of DiskMigrateTask	迁移任务列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘及快照相关任务列表

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询云硬盘及快照相关任务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-11 14:46:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskOperationsV2
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤
Limit	否	Integer	默认20
Offset	否	Integer	默认0
StartTime	否	Timestamp	查询起始时间
EndTime	否	Timestamp	查询截止时间

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	操作记录条目数量
ResourceOperationLogSet	Array of ResourceOperationLog	操作记录详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询云硬盘相关资源概览

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskResourceOverview）用于查询用户在所有地域的云硬盘、快照及存储系统资源使用情况。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-26 17:59:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskResourceOverview
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DepotOverview	DepotOverview	存储仓库资源使用概览
DepotOverviewByDiskTypeSet	Array of DepotOverview	按类型的存储仓库资源使用概览
DiskOverview	DiskOverview	云硬盘资源使用概览
DiskOverviewByDiskTypeSet	Array of DiskOverview	按类型的云硬盘资源使用概览
SnapOverview	SnapOverview	快照资源使用概览
ResourcesOverviewSet	Array of ResourceOverview	分地域的资源使用概览
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询云硬盘资源全局使用统计

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于查询云硬盘资源全局使用统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-06 16:12:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskResourceUsage
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	支持"disk-type"、“zone-id"过滤，只能传入一个值
Period	否	String	支持按DAY/WEEK/MONTH统计；默认按天统计
ResourceType	否	String	按云硬盘（DISK）或者快照（SNAP）统计
StatisticType	否	String	按总量（TOTAL）或者净增量（INCREASE）统计
StartDate	否	String	统计起始时间，默认31天前

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Dates	Array of String	日期列表
TotalSizes	Array of Integer	云硬盘大小列表
TotalCounts	Integer	云硬盘数量列表
ResourceType	String	统计资源类型

参数名称	类型	描述
Period	String	统计周期
StartDate	String	统计的起始时间
StatisticType	String	统计类型
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询云硬盘存储仓库可用属性配置信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskStorageDepotAttributes）用于查询云硬盘存储仓库可用属性配置信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-18 10:16:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskStorageDepotAttributes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filters	过滤参数
ShowDepotUsage	否	Boolean	是否展示关联仓库信息，默认否

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskStorageDepotAttributeSet	Array of DiskStorageDepotAttribute	存储仓库属性配置列表
TotalCount	Integer	有效的存储仓库属性配置数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘存储仓库详情

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskStorageDepotDetails）用于查询云硬盘存储仓库详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 20:03:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskStorageDepotDetails
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID
Filters	否	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskStorageDepotDetails	DiskStorageDepotDetails	云硬盘存储仓库详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘存储仓库信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskStorageDepots）用于查询云硬盘存储仓库信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-10 14:42:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskStorageDepots
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • depot-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按存储池ID过滤。 • depot-name - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按存储池名称过滤。 • zone-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按可用区ID过滤。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的云硬盘存储仓库数量
DiskStorageDepotSet	Array of DiskStorageDepot	云硬盘存储仓库列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘存储仓库支持的机型列表

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskStorageDeviceTypes）用于查询云硬盘存储仓库支持的机型列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 15:12:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskStorageDeviceTypes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DiskStorageDeviceConfigSet	Array of DiskStorageDeviceConfig	存储设备的配置信息列表
TotalCount	Integer	支持的存储设备数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘资源池组绑定情况

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于查询云硬盘资源池组绑定情况

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 18:21:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskStoragePoolGroupBound
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filters	当前支持 zone-id/app-id/disk-type/depot-attribute-id 过滤
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于 `Offset` 的更进一步介绍请参考API简介中的相关小节。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 `Limit` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	绑定云硬盘存储资源池的用户数量
DiskStoragePoolGroupBoundSet	Array of DiskStoragePoolGroupBound	云硬盘存储池组绑定信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询云硬盘操作记录

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskTasks）用于查询云硬盘操作记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 15:00:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskTasks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • app-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按用户appId过滤。 • task-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务ID过滤。 • disk-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按云盘实例ID过滤。 • - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按zoneId过滤。 • task-state - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务状态过滤。（CREATED：等待执行 | DISCARDED：执行失败 | EXECUTING：执行中 | DONE：已完成 | FAILED：执行失败） • task-type - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务类型过滤。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的任务总数

参数名称	类型	描述
DiskTaskSet	Array of DiskTask	任务详情列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘后端ZooKeeper集群信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDiskZKClusters）用于查询云硬盘后端ZooKeeper集群信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-27 10:45:15。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDiskZKClusters
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • zk-cluster-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按ZK集群ID过滤。 • zk-type - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按ZK集群类型过滤。（master: 存储池zk | snapshot: 快照zk）。 • zone - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按ZK集群所有zone过滤。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的ZK集群总数
DiskZkClusterSet	Array of DiskZkCluster	ZK集群说情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘列表

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDisks）用于查询云硬盘列表。

- 可以根据云硬盘ID、云硬盘类型或者云硬盘状态等信息来查询云硬盘的详细信息，不同条件之间为与(AND)的关系，过滤信息详细请见过滤器 `Filter` 。
- 如果参数为空，返回当前用户一定数量（ `Limit` 所指定的数量，默认为20）的云硬盘列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-06-10 11:07:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	否	Array of String	按照一个或者多个云硬盘ID查询。云硬盘ID形如： `disk-11112222` ，此参数的具体格式可参考API简介的ids.N一节）。参数不支持同时指定 `DiskIds` 和 `Filters` 。

参数名称	必选	类型	描述
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。参数不支持同时指定 `DiskIds` 和 `Filters` 。 • disk-usage - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按云盘类型过滤。 (SYSTEM_DISK：表示系统盘 | DATA_DISK：表示数据盘) • disk-charge-type - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云硬盘计费模式过滤。 (PREPAID：表示预付费，即包年包月 | POSTPAID_BY_HOUR：表示后付费，即按量计费。) • portable - Array of Bool - 是否必填：否 -（过滤条件）按是否为弹性云盘过滤。 (TRUE：表示弹性云盘 | FALSE：表示非弹性云盘。) • project-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按云硬盘所属项目ID过滤。 • disk-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云硬盘ID过滤。云盘ID形如： `disk-11112222` 。 • disk-name - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云盘名称过滤。 • disk-type - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云盘介质类型过滤。(CLOUD_BASIC：表示普通云硬盘 | CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘。| CLOUD_SSD：SSD表示SSD云硬盘。) • disk-state - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云盘状态过滤。(UNATTACHED：未挂载 | ATTACHING：挂载中 | ATTACHED：已挂载 | DETACHING：解挂中 | EXPANDING：扩容中 | ROLLBACKING：回滚中 | TORECYCLE：待回收。) • instance-id - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照云盘挂载的云主机实例ID过滤。可根据此参数查询挂载在指定云主机下的云硬盘。 • zone - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照可用区过滤。 • instance-ip-address - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按云盘所挂载云主机的内网或外网IP过滤。 • instance-name - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按云盘所挂载的实例名称过滤。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于 `Offset` 的更进一步介绍请参考API简介中的相关小节。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 `Limit` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
Order	否	String	输出云盘列表的排列顺序。取值范围： • ASC：升序排列 • DESC：降序排列。
OrderField	否	String	云盘列表排序的依据字段。取值范围： • CREATE_TIME：依据云盘的创建时间排序 • DEADLINE：依据云盘的到期时间排序 默认按云盘创建时间排序。

参数名称	必选	类型	描述
ReturnBindAutoSnapshotPolicy	否	Boolean	云盘详情中是否需要返回云盘绑定的定期快照策略ID，TRUE表示需要返回，FALSE表示不返回。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的云硬盘数量。
DiskSet	Array of Disk	云硬盘的详细信息列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘存储池等IO详情

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDisksMonitorData）用于查询云硬盘、存储池等监控数据。为了便于用户使用，该接口入参出参参考云监控接口-拉取指标监控数据设计。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-24 21:29:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDisksMonitorData
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Namespace	是	String	取固定值 `CBS`
MetricName	是	String	监控指标，"await", "rcnt", "wcnt", "rband", "wband", "util", "svctm"
Instances	是	Array of MonitorInstance	实例列表
Period	否	Integer	监控统计周期，只能为 `60`
StartTime	否	Timestamp	起始时间，如2018-09-22T19:51:23+08:00
EndTime	否	Timestamp	结束时间，默认为当前时间。 EndTime不能小于EtartTime

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
StartTime	Timestamp	监控数据起始时间
EndTime	Timestamp	监控数据结束时间

参数名称	类型	描述
Period	Integer	监控周期
MetricName	String	监控指标
DataPoints	Array of DataPoint	监控数据
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询云硬盘概览监控数据TODO

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDisksMonitorDataOverview）用于查询云硬盘相关资源预览监控数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-27 11:37:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDisksMonitorDataOverview
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Namespace	是	String	取固定值 `CBS`
MonitorType	是	String	监控数据类型，可选值： `DEPOT` ， `DEPOT_CELL` ， `DEPOT_PHYSICAL_DISK` ， `CLOUD_DISK`
StartTime	否	Timestamp	起始时间，如2018-09-22T19:51:23+08:00
EndTime	否	Timestamp	结束时间，默认为当前时间。 EndTime不能小于EtartTime
Sort	否	String	排序字段，默认使用 `wband` 写带宽排序，支持"await", "rcnt", "wcnt", "rband", "wband", "util", "svctm"排序
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100
Filters	否	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
MonitorDataSet	Array of MonitorData	IO 性能详情
TotalCount	Integer	符合条件的记录总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询换盘任务详情

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

- 本接口（DescribeReplaceDiskTasks）用于查询换盘任务详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 10:01:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeReplaceDiskTasks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • job-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按任务id过滤。 • job-status - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按照任务状态过滤。取值范围： • running：运行中 • pause：异常 • normal_finish：任务完成 • wait_check：等待确认 • stop：任务取消
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReplaceDiskTaskSet	Array of ReplaceDiskTask	换盘的任务详情。

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的任务总数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询用户云硬盘相关资源的使用统计

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于查询按用户维度的云硬盘相关资源的使用统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-06 10:22:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserDiskUsage
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤设置，支持按 `app-id` ， `uin` 过滤
Offset	否	Integer	偏移量，默认0
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数量
UserDiskUsageSet	Array of UserDiskUsage	用户资源统计
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

解挂云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DetachDisks）用于解挂云硬盘。

- 支持批量操作，解挂卸载在同一主机上的多块云盘。如果多块云盘存在不允许卸载的云盘，则操作不执行，以返回特定的错误码返回。
- 本接口为异步接口，当请求成功返回时，云盘并未立即从主机解挂载，可通过接口DescribeDisks来查询对应云盘的状态，如果云盘的状态由“ATTACHED”变为“UNATTACHED”，则为卸载成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-15 15:07:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DetachDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	将要解挂的云硬盘ID， 通过DescribeDisks接口查询，单次请求最多可解挂20块弹性云盘。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.ResourceOpFailed	对资源的操作失败，具体错误信息请查看错误描述 Message 字段，稍后重试或者联系客服人员帮忙解决。
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘卸载。
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDisk.TypeError	云硬盘类型错误。
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

初始化云硬盘存储集群

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InitializeDiskStorageDepot）用于初始化云盘存储集群。存储集群上架完成后需要先进行初始化才能打开售卖。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 11:15:57。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InitializeDiskStorageDepot
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	初始化存储集群的任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

安装云硬盘存储集群Cell组件

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InstallDiskStorageDepotCell）用于安装云硬盘存储池Cell组件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 21:18:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InstallDiskStorageDepotCell
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID
DeviceIps	是	Array of String	CELL物理服务器IP，至少需要三台物理服务器作为一组CELL，要求所有机器必须为同一种机型，且ip数必须为3的倍数
CleanSign	是	Integer	1:格式化硬盘,0:不格式化硬盘，建议取值为1
DryRun	否	Integer	是否以dry run模式运行；dry run模式下只校验参数、机型是否合法，不执行实际的安装操作
DisasterTolerance	否	String	同一组件使用机器的容灾级别要求，传入此参数，上架前，会进行容灾级别的检验，不满足不会进行上架，取值范围： • any: 无要求 • motherMachine: 跨母机，仅针对虚拟机生效 • rack: 跨机架 • switch: 跨交换机

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskIdList	Array of Integer	任务ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

安装云硬盘存储集群Master组件

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InstallDiskStorageDepotMaster）用于安装云硬盘存储集群Master组件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 21:18:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InstallDiskStorageDepotMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID
DeviceIps	是	Array of String	Master机器IP，需要两台机器，作为主备
DisasterTolerance	否	String	同一组件使用机器的容灾级别要求，传入此参数，上架前，会进行容灾级别的检验，不满足不会进行上架，取值范围： • any: 无要求 • motherMachine: 跨母机，仅针对虚拟机生效 • rack: 跨机架 • switch: 跨交换机

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	异步任务ID。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

安装云硬盘ZooKeeper集群

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InstallDiskZkCluster）用于安装云硬盘ZooKeeper集群。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 21:21:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InstallDiskZKCluster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
ZKClusterType	是	String	ZK集群类型（master、snapshot）
DeviceIps	是	Array of String	Master支撑机IP，至少需要两个作为主备
ZKClusterName	是	String	ZK集群名称
MaxDepotNum	否	Integer	ZK集群最多可接入的存储池集群数量。当ZKClusterType为master时，该参数才生效，建议取值为6，最大取值为10，默认取值为1
DisasterTolerance	否	String	同一组件使用机器的容灾级别要求，传入此参数，上架前，会进行容灾级别的检验，不满足不会进行上架，取值范围： • any: 无要求 • motherMachine: 跨母机，仅针对虚拟机生效 • rack: 跨机架 • switch: 跨交换机

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	异步任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

安装云硬盘TransferPairs

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（InstallTransferPairs）用于安装云硬盘Transfer Pairs，用于云盘双写迁移功能。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 21:21:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InstallTransferPairs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
BoxId	是	Integer	快照集群ID
TransferPairs	是	Array of TransferPair	待安装的transfer pair组件列表。
OnlyInstall	否	Integer	可选，默认为0，仅仅安装，跳过向manager注册、激活的过程
SkipActive	否	Integer	可选，在OnlyInstall为0的情况下，选择是否要跳过激活步骤，为0表示需要激活，为1表示不激活。默认取值为0。
DryRun	否	Integer	可选，是否使用DryRun模式，默认为0；
DisasterTolerance	否	String	同一组件使用机器的容灾级别要求，传入此参数，上架前，会进行容灾级别的检验，不满足不会进行上架，取值范围： • any: 无要求 • motherMachine: 跨母机，仅针对虚拟机生效 • rack: 跨机架 • switch: 跨交换机

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskIdList	Array of Integer	任务ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

创建云硬盘迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（MigrateDisks）用于创建云硬盘迁移任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 10:27:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：MigrateDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DestinationDepotId	是	Integer	目标存储集群ID
DiskIds	否	Array of String	云硬盘ID列表
DiskUuids	否	Array of String	云硬盘UUID列表
AllowMixedMigration	否	Integer	cbs与cfs存储池的盘能否互迁，取值范围：0，不能互迁；1：可以互迁。默认取值0
DoubleWrite	否	Integer	是否使用双写迁移；未挂载云硬盘只能使用单写迁移，只有上架了trsf_pair组件时才支持双写迁移。默认使用单写迁移

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
MigrateTaskId	Array of Integer	迁移任务ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改云硬盘属性

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyDiskAttributes）用于修改云硬盘属性。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-13 11:39:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDiskAttributes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	否	Array of String	一个或多个待操作的云硬盘ID。如果传入多个云盘ID，仅支持所有云盘修改为同一属性。
ProjectId	否	Integer	新的云硬盘项目ID，只支持修改弹性云盘的项目ID。通过DescribeProject接口查询可用项目及其ID。
DiskName	否	String	新的云硬盘名称。
FlowControlConfig	否	FlowControlConfig	设置流控信息
DiskUuids	否	Array of String	云盘UUID列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改云硬盘售卖配置

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyDiskConfigForSale）用于云硬盘可售卖配置。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-09 11:36:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDiskConfigForSale
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskModelConfigForSale	是	Array of DiskModelConfigForSale	云硬盘售卖配置

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改云硬盘存储仓库属性

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyDiskStorageDepotAttributes）用于修改云硬盘存储仓库配置。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-08 11:05:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDiskStorageDepotAttributes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	云硬盘存储仓库ID
DiskNumTotal	否	Integer	存储仓库可创建的最大云盘数量
OverSold	否	Integer	存储仓库的超卖比（%）
SnapshotBoxId	否	Integer	快照集群ID。**注意快照集群绑定后无法修改**
DepotSoldState	否	String	是否打开售卖。打开售卖时需要确保已完成存储Cell上架操作（NORMAL/DISABLE/PREPARE)
StorageDepotSize	否	Integer	存储池的最大容量。
SwitchMaster	否	Integer	切换存储池无数据管理节点的主备，传入1表示进行主备切换；传入SwitchMaster参数时，不支持同时修改存储池其他属性。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改云硬盘存储池组属性

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于修改云硬盘存储池组属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 17:11:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDiskStoragePoolGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DepotAttributeId	是	Integer	存储池属性ID
DiskStoragePoolGroupName	否	String	存储池组名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改换盘任务状态

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

- 本接口（ModifyReplaceDiskTask）用于修改换盘任务的状态
- 当换盘任务处于等待确认状态（JobSatus='wait_check'），并确认现场已换好新盘后，调该接口把任务修改为check_finish状态，换盘任务继续进行；
- 如果需要取消换盘任务，调本接口将任务状态修改为stop；

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-05 14:45:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyReplaceDiskTask
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobId	是	String	换盘任务ID。
JobStatus	是	String	换盘任务状态。取值范围， • check_finish：完成确认 • stop：任务终止

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。

剔除存储仓库cell节点或磁盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（RejectDiskStorageDepotCell）用于剔除存储仓库cell节点或磁盘。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-28 15:04:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RejectDiskStorageDepotCell
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储仓库ID
ObjectType	是	String	剔除的对象。 • DEVICE：整机剔除； • DISK：单盘剔除，此时，必需传入参数Smcd，指定恢复的盘号。
AutoTransferFlag	是	String	是否触发数据迁移。 • NEED_TRANSFER：剔除盘后，需要触发数据迁移 • SKIP_TRANSFER：剔除盘后无需数据迁移
DeviceIp	是	String	待剔除的存储池cell节点IP
Smcd	否	Integer	单盘剔除时传入，表示盘的smcd号。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

替换CBS存储仓库Cell节点

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ReplaceDiskStorageDepotCell）用于CBS存储仓库cell节点出现故障时，替换整台cell机器。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 21:22:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReplaceDiskStorageDepotCell
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储仓库ID
OldDeviceIp	是	String	出现故障，待替换cell机器的原IP
NewDeviceIp	是	String	新cell机器IP
ForceReplace	是	String	是否执行强制替换。0：需要成功卸载故障cell才进行后续的替换；1：尝试卸载，不计成败
CleanSign	是	Integer	是否格式化机器。0：强制格式化；1：不格式化
DryRun	否	Integer	是否以dry run模式运行；0: 非dry run模式； 1： dry run模式，默认非dry run模式。dry run模式下只校验参数、机型是否合法，不执行实际的替换操作
DisasterTolerance	否	String	同一组件使用机器的容灾级别要求，传入此参数，上架前，会进行容灾级别的检验，不满足不会进行上架，取值范围： • any: 无要求 • motherMachine: 跨母机，仅针对虚拟机生效 • rack: 跨机架 • switch: 跨交换机

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	异步任务ID。
TaskDescription	Integer	任务描述。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

更换存储池物理盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

- 本接口（ReplaceDiskStorageDepotDisk）用于更换故障的物理盘

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-02 20:13:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReplaceDiskStorageDepotDisk
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储池ID
CellIp	是	String	更换物理盘所在的存储池节点IP
Smcd	是	Integer	更换物理盘对应的Smcd
ReplaceDiskType	是	String	换盘类型。 • REPLACE_MAIN_DISK：主存换盘；REPLACE_CACHE_DISK：缓存换盘
AutoTransferFlag	是	String	换盘是否触发迁移。NEED_TRANSFER：触发迁移；SKIP_TRANSFER：不触发迁移

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	换盘的任务ID。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

替换CBS存储集群Master节点

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ReplaceDiskStorageDepotMaster）用于存储集群master出现故障，替换整台master机器。

- 只能替换slave节点，不可替换master节点，如需要替换master节点，请先进行主备替换
- slave节点更换，要求当前master节点状态为正常

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 21:23:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReplaceDiskStorageDepotMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID
OldDeviceIp	是	String	出现故障，待替换slave节点IP
NewDeviceIp	是	String	新slave节点IP
ForceReplace	是	Integer	是否执行强制替换。0：需要成功卸载故障slave节点才进行后续的替换；1：尝试卸载，不计成败
DryRun	否	Integer	是否以dry run模式运行；0: 非dry run模式； 1： dry run模式，默认非dry run模式。dry run模式下只校验参数、机型是否合法，不执行实际的替换操作
DisasterTolerance	否	String	同一组件使用机器的容灾级别要求，传入此参数，上架前，会进行容灾级别的检验，不满足不会进行上架，取值范围： • any: 无要求 • motherMachine: 跨母机，仅针对虚拟机生效 • rack: 跨机架 • switch: 跨交换机

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

替换CBS存储集群ZooKeeper集群节点

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ReplaceDiskStorageZK）用于ZK节点出现整机故障，用新的机器将故障节点替换掉。

- 仅flower的节点可以更换，且要求leader和另一个flower节点必须为正常状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 21:23:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReplaceDiskStorageZK
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
ZKClusterId	是	Integer	ZooKeeper集群ID
OldDeviceIp	是	String	出现故障，待替换的flower节点IP
NewDeviceIp	是	String	新的ZK节点IP
ForceReplace	是	Integer	是否执行强制替换。0：需要成功卸载故障zk才进行后续的替换；1：尝试卸载，不计成败
DryRun	否	Integer	是否以dry run模式运行；0: 非dry run模式； 1： dry run模式，默认非dry run模式。dry run模式下只校验参数、机型是否合法，不执行实际的替换操作
DisasterTolerance	否	String	同一组件使用机器的容灾级别要求，传入此参数，上架前，会进行容灾级别的检验，不满足不会进行上架，取值范围： • any: 无要求 • motherMachine: 跨母机，仅针对虚拟机生效 • rack: 跨机架 • switch: 跨交换机

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	异步任务ID。
TaskDescription	String	任务描述。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

扩容云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ResizeDisk）用于扩容云硬盘。

- 只支持扩容弹性云盘。云硬盘类型可以通过DescribeDisks接口查询，见输出参数中Portable字段解释。随云主机创建的云硬盘需通过ResizeInstanceDisks接口扩容。
- 本接口为异步接口，接口成功返回时，云盘并未立即扩容到指定大小，可通过接口DescribeDisks来查询对应云盘的状态，如果云盘的状态为“EXPANDING”，表示正在扩容中，当状态变为“UNATTACHED”，表示扩容完成。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-15 14:35:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ResizeDisk
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskId	是	String	云硬盘ID， 通过DescribeDisks接口查询。
DiskSize	是	Integer	云硬盘扩容后的大小，单位为GB，必须大于当前云硬盘大小。取值范围： 普通云硬盘:10GB ~ 16000G；高性能云硬盘:50GB ~ 16000GB；SSD云硬盘:100GB ~ 16000GB，步长均为10GB。
InternalDirectResize	是	Boolean	从运营端发起云盘扩容时，本参数必传，取值为TRUE。表示从运营端直接发起云盘扩容。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

重试云硬盘后台任务或者运维任务

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（RetryDiskTask）用于重试云硬盘后台任务或者运维任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 11:15:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RetryDiskTask
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
TaskId	是	String	任务ID
TaskType	是	String	任务类型，必须与待重试的任务任务类型一致
TaskCategory	是	String	指定重试租户后台任务（CUSTOMER）或者运维任务（MAINTENANCE）；默认运维任务
TaskState	否	String	用于设置重试（RETRY）任务或者禁止任务重试（BLOCK）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

恢复CBS存储集群CELL节点或磁盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ReviveDiskStorageDepotCell）用于恢复cell节点或磁盘。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 09:29:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReviveDiskStorageDepotCell
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID
DeviceIp	是	String	需要恢复的cell节点IP
ObjectType	是	String	恢复的对象。 • DEVICE：整机恢复； • DISK：单盘恢复，此时，必需传入参数DiskPairId，指定恢复的盘号。 • DISK_PAIR：指定小表恢复，此时需要传入TabletPairId或TabletIndex
Smcd	否	Integer	单盘恢复时传入，表示盘对应的smcd值
TabletPairId	否	Integer	指定小表恢复时传入
TabletIndex	否	Integer	指定小表恢复时传入

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

停止CBS存储集群CELL节点进程

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（StopDiskStorageDepotCell）用于下架CBS存储集群CELL节点前，停止CBS存储集群CELL进程。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 09:20:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StopDiskStorageDepotCell
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID
DeviceIps	是	Array of String	要停止的CELL节点IP列表
ForceUninstall	是	Integer	正常停进程时，如果有在使用的小表，则不能停进程；强制停进程时，在裁撤仓库时使用，则忽略小表状态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	异步任务ID，可在运维任务页面查看任务执行结果。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

退还云硬盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（TerminateDisks）用于退还云硬盘。

- 当前仅支持退还包年包月云盘。
- 支持批量操作，每次请求批量云硬盘的上限为50。如果批量云盘存在不允许操作的，请求会以特定错误码返回。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-05-29 22:15:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TerminateDisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DiskIds	是	Array of String	需退还的云盘ID列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InsufficientRefundQuota	云盘退还数量已达上限，不能再退还。

错误码	描述
InternalError.FailQueryResource	查询资源失败。
InvalidDisk.Expire	云盘已过期。
InvalidDisk.NotSupportRefund	云盘不支持退还。
InvalidDisk.RepeatRefund	云盘已退还过，不能重复退还。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

迁移云硬盘存储集群节点或物理盘

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（TransferDiskStorageDepotCellDiskPair）用于对云硬盘存储集群节点或物理硬盘执行迁移操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-28 15:09:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TransferDiskStorageDepotCellDiskPair
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID
SourceCellIp	是	String	源存储集群节点IP
ObjectType	是	String	迁移对象。 • DEVICE：整组cell数据迁移； • DISK：单组磁盘数据迁移，此时，必需传入参数SourceSmcd，指定要迁移盘对应的smcd值
DestinationCellIp	否	String	目的存储集群节点IP
SourceSmcd	否	Integer	源Smcd
DestinationSmcd	否	Integer	目的Smcd
AutoSelectDestination	否	Integer	是否自动选择目的cell或磁盘。0：手动迁移；1：自动迁移。当取消为1时，不能传入DestinationCellIp或DestinationSmcd。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

从云硬盘存储仓库资源池中解绑存储仓库

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

从云硬盘存储仓库资源池中解绑存储仓库

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-25 09:47:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnbindDiskStorageDepotFromDiskStoragePoolGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DepotIds	是	Array of Integer	存储池仓库ID列表
DepotAttributeId	否	Integer	存储池属性ID，指定此参数时会修改为此属性ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

从特定资源池解绑用户

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于将用户从特定的资源池解绑

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-25 09:44:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnbindUserFromDiskStoragePoolGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AppIds	是	Array of Integer	用户AppId列表
DepotAttributeId	否	Integer	属性ID
ZoneIds	否	Array of Integer	可用区类别，可以只解绑部分可用区；默认解绑全部可用区

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

卸载云硬盘存储集群CELL组件

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（UninstallDiskStorageDepotCell）用于卸载云硬盘存储集群CELL组件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-19 12:06:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UninstallDiskStorageDepotCell
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID
DeviceIps	是	Array of String	CELL物理服务器IP，一次需要下架一组CELL（三台物理服务器
ForceUninstall	否	Integer	是否强制卸载。0：不强制卸载；1：强制卸载

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	异步任务ID，可在运维任务页面查看任务执行结果。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

卸载云硬盘存储集群Master组件

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（UninstallDiskStorageDepotMaster）用于卸载云硬盘存储集群Master组件。

- 卸载master前，需先卸载所有cell节点；
- 卸载master时，要先卸载备节点，再卸载主节点。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-19 12:04:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UninstallDiskStorageDepotMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
DepotId	是	Integer	存储集群ID
DeviceIp	是	String	Master节点IP，至少需要一台Master正常工作。
ForceUninstall	是	Integer	是否强制卸载。0：不强制卸载；1：强制卸载

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	异步任务ID，可在运维任务页面查看任务执行结果。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

卸载云硬盘ZooKeeper集群

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（UninstallDiskZKCluster）用于卸载云硬盘ZooKeeper集群。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-19 11:52:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UninstallDiskZKCluster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
ZKClusterId	是	Integer	ZooKeeper集群ID
DeviceIps	是	Array of String	ZooKeeper集群节点IP列表
ForceUninstall	是	Integer	是否强制卸载。0：不强制卸载；1：强制卸载

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	异步任务ID，可在运维任务页面查看任务执行结果。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

卸载云硬盘TransferPair

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（UninstallTransferPairs）用于卸载云硬盘Transfer Pair组件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-19 11:41:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UninstallTransferPairs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区ID
BoxId	是	Integer	快照集群ID
TrasfControllerIP	是	String	trasf controller节点ip
TrasfProxyIP	是	String	trasf proxy节点ip
PairId	是	Integer	trasfPair的ID，可通过接口DescribeSnapshotBoxs查询。 如果传入-1，则卸载过程中不会执行unactive和unregister操作。
Force	否	Integer	可选，默认为0，是否强制卸载
DryRun	否	Integer	可选，默认为0；DryRun模式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	异步任务ID，可在运维任务页面查看任务执行结果。

参数名称	类型	描述
TaskDescription	String	任务描述。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

快照相关接口
创建云硬盘快照集群

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateSnapshotBox）创建云硬盘快照集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 11:53:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateSnapshotBox
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZKClusterId	是	Integer	快照ZooKeeper集群ID
BoxName	是	String	快照集群名称
CosBucketName	是	String	存储快照数据的COS存储桶名称
CosHostName	是	String	COS接入层网关地址或网关前面的负载均衡地址, 可以是ip形式如192.168.1.x这样， 也可以是域名如api.cos.x.com 这样
CosSecretId	是	String	COS secret ID
CosSecretKey	是	String	COS secret key
CosBucketNameMeta	否	String	存储快照元数据的COS存储桶名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
BoxId	Integer	新建的快照集群ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

删除云硬盘快照集群

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteSnapshotBox）删除云硬盘快照集群。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-11 15:07:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteSnapshotBox
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
BoxId	是	Integer	快照集群ID
ForceDelete	否	Integer	0: 正常删除，要在此存储里所有模块都卸载后才能调用；1: 强制删除，只是把快照集群信息从从存储系统中删除，不卸载快照集群里的模块。默认取值为0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

错误码	描述
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

查询快照集群信息

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeSnapshotBoxs）用于查询快照集群的详细信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 17:59:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSnapshotBoxs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • box-id - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按快照集群ID过滤。 • box-name - Array of String - 是否必填：否 -（过滤条件）按快照集群名称过滤。 • box-state - Array of Integer - 是否必填：否 -（过滤条件）按快照集群状态过滤。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的快照box数量。
SnapshotBoxSet	Array of SnapshotBox	快照集群详情列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

安装快照集群

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

- 本接口（InstallBoxDevices）用于安装快照集群， 包括manager, scheduler, transfer

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 21:16:57。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InstallBoxDevices
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
BoxId	是	Integer	快照集群ID
DeviceIps	是	Array of String	安装的机器IP列表
ComponentType	是	String	安装的机器类型, 取值范围manager, scheduler, transfer
DryRun	否	Integer	取值为0时会执行实际上架；取值为1时不执行实际上架操作，仅检查操作合法性
DisasterTolerance	否	String	同一组件使用机器的容灾级别要求，传入此参数，上架前，会进行容灾级别的检验，不满足不会进行上架，取值范围： • any: 无要求 • motherMachine: 跨母机，仅针对虚拟机生效 • rack: 跨机架 • switch: 跨交换机

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

修改快照集群属性

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyBoxAttributes）用于修改快照集群属性。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 10:23:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyBoxAttributes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
BoxId	是	Integer	快照集群ID
BoxState	是	String	快照集群状态。快照集群状态， `READ_WRITE` ：可读写； `READ_ONLY` ：只读； `CLOSED` ：暂停使用； `INSTALLING` ：上架中； `UNINSTALLING` ：下架中

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。

错误码	描述
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

卸载快照集群设备

1. 接口描述

接口请求域名： cbs.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（UninstallBoxDevice）卸载快照box设备， 包括manager, scheduler, transfer。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-19 14:36:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UninstallBoxDevice
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
BoxId	是	Integer	快照集群ID
DeviceIp	是	String	设备IP
ComponentType	是	String	机器类型，取值范围：manager, scheduler, transfer
ForceUninstall	是	Integer	0-正常卸载 1-强制卸载，强制卸载进程，不保证卸载成功都会删除其运营系统中的数据，在裁撤此box时使用

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。

数据结构

AlarmEvent

云硬盘告警事件

被如下接口引用：DescribeCbsAlarmEvents。

名称	类型	描述
Region	String	地域
AlarmObject	String	告警对象
AlarmState	String	告警状态
EventType	String	事件类型
DiskType	String	云盘类型
DiskUuid	String	云盘UUID
DepotId	Integer	存储仓库ID
DepotName	String	存储仓库名称
Duration	Integer	持续时长
HostIp	String	宿主机IP
AppId	String	AppID
AlarmDetail	String	告警详情
StartTime	Date	开始时间
EndTime	Date	结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AttachedHost

云硬盘挂载的宿主机的信息

被如下接口引用：DescribeDiskDetails。

名称	类型	描述
HostIpAddress	String	宿主机IP

名称	类型	描述
ReadThroughLimit	Integer	写带宽 TODO：限制？还是啥？
WriteThroughLimit	Integer	读带宽 TODO：限制？还是啥？
ReadIopsLimit	Integer	读次数 TODO：限制？还是啥？
WriteIopsLimit	Integer	写次数 TODO：限制？还是啥？

CacheDisk

描述高性能存储池的缓存盘信息

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotDetails。

名称	类型	描述
CacheDiskSn	String	缓存盘sn号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CellIp	String	缓存盘所在的cell节点ip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
State	String	缓存盘状态。 • NORMAL: 正常 • DEAD: 剔除 • REPLACING: 替换中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MainDisks	Array of MainDisk	缓存盘关联的主存盘列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CacheDiskSize	Integer	缓存盘容量，单位MB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CellGroup

存储仓库CELL组

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotDetails。

名称	类型	描述
Cells	Array of DiskDepotComponentDetail	CELL设备信息列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CellGroupUuid	String	CELL分组UUID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Dbtrsfs	Array of DiskDepotComponentDetail	DBTRSF设备信息列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskPairs	Array of DiskPair	CELL上物理盘及上表详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CellTpStateInfo	CellTpStateInfo	CELL小表状态详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CacheDisks	Array of CacheDisk	当前cell分组上的缓存盘信息。只有高性能存储池才有缓存盘 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CellTpStateInfo

描述存储池cell节点的小表状态详情

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotDetails。

名称	类型	描述
TpAllNum	Integer	总小表数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpUsedNum	Integer	已使用小表数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpFreeNum	Integer	free小表数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DataPoint

监控数据

被如下接口引用：DescribeDisksMonitorData。

名称	类型	描述
Dimensions	Array of Dimension	监控维度
Timestamps	Array of Timestamp	监控指标时间戳
Values	Float	监控值

DepotDiskDetails

存储仓库详情信息

被如下接口引用：DescribeDepotDiskDetails。

名称	类型	描述
DepotId	Integer	存储仓库ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskVer	Integer	vol版本号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MasterIp	String	Master IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MasterVer	String	Master版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxDiskNum	Integer	存储仓库最大可创建云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OverSoldRatio	Float	超卖比 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RouteVer	Integer	小表路由版本号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SectorSize	Integer	存储扇区大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SlaveIp	Integer	从Master IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCapacity	Integer	仓库总容量（GB）；total_capacity * over_sold_ratio - vol_statesize_info.vol_all_size 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DriverStateInfo	DriverStateInfo	挂载到当前存储池的母机数量详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskStateInfo	DiskStateInfo	存储池各状态云盘数量详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskStatesizeInfo	DiskStatesizeInfo	存储池各状态云盘容量详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpBalanceFlag	Integer	标识当前存储池小表是否均衡，取值：1表示已均衡，0表示不均衡 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DepotFlowControlRecord

云硬盘存储仓库流控记录

被如下接口引用：DescribeDepotFlowControlRecords。

名称	类型	描述
ZoneId	Integer	可用区ID
DepotId	Integer	存储仓库I
ReadThroughLimit	Integer	读带宽流控阈值
ReadIopsLimit	Integer	读IOPS流控阈值
WriteThroughTimit	Integer	写带宽流控阈值
WriteIopsLimit	Integer	写IOPS流控阈值
OperateTime	Date	流程操作时间
ReadThroughRole	Integer	触发这次仓库流控的原因 TODO
ReadIopsRole	Integer	触发这次仓库流控的原因 TODO
WriteThroughRole	Integer	触发这次仓库流控的原因 TODO
WriteIopsRole	Integer	触发这次仓库流控的原因 TODO
ReadThrough	Integer	存储池当前读带宽
ReadIops	Integer	存储池当前读IOPS
WriteThrough	Integer	存储池当前写带宽
WriteIops	Integer	存储池当前写IOPS

DepotOverview

云硬盘仓库概览数据

被如下接口引用：DescribeDiskResourceOverview。

名称	类型	描述
DiskType	String	云硬盘类型
TotalDepotSizeOverSold	Integer	总容量（超卖后）
TotalDepotSizeCreated	Integer	已创建的云盘容量
TotalDepotSize	Integer	总容量（实际）
TotalDepotSizeUsed	Integer	实际已写入容量
TotalDepotSizeSnapshotUsed	Integer	快照占用容量

名称	类型	描述
TotalDepotCount	Integer	存储集群数量
TotalDepotDiskCountCreated	Integer	已创建的云硬盘数量
TotalDepotDiskCount	Integer	总共可创建的云硬盘数量
DepotStateSet	DepotStateCount	存储仓库状态统计
DepotSoldStateSet	DepotSoldStateSet	存储仓库售卖状态统计

DepotSoldStateSet

存储仓库售卖状态

被如下接口引用：DescribeDiskResourceOverview。

名称	类型	描述
DepotSoldState	String	售卖状态
Count	Integer	数量

DepotStateCount

存储仓库状态

被如下接口引用：DescribeDiskResourceOverview。

名称	类型	描述
DepotState	String	存储仓库状态
Count	Integer	数量

DepotTransferTask

存储池小表迁移任务详情。

被如下接口引用：DescribeBalanceDepotTasks、DescribeDepotTransferTasks。

名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务ID。
CbsZoneId	Integer	cbs底层zone id。

名称	类型	描述
DepotId	Integer	存储池ID。
DepotName	String	存储池名称。
DstCellIp	String	目的cell节点IP。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DstSmcd	Integer	目的盘smcd。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DstTpId	String	目的小表ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DstTpVer	String	目的小表版本号。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	任务结束时间。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventUuid	String	本次迁移任务如果是由存储池踢盘事件引起的，则EventUuid表示对应的踢盘事件；否则，EventUuid取值为"N/A。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	Integer	zone id。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SrcCellIp	String	源cell节点ip。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SrcSmcd	Integer	源盘smcd。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SrcTpId	String	源小表号。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	迁移任务开始时间。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TabletIndex	Integer	小表都是三副本的，TabletIndex指示当前迁移的是哪个副本，取值范围：0，1，2。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskState	String	迁移任务状态，取值范围：RUNNING 运行中； 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TrsfRouteVer	String	串联路由版本号。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TrsfType	String	迁移任务类型，取消范围： • MOVE: 迁移 • RECOVERY: 恢复 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
TrsfUuid	String	迁移任务uuid。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CostTime	Integer	任务耗时，单位秒 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Dimension

监控维度

被如下接口引用：DescribeDisksMonitorData。

名称	类型	描述
Name	String	监控指标名称
Value	String	监控指标值

Disk

描述了云硬盘的详细信息

被如下接口引用：DescribeDisks。

名称	类型	描述
DiskId	String	云硬盘ID。
DiskUsage	String	云硬盘类型。取值范围： • SYSTEM_DISK：系统盘 • DATA_DISK：数据盘。
DiskChargeType	String	付费模式。取值范围： • PREPAID：预付费，即包年包月 • POSTPAID_BY_HOUR：后付费，即按量计费。
Portable	Boolean	是否为弹性云盘，false表示非弹性云盘，true表示弹性云盘。
Placement	Placement	云硬盘所在的位置。
SnapshotAbility	Boolean	云盘是否具备创建快照的能力。取值范围： • false表示不具备 • true表示具备。
DiskName	String	云硬盘名称。
DiskSize	Integer	云硬盘大小。

名称	类型	描述
DiskState	String	云盘状态。取值范围： • UNATTACHED：未挂载 • ATTACHING：挂载中 • ATTACHED：已挂载 • DETACHING：解挂中 • EXPANDING：扩容中 • ROLLBACKING：回滚中。
DiskType	String	云盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：SSD表示SSD云硬盘。
Attached	Boolean	云盘是否挂载到云主机上。取值范围： • false:表示未挂载 • true:表示已挂载。
InstanceId	String	云硬盘挂载的云主机ID。
CreateTime	Timestamp	云硬盘的创建时间。
DeadlineTime	Timestamp	云硬盘的到期时间。
Rollbacking	Boolean	云盘是否处于快照回滚状态。取值范围： • false:表示不处于快照回滚状态 • true:表示处于快照回滚状态。
RollbackPercent	Integer	云盘快照回滚的进度。
Encrypt	Boolean	云盘是否为加密盘。取值范围： • false:表示非加密盘 • true:表示加密盘。
AutoRenewFlagError	Boolean	云盘已挂载到子机，且子机与云盘都是包年包月。 • true：子机设置了自动续费标识，但云盘未设置 • false：云盘自动续费标识正常。
RenewFlag	String	自动续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费。
DeadlineError	Boolean	在云盘已挂载到实例，且实例与云盘都是包年包月的条件下，此字段才有意义。 • true:云盘到期时间早于实例。 • false：云盘到期时间晚于实例。
IsReturnable	Boolean	判断预付费的云盘是否支持主动退还。 • true:支持主动退还 • false:不支持主动退还。

名称	类型	描述
ReturnFailCode	Integer	预付费云盘在不支持主动退还的情况下，该参数表明不支持主动退还的具体原因。取值范围： • 1：云硬盘已经退还 • 2：云硬盘已过期 • 3：云盘不支持退还 • 8：超过可退还数量的限制。
AutoSnapshotPolicyIds	Array of String	云盘关联的定期快照ID。只有在调用DescribeDisks接口时，入参ReturnBindAutoSnapshotPolicy取值为TRUE才会返回该参数。
DeleteWithInstance	Integer	是否随实例销毁 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Shareable	Integer	是否为共享盘 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AppId	Integer	用户appId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HostIp	String	盘挂载的母机IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsCfsDisk	Integer	是否为CFS存储池的云盘 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotId	Integer	云盘所在存储池ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotName	String	云盘所在存储池名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FlowControlState	String	云盘的流控模式。 • IN_BLACK_LIST:黑名单流控 • IN_WHITE_LIST:白名单流控 • AUTO：自动流控 • IN_BLACK_WHITE_LIST: 同时处于黑名单、白名单流控中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Migrating	Boolean	云盘是否在迁移中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MigratePercent	Integer	云盘迁移的进度，只有当Migrating为true时才有意义 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceUuid	String	云盘挂载实例的uuid 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceName	String	云盘挂载实例的名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
DriverVersion	String	云盘挂载母机的driver版本，如果云盘未挂载，或查询不到版本号，则显示为“” 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskChargePrepaid

描述了实例的计费模式

被如下接口引用：CreateDisks。

名称	类型	必选	描述
Period	Integer	是	购买云盘的时长，默认单位为月，此时，取值范围：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36。
RenewFlag	String	否	自动续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费 默认取值：NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费。
CurInstanceDeadline	Timestamp	否	需要将云盘的到期时间与挂载的子机对齐时，可传入该参数。该参数表示子机当前的到期时间，此时Period如果传入，则表示子机需要续费的时长，云盘会自动按对齐到子机续费后的到期时间续费。

DiskConfig

云盘配置。

被如下接口引用：DescribeDiskConfigQuota。

名称	类型	描述
Available	Boolean	配置是否可用。
DiskType	String	云盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬盘 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：SSD表示SSD云硬盘。
DiskUsage	String	云盘类型。取值范围： • SYSTEM_DISK：表示系统盘 • DATA_DISK：表示数据盘。

名称	类型	描述
DiskChargeType	String	付费模式。取值范围： • PREPAID：表示预付费，即包年包月 • POSTPAID_BY_HOUR：表示后付费，即按量计费。
MaxDiskSize	Integer	最大可配置云盘大小。
MinDiskSize	Integer	最小可配置云盘大小。
Zone	String	所在可用区。
DeviceClass	String	实例机型。
InstanceFamily	String	实例机型系列。详见实例类型

DiskDepotComponentDetail

DescribeDiskStorageDepotDetails接口的出参，描述存储池各组件详情

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotDetails、DescribeSnapshotBoxs。

名称	类型	描述
IpAddress	String	dbtrsf组件所在机器IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Port	Integer	dbtrsf组件使用的端口号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creator	String	上架人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Modifier	String	最后修改人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifyTime	String	最后修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	上架时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
State	String	dbtrsf组件状态。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeviceType	String	dbtrsf组件所在机器的机型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Version	String	dbtrsf组件的版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
RackName	String	dbtrsf组件所在机器所处的机架 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpgradeState	String	当前模块的升级状态。取值范围： • WAIT_CHECK: 等待检查 • CHECK_FINISH: 检查完成 • CHECK_FAILED: 检查失败 • RUNNING: 升级中 • SUCCESS: 升级成功 • FAILED: 升级失败 • ROLLBACKED: 已回滚 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastUpgradeTime	String	组件的上次升级时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SwitchName	String	机器所在上联交换机设备名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskDetail

云硬盘详情信息

被如下接口引用：DescribeDiskDetails。

名称	类型	描述
DiskSize	Integer	云硬盘大小
DiskSizeUsed	Integer	云硬盘实际使用大小（GB）
SnapshotSizeUsed	Integer	快照已使用大小（GB） TODO：这里的快照大小指的是在存储仓库中占有的大小，当快照创建完成一段时间后会自动归为0
DiskState	Integer	云硬盘状态
AttachedHostSet	Array of AttachedHost	已挂载宿主机列表
AppId	Integer	用户appId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskUuid	String	云盘UUID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Placement	Placement	云盘所在zone 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
SnapshotAbility	Boolean	云盘是否支持快照功能 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AutoRenewFlagError	Boolean	云盘已挂载到子机，且子机与云盘都是包年包月。 • true：子机设置了自动续费标识，但云盘未设置 • false：云盘自动续费标识正常。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeadlineError	Boolean	在云盘已挂载到实例，且实例与云盘都是包年包月的条件下，此字段才有意义。 • true:云盘到期时间早于实例。 • false：云盘到期时间晚于实例。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Attached	Integer	云盘是否已挂载 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	云盘创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeadlineTime	String	云盘到期时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskUsage	String	云硬盘类型。取值范围： • SYSTEM_DISK：系统盘 • DATA_DISK：数据盘。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskChargeType	String	付费模式。取值范围： • PREPAID：预付费，即包年包月 • POSTPAID_BY_HOUR：后付费，即按量计费。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Portable	Boolean	是否为弹性云盘，false表示非弹性云盘，true表示弹性云盘。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskId	String	云硬盘ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskName	String	云盘名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskType	String	云盘介质类型。取值范围： • CLOUD_BASIC：表示普通云硬 • CLOUD_PREMIUM：表示高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：SSD表示SSD云硬盘。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceId	String	云硬盘挂载的云主机ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
InstanceName	String	云硬盘挂载的云主机名称。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceUuid	String	云硬盘挂载的云主机UUID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Rollbacking	Integer	云盘是否在回滚中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RollbackPercent	Integer	云盘的回滚进度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Encrypt	String	云盘是否为加密盘。取值范围： • false:表示非加密盘 • true:表示加密盘。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RenewFlag	String	自动续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotId	Integer	云盘所在的存储池ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsCfsDisk	Integer	是否为CFS云盘 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HostIp	String	云盘挂载的母机IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotName	String	云盘所在存储池的名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Migrating	Boolean	云盘是否在迁移中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MigratePercent	Integer	云盘的迁移进度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FlowControlState	String	云盘流控状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FlowControlConfig	FlowControlConfig	云盘IO性能 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Version	Integer	版本。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskFlowControlRecord

DescribeDepotFlowControlRecords接口出参，描述云盘流控记录

被如下接口引用：DescribeDiskFlowControlRecords。

名称	类型	描述
ZoneId	Integer	可用区ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotId	Integer	存储池ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskUuid	String	云盘UUID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReadThroughLimit	Integer	云盘读带宽上限，单位KB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReadIopsLimit	Integer	云盘读IOPS上限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WriteThrouthLimit	Integer	云盘写带宽上限，单位KB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WriteIopsLimit	Integer	云盘写IOPS上限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReadThrough	Integer	云盘当前读带宽 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReadIops	Integer	云盘当前读IOPS 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WriteThrough	Integer	云盘当前写带宽 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WriteIops	Integer	云盘当前写IOPS 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	操作开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Action	String	操作类型。 • RECOVER: 恢复 • SUPRESS:打压 • SET_BLACK_LIST:黑名单流控 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskMaintenanceTask

云硬盘运维任务

被如下接口引用：DescribeDiskMaintenanceTasks。

名称	类型	描述
StepInfo	String	当前步骤详情具体描述
LastRunningTime	Timestamp	任务最后执行时间
Author	String	创建人
JobDesc	String	任务描述信息
EndTime	Timestamp	任务完成时间
ExitCode	Integer	任务错误码
Status	String	任务状态, running 正在运行， pause 运行中止/异常， normal_finish 任务完成
StepDesc	String	当前步骤描述
CreateTime	Timestamp	任务创建时间
StartTime	Timestamp	任务启动时间
Err	String	出错信息
StepAll	Integer	任务步骤总数
StepNow	Integer	当前所处步骤
JobId	Integer	任务ID
JobType	String	任务类型

DiskMigrateTask

云盘迁移任务

被如下接口引用：DescribeDiskMigrateTasks。

名称	类型	描述
TaskId	Integer	迁移任务ID
DiskId	String	云硬盘ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskUuid	String	云硬盘UUID
Creator	String	迁移任务发起人

名称	类型	描述
CreateTime	Timestamp	迁移任务创建时间
StartTime	Timestamp	迁移任务启动时间
EndTime	Timestamp	迁移任务结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceDepotId	Integer	源存储集群ID
DestinationDepotId	Integer	目标存储集群ID
SourceDepotName	String	源存储集群名称
DestinationDepotName	String	目标存储集群名称
AppId	Integer	AppId
Progress	Integer	迁移任务进度
ZoneId	Integer	可用区ID
Status	String	迁移任务状态
Message	String	迁移任务说明
MigrateSize	Integer	迁移大小
MigrateTaskType	String	迁移任务类型。 `SINGLE_WRITE` ：单写迁移， `DOUBLE_WRITE` ：双写迁移
DiskSize	Integer	云盘大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DestinationDepotAttributeName	String	目标存储池属性列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskModelConfigForSale

云硬盘售卖规格配置

被如下接口引用：ModifyDiskConfigForSale。

名称	类型	描述
Available	Integer	当前售卖配置是否生效
VisibleWhiteKey	String	用户可见白名单：不在该白名单中的用户无法看到该种售卖类型的云硬盘

名称	类型	描述
ForceSoldFlag	String	`FORCE_SOLD_OUT` ：强制售罄，所有用户都不可购买； `AUTO_SOLD_OUT` ：由系统资源余量决定； `WHITE_SOLD_ONLY` ：仅白名单用户可购买； `VIP_SOLD_ONLY` ：仅VIP用户可购买
DiskUsage	String	`SYSTEM_DISK` ：系统盘； `DATA_DISK` ：数据盘
MiniDiskSize	Integer	该规格允许的云硬盘最小大小
MaxiDiskSize	Integer	该规格允许的云硬盘最大大

DiskOverview

云硬盘使用概览数据

被如下接口引用：DescribeDiskResourceOverview。

名称	类型	描述
DiskType	String	云硬盘类型，如果是多种类型的云硬盘汇总数据则为空
TotalDiskCount	String	云硬盘数量
TotalDiskSize	String	云硬盘大小

DiskPair

DescribeDiskStorageDepotDetails接口的出参，描述存储节点小表详情

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotDetails。

名称	类型	描述
PhysicalDisks	Array of PhysicalDisk	物理盘详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskPairId	Integer	磁盘小表对ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Smcd	Integer	磁盘对应的smcd号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpStateInfo	DiskTpStateInfo	小表状态详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskStateInfo

DescribeDepotDiskDetails接口出参，描述存储池各状态云盘数量

被如下接口引用：DescribeDepotDiskDetails。

名称	类型	描述
DiskAllNum	Integer	存储池云盘总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskAttachedNum	Integer	存储池已挂载云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskAttachingNum	Integer	存储池挂载中云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskDeletedNum	Integer	存储池已删除云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskDettachedNum	Integer	存储池已解挂云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskDettachingNum	Integer	存储池解挂中云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskEditingNum	Integer	存储池扩容中云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskRecycledNum	Integer	存储池已回收云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskRecyclingNum	Integer	存储池回收中云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskTrsfingNum	Integer	存储池迁移中云盘数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskStatesizeInfo

DescribeDepotDiskDetails接口出参，描述存储池各状态云盘的容量。容量大小单位GB

被如下接口引用：DescribeDepotDiskDetails。

名称	类型	描述
DiskAllSize	Integer	存储池总云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskAttachedSize	Integer	存储池已挂载云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
DiskAttachingSize	Integer	存储池挂载中云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskDeletedSize	Integer	存储池已删除云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskDettachedSize	Integer	存储池已解挂云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskDettachingSize	Integer	存储池解挂中云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskEditingSize	Integer	存储池扩容中云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskRecycledSize	Integer	存储池已回收云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskRecyclingSize	Integer	存储池回收中云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskTrsfingSize	Integer	存储池迁移中云盘容量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskStorageDepot

云硬盘存储仓库信息

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepots。

名称	类型	描述
CbsZoneId	Integer	存储系统可用区ID
ZoneId	Integer	可用区ID
ZKClusterId	Integer	ZooKeeper集群ID
CreateTime	Timestamp	存储集群创建时间
Creator	String	存储集群创建人
DepotAttributeId	Integer	存储集群属性配置ID
DepotAttributeName	String	存储集群属性名称
DepotId	Integer	存储集群ID
DepotName	String	存储集群名称

名称	类型	描述
DepotSizeCreated	Integer	存储集群已创建的云硬盘大小
DepotSizeTotal	Integer	存储集群实际的总存储大小
DepotSizeUsed	Integer	存储集群实际上已使用的总存储大小
DepotSoldState	String	存储集群售卖状态
DepotState	String	存储集群状态
DepotUuid	String	存储集群UUID
DiskNumCreated	Integer	已创建的云硬盘数量
DiskNumTotal	Integer	可创建的云硬盘总数量
OverSold	Integer	超卖比（%）
SnapshotBoxId	Integer	快照集群ID
Version	String	存储池当前版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SupportUpgradeVersions	Array of String	当前存储池支持升级到哪些版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpgradeDetail	UpgradeDetail	当前存储池的升级状态详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskStorageDepotAttribute

云硬盘存储仓库属性配置

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotAttributes。

名称	类型	描述
AttrId	Integer	属性ID
AttrName	String	属性名称
Attributes	String	属性配置

DiskStorageDepotDetails

描述存储池详情

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotDetails。

名称	类型	描述
DeviceType	String	存储池CELL节点的机型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Masters	Array of DiskDepotComponentDetail	master组件的设备列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LoadCtrls	Array of DiskDepotComponentDetail	loadtrsf组件的设备列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CellGroups	Array of CellGroup	CELL节点详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalTpCount	Integer	存储池总小表数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FlowControlConfig	FlowControlConfig	存储池IO性能 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Version	String	存储池版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskStorageDeviceConfig

存储设备配置信息

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDeviceTypes。

名称	类型	描述
DeviceType	String	存储设备类型
PhysicalDiskCount	Integer	存储设备物理硬盘数量
PhysicalDiskSize	Integer	存储设备物理硬盘大小（TB）
StorageCacheInterfaceType	String	存储设备缓存盘类型
StorageMediaType	String	存储设备物理盘类型
StoragePrimaryInterfaceType	String	存储设备物理盘接口类型

DiskStoragePoolGroupBound

云硬盘存储资源池绑定信息

被如下接口引用：DescribeDiskStoragePoolGroupBound。

名称	类型	描述
ZoneId	Integer	可用区ID
DiskType	String	云硬盘类型
AppId	Integer	账号AppId
BoundType	String	绑定类型
DiskStoragePoolGroup	String	资源池组名称

DiskTask

描述云盘任务详情

被如下接口引用：DescribeDiskTasks。

名称	类型	描述
AppId	Integer	用户appId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	任务创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskId	String	云盘实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	任务结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskId	Integer	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskInput	String	任务入参详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskOutput	String	任务输出详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskState	String	任务状态。（CREATED：等待执行 | DISCARDED：执行失败 | EXECUTING：执行中 | DONE：已完成 | FAILED：执行失败） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskType	String	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	Integer	zone id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskTpStateInfo

DescribeDiskStorageDepotDetails接口的出参，描述存储节点上物理盘小表状态详情

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotDetails。

名称	类型	描述
TwoDeadNum	Integer	两个dead小表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpBornNum	Integer	born小表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpNormalNum	Integer	normal小表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpFreeNum	Integer	free小表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpErrfreeNum	Integer	errfree小表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpErrbornNum	Integer	errborn小表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OneDeadNum	Integer	一份dead小表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpAllNum	Integer	总小表数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpAbnormalNum	Integer	abnormal小表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TpUsedNum	Integer	已使用小表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiskZkCluster

描述ZK集群详情

被如下接口引用：DescribeDiskZKClusters。

名称	类型	描述
CbsZoneId	Integer	cbs底层zone id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	Integer	zone id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creater	String	创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotCnt	Integer	已接入的存储池数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxDepotNum	Integer	最大可接入存储池数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Modifier	String	最后修改人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifyTime	String	最后修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZkName	String	zk名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZkType	String	zk类型。master: 存储池zk；snapshoht:快照zk 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZKClusterId	Integer	zk集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZkState	String	ZK集群状态。 • NORMAL: 正常 • FAULT：异常 • INSTALLING：上架中 • UNINSTALLING：下架中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZKNodeDetailSet	Array of ZKNodeDetail	ZK节点详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StorageDepotSet	Array of StorageDepot	已接入当前zk的存储池列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeviceType	String	zk机器的机型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SnapshotBoxInfoSet	Array of SnapshotBoxInfo	已接入当前zk的快照集群列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DriverStateInfo

DescribeDepotDiskDetails接口出参，描述挂载到当前存储池的母机数量。

被如下接口引用：DescribeDepotDiskDetails。

名称	类型	描述
DriverAllNum	Integer	挂载到存储池的母机总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DriverDownNum	Integer	挂载到当前存储池，且cbs driver异常的母机数理 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DriverNormalNum	Integer	挂载到当前存储池，且cbs driver正常的母机数理 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Filter

描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。

被如下接口引用：DescribeCbsAlarmEvents、DescribeDepotTransferTasks、DescribeDiskMaintenanceTasks、DescribeDiskMigrateTasks、DescribeDiskOperationsV2、DescribeDiskResourceUsage、DescribeDiskStorageDepotDetails、DescribeDiskStorageDepots、DescribeDiskTasks、DescribeDiskZKClusters、DescribeDisks、DescribeDisksMonitorDataOverview、DescribeReplaceDiskTasks、DescribeSnapshotBoxs、DescribeUserDiskUsage。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	过滤键的名称。
Values	Array of String	是	一个或者多个过滤值。

Filters

描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotAttributes、DescribeDiskStoragePoolGroupBound。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	过滤键的名称。
Values	Array of String	是	一个或者多个过滤值。

FlowControlConfig

云硬盘流控配置

被如下接口引用：DescribeDiskDetails、DescribeDiskStorageDepotDetails、ModifyDiskAttributes。

名称	类型	必选	描述
AutoAdjust	Integer	是	设置云盘流控的动作。 • 0: 加入黑名单 • 1: 解除黑名单 • 2: 解除软白名单 • 3:加入软白名单
ReadThroughLimit	Integer	是	每秒读带宽限制，最低512KB/s
WriteThroughLimit	Integer	是	每秒写带宽限制，最低512KB/s
ReadIopsLimit	Integer	是	每秒读次数限制，最低2次/秒
WriteIopsLimit	Integer	是	每秒写次数限制，最低2次/秒

MainDisk

描述高性能存储池缓存盘关联的主存盘信息

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotDetails。

名称	类型	描述
MainDiskSn	String	主存盘sn号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Smcd	Integer	主存盘smcd 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskReplaceState	String	主存盘的替换状态。 • NO_NEED_REPLACE: 正常 • REPLACE_MAIN_DISK：主存替换 • REPLACE_CACHE_DISK：缓存替换 • REPLACING：替换中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Metric

描述云盘或存储池性能指标

被如下接口引用：DescribeDisksMonitorDataOverview。

名称	类型	描述
Wband	Float	写流量，单位MB/s 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Rband	Float	读流量，单位MB/s 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Wcnt	Integer	写IOPS 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Rcnt	Integer	读IOPS 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Await	Float	IO wait 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Svctm	Float	IO svctm 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Util	Float	IO util 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

MonitorData

DescribeDisksMonitorDataOverview出参，描述云盘、存储池、存储池cell节点及存储池物理盘IO性能详情

被如下接口引用：DescribeDisksMonitorDataOverview。

名称	类型	描述
DepotUuid	String	存储池UUID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotId	Integer	存储池ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotName	String	存储池名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotDiskType	String	存储池类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotAttributeName	String	存储池属性名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotAttributes	Array of String	存储池属性列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	Integer	可用区ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Metric	Metric	IO性能详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
CellIp	String	存储池cell节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CellGroupUuid	String	存储池cell节点组uuid 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskName	String	云盘或存储池物理盘名称。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskPairId	String	硬盘组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Smcd	Integer	硬盘smcd 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskSN	String	硬盘SN号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskId	String	云盘实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskUuid	String	云盘UUID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceId	String	云盘挂载的实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceName	String	云盘挂载的实例名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceUuid	String	云盘挂载的实例UUID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

MonitorInstance

监控实例

被如下接口引用：DescribeDisksMonitorData。

名称	类型	必选	描述
Dimensions	Array of Dimension	是	监控实例维度描述

PhysicalDisk

DescribeDiskStorageDepotDetails接口的出参，描述存储节点上物理盘详情

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepotDetails。

名称	类型	描述
IpAddress	String	物理盘所在节点IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
State	String	物理盘状态。 • NORMAL: 正常 • DOWN：隔离 • DEAD：剔除 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
JournalSize	Integer	磁盘已使用容量，单位MB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SnapshotSize	Integer	磁盘快照使用容量，单位MB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PhysicalDiskSN	String	磁盘SN号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StorageDiskSize	Integer	磁盘总容量，单位MB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskReplaceState	String	磁盘替换状态。。 • NO_NEED_REPLACE: 正常 • REPLACE_MAIN_DISK：主存替换 • REPLACE_CACHE_DISK：缓存替换 • REPLACING：替换中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Placement

描述了实例的抽象位置，包括其所在的可用区，所属的项目

被如下接口引用：CreateDisks、DescribeDiskDetails、DescribeDisks。

名称	类型	必选	描述
Zone	String	是	实例所属的可用区ID。该参数也可以通过调用 DescribeZones 的返回值中的Zone字段来获取。
ProjectId	Integer	否	实例所属项目ID。该参数可以通过调用 DescribeProject 的返回值中的 projectId 字段来获取。不填为默认项目。

ReplaceDiskTask

更换存储池物理盘任务详情。

被如下接口引用：DescribeReplaceDiskTasks。

名称	类型	描述
CbsZoneId	Integer	底层zoneId。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CellIp	String	存储节点ip。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CellPairId	Integer	cell pair id。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	任务创建时间。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotId	Integer	存储池ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	任务结束时间。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
JobDesc	String	任务详情描述。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
JobId	Integer	任务ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
JobStatus	String	任务状态。 • finish: 任务完成 • replacing：更换中 • wait_check：等待确认 • check_finish：确认完成 • ：取消 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
JobType	String	任务类型。 • REPLACE_MAIN_DISK: 主存替换 • REPLACE_CACHE_DISK：缓存替换 • NO_NEED_REPLACE：无需换盘 • NEED_MANUAL_CHECK：人工确认 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NewDev	String	新盘的盘符。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NewSn	String	新盘sn号。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NewWwn	String	新盘wwn。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
OldDev	String	原盘盘符。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OldSn	String	原盘sn号。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OldWwn	String	原盘wwn。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	String	zone id。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Smcd	Integer	smcd。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	任务开始时间。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	任务的换盘状态。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StepAll	String	任务总步骤。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StepInfo	String	当前步骤信息。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StepNow	String	当前步骤。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	换盘任务的类型。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creator	String	任务执行人。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskSlot	String	更换盘所在的槽位号。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ResourceOperationLog

云硬盘或快照操作日志

被如下接口引用：DescribeDiskOperationsV2。

名称	类型	描述
Region	String	地域

名称	类型	描述
TaskId	String	任务ID
TaskName	String	任务名称
SubTaskName	String	子任务名称
AppId	Array of Integer	账户AppId
TaskType	String	任务类型
TaskInput	String	任务输入
TaskOutput	String	任务输出
Time	Timestamp	任务发生时间

ResourceOverview

资源使用情况概览

被如下接口引用：DescribeDiskResourceOverview。

名称	类型	描述
Region	String	地域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotOverview	DepotOverview	存储集群资源使用概览 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotOverviewByDiskTypeSet	Array of DepotOverview	分类型的存储集群资源使用概览 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskOverview	DiskOverview	云硬盘资源使用概览 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskOverviewByDiskTypeSet	Array of DiskOverview	分类型的云硬盘资源使用概览 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SnapOverview	SnapOverview	快照资源使用概览 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SnapOverview

快照资源使用概览

被如下接口引用：DescribeDiskResourceOverview。

名称	类型	描述
TotalSnapshotCount	Integer	快照数量
TotalSnapshotSize	Integer	快照大小
TotalAutoSnapshotPolicyCount	Integer	定期快照策略数量
TotalDiskBoundWithAutoSnapshotPolicyCount	Integer	绑定了定期快照策略的云硬盘数量

SnapshotBox

描述快照集群详情。

被如下接口引用：DescribeSnapshotBoxs。

名称	类型	描述
BindDepotIds	Array of Integer	快照box绑定的存储池ID列表。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BoxId	Integer	快照box id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BoxName	String	快照box名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BoxState	String	快照集群状态，`READ_WRITE`：可读写；`READ_ONLY`：只读；`CLOSED`：暂停使用；`INSTALLING`：上架中；`UNINSTALLING`：下架中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosBucketName4Meta	String	快照元数据存储池cos中，CosBucketName4Meta表示存储在cos的桶名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosBucketNameGaia	String	快照数据存储池cos的桶名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosSecretId	String	存储快照数据所使用cos账户的secretId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosSecretKey	String	存储快照数据所使用cos账户的secretKey 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosSecretId4Meta	String	存储快照元数据所使用cos账户的secretId，一般与CosSecretId相同即可。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
CosSecretKey4Meta	String	存储快照元数据所使用cos账户的secretKey，一般与CosSecretKey相同即可。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	快照集群创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creater	String	快照集群创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosHostName	String	快照使用cos的url 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosType	String	"1": ceph, "0": TFS 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosUriStyle	Integer	如果CosHostName为ip，CosUriStyle应该设置为1,如果为域名，则设置为0 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Modifier	String	修改人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifyTime	String	最后修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Region	String	快照region 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SnapshotNormalNumber	Integer	当前快照集群内正常快照的数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SnapshotNormalSize	Integer	当前快照集群内正常快照的容量，单位MB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	快照集群状态。NORMAL：正常；FAULT：异常 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Version	String	快照集群版本，形如：v1.0.1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZKClusterId	Integer	当前快照集群使用的ZK集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SupportUpgradeVersions	Array of String	当前快照集群支持升级到哪些版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpgradeDetail	UpgradeDetail	当前快照集群的升级状态详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
DiskSnapshotBoxSchedulers	Array of DiskDepotComponentDetail	scheduler组件详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskSnapshotBoxManagers	Array of DiskDepotComponentDetail	manager组件详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskSnapshotBoxTransfers	Array of DiskDepotComponentDetail	transfer组件详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DiskSnapshotBoxTransferPairs	Array of DiskDepotComponentDetail	trsf_pair组件详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SnapshotBoxInfo

用于DescribeDiskZKClusters出参，描述zk集群已接入的快照集群

被如下接口引用：DescribeDiskZKClusters。

名称	类型	描述
BoxId	Integer	快照集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BoxName	String	快照集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BoxState	String	快照集群状态。 • READ_WRITE: 可读写 • READ_ONLY：只读 • CLOSED：已关闭 • UNINSTALLING：上架中 • INSTALLING：上架中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

StorageDepot

用于DescribeDiskZKClusters出参，描述ZK集群已接入的存储池详情

被如下接口引用：DescribeDiskZKClusters。

名称	类型	描述
DepotId	Integer	存储池ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
DepotName	String	存储池名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CbsZoneId	Integer	存储池所在的cbs zone id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	Integer	存储池所在的zone id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotAttributeId	Integer	存储池属性ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotAttributeName	String	存储池属性名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotAttributes	String	存储池属性列表，形如：["ssd"] 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotState	String	存储池状态。NORMAL：正常；FAULT：异常 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DepotSoldState	String	存储池售卖状态。NORMAL:已开打；DISABLE：已关闭；PREPARE：准备中；FAULT：异常；DESTROYING：待删除 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Tag

标签。

被如下接口引用：CreateDisks。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	标签健。
Value	String	是	标签值。

TransferPair

描述transfer pair的组件ip。

被如下接口引用：InstallTransferPairs。

名称	类型	必选	描述
ControllerIP	String	是	transfer controller 组件ip。

名称	类型	必选	描述
ProxyIP	String	是	transfer proxy 组件ip。

UpgradeDetail

CBS集群升级状态详情

被如下接口引用：DescribeDiskStorageDepots、DescribeSnapshotBoxs。

名称	类型	描述
UpgradeState	String	集群升级状态。取值范围： • NOT_START: 不在升级中 • WAIT_CHECK: 等待检查 • CHECK_FINISH: 检查完成 • RUNNING: 升级中 • SUCCESS: 升级成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TransactionId	String	集群升级的事务ID，用于DescribeClusterUpgradeTasks接口，能够查询到当前集群所有组件的升级任务。如果集群不在升级中，取值为空 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NewVersion	String	如果集群在升级中，该字段表示集群升级的目标版本。如果不在升级，取值为空 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UserDiskUsage

用户云硬盘相关资源使用统计

被如下接口引用：DescribeUserDiskUsage。

名称	类型	描述
TotalDiskSize	Integer	云硬盘总大小
TotalDiskCount	Integer	云硬盘总数量
TotalSnapSize	Integer	快照总大小
TotalSnapCount	Integer	快照总数量
DiskStoragePoolGroupSet	Array of String	可用的云硬盘资源池列表
AppId	Integer	用户AppId
Uin	String	用户UIN

ZKNodeDetail

用于DescribeDiskZKClusters出参，描述每个zk节点详情

被如下接口引用：DescribeDiskZKClusters。

名称	类型	描述
ZKNodeIp	String	zk节点ip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZKNodeState	String	zk节点状态。 • NORMAL: 正常 • FAULT：异常 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RackName	String	zk节点所在机架 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsMaster	Boolean	当前zk节点是否为master节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
InsufficientRefundQuota	云盘退还数量已达上限，不能再退还。
InternalError.FailQueryResource	查询资源失败。
InternalError.ResourceOpFailed	对资源的操作失败，具体错误信息请查看错误描述 Message 字段，稍后重试或者联系客服人员帮忙解决。
InvalidDisk.Expire	云盘已过期。
InvalidDisk.NotPortable	不支持非弹性云盘卸载。
InvalidDisk.NotSupportRefund	云盘不支持退还。
InvalidDisk.NotSupported	云硬盘不支持该操作。
InvalidDisk.RepeatRefund	云盘已退还过，不能重复退还。
InvalidDisk.TypeError	云硬盘类型错误。

错误码	说明
InvalidDiskId.NotFound	输入的 `DiskId` 不存在。
InvalidFilter	指定的Filter不被支持。
InvalidParameterValue	无效参数值。参数值格式错误或者参数值不被支持等。
InvalidParameterValue.LimitExceeded	参数值数量超过限制。
InvalidSnapshotId.NotFound	输入的 `SnapshotId` 不存在。
MissingParameter	参数缺失。请求没有带必选参数。