

Connexion au serveur Z800

Accès distant via Tailscale — Pour

IP du serveur
100.86.17.82

Utilisateur SSH
samir

OS Ubuntu 22.04
LTS

GPU Quadro P4000
8GB

Tailscale crée un réseau privé entre nos machines. Une fois installé, tu accèdes au Z800 comme s'il était sur le même réseau local — depuis chez toi, depuis l'école, depuis n'importe où. Pas de port à ouvrir, pas de VPN compliqué.

Étapes d'installation

1 Créer un compte Tailscale (gratuit)

Va sur tailscale.com et clique sur *Get started*.

Connecte-toi avec ton compte **Google** ou **GitHub** — c'est le plus rapide.

■ Utilise la même adresse email que celle que tu as donnée à Samir pour qu'il puisse t'envoyer l'invitation.

2 Installer Tailscale sur ta machine

Linux (Ubuntu/Debian) :

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up
```

Windows :

Télécharge l'installateur sur tailscale.com/download/windows, lance le .exe, puis clique sur l'icône Tailscale dans la barre des tâches → *Log in*.

macOS :

```
brew install tailscale
sudo tailscale up
```

Ou installe depuis le Mac App Store (cherche "Tailscale").

3 Accepter l'invitation de Samir

Samir t'envoie une invitation par email (depuis Tailscale). Ouvre l'email et clique sur le lien pour accepter l'accès au serveur.

Une fois accepté, le serveur Z800 (**ai**) apparaîtra dans ton interface Tailscale.

4 Vérifier que le serveur est visible

Dans ton terminal, tape :

```
tailscale status
```

Tu dois voir une ligne avec **100.86.17.82** (le Z800). Si c'est le cas, tu es prêt !

5 Se connecter en SSH au Z800

```
ssh samir@100.86.17.82
```

La première fois, il te demande de confirmer l'empreinte du serveur → tape **yes**.

Si tu as une erreur *Permission denied*, envoie ta clé publique à Samir (voir section Dépannage ci-dessous).

Commandes utiles

Action	Commande
Connexion SSH	<code>ssh samir@100.86.17.82</code>
Copier un fichier vers Z800	<code>scp fichier.py samir@100.86.17.82:/mnt/deep-learning/</code>
Récupérer un fichier du Z800	<code>scp samir@100.86.17.82:/mnt/deep-learning/résultat.py .</code>
Statut Tailscale	<code>tailscale status</code>
Tunnel VNC (bureau distant)	<code>ssh -L 5900:localhost:5900 samir@100.86.17.82</code>

Dépannage

■ "Permission denied (publickey)"

SSH utilise une clé cryptographique pour s'authentifier. Tu dois générer ta clé et l'envoyer à Samir :

```
# Générer ta clé (si tu n'en as pas)
ssh-keygen -t ed25519 -C "ton-email@gmail.com"

# Afficher ta clé publique (à envoyer à Samir)
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Envoie le contenu affiché à Samir — il l'ajoutera sur le serveur.

■ "connection timed out" ou "no route to host"

Vérifie que Tailscale tourne sur ta machine :

```
tailscale status # doit afficher le Z800 (100.86.17.82)
```

Si le Z800 n'apparaît pas, vérifie que tu as bien accepté l'invitation de Samir.

■ Tailscale bloqué au lycée / à l'école

Tailscale bascule automatiquement sur HTTPS (port 443) si UDP est bloqué. Dans 95% des cas ça fonctionne quand même. Si ça ne passe pas, utilise ton téléphone en partage de connexion.

Un problème ? Contacte Samir : hamouda.samir23@gmail.com

Documentation complète : github.com/hamouda23/ubuntu-server-network-rtl8192eu