DivaWaste

GUIDE 3 · PAS À PAS

Avec un ERP, avec suivi de production

Pour une usine dont l'**ERP** (Sage, Odoo, SAP…) tient déjà les matières, les articles et les ordres de fabrication : DivaWaste les **reprend** au lieu de vous les faire saisir.

⏱ 30 minutes · Exemple : bonneterie · L'assistant virtuel vous guide

AVANT DE COMMENCER, AYEZ SOUS LA MAIN

- Tout ce que demande le **Guide 1**
- Des **exports Excel ou CSV** de l'ERP : matières, articles, OF
- Si possible, l'**adresse https** où l'ERP publie ses exports
- La personne qui **relie l'ERP** (service informatique, éditeur)
- Le **registre des déchets**, avec le n° d'OF de chaque lot

Le chemin en un coup d'œil

Le compte et la mise en route sont ceux des Guides 1 et 2 : ils sont résumés ici. Ce guide détaille comment les données de l'ERP **arrivent** dans DivaWaste, du plus simple au plus automatique. Exemple : **Bonneterie Cap Bon** (Nabeul), polos et t-shirts.

A Créer le compte

Comme le Guide 1.

1 Votre façon de travailler

« ERP » → **Oui**, « Production » → **Oui**.

2–4 Site, déchets, prestataire

Comme les Guides 1 et 2.

E1 Importer les exports

Matières, articles, puis OF : un fichier à la fois.

E2 Les colonnes, une seule fois

DivaWaste les retient pour les fois suivantes.

E3 Les déchets avec leur OF

Le registre des déchets, chaque lot à son OF.

E4 Chaque nuit, tout seul

DivaWaste lit l'export de l'ERP vers 4 h.

E5 En direct, par l'API

Une clé d'accès pour l'ERP.

E6 Ce qui change ensuite

Les données de l'ERP se modifient dans l'ERP.

✓ Fiche de test


Cochez ce qui marche, notez ce qui gêne.

Trois chemins, un seul à choisir. **Le fichier** (E1–E3) : vous exportez, vous importez, quand vous voulez. **Chaque nuit** (E4) : l'ERP publie l'export à une adresse, DivaWaste le lit seul. **L'API** (E5) : l'ERP envoie ses données au fil de l'eau. Commencez par le fichier : il fixe les colonnes que les deux autres réutilisent.

A–4. Le compte et la mise en route


Détail pas à pas : Guide 1 ; production : Guide 2

1. **Créer un compte** › **Industriel** › société, **Secteur d'activité**, vous, formule. Confirmez l'email ; Diva Software valide la société.
2. **Accueil › Mise en route**, étape 1 : répondez **Oui** à « Avez-vous un ERP ? » **et** à « Suivez-vous la production ? ». **Enregistrer mes réponses**.



3. Le site (ici **Usine de Nabeul**, avec les zones **Tricotage** et **Confection**), les types de déchets (Déchets de fil, Rebuts de confection, Cartons), le prestataire : comme le Guide 1.


> ✓ **Vous devez voir** le menu **Production** (Fabrication, Référentiel, Analyse), et en bas de la Mise en route, **trois** façons de faire arriver les données :



E. Les données de l'ERP

E1 Importer les exports, dans l'ordre

Accueil › Mise en route › « **Importer un fichier Excel ou CSV** ». La page dit d'abord **ce que contient le fichier** :




ORDRE	FICHIER DE L'ERP	À CHOISIR
1	Les matières premières (référence, unité, grammage, laize)	**Matières premières**
2	Les articles (référence, matière, consommation par pièce)	**Articles**
3	Les ordres de fabrication (une ligne par étape)	**Ordres de fabrication**
+	Clients, commandes, lots reçus, dépenses, factures (facultatif)	leur case

> **Pourquoi cet ordre ?** Un article cite sa matière ; un OF cite son article. Ce qui est cité doit exister avant. Pas d'export ? **Télécharger un modèle vide** donne un fichier avec les bonnes colonnes.

1 — Les matières premières. Choisissez la case **Matières premières**, puis le fichier (ici *erp-1-matieres.xlsx*, exporté de l'ERP).

Référence interne	Désignation	Unité	Catégorie	Grammage	Laize
JER-180	Jersey coton 180 g	m	Tissu	180	160
FIL-COT30	Fil coton 30/1	kg	Fil		

2. Où se trouve chaque information ? DivaWaste propose une colonne pour chaque information. Ici, il n'a pas reconnu « Référence interne » : **Référence *** affichait « Absente du fichier ». Ouvrez la liste et choisissez la colonne **Référence interne**. Une information marquée ***** est obligatoire.




Vérifier sans importer, puis **Importer** : « Sur 2 ligne(s) : 2 créée(s) ». Recommencez avec le fichier des **Articles** (même chose pour sa colonne Référence).

3 — Les ordres de fabrication. Une ligne par étape de l'OF, avec les pièces réalisées et la matière consommée à cette étape :

N° OF	Produit	Qté prévue	Qté produite	Début	Opération	Usine	Pièces réalisées	Composant	Qté consommée
OF-24117	POLO-200	800	760	20/10/2026	Tricotage	Usine de Nabeul	760	JER-180	735
OF-24118	TS-100	1200	1150	22/10/2026	Confection	Usine de Nabeul	1150	JER-180	700


Ici, deux colonnes sont à choisir à la main : **Article *** ← « Produit », et **Matière consommée** ← « Composant ». Le reste est reconnu (N° OF, Qté prévue, Opération = Étape, Usine = Site…).



Une ligne en erreur ? Elle est écartée et expliquée, avec son numéro de ligne ; les autres sont importées. Exemple réel pendant le test : l'étape « Tricotage » n'existait pas encore (elle a été ajoutée depuis) :




Corrigez le fichier (ou faites corriger DivaWaste) et **réimportez le même fichier** : ce qui est déjà importé n'est pas doublé.



✓ **Vous devez voir** « 1 créée(s), 0 mise(s) à jour, **1 sans changement** » : OF-24117 est créé, OF-24118 (déjà là) n'est pas recréé. Si une quantité a changé dans l'ERP, la ligne est « mise à jour ».

E2 Les colonnes, une seule fois


Au fichier suivant du même genre, DivaWaste retrouve les colonnes choisies la dernière fois, par leur titre. Il l'écrit en vert :



E3 Les déchets, chacun avec son OF

Le registre des déchets s'importe par **Déchets › Lots › Importer** (Guide 1, partie D). Avec une colonne **N° d'OF**, chaque lot est rattaché à son ordre de fabrication :

Date	Site	Zone	Type de déchet	Poids (kg)	N° d'OF	Référence
23/10/2026	Usine de Nabeul	Tricotage	Déchets de fil	22	OF-24117	DCH-501
27/10/2026	Usine de Nabeul	Confection	Rebuts de confection	15	OF-24118	DCH-502



✓ **Vous devez voir** « 2 créée(s) », puis dans **Déchets › Lots** : L-2026-000001 (Déchets de fil, NAB · Tricotage, 22 kg, 23/10/2026) et L-2026-000002 (Rebuts de confection, NAB · Confection, 15 kg).

Sans n° d'OF ? Le lot compte quand même : si sa zone est une étape (Tricotage), son poids est réparti entre les OF présents à cette étape ce jour-là (« Estimé » dans Analyse, Guide 2 P6).

E4 Chaque nuit, tout seul

Si l'ERP peut **publier un export à une adresse https** (une tâche planifiée, un lien de partage), DivaWaste le lit chaque nuit vers 4 h : plus de fichier à envoyer.

1. D'abord, importez ce même export **une fois à la main** (E1) : les colonnes choisies seront réutilisées chaque nuit.
2. En bas de la page d'import, **Chaque nuit, depuis une adresse** : choisissez ce que contient l'export (ici « Ordres de fabrication »), collez l'adresse, cliquez sur **Lire chaque nuit**.



✓ **Vous devez voir** une ligne par export lu chaque nuit, avec un interrupteur (lecture en marche ou arrêtée), **Lire maintenant**, et la dernière lecture : « Dernière lecture : N créé(s), N mis à jour, N ligne(s) en erreur ».

Lignes en erreur la nuit ? Elles sont ignorées et signalées dans **À traiter** (Accueil). « Colonnes devinées d'après les titres » : importez le fichier une fois à la main pour les fixer.

Pendant ce test, l'adresse de l'exemple n'existe pas : elle a été saisie sans être enregistrée. Testez avec l'adresse réelle de votre ERP.

E5 En direct, par l'API

L'ERP peut aussi **envoyer** ses OF, commandes et matières à DivaWaste au fil de l'eau. C'est le travail de la personne qui relie l'ERP ; vous lui donnez une **clé d'accès**.

1. **Paramètres › Clés d'accès API** (ou Mise en route › « En direct, par l'API »).
2. **Nom de la clé** : à quoi elle sert (« ERP Odoo — Bonneterie Cap Bon »). **Créer une clé**.



3. La clé s'affiche **une seule fois** : cliquez sur **Copier** et transmettez-la de façon sûre, avec l'adresse de l'API et le lien **Documentation de l'API** (page d'import).




La clé est floutée ici : ne la montrez jamais, ne l'envoyez pas par un canal public.

✓ **Vous devez voir** la clé dans la liste : nom, créée par, **Dernière utilisation** (« Jamais » tant que l'ERP ne l'a pas utilisée), **Expire le** (un an), bouton **Révoquer**.

Une clé agit avec vos droits, pour cette société seulement, pendant un an. Révoquez-la dès qu'elle ne sert plus (changement d'ERP, départ du prestataire informatique).


E6 Ce qui change ensuite


Avec un ERP, les pages de production rappellent d'où viennent les données :



> **« Ces données viennent de votre ERP : modifiez-les dans l'ERP, le prochain import les mettra à jour ici. »** Une correction faite seulement dans DivaWaste serait écrasée au prochain import. En cas d'urgence : **Corriger ici quand même**.

Le reste est comme dans le Guide 2 : la page de l'OF, ses déchets, son taux de chute ; **Analyse** pour tous les OF.





> **✓ Vous devez voir** OF-24117 : **760 / 800**, **22 kg** de déchets, **10,4 %** de la matière consommée. Analyse : 37 kg mesurés, **19,4 g** par pièce pour 1 910 pièces.

Fiche de test

Cochez chaque résultat obtenu, notez ce qui a gêné.

	ÉTAPE	RÉSULTAT ATTENDU
☐	1 Activité	ERP Oui + Production Oui : menu Production ; trois façons d'arriver (fichier, chaque nuit, API).
☐	E1 Matières	Une colonne non reconnue se choisit à la main ; « 2 créée(s) ».
☐	E1 OF	Une ligne en erreur est expliquée avec son n° de ligne ; les autres sont importées.
☐	Réimport	Le même fichier réimporté : « sans changement », rien n'est doublé.
☐	E2 Colonnes	« Colonnes retrouvées depuis le dernier import » au fichier suivant.
☐	E3 Déchets	Les lots importés avec un n° d'OF apparaissent sur la page de cet OF.
☐	E4 Chaque nuit	L'export ajouté apparaît avec son interrupteur et « Lire maintenant » ; la lecture donne un résultat.
☐	E5 Clé API	La clé s'affiche une fois ; « Révoquer » la rend inutilisable.
☐	E6 ERP	Le bandeau « Ces données viennent de votre ERP » sur les pages de production.
☐	Assistant	Sa carte et son bouton mènent au bon endroit.

Mes remarques…