## 备忘录

**笔记本:** DirectX 12

**创建时间:** 2022/8/2 0:42 **更新时间:** 2022/8/2 18:58

作者: handsome小赞

• **COM** (组件对象模型 Component Object Model) ,通常将COM对象视为一种接口,当前暂时将它当作一个C++来使用

COM类接口大都以"I"开头

• 数据格式一般以 "DXGI FORMAT" 开头, 也有以 "D3D12" 开头的

例如,纹理格式(深度缓冲区也是一种纹理)

• 描述符 (view / descriptor) / 描述符堆 (descriptor heap)

- 1. CBV/SRV/UAV 描述符分别表示的是常量缓冲区视图(constant buffer view)、着色器资源视图(shader resource view)和无序访问视图(unordered access view)这 3 种资源。
- 2. 采样器(sampler,亦有译为取样器)描述符表示的是采样器资源(用于纹理贴图)。
- 3. RTV 描述符表示的是渲染目标视图资源 (render target view)。
- 4. DSV 描述符表示的是深度/模板视图资源(depth/stencil view)。

## 多重采样

在创建交换链缓冲区和深度缓冲区时都需要填写 DXGI\_SAMPLE\_DESC 结构体。当创建后台缓冲区和深度缓冲区时,多重采样的有关设置一定要相同<sup>①</sup>。

注意,上方描述不准确,Direct3D 12 并不支持创建MSAA交换链!

- **DirectX 图形基础结构/设施**(**DXGI**), 使多种图形API种所共有得底层任务能借助一组通用API来处理。
- 显示适配器 (display adapter) ,适配器用接口 IDXGIAdapter 来表示
- 显示输出 (display output) , 用接口 IDXGIOutput 来表示
- 资源驻留 (residency)
- 命令队列 / 命令列表 / 命令分配器 (command allocator)

记录在命令列表内的命令,实际上是存储在与之关联的命令分配器上。当通过 ID3D12CommandQueue::ExecuteCommandLists 方法执行命令列表的时候,命令列表就会引用分配器里的命令

注意,在没有缺点GPU执行完 command allocator 中所有命令前,干万不要重置命令分配器!

• IID PPV ARGS 辅助宏

#define IID\_PPV\_ARGS (ppType) \_\_uuidof (\*\* (ppType)), IID\_PPV\_ARGS\_Helper (ppType) 其中, \_\_uuidof (\*\* (ppType))将获取 (\*\* (ppType))的 COM 接口 ID (globally unique identifier,全局 唯一标识符,GUID),在上述代码段中得到的即为 ID3D12CommandQueue 接口的 COM ID。IID\_PPV\_ARGS 辅助函数的本质是将 ppType 强制转换为 void\*\*类型。我们在全书中都会见到此宏的身影,这是因为在调用 Direct3D 12 中创建接口实例的 API 时,大多都有一个参数是类型为 void\*\*的待创接口 COM ID。

- **围栏** (fence) ,**刷新命令队列**,强制CPU等待,直到GPU完成所有命令的处理,达到某个指定的围栏点为止。围栏用 **ID3D12Fence** 接口来表示
- 资源屏障
- 初始化Direct3D
  - 1. 用 D3D12CreateDevice 函数创建 ID3D12Device 接口实例。
  - 2. 创建一个 ID3D12Fence 对象,并查询描述符的大小。
  - 3. 检测用户设备对 4X MSAA 质量级别的支持情况。
  - 4. 依次创建命令队列、命令列表分配器和主命令列表。
  - 5. 描述并创建交换链。
  - 6. 创建应用程序所需的描述符堆。
  - 7. 调整后台缓冲区的大小,并为它创建渲染目标视图。
  - 8. 创建深度/模板缓冲区及与之关联的深度/模板视图。
  - 9. 设置视口(viewport)和裁剪矩形(scissor rectangle)。
  - 1. 创建设备,利用函数D3D12CreateDeviece 创建接口实例md3dDevice
  - 2. 创建围栏, md3dDevice -> CreateFence 创建围栏mFence
  - 3. 获取描述符大小,示例如下
  - 1. **渲染目标描述符大小** mRtvDescriptorSize = md3dDevice ->

GetDescriptorHandleIncrementSize ( D3D12\_DESCRIPTOR\_HEAP\_TYPE\_RTV )

2. 深度/模板描述符大小 mDsvDescriptorSize = md3dDevice ->

GetDescriptorHandleIncrementSize (D3D12 DESCRIPTOR HEAP TYPE DSV)

- 3. 常量缓冲区描述符大小 mCbvDescriptorSize = md3dDevice ->
  GetDescriptorHandleIncrementSize ( D3D12\_\_DESCRIPTOR\_HEAP\_TYPE\_CBV\_SRV\_UAV
  )
- **4.** 检测对 4X MSAA 质量级别的支持,md3dDevice -> CheckFeatureSupport
- 5. 创建命令队列和命令列表,直接参考D3DAPP::CreateCommandObjects
- 6. 描述并创建交换链,IDXGIFactory::CreateSwapChain

注意描述 SampleDesc 的 Quality, 其值需要通过 (4 来获取

7. 创建描述符堆,以 ID3D12DescriptorHeap 接口来表示,用

ID3D12Device::CreateDescriptorHeap 方法来创建,示例如下 (参考 D3DAPP::CreateRtvAndDsvDescriptorHeaps )

- 1. mRtvHeap, 存储 SwapChainBufferCount 个 RTV
- 2. mDsvHeap,存储 DSV (暂时用一个)

3.

```
在本书的应用框架中有以下定义:

static const int SwapChainBufferCount = 2;

int mCurrBackBuffer = 0;
```

其中,mCurrBackBuffer是用来记录当前后台缓冲区的索引(由于利用页面翻转技术来交换前台缓冲区和后台缓冲区,所以我们需要对其进行记录,以便搞清楚哪个缓冲区才是当前正在用于渲染数据的后台缓冲区)。

创建描述符堆之后,还要能访问其中所存的描述符。在程序中,我们是通过句柄来引用描述符的, 并以 ID3D12DescriptorHeap::GetCPUDescriptorHandleForHeapStart 方法来获得描述符堆 中第一个描述符的句柄。借助下列函数即可获取当前后台缓冲区的 RTV 与 DSV:

```
D3D12_CPU_DESCRIPTOR_HANDLE D3DApp::CurrentBackBufferView()const {
    // CD3DX12 构造函数根据给定的偏移量找到当前后台缓冲区的 RTV
    return CD3DX12_CPU_DESCRIPTOR_HANDLE(
        mRtvHeap->GetCPUDescriptorHandleForHeapStart(),// 堆中的首个句柄 mCurrBackBuffer, // 偏移至后台缓冲区描述符句柄的索引 mRtvDescriptorSize); // 描述符所占字节的大小
}
D3D12_CPU_DESCRIPTOR_HANDLE D3DApp::DepthStencilView()const {
    return mDsvHeap->GetCPUDescriptorHandleForHeapStart();
}
```

通过这段示例代码,我们就能够看出描述符大小的用途了。为了用偏移量找到当前后台缓冲区的RTV 描述符<sup>®</sup>,我们就必须知道 RTV 描述符的大小。

- 8. 创建渲染目标视图 / 描述符
- 1. IDXGISwapChain::GetBuffer,可用于获得存于交换链中的缓冲区资源
- 2. **ID3D12Device::CreateRenderTargetView**,为获取的后台缓冲区创建渲染目标描述符。(仅仅有交换链和描述符堆还不够,还需要有描述符)

```
ComPtr<ID3D12Resource> mSwapChainBuffer[SwapChainBufferCount];
CD3DX12_CPU_DESCRIPTOR_HANDLE rtvHeapHandle(
    mRtvHeap->GetCPUDescriptorHandleForHeapStart());
for (UINT i = 0; i < SwapChainBufferCount; i++)

{
    // 获得交换链内的第 i 个缓冲区
    ThrowIfFailed(mSwapChain->GetBuffer(
        i, IID_PPV_ARGS(&mSwapChainBuffer[i])));

    // 为此缓冲区创建一个 RTV
    md3dDevice->CreateRenderTargetView(

    mSwapChainBuffer[i].Get(), nullptr, rtvHeapHandle);

    // 偏移到描述符堆中的下一个缓冲区
    rtvHeapHandle.Offset(1, mRtvDescriptorSize);
}
```

- 9. 创建深度/模板缓冲区及其视图/描述符,
- 1. 深度缓冲区其实是一种2D纹理,纹理是一种GPU资源,因此需要填写 D3D12\_RESOURCE\_DESC 结构体来描述纹理资源,通过

ID3D12Device::CreateCommittedResource 方法来创建它。

- 2. 在使用深度/模板缓冲区前,一定要创建相关的深度/模板描述符,并绑定到渲染流水线上,类似于 (8
- 3. 在创建深度/模板描述符后,需要将深度/模板缓冲区资源从初始状态转换为深度缓冲区

```
// 将资源从初始状态转换为深度缓冲区
mCommandList->ResourceBarrier(
1,
&CD3DX12_RESOURCE_BARRIER::Transition(
mDepthStencilBuffer.Get(),
D3D12_RESOURCE_STATE_COMMON,
D3D12_RESOURCE_STATE_DEPTH_WRITE));
```

- 4. 注意,所有创建描述符的函数,第二位参数如果指定为 nullptr,表示将采用该资源创建时的格式,为它的第一个 mipmap层级创建一个描述符
- **10.** 设置视口,通过 ID3D12GraphicsCommandList::RSSetViewports 方法来设置 Direct3D中的视口
- 命令列表一旦被重置, 视口也就需要随之重置
- **11.** 设置剪裁矩形,通过 ID3D12GraphicsCommandList::RSSetScissorRects 方法来设置剪裁矩形,例如,剔除被矩形UI (UI位于某块区域的最上层) 遮挡的3D空间中的像素,这部分像素将不会再被光栅化处理
- 命令列表一旦被重置, 剪裁矩形也就需要随之重置

## 12. 观察空间

综上所述,只要给定摄像机的位置、观察目标点以及世界空间中"向上"方向的向量,我们就能构建出对应的摄像机局部坐标系,并推导出相应的观察矩阵。

DirectXMath 库针对上述计算观察矩阵的处理流程提供了以下函数:

```
XMMATRIX XM_CALLCONV XMMatrixLookAtLH(// 输出观察矩阵 VFXMVECTOR EyePosition,// 输入虚拟摄像机位置 QFXMVECTOR FocusPosition,// 输入观察目标点 TFXMVECTOR UpDirection);// 输入世界空间中向上方向的向量 j
```

一般来说,世界空间中的y轴方向与虚拟摄像机"向上"向量的方向相同,所以,我们通常将"向上"向量定为j=(0,1,0)。举个例子,假设我们希望把虚拟摄像机架设于世界空间内点(5,3,-10)的位置,并令它观察世界空间的原点(0,0,0),则构建相应观察矩阵的过程为:

```
XMVECTOR pos = XMVectorSet(5, 3, -10, 1.0f);
XMVECTOR target = XMVectorZero();
XMVECTOR up = XMVectorSet(0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
XMMATRIX V = XMMatrixLookAtLH(pos, target, up);
```

## 13. 投影和齐次裁剪空间

我们可以利用 DirectXMath 库内的 XMMatrixPerspectiveFovLH 函数来构建透视投影矩阵:

```
// 返回投影矩阵
XMMATRIX XM_CALLCONV XMMatrixPerspectiveFovLH(
float FovAngleY, // 用弧度制表示的垂直视场角
float Aspect, // 纵横比 = 宽度 / 高度
float NearZ, // 到近平面的距离
float FarZ); // 到远平面的距离
```

下面的代码片段详细解释了 XMMatrixPerspectiveFovLH 函数的用法。在此例中,我们将垂直视场角指定为 45°,近平面位于 z=1 处,远平面位于 z=1000 处(这些长度皆以观察空间中的单位表示)。

```
XMMATRIX P = XMMatrixPerspectiveFovLH(0.25f*XM_PI, AspectRatio(), 1.0f, 1000.0f);

纵横比采用的是我们窗口的宽高比:

float D3DApp::AspectRatio()const
{
   return static_cast<float>(mClientWidth) / mClientHeight;
```