

精卫大屏数据编辑-需求说明

一、需求说明



应对**专家审查**等场景：用一个**专属虚拟账号**单独配置一份大屏数据，生成可分享的大屏链接，且不影响真实业务大屏。

1. 背景与目标

- 专家审查等场景下，真实数据不便直接展示，需通过独立账号和配置页单独配置一份可定制、可分享、可更新的专用大屏数据，与真实大屏互不影响。

2. 角色与账号

- 提供**专属虚拟账号**（独立于正式业务账号），仅用于配置审查/演示用大屏数据。
- 登录该账号后直接进入「**大屏数据配置**」页面。

3. 功能流程

- 用专属账号登录，自动进入「大屏数据配置」页面。
- 按大屏模块修改各项数据；总量、占比等汇总指标由系统按明细**自动计算**。
- 点击「**确认**」保存，生成一条**大屏链接**。
- 打开链接即可查看按配置数据渲染的大屏。
- 需调整时重新登录、修改并确认，**链接不变、大屏数据同步更新**。

4. 其他说明

- 配置数据只作用于该账号的定制大屏，与真实业务大屏相互隔离。
- 汇总指标遵循「录入明细 → 自动汇总」，避免手工填写不一致。
- 链接长期有效，数据以最近一次「确认」为准。

二、页面说明（大屏数据配置页）



页面按监控大屏的展示模块分区，用户逐模块录入/修改数据（总量、占比等汇总指标由系统自动计算），完成后点击「确认」保存并生成大屏链接。

1. 数据总览

配置项	字段说明	配置方式	字段校验	备注
数据总量	全部模态数据量合计	自动计算	—	由「数据资产清单 / 聚焦模态资产」各模态数据量自动汇总

2. 聚焦模态资产

配置项	字段说明	配置方式	字段校验	备注
模态列表	核磁 / 脑电 / 眼动 / 近红外 / 心电	展示模态	—	固定5个模态，不支持新增/编辑/删除
各模态数据量	每个模态对应的数据量	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0	引用「数据资产清单」录入值
各模态文件数	每个模态对应的文件数（条数据）	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0	引用「数据资产清单」录入值
各模态采集类型占比	每个模态下各采集类型的占比（采集类型固定，见下表）	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0	采集类型固定，用户仅配置各采集类型占比；选中该模态时于环形图分段展示，单个模态内合计 100%
各模态占比	各模态数据量占总量的百分比	自动计算	—	用于环形图展示，合计100%
全部模态数据总量	各模态数据量之和	自动计算	—	根据引用的各模态数据自动汇总

各模态采集类型

模态	采集类型
核磁（MRI/fMRI）	anat/ func/ dwi/ fmap/ spectroscopy
脑电（EEG）	MMN / Rest / P300 / Task
眼动	Fixation / AntiSaccade / SmoothPursuit / Freeviewing / Others
近红外（fNIRS）	Resting / VFT / Task
心电（PPG/ECG）	PPG / ECG

3. 数据资产清单

配置项	字段说明	配置方式	字段校验	备注
模态名称	核磁 / 脑电 / 眼动 / 近红外 / 心电	展示模态	—	固定5个模态，不支持新增/编辑/删除
各模态文件数	每个模态的文件数量	自动引用	—	引用「聚焦模态资产」录入值
各模态数据量	每个模态的数据量	自动引用	—	引用「聚焦模态资产」录入值

4. 数据导入全流程

环节	配置项	字段说明	配置方式	字段校验
导入环节	累计导入批次	数据导入的累计批次	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
导入环节	累计导入文件数	累计导入的文件数量	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
导入环节	尚未登记次数	未完成登记的次数	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
校验环节	校验通过率	校验通过的比率	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
校验环节	校验异常率	校验异常的比率	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
校验环节	累计校验次数	累计执行校验的次数	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
入库环节	已入库文件数	已完成入库的文件数量	自动计算，由「数据资产清单 / 聚焦模态资产」各模态数据量自动汇总	—
入库环节	已入库数据量	已完成入库的数据量	自动计算，由「数据资产清单 / 聚焦模态资产」各模态数据量自动汇总	—
分发环节	累计下载次数	数据分发的累计下载次数	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0

环节	配置项	字段说明	配置方式	字段校验
分发环节	累计分享次数	数据分发的累计分享次数	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0

5. 来源数据采集

配置项	字段说明	配置方式	字段校验	备注
数据来源列表	数据来源1 / 数据来源2 等	手动录入	不可为空	支持新增、编辑、删除数据来源
各来源累计数据量	每个数据来源的累计数据量	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0	—
各来源累计被试数	每个数据来源的累计被试数	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0	—

6. 数据趋势分析

以折线图展示近半年（近 6 个月）数据总量与月度增长量的变化趋势，用于把握数据增长节奏（增长是否持续、增速是否符合预期、是否出现异常波动）。

配置项	字段说明	配置方式	字段校验
统计周期	展示的月份范围，默认近半年（近 6 个月）	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
各月累计数据总量	近 6 个月数据总量的逐月累计值（TB）	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
各月月度增长量	当月新入库文件的总存储量（当月增量）	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0

7. 数据质量监控

配置项	字段说明	配置方式	字段校验
导入校验通过率	导入数据的校验通过比率	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
命名规范率	符合命名规范的比率	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
元数据完整率	元数据完整的比率	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0
重复文件检出率	检出重复文件的比率	手动录入	选填，未填写时系统默认置 0

8. 被试与项目监控

配置项	字段说明	配置方式	字段校验	备注
被试总数	累计被试人数 (各来源数据采集中的累计被试数的总和)	自动计算	—	
项目总数	累计项目数量	自动计算	—	
项目排行	项目名称、参与率、被试量	手动录入	项目名称不可为空；参与率、被试量未填写时系统默认置 0	支持新增/编辑/删除项目条目，用于排行图展示

9. 页面操作

操作	说明
确认	校验并保存当前配置数据，保存成功后生成/更新可访问的大屏链接
大屏链接	展示已生成的大屏访问链接，支持复制；通过该链接可查看按配置数据渲染的大屏
再次编辑	再次登录该账号可修改数据并「确认」，对应链接的大屏数据同步更新，链接保持不变