在ABAP中用事务更新数据

在ABAP的开发中,根据业务的需要,有时可能要对后台多个数据表进行更新,为了保证数据的完整性、一致性,需要把这些操作写在同一个事务中。对数据的操作,要 么全部成功,要么全部失败回滚。结合在项目中的应用,下面阐述一下实现方法。

本例是在用BAPI创建物料凭证的同时,要更新自定义状态表,实现物料凭证的创建和更新自定义状态表在同一事务中。

一、首先用SE37创建一个Update Module类型的函数: 函数里面的代码如下: FUNCTION ZMM_PULL_LIST_POST_AUFNR. *"*"Update function module: *"*"Local interface: *" IMPORTING *" VALUE(PLANT) TYPE BAPI2017_GM_ITEM_CREATE-PLANT OPTIONAL *" VALUE(STGE_LOC) TYPE BAPI2017_GM_ITEM_CREATE-STGE_LOC OPTIONAL *" VALUE(MOVE_TYPE) TYPE BAPI2017_GM_ITEM_CREATE-MOVE_TYPE *" OPTIONAL *" VALUE(MOVE_PLANT) TYPE BAPI2017_GM_ITEM_CREATE-MOVE_PLANT *" OPTIONAL *" VALUE(MOVE_STLOC) TYPE BAPI2017_GM_ITEM_CREATE-MOVE_STLOC *" OPTIONAL *" VALUE(ENTRY_QNT) TYPE BAPI2017_GM_ITEM_CREATE-ENTRY_QNT *" OPTIONAL *" VALUE(ISWBS) TYPE CHAR1 OPTIONAL *" TABLES *" INPUT STRUCTURE ZMM_PD_PULL_LIST OPTIONAL data:goodsmvt_header type bapi2017_gm_head_01. data:goodsmvt_code type bapi2017_gm_code. $data: material document\ type\ bapi2017_gm_head_ret-mat_doc.$ data:matdocumentyear type bapi2017_gm_head_ret-doc_year. data:goodsmvt_item type table of bapi2017_gm_item_create with header line. data:return type table of bapiret2 WITH HEADER LINE. DATA:ITRESULT TYPE TABLE OF zmm_311PD_result WITH HEADER LINE. DATA:ITRESULTLOG TYPE TABLE OF ZMM03_PD_LOG WITH HEADER LINE. DATA:IT_ERROR TYPE TABLE OF ZMM03_ERROR WITH HEADER LINE. DATA:m_POSTMSG(200). DATA:G_WBS_ELEM TYPE PRPS-POSKI, G PSPNR TYPE PRPS-PSPNR. *使用之前先清空 REFRESH IT_ERROR. CLEAR IT_ERROR. LOOP AT INPUT. CLEAR G PSPNR. CLEAR G_WBS_ELEM. CLEAR GOODSMVT_HEADER. CLEAR GOODSMVT CODE. CLEAR MATERIALDOCUMENT. CLEAR MATDOCUMENTYEAR.

REFRESH GOODSMVT ITEM. CLEAR GOODSMVT_ITEM.

SELECT SINGLE

```
FROM GRPGA
INTO G PSPNR
WHERE PSPNR = INPUT-PSPEL.
IF G_PSPNR IS INITIAL.
G_PSPNR = INPUT-PSPEL.
ENDIF.
SELECT SINGLE
POSKI
FROM PRPS
INTO G_WBS_ELEM
WHERE PSPNR = G_PSPNR.
goodsmvt\_header-pstng\_date = sy-datum.
goodsmvt_header-doc_date = sy-datum.
goodsmvt\_code-gm\_code = '04'.
* 抬头文本填批次/WBS号,物料单填网络号
concatenate \ INPUT-PICI'/'\ g\_wbs\_elem\ into\ goodsmvt\_header-header\_txt.
condense\ goodsmvt\_header-header\_txt.
goodsmvt\_header-REF\_DOC\_NO\_LONG = INPUT-aufnr.
goodsmvt\_item-material = INPUT-matnr.
goodsmvt_item-plant = PLANT.
goodsmvt\_item\text{-}stge\_loc = STGE\_LOC.
goodsmvt\_item-move\_type = MOVE\_TYPE.
IF ISWBS = '1'.
goodsmvt\_item\text{-}spec\_stock = INPUT\text{-}SOBKZ.
ENDIF.
goodsmvt_item-entry_qnt = ENTRY_QNT.
goodsmvt_item-entry_uom = INPUT-meins.
goodsmvt\_item-move\_plant = MOVE\_PLANT.
goodsmvt\_item-move\_stloc = MOVE\_STLOC.
IF ISWBS = '1'.
goodsmvt\_item-wbs\_elem = g\_wbs\_elem.
goodsmvt\_item-VAL\_WBS\_ELEM = G\_WBS\_ELEM.
ENDIF.
append goodsmvt_item.
clear goodsmvt_item.
call function 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
exporting
goodsmvt\_header = goodsmvt\_header
goodsmvt_code = goodsmvt_code
importing
materialdocument = materialdocument
matdocument year = matdocument year \\
tables
goodsmvt\_item = goodsmvt\_item
return = return.
IF MATERIALDOCUMENT NE ".
* 从数据库中获取当前的出库数量
SELECT SINGLE
MENGE_CK
INTO INPUT-MENGE_CK
FROM ZMM_PD_PULL_LIST
WHERE AUFNR = INPUT-AUFNR AND RSPOS = INPUT-RSPOS AND PICI = INPUT-PICI AND MATNR = INPUT-MATNR.
```

GRPNR

```
INPUT-MENGE_CK = INPUT-MENGE_CK + ENTRY_QNT.
INPUT-MENGE_QF = INPUT-MENGE_LL - INPUT-MENGE_CK.
IF INPUT-MENGE QF <= 0.
INPUT-FLAG = 'X'.
ENDIF.
ITRESULT-MBLNR = MATERIALDOCUMENT.
ITRESULT-MJAHR = matdocumentyear.
ITRESULT-WERKS = INPUT-WERKS.
ITRESULT-MATNR = INPUT-MATNR.
ITRESULT-AUFNR = INPUT-AUFNR.
ITRESULT-RSPOS = INPUT-RSPOS.
ITRESULT-MENGE = ENTRY_QNT.
ITRESULT-MEINS = INPUT-MEINS.
APPEND ITRESULT.
CLEAR ITRESULT.
ITRESULTLOG-MBLNR = MATERIALDOCUMENT.
ITRESULTLOG-MJAHR = matdocumentyear.
ITRESULTLOG-UNAME = SY-UNAME.
ITRESULTLOG-WERKS = INPUT-WERKS.
ITRESULTLOG-MATNR = INPUT-MATNR.
ITRESULTLOG-AUFNR = INPUT-AUFNR.
ITRESULTLOG-RSPOS = INPUT-RSPOS.
ITRESULTLOG-MENGE = ENTRY QNT.
ITRESULTLOG-MEINS = INPUT-MEINS.
APPEND ITRESULTLOG.
CLEAR ITRESULTLOG.
ELSE.
CLEAR m_POSTMSG.
m_POSTMSG = '创建凭证失败:'.
LOOP AT RETURN WHERE TYPE = 'E'.
CONCATENATE m_POSTMSG '/' RETURN-MESSAGE INTO m_POSTMSG.
ENDLOOP.
MOVE-CORRESPONDING INPUT TO IT_ERROR.
IT_ERROR-MESSAGE = m_POSTMSG.
IT_ERROR-UNAME = SY-UNAME.
APPEND IT_ERROR.
CLEAR IT_ERROR.
ENDIF.
MODIFY INPUT.
CLEAR INPUT.
ENDLOOP.
*以上代码过帐
IF MATERIALDOCUMENT NE ".
MODIFY ZMM_PD_PULL_LIST FROM TABLE INPUT.
MODIFY zmm_311PD_result FROM TABLE ITRESULT.
MODIFY ZMM03_PD_LOG FROM TABLE ITRESULTLOG.
ELSE.
IF IT_ERROR[] IS NOT INITIAL.
MODIFY ZMM03_ERROR FROM TABLE IT_ERROR.
ENDIF.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
```

二、外部周用: SET UPDATE TASK LOCAL. CALL FUNCTION 'ZMM_PULL_LIST_POST_AUFNR' IN UPDATE TASK EXPORTING PLANT = IT-WERKS STGE_LOC = it_temp-lgort MOVE_TYPE = '311' MOVE_PLANT = IT-WERKS MOVE_STLOC = IT-lgort ENTRY_QNT = g_prlab ISWBS = "

TABLES

INPUT = it_li.

COMMIT WORK AND WAIT.