NS設定 動所をしっかり押さえる 駆け込み寺の

DNSは、インターネットでアプリケーションを使用する場合になくてはならない重要なシステムである。しかし、それだけに、DNSの運用については苦労している管理者も多いと思う。本連載では、実際にネームサーバ(DNSサーバ)を運用する際に生じるさまざまな疑問に答え、管理者がスムーズにDNSを運用するためのテクニックを紹介する。





BINDをリモートから制御するには?

ネームサーバを複数台管理している場合など、それぞれのサーバにわざわざログインして作業するのは非常に面倒だ。リモートからネームサーバを制御する方法はないのか?



BIND 9に付属しているrndcを使用する

rndc(remote name daemon control)は、BIND 9 に付属するリモート制御プログラムである。rndcはクライアントにインストールするプログラムで、クライアント側とサーバ側(named)であらかじめ共有された秘密鍵を使用して認証することにより、設定ファイルやゾーンデータのリロード、キャッシュデータのフラッシュなどをリモートから制御することを可能としている。

rndcの設定は、サーバ側はBINDの設定ファイルである「named.conf」ファイルで行い、クライアント側は「rndc.conf」ファイルで行う。

サーバ側では controlsステートメントで設定する

サーバ側では、「/etc/named.conf」ファイルのcontrols ステートメントで設定を行う。controlsステートメント の書式は次のようになっている。

controls {

};

inet <ip_addr> port <ip_port>
allow { <address_match_list>; } keys { <key-name>; };

<ip_addr>と<ip_port>には、rndcの制御を受けるサーバ側のアドレスとポートを指定する。ネームサーバが複数のアドレスを持っていて、rndcからアクセスされるアドレスを限定したい場合には、<ip_addr>にそのアドレスを記述すればよいが、通常はワイルドカードを示す「*」と記述しておけばよいだろう。また、rndcは、デフォルトでTCPの953番ポートを使用するので、<ip_port>には「953」と指定しておく。また、<address_match_list>には、rndcによる制御を許可するクライアントのIPアドレスを記述する。そして、<key-name>には、使用する認証鍵の名称を記述する。この認証鍵は「/etc/rndc.key」ファイルで設定する。例えば、図1のように、

ローカルホストと192.168.0.11のアドレスを持つクライアントからrndcによる制御を許可する場合には、リスト1のように記述する。

そして、リスト2のように、「/etc/rnd c.key」ファイルで認証鍵を設定する。

この「/etc/rndc.key」ファイルは、namedを動作させるユーザー以外が内容

ネームサーバ (BIND 9)
192.168.0.10

**Rodcクライアント
192.168.0.11

**B定ファイルやゾーンデータのリロード
キャッシュデータのフラッシュなど

953/TCP

リスト1 ● サーバ側のBIND設定ファイル [/etc/named.conf] の設定例

```
key "rndc-key" {
      algorithm hmac-md5;
      secret "UDnMeMKGUhAKtbtQJuKXNReWhGqar0GeQplcpxyHLOBqsMIWicLoRSxPsDvn";
};
```

リスト2● クライアント側の認証鍵設定ファイル [/etc/rndc.key] の設定例

```
options { —
                                                                   デフォルト設定
     default-server localhost;
      default-key "localhost-key";
};
server localhost { -
                                                                   ローカルホストを制御するための設定
      key "localhost-key";
server 192.168.0.10 { —
                                                                   リモートネームサーバを制御するための設定
     key "example-key";
};
                                                                   ローカルホスト用の認証鍵の設定
key "localhost-key" { -
      algorithm hmac-md5;
      secret "LZNOm6odk3FYAsBx1Xw08PB0PjIGeX9Bp9pA0ZJNEVMTJLWfZIaI0q59BtGd";
};
key "example-key" { -
                                                                   リモートネームサーバ用の認証鍵の設定
      algorithm hmac-md5;
      secret "UDnMeMKGUhAKtbtQJuKXNReWhGqar0GeQplcpxyHL0BqsMIWicLoRSxPsDvn";
} ;
```

リスト3● 「/etc/rndc.conf」ファイルの設定例

を見ることができないように、アクセス権を設定してお く。namedをユーザー「named」で動作させている場合 は次のように設定すればよい。

chown named /etc/rndc.key

「 所有者を「named」に変更する

chmod 600 /etc/rndc.key

「 所有者のみがファイルにアクセスできるようにする

この「/etc/rndc.key」ファイルは、「rndc-confgen」プログラムを使用して自動的に作成することもできる。例えば、鍵のサイズが256ビット、作成するファイルの所

有者をnamedに設定した「/etc/rndc.key」ファイルを 自動的に作成するには、次のようにコマンドを発行する。 ーバのホストを指定し、その後にrndcのオプションを指 定する。

/usr/sbin/rndc-confgen -a -b 256 -u named

クライアント側の設定は /etc/rndc.confファイルで行う

次に、クライアント側の設定を行う。クライアント側では、前ページのリスト3のように「/etc/rndc.conf」ファイルで、リモートネームサーバのアドレスと、サーバ側で設定した認証鍵を設定する。

そして、このファイルにrootのみがアクセスできるように、次のようにして所有者とアクセス権の設定をしておく。

chown root /etc/rndc.conf

所有者を「root」に変更する

chmod 600 /etc/rndc.conf

rndcを利用してみる

これで、rndcの設定は完了である。サーバ側でBIND 9を再起動させ、クライアント側でrndcコマンドを発行させてみよう。「-s」オプションで、制御を行うネームサ

/usr/sbin/rndc -s 192.168.0.10 status

192.168.0.10上のネームサーバのステータスを表示

number of zones: 4

debug level: 0

xfers running: 0 xfers deferred: 0

soa queries in progress: 0

query logging is OFF

server is up and running

rndcコマンドで使用できるオプションには、表1のものがある。

オプション	説明		
カノノコン	- No.71		
reload	oad 設定ファイルとゾーンデータファイルをリロードする		
reload <zone></zone>	指定したゾーンのみをリロードする		
refresh <zone></zone>	指定したゾーンに対して、直ちにゾーン転送を開始する		
reconfig 設定ファイルと変更したゾーンデータファイルをリロードする			
stats	「named.stats」ファイルに統計情報を書き込む		
querylog クエリごとのログをsyslogに出力するかどうかを切り替える			
dumpdb	「named_dump.db」ファイルにキャッシュデータをダンプする		
stop ダイナミックアップデート情報を書き込んでからサーバ			
halt	ダイナミックアップデート情報を書き込まずにサーバを停止する		
flush	サーバのキャッシュデータをフラッシュする		
status	サーバのステータスを表示する		

表1 rndcコマンドで指定できるオプションの一部

2 2

ファイアウォールでネームサーバを保護するには?

ネームサーバを不正アクセスから保護するため、ファイアウォールを適切に設定してネームサーバへのアクセスを制限したい。

A

DNSの問い合わせ以外で発生するパケットを ファイアウォールでフィルタリングする

ファイアウォールでネームサーバを保護するためには、 外部と通信する必要のあるネームサーバへのトラフィックを、ファイアウォールで適切にフィルタリングする必要がある。

ここでは、ファイアウォールで保護すべきネームサーバとして、図2のように、外部ネームサーバへの問い合

わせを行うためのキャッシングネームサーバ(ローカルネームサーバ)と、自ゾーンの情報を外部に公開するための権威ネームサーバの2つが存在すると仮定する。

キャッシングネームサーバを ファイアウォールで保護する

まず、図2のキャッシングネームサーバによって発生 するトラフィックを考えてみる。キャッシングネームサ




図2● ファイアウォールでキャッシングネームサーバと権威ネームサーバを保護する

ーバからは、外部のさまざまなネームサーバに対して問 い合わせが発生するが、外部から問い合わせを受けるこ とはない。また、ゾーン転送などの問い合わせが発生す ることもない。そこで、ファイアウォールでは、表2の ように、キャッシングネームサーバから外部のネームサ ーバの53番ポートに対するパケットとその返答パケット のみを通過するように設定する。ここで、キャッシング ネームサーバが比較的最近のBINDを使用しているので あれば、問い合わせの送信元ポートとして非特権ポート が使用されるので、ファイアウォールでは、キャッシン グネームサーバの1024以上のポートからのパケットを許 可するように設定する。しかし、古いBINDを使用して いる場合には、問い合わせの送信元ポートとして53番ポ ートを使用するため、53番ポートからのパケットを許可 するように設定しなければならない。もちろん、その前 に新しいBINDを使用することをお勧めする。また、通 常の問い合わせはUDPを使用するが、回答データのサイ ズが大きくなる場合は、TCPで接続する必要があるた め、UDPだけでなく、TCPも通すように設定しておく。 そして、内部ネットワーク上のクライアントからキャ ッシングネームサーバに対して問い合わせが行えるよう

プロトコル	送信元アドレス	送信元ポート	宛先アドレス	宛先ポート
UDP	163.135.0.20	1024以上	ANY	53
UDP	ANY	53	163.135.0.20	1024以上
TCP	163.135.0.20	1024以上	ANY	53
TCP	ANY	53	163.135.0.20	1024以上

表2● キャッシングネームサーバから外部ネームサーバへの問い合わせを許可するフィル タリングの設定例

プロトコル	送信元アドレス	送信元ポート	宛先アドレス	宛先ポート
UDP	192.168.0.0/24	1024以上	163.135.0.20	53
UDP	163.135.0.20	53	192.168.0.0/24	1024以上
TCP	192.168.0.0/24	1024以上	163.135.0.20	53
TCP	163.135.0.20	53	192.168.0.0/24	1024以上

表3 内部ネットワークからキャッシングネームサーバへの問い合わせを許可するフィル タリングの設定例

に、表3のように、内部ネットワークで使用しているア ドレスからキャッシングネームサーバの53番ポートあて のパケットの通過を許可するように設定する。

権威ネームサーバを ファイアウォールで保護する

次に、図2の権威ネームサーバに対して発生するトラ フィックを考えてみる。外部からの問い合わせでは、権 威ネームサーバの53番ポートあてのUDPトラフィックが



発生するので、このパケットを通すように設定する。最近のBINDであれば、問い合わせパケットの送信元ポートには、1024以上のポートが使用されるが、問い合わせ元が古いBINDを使用している場合も考えられるので、53番ポートからの問い合わせも通すように設定しておく(表4)。

ただし、自ゾーンへの問い合わせに対する回答メッセージのサイズが512バイトより大きくなる場合は、TCPを使用した問い合わせが発生する場合があるので、このような場合には、表5のように、TCPでの問い合わせも許可するように設定する。

また、外部のネームサーバに、自身が管理するゾーンのセカンダリをお願いしている場合には、ゾーン転送用のトラフィックも許可するように設定しなければならない。ゾーン転送で発生するトラフィックには、ゾーンデータが更新されたことを知らせるNOTIFYメッセージ、ゾーンが更新されたかどうかを確認するためのSOAレコードの問い合わせ、そして、ゾーン転送があり、表6のトラフィックを許可するように設定する。

BINDが送出するUDPの 送信元ポートを固定する

BINDでは、問い合わせに使用するUDPの送信元ポートやアドレスを指定することもできる。リスト4のように、「query-source」サブステートメントを使用すると、ネームサーバが複数のIPアドレスを持っていた場合に、送信元IPアドレスとして使用するアドレスを指定したり、通常は1024以上の値で自動的に決められる送信元ポートを非特権ポートの範囲内で固定させたりすることができる。同様に、ゾーン転送の際のSOAレコードの問い合わせや差分ゾーン転送で使用するアドレスとポートは「transfer-source」サブステートメントで、NOTIFYメッセージの送信で使用するアドレスとポートは「notify-

source」サブステートメントで指定できる。これらの機能を使用すれば、ファイアウォールでの設定をさらにシンプルにすることが可能だ。ただし、ポートの指定はUDPのみに適用され、TCPの送信元ポートは固定することができないので注意してほしい。

NTTデータ 馬場達也

7	プロトコル	送信元アドレス	送信元ポート	宛先アドレス	宛先ポート
τ	JDP	ANY	1024以上	163.135.0.10	53
ι	JDP	163.135.0.10	53	ANY	1024以上
ι	JDP	ANY	53	163.135.0.10	53
ι	JDP	163.135.0.10	53	ANY	53

表4● 外部から権威ネームサーバへの問い合わせを許可するフィルタリングの設定例

プロトコル	送信元アドレス	送信元ポート	宛先アドレス	宛先ポート
UDP	ANY	1024以上	163.135.0.10	53
UDP	163.135.0.10	53	ANY	1024以上
UDP	ANY	53	163.135.0.10	53
UDP	163.135.0.10	53	ANY	53
TCP	ANY	1024以上	163.135.0.10	53
TCP	163.135.0.10	53	ANY	1024以上

表5● 外部から権威ネームサーバへの問い合わせを許可するフィルタリングの設定例 (回答のサイズが大きくなる場合)

プロトコル	送信元アドレス	送信元ポート	宛先アドレス	宛先ポート	
NOTIFYメッセージ					
UDP	(プライマリ)	1024以上	(セカンダリ)	53	
UDP	(セカンダリ)	53	(プライマリ)	1024以上	
SOAレコードの問い合わせ					
UDP	(セカンダリ)	1024以上	(プライマリ)	53	
UDP	(プライマリ)	53	(セカンダリ)	1024以上	
UDP	(セカンダリ)	53	(プライマリ)	53	
UDP	(プライマリ)	53	(セカンダリ)	53	
ゾーン転送					
TCP	(セカンダリ)	1024以上	(プライマリ)	53	
TCP	(プライマリ)	53	(セカンダリ)	1024以上	

表6● セカンダリにゾーン転送を行う場合のフィルタリングの設定例

リスト4● UDPの送信元ポートを固定するための設定例