# Liquidação Antecipada


## Solicitar Liquidação Antecipada

- Rota WebApi POST /api/posicoes/termo/liquidacaoantecipada
- Menu SinacorWeb Posições e Garantias > Liquidação Antecipada de Termo > Solicitação de Liquidação de Termo
- Função de Acesso Custódia > Web > Termo Liquidação Antecipada > MLIQA
- Chave de Virada N/A

É possível liquidar os contratos comprados a termo nas seguintes modalidades:

- LA Liquidação Antecipada em D+1
- LPDE Liquidação por Diferença Especial em D+2

Importante: Para solicitar uma liquidação antecipada, o participante dever ter o FixGear – Outros Fluxos ativado e configurado. A partir disso, ocorrerá a troca de mensagens entre o Sinacor e o RTC.




Por padrão, a tela será carregada sem nenhum registro pesquisado.

A tela consulta direto a tabela de posições de termo (TCFPOSI\_TERMO), filtrando já apenas os termos comprados.

É possível pesquisar os contratos pela busca seletiva, a partir dos seguintes campos:


- Código do Cliente (possível pesquisa em lote separado por vírgula ',')
- Nome do Cliente
- Código ISIN
- Código da Carteira (possível pesquisa em lote separado por vírgula ',')
- Número do Contrato (possível pesquisa em lote separado por vírgula ',')
- Data do Vencimento (padrão dd/mm/yyyy)

Caso nenhum filtro seja informado, e a pesquisa seja acionada, o sistema retornará todos os contratos passíveis de liquidação antecipada.



Ao realizar a pesquisa, a tela retornará os contratos com as seguintes informações:


- Código do Cliente
- Nome do Cliente
- Código ISIN
- Carteira
- Data de Vencimento
- Número do Contrato
- Quantidade Atual do Contrato: Quantidade atual do contrato conciliado com o arquivo bvbg.017 de início do dia.
- Quantidade Solicitada: Quantidade de solicitações de liquidação realizadas que ainda estão em aberto (LA até D0 e LPDE até D+1), menos as solicitações canceladas ou com status de erro.
- Saldo Disponível: Quantidade Atual do Contrato menos Quantidade Solicitada.



As solicitações (bvmf.171) que ainda não foram efetivas são armazenadas na tabela TCFSOLI\_LIQC\_ANTC\_TRMO; Após a conclusão das liquidações no RTC, independente de erro ou não, as solicitações são migradas para a tabela de histórico: HCFSOLI\_LIQC\_ANTC\_TRMO


As solicitações também atualizam a tabela de controle interno do Sinacor: TCFSTAT\_ENV\_MSG\_RTC

Através do "checkbox" disponível no canto esquerdo da tela, é possível selecionar todas as linhas retornadas, para execução da liquidação em lote. As quantidades também podem ser preenchidas em lote, ao escolher a opção de "Copia todo saldo disponível" nas colunas das modalidades. Apenas uma modalidade pode ser preenchida nesse caso.




#### Liquidação individual:

É possível também indicar a quantidade a ser liquidada de cada contrato, podendo solicitar uma LA e uma LPDE ao mesmo tempo. A soma das quantidades da modalidade não podem ser maior que o Saldo Disponível. Caso isso ocorra, a celula contendo a quantidade incorreta será marcada em vermelho e a liquidação não poderá ser solicitada.



#### Tratamento de erros:


Ao solicitar a liquidação antecipada, o sistema validará se o módulo está fechado ou se a posição de termo foi conciliada e emitirá um alerta deixando o usuário escolher se deseja continuar ou não com a liquidação.




Existe uma opção para o sistema validar se existem ordens de venda no mercado a vista para nettar com uma solicitação de liquidação LPDE (D+2).



Caso o sistema não encontra as vendas, retornará as solicitações numa aba de erro, mas ainda segue só informativa. Se o usuário desejar continuar a liquidação, é só realizar direto pela aba Erros:




Nos contratos que foram liquidados com o sucesso, o campo Quantidade Solicitada será atualizado:




## Importar Excel Com Informações para Liquidação


O sistema permite importar dados de um arquivo Excel para liquidação em lote:



Para utilizar a funcionalidade, é recomendado baixar a planilha padrão do Sinacor:




A planilha deve ser preenchida com os dados solicitados. Existem duas opções para realizar o upload da mesma: arrastar para a tela, ou pela busca padrão do Windows.



Os dados serão carregados na tela e liberados para liquidação.

OBS: No caso de importação do arquivo, o sistema não realiza validações de clientes inexistente, saldo disponível etc. Apenas valida as informações obrigatórias para liquidação no RTC.




## Monitorar Solicitações

#### SinacorWeb > Posições e Garantias > Liquidação Antecipada de Termo > Monitor

Função de Acesso > Custódia > Web > Termo - Liquidação Antecipada > MMONL

Os status das solicitações em andamento podem ser consultados e monitorados através do Monitor de Solicitações. Ele demonstrará todos os status recebidos do RTC referente a liquidação dos contratos.

É possível acessar o Monitor através do menu, ou pela própria tela de Solicitação de Liquidação Antecipada, acessando pelo botão "Monitor" ou clicando em algum contrato no campo "Quantidade Solicitada", neste caso, o Monitor é aberto filtrando todas as solicitações realizadas para aquele contrato.



O Monitor será exibido com os detalhes das solicitações efetuadas. E cada status será atualizado conforme o RTC realiza alguma alteração na liquidação.

As respostas das liquidações antecipadas (bvmf.172) são armazenadas na tabela TCFREP\_LIQC\_ANTC\_TRMO, e ao serem efetivadas, são migradas para a tabela histórico HCFREP\_LIQC\_ANTC\_TRMO;


Uma mensagem de erro pode conter diversos erros, e são armazenados na tabela filha TCFREP\_ERRO\_LIQC\_ANTC\_TRMO;

A tabela de domínio dos possíveis erros na resposta é: TCFSTAT\_REP\_BVMF172


OBS: Enquanto o RTC não responde pela solicitação, o status permanece como "Aguardando RTC".




É possível também consultar todas as alterações de status realizados para cada solicitação.





Se houver um retorno de erro do RTC referente à solicitação, um indicador será apresentado. Ao clicar nele, uma janela será aberta listando todos os erros retornados.





Enquanto a solicitação não foi efetivada no RTC, podemos acompanhar o fluxo interno no Sinacor da liquidação acessando a Fila de Envio no botão de opções na lateral direita de cada solicitação no Monitor.






# Cancelar Solicitações

### SinacorWeb > Posições e Garantias > Liquidação Antecipada de Termo > Monitor


Função de Acesso > Custódia > Web > Termo - Liquidação Antecipada > MLIQA

As solicitações efetuadas podem ser canceladas até D-1 da data de liquidação do contrato e após o recebimento do primeiro status da liquidação enviado pelo RTC.

Através do botão de opções na lateral direita da solicitação no Monitor, selecionar a opção "Cancelar". O Sinacor solicitará o cancelamento da liquidação antecipada, e atualizará o status conforme efetivação no RTC.



As solicitações de cancelamento (bvmf.175) são armazenadas na tabela TCFSOLI\_CANC\_LIQC\_ANTC\_TRMO, e migradas para histórico assim que concluídas: HCFSOLI\_CANC\_LIQC\_ANTC\_TRMO




## Consultar Histórico de Solicitações

### SinacorWeb > Posições e Garantias > Liquidação Antecipada de Termo > Histórico

Função de Acesso > Custódia > Web > Termo - Liquidação Antecipada > MHSTL

O histórico das solicitações já finalizadas, pode ser consultado através do Histórico de Solicitações. Ele demonstrará todos as solicitações realizadas e o ultimo status retornado do RTC de cada uma.

É possível acessar o Histórico através do menu, ou pela própria tela de Solicitação de Liquidação Antecipada, acessando pelo botão "Histórico".



A tela será exibida com os detalhes das solicitações efetuadas. E a cada solicitação será exibido a data e o usuário que solicitou a liquidação.

É possível pesquisar as solicitações efetuadas a partir de um range de datas, limitado a 1 ano.

