

Lizenzserver auf neuen Server umziehen

FAQ Technischer Support

Kategorie: Technik->Lizenzierung->Wibu Lizenzserver

Programme: Allplan 2021
Allplan 2020
Allplan 2019
Allplan 2018
Allplan 2017
Allplan 2016

Dokument-ID: 20150618134224

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20150618134224.html>

Frage:

Wie kann der Lizenzserver auf einen neuen Server umgezogen werden?

Antwort:

Wenn Sie die Lizenz/en durch Eingabe eines Product Keys online aktiviert haben, können Sie die Lizenz/en zurückgeben und anschließend an einem anderen Server benutzen. Die Rückgabe der Lizenz funktioniert nur, wenn der Server über einen Internetzugang verfügt.

Rückgabe der Lizenz

So geben Sie eine Lizenz online zurück

- Starten Sie den Lizenzserver, indem Sie das Programm **License Settings** starten.
- Klicken Sie links auf **Lizenzaktivierung** und dann auf die Lizenz, die Sie zurückgeben möchten.
- Klicken Sie auf **Lizenz zurückgeben**.
- Sollten Sie weitere Lizenzen in Ihrem Lizenzserver haben, dann geben Sie auch diese entsprechenden Lizenzen zurück.

Die Lizenz kann jetzt an einem anderen Server aktiviert werden.

Um den Lizenzserver auf den neuen Server zu installieren, laden Sie die Software für den Lizenzserver im Serviceportal Allplan Connect herunter.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Lizenz online zu aktivieren:

- Internetzugang
- Product Key

Installation des Lizenzservers auf dem neuen Server

- Starten Sie auf dem neuen Server das **License Server Setup**.
Die Software für den Lizenzserver finden Sie im Serviceportal Allplan Connect unter: <https://connect.allplan.com/de/support/downloads.html>
Oder alternativ unter folgendem Link:
<https://webdrive.allplan.com/index.php/s/4LrjrymoxESzC6p>
Das Paket befindet sich im Ordner.
/Allplan/Lizenzserver/2020
 - Klicken Sie auf **Install**.
 - Starten Sie den Lizenzserver, indem Sie das Programm **License Settings** starten, geben Sie bei **Lizenzaktivierung** Ihren Product Key ein und klicken auf **Lizenz aktivieren**.
 - Sollten Sie weitere Lizenzen für Ihren Lizenzserver haben, dann geben Sie auch diese entsprechenden Product Keys ein und aktivieren die Lizenzen.
 - Starten Sie anschließend das **CodeMeter Kontrollzentrum**
Entweder im Windows Startmenü über CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Oder in der Suchleiste der Startseite 'Codemeter' eingeben und EINGABE drücken und dann im Dialogfeld rechts unten auf WebAdmin klicken.
- Oder: Geben Sie **localhost:22350** in die Adresszeile Ihres Browsers ein.
- Gehen Sie auf **Einstellungen -> Server -> Server Zugriff** im Bereich **Netzwerk-Server** klicken Sie auf **Aktivieren**.
 - Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Umstellen der Clients

Die Lizenzserverlizenz wird im Netz in der Regel automatisch erkannt und an den Clients wird die Lizenz vom neuen Server angezeigt.

Prüfen Sie am Client in den Lizenzeinstellungen die Lizenzanwahl

Allmenu -> Dienstprogramme -> Lizenzeinstellungen -> Lizenzauswahl

Priorität:

Durch anhängen der Lizenzen können Sie eine oder mehrere Lizenzen als Favorit markieren. Diese Lizenz wird dann bevorzugt verwendet. Mit  können Sie Lizenzen markieren, die nicht verwendet werden sollen. Wenn Sie keine Einstellung treffen, oder mehrere Lizenzen als Favoriten markiert haben, verwendet Allplan automatisch die erste gefundene und freie Lizenz.

Lizenzserver automatisch finden:

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Lizenzserver im LAN automatisch erkannt. In manchen Fällen (z.B. bei einer Verbindung über VPN) kann es vorkommen, dass ein Server nicht automatisch erkannt wird. In diesem Fall können Sie den Server manuell eintragen (siehe zusätzlicher Servername).

Hinweis: Diese Option kann nur als Windows Administrator geändert werden.

Zusätzlicher Servername:

Wenn 'Automatisch finden' deaktiviert ist oder ein Lizenzserver nicht automatisch gefunden werden konnte, können Sie hier den Namen oder die IP Adresse des Servers manuell eingeben. Wenn 'Automatisch finden' aktiviert ist, können Sie hier einen zusätzlichen Server eingeben. Klicken Sie nach der Eingabe des Servernamens auf **Aktualisieren**, damit die Lizenzen des Lizenzservers angezeigt werden. Mehrere Servernamen werden durch Semikolon getrennt.

Hinweise:

Destillierte Informationen zum Lizenzserver erhalten Sie in der License Settings Online-Hilfe (F1-Taste).

Die Kommunikation zwischen Allplan und dem Lizenzserver findet über TCP/IP statt. Zur Kommunikation wird standardmäßig der **Port 22350** verwendet, sofern der Port nicht in CodeMeter WebAdmin geändert wurde.

Ist auf Ihrem Rechner eine Firewall aktiv, so muss der Port 22350 für TCP und UDP freigegeben werden. Falls Ihre Firewall anwendungsspezifisch filtert, müssen Sie den CodeMeter Lizenzserver-Dienst CodeMeter.exe freigeben. Diesen finden Sie unter Windows im Ordner %Program Files (x86)%\CodeMeter\Runtime\bin. Definieren Sie dann in dieser Firewall den CodeMeter.exe-Dienst als Ausnahme. Beachten Sie, dass auch einige Antiviren-Programme Firewall-Funktionen enthalten. Setzen Sie sich im Zweifel mit dem jeweiligen Hersteller in Verbindung.

Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.

Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

© 2020 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.