

**Lizenzserver - Zugriffsrechte von Arbeitsplätzen für einzelne Benutzer vergeben**  
FAQ Technischer Support

Kategorie: Technik->Lizenzierung->Wibu Lizenzserver

Programme: Allplan 2021  
Allplan 2020  
Allplan 2019  
Allplan 2018  
Allplan 2017

Dokument-ID: 20170517100512

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20170517100512.html>

**Frage:**

Wie kann man einzelnen Benutzern das Recht einräumen bzw. nehmen einzelne Arbeitsplätze am Lizenzserver zu sehen und abzurufen?

Manchmal ist es notwendig, dass zum Beispiel ein bestimmter Benutzer den Arbeitsplatz mit der Erweiterung Gelände nicht sieht um diesen nicht versehentlich zu belegen.

**Antwort:**

Es ist möglich am Lizenzserver über WebAdmin explizit Benutzern Rechte für Arbeitsplätze einzurichten. Wenn Sie diese Funktionalität nutzen möchten, müssen Sie folgende Punkte beachten:

**Voraussetzung:**

1. Bitte stellen Sie vorab sicher, dass mindestens die Codemeterversion 6.50 am Lizenzserver installiert ist. Starten Sie dazu am Server das **CodeMeter Kontrollzentrum**

Entweder im Windows Startmenü über CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Oder in der Suchleiste der Startseite Codemeter eingeben und EINGABE drücken. Unter Hilfe-> Über ist die installierte Codemeterversion zu erkennen. Sollte hier eine Version kleiner als 6.50 erscheinen installieren Sie die aktuellste von Allplan freigegebene Version des Kontrollzentrums. Eine Anleitung dazu finden Sie unter folgendem Link <https://connect.allplan.com/de/faqid/20160113131406.html> 📄

2. Aktualisieren Sie Ihre Lizenzen am Lizenzserver.

Sie müssen Ihre Lizenz aktualisieren um die neue Funktion für Ihre Lizenz/en zu erhalten. Dadurch bekommen Ihre Lizenz/en neuen Bezeichnungen.

So aktualisieren Sie eine Lizenz am Lizenzserver:

- Starten Sie am Server das Programm **License Settings**.
- Klicken Sie links auf **Lizenzaktivierung** und dann auf die Lizenz, die Sie aktualisieren möchten, so dass diese blau hinterlegt ist.
- Nun sollte die Funktion 'Lizenz aktualisieren' bei Ihnen im Programm aktiv sein.
- Klicken Sie auf **Lizenz aktualisieren**.
- Falls Ihre Lizenz über mehrere Arbeitsplatz-Konfigurationen verfügt, müssen Sie jede Lizenz/ Arbeitsplatz

aktualisieren.

### Regeln einrichten:

Wichtig! es können nur Regel eingerichtet werden, für Lizenzpakete die unterschiedlich sind. Gleiche Lizenzpakete die bei Ihnen auf unterschiedlichen Lizenzarbeitsplätzen gebucht sind, werden hier im Regelwerk zusammengefasst. Da die Regel für die Lizenzpakete gelten und nicht auf die unterschiedlichen Lizenz/Arbeitsplatznummern gebildet werden.

3. Öffnen Sie dann **WebAdmin**. Dazu starten Sie das **CodeMeter Kontrollzentrum** erneut am Server. Entweder im Windows Startmenü über CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Oder in der Suchleiste der Startseite Codemeter eingeben und EINGABE drücken und dann im Dialogfeld rechts unten auf **WebAdmin** klicken.

Oder:

Geben Sie **Localhost:22350** in die Adresszeile Ihres Browsers ein.

4. Öffnen sie unter "**Einstellungen -> Server -> Lizenz-Zugriffsberechtigungen**" den Karteireiter "**Lizenz-Zugriffsberechtigungen**". Wählen Sie **Modus: Erweitert**

5. Unter "**Erweiterter Modus Einstellungen**" wählen Sie unter "**Spezifische Regelwerke -> Firmcode hinzufügen**" den Firmcode mit der Bezeichnung "6000100 - Allplan GmbH" falls sie eine Auswahl haben sollten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen. Nun wird unter **Spezifische Regelwerke** 6000100 - Allplan GmbH mit aufgeführt.

**WIBU SYSTEMS** **CodeMeter WebAdmin**

Dashboard Container ▾ Lizenz-Monitor ▾ Diagnose ▾ **Einstellungen ▾** Infos

Server-Einstellungen **Lizenz-Zugriffsberechtigungen**

Server-Zugriff **Lizenz-Zugriffsberechtigungen**

**Modus**

☐ Einfach

☒ **Erweitert**

Der CodeMeter Server läuft im Lizenz-Zugriffsberechtigungs-Modus: **erweiterten**

**Erweiterter Modus Einstellungen**

**Globales Regelwerk**

**Spezifische Regelwerke**

**Firm Code hinzufügen...**

**Globales Regelwerk**

CmCont wird für ignoriert

**Add Firm Code**

5000505 - Allplan GmbH

5000505 - Allplan GmbH

**6000100 - Allplan GmbH**

**Add** **Abbrechen**

6. Setzen Sie den **Haken bei "Distinction based on Product Item Text"**. Dadurch haben Sie darunter eine erscheinende Zeile **"Product Code hinzufügen"**. Nun können Sie dort den Arbeitsplatz auswählen für den die Zugriffsberechtigungen vergeben werden soll.

Die Kürzel am Ende des Arbeitsplatzes, welche den Lizenzinhalt näher beschreiben, sind im FAQ weiter unten unter **"Hinweis"** aufgeführt.

Wählen Sie den gewünschten Arbeitsplatz aus und klicken wieder auf "Hinzufügen". Wenn Sie verschiedene Arbeitsplätze zuweisen möchten, wiederholen Sie den Vorgang entsprechend.



7. Der gewählte Product Code ist jetzt angelegt und über **"Neue Regel hinzufügen"** kann eine Regel vergeben werden.

Die Standard Einstellung für alle Benutzer für diesen Arbeitsplatz ist auf **Erlauben**.

Wählen Sie nun diesen Product Code an und klicken rechts auf **"Neue Regel hinzufügen"**.

Klicken Sie auf Benutzer und geben den gewünschten Benutzer ein.

Normalerweise erscheinen beim Klicken in das Feld hinter "Benutzer" die zur Verfügung stehenden Benutzer mit Domainnamen.

Wählen Sie hier (oder tragen Sie den Benutzer von Hand ein) den entsprechenden Benutzer zB.:

DOMAINNAME\MMustermann und wählen über Aktion:"Zulassen" oder "Verweigern" das Recht des gewählten Benutzers.

Wenn also die Standard Einstellung Erlauben ist, verweigern Sie so einzelnen Benutzer das Zugriffsrecht.

Wenn die Standard Einstellung Verweigern ist, können Sie über Zulassen einzelnen Benutzer das Recht auf die Lizenz wieder erteilen.

Jetzt können auch weitere Regeln hinzugefügt werden. Wenn alle Regeln konfiguriert sind übernehmen Sie die Änderungen mit dem Button: "Übernehmen"

8. Um die Änderungen wirksam werden zu lassen starten Sie den Codemeterdienst neu:

**CodeMeter Kontrollzentrum -> Aktion ->Codemeter-Dienst stoppen** und anschließend **CodeMeter-Dienst neu starten** **Achtung:** Aus Sicherheitsgründen sollten dazu alle Anwender Allplan vorher beenden.

### Information:

Ein Client-Zugriff kann über einen der folgenden Parameter definiert werden: Computer-Name, IPv4 Subnetz-Adressierung, Benutzer-Name oder Gruppen-Name.

Eingeben des gewünschten Parameters in das betreffende Feld. Ist ein Active Directory angebunden, wird im Feld Benutzer und Gruppe eine Liste automatisch vervollständigt.

### Praxisbeispiel:

Überlegen Sie sich welche Einstellung für Sie am sinnvollsten ist. Wenn Sie z.B. zwei Arbeitsplätze haben, Arbeitsplatz 01 mit Architektur 7 mal und Arbeitsplatz 02 mit Architektur und Gelände 1 mal und Sie möchten, das nur zwei bestimmte Benutzer diesen Arbeitsplatz 02 nutzen können und die anderen nicht, dann nehmen Sie den Arbeitsplatz 02 unter Spezifische Regelwerke auf und legen Sie eine Regel für diesen Arbeitsplatz 02 an. Als erstes stellen Sie die Standardeinstellung auf Verweigern. Dann fügen Sie diese zwei Benutzer hinzu und wählen für diese die Aktion Zulassen. Dadurch sehen alle anderen Benutzer nur noch den Arbeitsplatz 01 und diese zwei Benutzer sehen den Arbeitsplatz 01 und 02.

Sollen diese zwei Benutzer aber nur den Arbeitsplatz 02 sehen, aber nicht den Arbeitsplatz 01, dann müssen Sie beide Arbeitsplätze unter Spezifische Regelwerke aufnehmen und noch eine zweite Regel anlegen für Arbeitsplatz 01 (die Standardeinstellung für alle anderen bleibt hierfür auf Erlauben), in der Sie auch diese beiden Benutzer auswählen und dann die Aktion Verweigern wählen. Resultat: Nun sehen alle anderen Benutzer Arbeitsplatz 01 und diese zwei Benutzer sehen nur den Arbeitsplatz 02

### Hinweis:

Da die Regeln für die Lizenzpakete gebildet werden, sind die Bezeichnungen der Lizenzen wichtig. Hier finden Sie eine Übersicht.

Bezeichnung und Bedeutung der Kürzel in den Lizenzen:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| T | Terrain                 |
| B | Bamtec                  |
| W | Workgroup               |
| K | Key Plan                |
| M | Bridge Modeller         |
| L | Leitungskataster        |
| S | Spracherweiterung       |
| V | Visualization           |
| A | Architektur Erweiterung |
| E | Engineering Erweiterung |

Beispiele:

Architektur:

"Allplan Architektur 2017"

Architektur + Gelände

"Allplan Architektur 2017 T"

Architektur + Brückenmodellierer

"Allplan Architektur 2017 M"

Architektur + Gelände + Brückenmodellierer

"Allplan Architektur 2017 TM"

---

*Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.*

*Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.*

