

Documentation utilisateur pour le logiciel Chloe 2012

Hugues BOUSSARD, Jacques BAUDRY

 $26~\mathrm{mai}~2014$

Table des matières

1	Les	s concepts de l'analyse par fenêtre glissante
	1.1	Principe général de l'analyse par fenêtre glissante
	1.2	La fenêtre d'analyse et sa forme
		1.2.1 La fenêtre rectangulaire
		1.2.2 La fenêtre carrée
		1.2.3 La fenêtre circulaire
		1.2.4 La fenêtre fonctionnelle
	1.3	Les processus de comptage
		1.3.1 Le type quantitatif
		1.3.2 Le type qualitatif
	1.4	Les métriques calculables
2	Gui	ide d'utilisation
	2.1	Installation logicielle
		2.1.1 Prérequis
		2.1.2 Installation
	2.2	Les types de données
		2.2.1 les cartes raster au format ASCII GRID
		2.2.2 Les fichiers au format CSV
	2.3	Les analyses
		2.3.1 L'analyse à l'aide d'une fenêtre glissante : SLIDING WINDOW 1
		2.3.2 L'analyse sur des points choisis : SELECTED WINDOW
		2.3.3 L'analyse sur toute la carte : MAP WINDOW
		2.3.4 L'analyse à l'aide d'une grille : GRID WINDOW
	2.4	Les outils
		2.4.1 Rechercher et remplacer des valeurs de cartes ASCII GRID : SEARCH
		AND REPLACE TOOL
		2.4.2 Générer des cartes ASCII GRID à partir de fichiers CSV : EXPORT ASCII
		GRID FROM CSV FILE TOOL
		2.4.3 Générer des cartes ASCII GRID à partir d'un fichier Shapefile : EXPORT
		ASCII GRID FROM SHAPEFILE TOOL

Résumé

Ce document présente les principes et les fontionnalités de Chloe2012, qui est un logiciel d'analyse spatiale sur carte raster à l'aide de fenêtres glissantes.

Chloe2012 est imaginé, conçu et développé à l'unité SAD-Paysage (INRA - Rennes) par Jacques BAUDRY et Hugues BOUSSARD, et est distribué sous licence open-source Cecill sur le site du SAD-Paysage. Chloe2012 s'appuie sur la librairie logiciel APILand.

Chloe2012 est destiné à une utilisation scientifique.

Chloe2012 est proposé à amélioration à la communauté scientifique du département de recherche INRA - Sciences pour l'Action et le Développement (SAD) - et à leurs collaborateurs via demande explicite formulée auprès du CATI ACTION.

Pour toute autre demande, veuillez envoyer un mail directement à contact-Chloe2012.

Chapitre 1

Les concepts de l'analyse par fenêtre glissante

1.1 Principe général de l'analyse par fenêtre glissante

Le principe général de l'analyse par fenêtre glissante est d'exprimer chaque point d'un espace définit, par des caractéristiques de son environnement spatial (ou spatio-temporel) local plus ou moins grand. Pour ce faire, la méthode utilisée est de faire passer une fenêtre d'analyse d'une certaine forme sur chaque point d'une carte raster afin de calculer des métriques à l'aide des valeurs des pixels inclus. Les résultats de ce type de processus qui peuvent être soient qualitatifs (i.e sur des valeurs catégorisées), soient quantitatifs (i.e sur des valeurs quantitatives) pourront alors être exprimés sous forme de tableaux ou de cartes.

Ce type d'analyse est utilisé en écologie du paysage afin d'exprimer un paysage "vu par" une espèce cible considérée.

1.2 La fenêtre d'analyse et sa forme

La fenêtre d'analyse représente l'espace environnant un point d'analyse. En effet, pour chaque métrique considérée, les valeurs (ou couples de valeurs) des pixels contenus dans cette fenêtre seront utilisées pour le calcul associé. Par exemple, si la fenêtre considérée est la carte toute entière, c'est l'ensemble des valeurs (ou couples de valeurs) de la carte qui seront utilisées pour exprimer une valeur de métrique particulière.

Si la fenêtre peut être globale ou reportée sur une grille, elle est souvent centrée sur un pixel afin de reporter les valeurs d'indice calculées au sein du pixel central et ainsi de pouvoir regénérer des cartes.

Ce type de fenêtre centrée est défini par une taille et une forme. Il est existe plusieurs types.

1.2.1 La fenêtre rectangulaire

Une fenêtre rectangulaire est définie par sa largeur L et sa hauteur H (en pixels). Le nombre de pixels contenus est donc égal à L^*H et le nombre de couple de pixels est égal à $((L-1)^*H) + (L^*(H-1))$. La fenêtre rectangulaire est utilisée pour les analyses sur tout la carte.

1.2.2 La fenêtre carrée

La fenêtre carrée est définie par sa taille N (= le côté du carré) en nombre de pixels. Cette taille est forcément impaire car centrée sur un pixel.

Dans une fenêtre carrée de taille N, il y a N * N pixels contenus et 2N*(N-1) couples contenus.

1.2.3 La fenêtre circulaire

La fenêtre circulaire est définie par sa taille (= le diamètre du cercle) en nombre de pixels. Cette taille est forcément impaire car centrée sur un pixel.

La fenêtre circulaire est calculée dynamiquement au sein du logiciel à l'aide de la méthode suivante, tous les pixels dont le centre est à une distance au centre du pixel central inférieure ou égale au rayon sont contenus dans la fenêtre, comme le montre la figure 1.2.4.




FIGURE 1.1 – Les valeurs non nulles sont incluses dans la fenêtre circulaire de taille 15.

1.2.4 La fenêtre fonctionnelle

La fenêtre fonctionnelle est une fenêtre dont la forme varie potentiellement à chaque point de l'espace d'analyse.

Sa forme est dépendante :

- des résistances (frictions) du milieu, qui représentent la rugosité de l'espace pour l'espèce considérée.
- du dMax de l'espèce, qui représente une distance maximum de déplacement pour l'espèce dans un milieu uniforme non contraint,

Une friction est une valeur strictement positive qui exprime le coût du déplacement pour l'espèce. 1 est l'unicité. 2 exprime un milieu 2 fois plus difficile à traverser pour l'espèce. A l'inverse, 0.5 exprime un milieu 2 fois plus aisé à traverser. Les frictions sont intégrées par l'utilisateur de deux manières :

- soit en intégrant une table de conversion qui exprime les valeurs qualitatives du milieu en valeurs de frictions,
- soit en intégrant une carte de friction de la même taille que la carte à analyser.

frictions2.csv **%**code; friction
0;1
1;3
2;1
3;1.5
4;1.5

FIGURE 1.2 – un exemple de table de conversion de, remarquez que la valeurs peuvent être supérieure où inférieur à 1.

1.3 Les processus de comptage

Il existe 2 types de processus de comptage. Le processus qualitatif et le processus quantitatif. A chaque type de processus est associé un jeux de métriques particulières.

1.3.1 Le type quantitatif

Le type de processus quantitatif est utlisé pour analyser des cartes dont les pixels sont marqués par des valeurs représentant des informations quantitatives (distance, altitude, valeur d'indice...).

1.3.2 Le type qualitatif

Le processus qualitatif est utilisé pour analyser des cartes représentant des informations catégorisées selon une classification (non précisée) particulière. Ce type de processus se distingue également par la prise en compte explicite de valeurs qualitatives et de couples de valeurs qualitatives.

Les valeurs qualitatives

Il existe 3 types de valeurs qualitatives qui seront pris en compte par les différentes métriques et options de calculs associées, comme le montre le tableau suivant :

valeur	description	mantra
V	valeur entière classifiée (ex.	"je connais la valeur"
	$\{1,2,3,4,,N\}$	
0	valeur non prise en compte	"je connais la valeur mais je ne veux pas
		la prendre en compte"
NODATA_value	absence d'information	"je ne connais pas la valeur"

Table 1.1 – Les 3 types de valeurs qualitatives.

Les couples de valeurs qualitatives

Les couples pris en compte sont des couples de pixels cardinaux en cela que pour un pixel donné, ce sont ses 4 pixels voisins (gauche, droite, dessus et dessous) qui seront considérés pour former les couples associés. Il existe également 3 types de couples de valeurs comme le montre le tableau suivant :

couple	description	mantra
С	couple de valeurs entières clas-	"je connais les valeurs du couple"
	sifiées (ex. $\{1/1, 1/2,, 1/N,$	
	2/2,, N/N)	
0	couple non pris en compte	"je ne veux pas prendre en compte au
		moins une des valeurs du couple"
NODATA_value	absence d'information	"je ne connais pas ce couple de valeurs"

Table 1.2 – Les 3 types de couples de valeurs.

A partir de 2 valeurs données, la détermination du couple associé présente les propriétés suivantes (cf tableau 1.3.2):

- un couple n'a pas de sens, il est commutatif, aussi le couple AB est le même que le couple BA,
- un couple présentant une valeur non prise en compte (valeur "0") est lui-même un couple non pris en compte (couple "0"), et ceci même si l'autre valeur est "NODATA_value",
- un couple est dit homogène lorsque il est composé de 2 valeurs identiques et qui sont différentes de "0" et de "NODATA_value",
- un couple est dit non-homogène lors que qu'il est composé de 2 valeurs différentes l'une de l'autre et qui sont différentes de "0" et de "NODATA_value",

valeur A	valeur B	couple AB	homogène
v1	v2	v1/v2	non
v2	v1	v1/v2	non
v1	v1	v1/v1	oui
v1	0	0	-
v1	NODATA_value	NODATA_value	-
0	0	0	-
0	NODATA_value	0	-
NODATA_value	NODATA_value	NODATA_value	-

Table 1.3 – La détermination des couples de valeurs et leur caractère homogène.

1.4 Les métriques calculables

Voici la liste et la description des métriques calculables sous Chloe2012

	description	formule	commentaire
nom	description	Tormule	supérieur ou égal à 0
	nombre de valeurs différentes		
size	de NODATA_value	-	identique à l'indice "valid_value"
			pour les métriques qualitatives
	nombre de valeurs positives		
count_positives	différentes de NODATA_value	-	supérieur ou égal à 0
	differences de 140B/11/1_value		
count_negatives	nombre de valeurs négatives	=	supérieur ou égal à 0
	différentes de NODATA_value		
minimum	valeur minimale	min(values)	
		,	
	ualaus mavimala	may(values)	
maximum	valeur maximale	max(values)	
		$\sum_{N=1}^{N=n} N$	
sum	somme des valeurs	$\sum_{i=1}^{N} N_i$	
		$\sum_{N=1}^{N=n} N^2$	
square_sum	somme des carrés des valeurs	$\sum N^2$	
		N =1	
average	moyenne des valeurs	sum / size	
average	inoyenne des valeurs	Sum y Size	
	l	20.7	() () ()
variance	variance des valeurs	(square_sum - average²) / size	supérieur ou égal à 0
standard_deviation	écart type des valeurs	$oldsymbol{V}$ variance	supérieur ou égal à 0
standard_deviation	écart type des valeurs	√ variance	supérieur ou égal à 0
standard_deviation	écart type des valeurs	√variance	supérieur ou égal à 0
standard_deviation standard_error	écart type des valeurs erreur standard sur les valeurs		supérieur ou égal à 0 supérieur ou égal à 0
		$oldsymbol{V}$ variance standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size	
		standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size	
standard_error	erreur standard sur les valeurs description	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0
standard_error	erreur standard sur les valeurs description nombre total de valeurs théorique	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire
standard_error	erreur standard sur les valeurs description	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0
standard_error	erreur standard sur les valeurs description nombre total de valeurs théorique	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire
nom theorical_size	erreur standard sur les valeurs description nombre total de valeurs théorique	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte
nom theorical_size	erreur standard sur les valeurs description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire
standard_error	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs,	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte
nom theorical_size	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs,	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte
nom theorical_size	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size"
nom theorical_size	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte
nom theorical_size	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size"
nom theorical_size	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs	standard_deviation / $oldsymbol{V}$ size métriques qualitatives sur les valeurs	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives
nom theorical_size total_value valid_value	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1
nom theorical_size total_value valid_value	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs différentes de NODATA_value	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1 theorical_size est la taille tléorique
nom theorical_size total_value valid_value rate_valid_value	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs différentes de NODATA_value nombre de classes de valeurs	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1 theorical_size est la taille tléorique de la fenêtre
nom theorical_size total_value valid_value	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs différentes de NODATA_value	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1 theorical_size est la taille tléorique
nom theorical_size total_value valid_value rate_valid_value	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs différentes de NODATA_value nombre de classes de valeurs	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1 theorical_size est la taille tléorique de la fenêtre
nom theorical_size total_value valid_value rate_valid_value count_class	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs différentes de NODATA_value nombre de classes de valeurs différentes	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1 theorical_size est la taille tléorique de la fenêtre supérieur ou égal à 0
nom cheorical_size cotal_value valid_value cate_valid_value	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs différentes de NODATA_value nombre de classes de valeurs	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1 theorical_size est la taille tléorique de la fenêtre
nom cheorical_size cotal_value cotal_value crate_valid_value count_class	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs différentes de NODATA_value nombre de classes de valeurs différentes	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1 theorical_size est la taille tléorique de la fenêtre supérieur ou égal à 0
nom cheorical_size cotal_value valid_value cate_valid_value count_class	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs différentes de NODATA_value nombre de classes de valeurs différentes inombre de valeurs différentes de Voleurs différentes	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule - - valid_value / theorical_size - -	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1 theorical_size est la taille tléorique de la fenêtre supérieur ou égal à 0 supérieur ou égal à 0
nom heorical_size otal_value valid_value ate_valid_value	description nombre total de valeurs théorique de la fenêtre nombre total de valeurs, 0 et NODATA_value comprises nombre de valeurs différentes de NODATA_value pourcentage de valeurs différentes de NODATA_value nombre de classes de valeurs différentes	standard_deviation / Vsize métriques qualitatives sur les valeurs formule	supérieur ou égal à 0 commentaire sert à gérer les effets de bords de carte sert à gérer les effets de bords de carte identique à l'indice "size" pour les métriques quantitatives entre 0 et 1 theorical_size est la taille tléorique de la fenêtre supérieur ou égal à 0

SHDI	indice de diversité de Shannon	$-\sum_{N=1}^{N=n} \text{rate_value _N} * \ln(\text{rate_value _N})$	supérieur ou égal à 0
SHEI	indice régulé de diversité de Shannon	SHDI / In(count_class)	entre 0 et 1
SIDI	indice de diversité de Simpson	$1 - \sum_{N=1}^{N=n} rate _value _N^2$	entre 0 et 1
SIEI	indice régulé de diversité de Simpson	SIDI / count_class	entre 0 et 1
LG	indice Landscape Grain d'ouverture du paysage	$LG(nc) = \frac{rate_value_nc + \sum_{i=2}^{nc-1} (i-1) * rate_value_i}{(nc-1) - (nc-2) * rate_value_nc}$	existe pour nc=3, nc=4 et nc=5 avec nc : nombre de classes de distances
MD	indice Mean Distance d'ouverture du paysage	$MD(nc) = \sum_{i=2}^{nc} rate_value_nc * \frac{i-1}{nc-1}$	existe pour nc=3, nc=4 et nc=5 avec nc : nombre de classes de distances
		ques qualitatives sur les couples de valeurs	
nom	description	formule	commentaire
total_couple	nombre total de couples, 0 et NODATA_value compris	-	sert à gérer les effets de bords de carte
valid_couple	nombre de couples différents de NODATA_value	-	
rate_valid_couple	pourcentage de couples différents de NODATA_value	valid_couple / total_couple	
couple_C	nombre de couples de type C	-	supérieur ou égal à 0
rate_couple_C	pourcentage de couples de type C	couple_C / valid_couple	entre 0 et 1
ввні	indice d'hétérogénéité de Baudry-Burel	$-\sum_{C=1}^{C=n} \text{rate_couple_C*ln(rate_couple_C)}$	supérieur ou égal à 0
ВВНСІ	indice d'hétérogénéité de Baudry-Burel pour les couples de même nature	$-\sum_{C=1}^{C=n} \text{rate_couple_C*ln(rate_couple_C)}$	supérieur ou égal à 0 pour les couples homogènes uniquement
BBHSI	indice d'hétérogénéité de Baudry-Burel pour les couples de natures différentes	$-\sum_{C=1}^{C=n} \text{rate_couple_C*ln(rate_couple_C)}$	supérieur ou égal à 0 pour les couples non homogènes
AI_C	indice d'aggregation sur les valeurs de classe C	AI(C) = 100 * couple_C / G	entre 0 et 100 avec G : nombre maximum de couples possibles en milieu aggrégé
	description	métriques qualitatives sur les patchs	
nom	description	formule	commentaire
LPI	surface du plus grand patch	max(areas)	supérieur ou égal à 0
MPS	moyenne des surfaces de patches	mean(areas)	supérieur ou égal à 0
NP	nombre de patches	count(areas)	supérieur ou égal à 0

Chapitre 2

Guide d'utilisation

2.1 Installation logicielle

2.1.1 Prérequis

Vous devez avoir une machine virtuelle JAVA (au moins la JRE 1.6 ou supérieure) installée sur votre ordinateur afin d'installer et d'utiliser Chloe2012. Pour savoir si vous avez une machine virtuelle installée et connaître sa version, tapez la commande suivante dans un terminal : java -version

Si votre version de JAVA est inexistante ou insuffisante, veuillez télécharger et installer une version adéquate à l'adresse suivante http://www.java.com/fr/download/

Chloe2012 est multi-plateforme, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer et l'utiliser que vous travaillez sous Windows, Linux ou Mac. Cependant, si vous travaillez sous Windows XP (ou antérieur), vous devez également installer l'outil suivant jai-1_1_3-lib-windows-i586-jre.exe

2.1.2 Installation

Télécharger le logiciel sur le site du laboratoire de recherche INRA-SAD-Paysage à l'adresse http://www.rennes.inra.fr/sad/outils_produits/outils_informatiques/

Double-cliquez sur le fichier **chloe2012-install.jar** et suivez les instructions.

Pour lancer le logiciel, double-cliquez sur l'icône apparue sur votre bureau ou dans votre dossier d'installation, double-cliquez sur :

- le fichier chloe2012.bat si vous êtes sous Windows,
- le fichier chloe2012.sh si vous êtes sous Linux ou Mac.

2.2 Les types de données

Pour Chloe2012, le choix a été fait de proposer peu de formats de données afin de limiter les causes d'erreurs induites par ces formats souvent complexes à manipuler.

2.2.1 les cartes raster au format ASCII GRID

Le format ASCII GRID permet de représenter sous forme de fichier des cartes raster. Son extension est .asc. Il est facilement manipulable par des éditeurs de textes externes (WordPad, textEdit ...) et se définit par une entête et une matrice de valeurs.

L'entête

L'entête est composée des informations ordonnées suivantes :

- "ncols" : le nombre de colonnes de la matrice,

- "nrows": le nombre de lignes de la matrice,
- "xllcorner" : la composante X du point en bas à gauche de la matrice dans le système de projection choisi (non précisé),
- "yllcorner" : la composante Y du point en bas à gauche de la matrice dans le système de projection choisi (non précisé),
- "cellsize" : la taille du grain, i.e la taille du pixel,
- "NODATA_value" (facultatif) : la valeur associée à l'absence d'information dans les valeurs de la matrice. Si "NODATA_value" n'est pas présent dans l'entête, c'est la valeur "-1" qui sera entendue par le logiciel.

Attention: 2 remarques importantes pour éviter les erreurs:

- le caractère séparateur entre l'information d'entête et sa valeur est l'espacement et non la tabulation (ex : "nrows[espacement]1380"),
- le caractère séparateur des décimales est le point et non la virgule (ex : "cellsize 1.5").

La matrice des valeurs

La matrice est composée des valeurs séparées par des espacements et le caractère séparateur des décimales est également le point. Chaque composante Y de la matrice est sur sa propre ligne.

Rmq: Pour manipuler ces fichiers ASCII GRID afin de les rendre conformes aux attentes du logiciel (ex: remplacer le bon séparateur décimal) ou d'en modifier des valeurs, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Chloe2012 prévue à cet effet "search and replace".

Rmq : Il est possible de générer des fichier ASCII GRID à partir (notamment) d'un fichier CSV spatialisé à l'aide de la fonctionnalité Chloe2012 prévue à cet effet "export ASCII GRID from CSV".

Rmq : Il est possible de générer des fichier ASCII GRID à partir d'un fichier SHAPE (.shp) à l'aide de la fonctionnalité Chloe2012 prévue à cet effet "export ASCII GRID from SHAPEFILE".

2.2.2 Les fichiers au format CSV

Le format CSV permet de stocker des informations spatiales de manière tabulaire. Son extension est .csv. Il est facilement manipulable par des éditeurs de textes externes (WordPad, textEdit ...) mais également par les tableurs (Excel, Calc ...) afin de générer aisément des graphiques. Chaque fichier CSV est définit par une entête et d'un corps de texte.

L'entête

L'entête est la première ligne du fichier et précise pour chaque colonne le nom de l'infomation contenu à chaque ligne.

Le corps de texte

Dans le corps du texte, chaque ligne correspond à une entrée de valeurs associées aux informations (dans l'ordre) de l'entête.

Attention : 2 remarques importantes pour éviter les erreurs :

- le caractère séparateur est le point-virgule uniquement (ex: "X;Y;name;heterogeneity"),
- le caractère séparateur des décimales est le point et non la virgule (ex : "12.5").

Rmq: Il est possible de générer des fichier ASCII GRID à partir (notamment) d'un fichier

CSV spatialisé à l'aide de la fonctionnalité Chloe2012 prévue à cet effet "export ASCII GRID from CSV".

2.3 Les analyses

2.3.1 L'analyse à l'aide d'une fenêtre glissante : SLIDING WINDOW Procédure de paramétrisation :

	r rocedure de	parametrisation	LI •				
1.	sélection de la ca	arte à analyser					
	ascii grid input file :	/home/sad20/temp/chloe	/qualitative_2/raster2007.asc	Brov	wse Visualize		
a	scii grid input folder :			Brov	wse Visualize		
			tous les fichiers d'un st visualisable à l'aide		prévu à cet efj	fet.	
2.	affectation du ty	pe de forme de fe	enêtre				
	window shape : SQUA sizes (pixels) : SQUA CIRCL FUNC	RE					
	Vous pouvez choisir entre les trois types de forme proposés (carré, cercle ou fonctionnelle). Si vous choisissez "fonctionnelle", vous devez définir le fichier ou la carte de friction comme suivant :						
fric	ction file : /home/sad20	O/temp/chloe/friction/frictio	ns.csv		Browse		
3.	choix d'une ou d	le plusieurs tailles	s de fenêtres				
w	indow sizes (pixels) :	17 🕏	Add	size 11 15			
	différentes. Si vous souhait repportez-vous s vous pourrez ain Il est à noter qu - si vous choisis du carré en pixe - si vous choisi diamètre du cere	ter effectuer une sur l'outil "Multi- usi effectuer des con d'une taille de fen esez comme forme els. issez comme forme cle en pixels. sez la forme "fonce es sez la forme es sez la s	urs tailles de fenêtre, seule analyse avec Spatial Sliding Winde alculs sur les variation être est forcément imp e le "carré", la taille de ctionnelle", la taille de	l'ensemble ow". Ce ser ns des métr paire : le fenêtre re lle de fenêt	de ces fenêtr a plus rapide iques même. eprésente le c tre représente	res, e et côté e le	

4. définition du pas de déplacement et interpolation des valeurs

delta of displacement (pixels): 3 ♣ delta = 60.0 meters ☑ interpolate values

Vous pouvez choisir d'effectuer les calculs sur tous les pixels de la carte avec delta = 1.

Vous pouvez également choisir de n'effectuer les calculs que tous les n pixels avec delta = n, ce qui fait (n * n) moins de calculs.

Dans ce dernier cas, vous pouvez :

- soit obtenir des résultats partiels avec des cartes plus petites,
- soit interpoler les valeurs manquantes par spline linéaire en cochant l'option prévue à cet effet.
- 5. précisision des filtres d'analyses



Vous pouvez filtrer les calculs en ne choisissant que certaines valeurs de point central à analyser ou, au contraire, en discriminant certaines valeurs de point central.

6. affectation du taux maximal de valeurs manquantes

maximum rate of missing values : 25|

Vous pouvez préciser le taux maximal de valeurs manquantes que vous acceptez dans la fenêtre d'analyse.


- "0" indique que vous ne tolérer aucune valeur manquante,
- "100" indique que vous voulez efectuer l'analyse quelque soit le taux de valeur manquante.
- 7. définition du type de processus



Vous pouvez choisir entre les 2 types d'analyses, qualitatif ou quantitatif. à noter que :

- les métriques proposées seront évidemment différentes selon le type d'analyse que vous voulez effectuer,
- si le nombre de valeurs entières possibles dans la carte d'entrée dépasse 20, vous ne pourrez plus choisir le type qualitatif.

8. choix des métriques à calculer



Vous pouvez choisir les métriques à calculer par double-clique, celles-ci apparaissent alors dans le tableau de droite.

Vous pouvez également utiliser les boutons prévus à cet effet.

9. choix du dossier de sortie des fichiers d'analyses

output folder:	/home/sad20/temp/chloe/outputs	Browse
	· ·	$\overline{}$

Choisissez le dossier pour le fichiers de sortie (CSV et/ou ASCII GRID).

10. choix de l'export des analyses en fichier CSV

✓ export csv file(s)

Vous pouvez choisir d'exporter l'analyse en fichier CSV en cliquant l'option. A noter que pour les grosses analyses, il est préférable de faire l'export en CSV, puis dans un deuxième temps, de regénérer les cartes des métriques à l'aide de l'outil prévu à cet effet. En effet, cette méthode en deux temps est plus rapide et moins couteuse en mémoire.

11. choix de l'export des analyses en carte ASCII GRID et visualisation

☑ export ascii grid output(s) ☑ visualize ascii grid output(s)

Vous pouvez choisir d'exporter l'analyse en fichier carte ASCII GRID en cliquant l'option.

Vous pouvez également choisir de visualiser les résultats au terme de l'analyse en cochant l'option.

Il est à noter que ce sont toutes les cartes ASCII GRID présentes dans le dossier de sortie qui seront ouverte à la visualisation.

Il est à noter également que pour les grosses analyses, il est préférable de faire l'export en CSV, puis dans un deuxième temps, de regénérer les cartes des métriques à l'aide de l'outil prévu à cet effet. En effet, cette méthode en deux temps est plus rapide et moins couteuse en mémoire.

${\bf 2.3.2}\quad \hbox{L'analyse sur des points choisis}: \hbox{SELECTED WINDOW}$

Procédure de paramétrisation :


1. sélection de la carte à analyser							
ascii grid input file :	/home/sad20/temp/chloe/qualitative_2/raster2007.asc		Browse	Visualize			
ascii grid input folder :			Browse	Visualize			
Vous pouvez choisir un fichier ou tous les fichiers d'un dossier. Une fois importée, chaque carte est visualisable à l'aide du bouton prévu à cet effet.							
2. affectation du ty	pe de forme de fenêtre						
window shape : SQUAR ow sizes (pixels) : CIRCLE FUNCT	RE .						
Vous pouvez choisir entre les trois types de forme proposés (carré, cercle ou fonctionnelle). Si vous choisissez "fonctionnelle", vous devez définir le fichier ou la carte de friction comme suivant :							
friction file: /home/sad20	/temp/chloe/friction/frictions.csv		Bro	wse			
3. choix d'une ou d	e plusieurs tailles de fenêtres						
window sizes (pixels) :	17 ♣ Add	size 11 15					
différentes. Si vous souhait repportez-vous s vous pourrez ain Il est à noter qu - si vous choisis du carré en pixe - si vous choisi diamètre du cerc	ssez comme forme le "cercle", la t	c l'enser dow". C ions des mpaire : e de fené aille de	nble de de sera pl métriques ître représ fenêtre r	ces fenêtres, us rapide et s même. sente le côté représente le			

4. définition des pixels centrals pour l'analyse


Vous pouvez choisir entre 3 modes d'intégration de pixels centrals pour l'analyse : - soit en intégrant un fichier de pixels avec des coordonnées relatives au pixel en haut à gauche de la carte (0, 0) comme ceci,



- soit en intégrant un fichier de points avec des coordonnées relatives au système de projection de votre carte à analyser comme ceci,



- soit en générant des points d'analyse selon un ensemble de conditions comme ceci,



dans ce dernier cas, vous pouvez déterminer le nombre de points à générer, vous pouvez également préciser la distance (en pixels) minimale entre 2 points choisis sachant que les distances 0 ou 1 n'ont pas d'effet sur cette contrainte, vous pouvez également préciser un filtre de sélection parmi les valeurs des pixels. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton "Generate" pour tenter de générer ces points.



Si le générateur n'y arrive pas, car les contraintes sont trop fortes, le bouton "Generate" reste actif. Si le générateur parvient à générer les points, vous avez la possibilité d'exporter ceux-ci, soit en fichier de pixels, soit en fichier de points, vous pourrez ainsi les réutiliser par la suite.




5. affectation du taux maximal de valeurs manquantes

maximum rate of missing values : 25

Vous pouvez préciser le taux maximal de valeurs manquantes que vous acceptez dans la fenêtre d'analyse.


- "0" indique que vous ne tolérer aucune valeur manquante,
- "100" indique que vous voulez efectuer l'analyse quelque soit le taux de valeur manquante.

6. définition du type de processus



Vous pouvez choisir entre les 2 types d'analyses, qualitatif ou quantitatif. à noter que :

- les métriques proposées seront évidemment différentes selon le type d'analyse que vous voulez effectuer,
- si le nombre de valeurs entières possibles dans la carte d'entrée dépasse 20, vous ne pourrez plus choisir le type qualitatif.
- 7. choix des métriques à calculer



Vous pouvez choisir les métriques à calculer par double-clique, celles-ci apparaissent alors dans le tableau de droite.

Vous pouvez également utiliser les boutons prévus à cet effet.

8. choix du dossier de sortie des fichiers d'analyses



Choisissez le dossier pour le fichiers de sortie (CSV et/ou ASCII GRID).

9. choix de l'export des analyses en fichier CSV

✓ export csv file(s)

Vous pouvez choisir d'exporter l'analyse en fichier CSV en cliquant l'option. A noter que pour les grosses analyses, il est préférable de faire l'export en CSV, puis dans un deuxième temps, de regénérer les cartes des métriques à l'aide de l'outil prévu à cet effet. En effet, cette méthode en deux temps est plus rapide et moins couteuse en mémoire.

10. choix de l'export des analyses en carte ASCII GRID et visualisation

☑ export ascii grid output(s) ☑ visualize ascii grid output(s)

Vous pouvez choisir d'exporter l'analyse en fichier carte ASCII GRID en cliquant l'option.

Vous pouvez également choisir de visualiser les résultats au terme de l'analyse en cochant l'option.

Il est à noter que ce sont toutes les cartes ASCII GRID présentes dans le dossier de sortie qui seront ouverte à la visualisation.

Il est à noter également que pour les grosses analyses, il est préférable de faire l'export en CSV, puis dans un deuxième temps, de regénérer les cartes des métriques à l'aide de l'outil prévu à cet effet. En effet, cette méthode en deux temps est plus rapide et moins couteuse en mémoire.

${\bf 2.3.3}\quad {\bf L'analyse~sur~toute~la~carte:MAP~WINDOW}$

	Proc	édure de	paramétrisation :			
1.	sélect	ion de la ca	arte à analyser			
	ascii gr	id input file :	/home/sad20/temp/chloe/qualit	ative_2/raster2007.asc	Brow	se Visualize
a	scii arid i	input folder :			Brow	se Visualize
	Jen gria	mpac rolaer .			21011	Visualizo
		_	isir un fichier ou tou ce, chaque carte est vi	•		révu à cet effet.
2.	défini	tion du typ	oe de processus			
ty	pe of pr	QUALI	TATIVE TITATIVE TOUDING 2-4			
	Vous pouvez choisir entre les 2 types d'analyses, qualitatif ou quantitatif. à noter que : - les métriques proposées seront évidemment différentes selon le type d'analyse que vous voulez effectuer, - si le nombre de valeurs entières possibles dans la carte d'entrée dépasse 20, vous ne pourrez plus choisir le type qualitatif.					
3.	choix	des métriq	ues à calculer			
m	etrics :	metric rate_couple_2- rate_valid_coup rate_valid_value_rate_value_1 rate_value_2 rate_value_4 valid_couple valid_value value_2 value_2 value_4 value_2 value_4	4 ble	>> add all >> add selected remove selected <<	metric couple_4-4 heterogeneity value_1	
	alors	dans le tab	isir les métriques à ca leau de droite. lement utiliser les bou	-	- /	-ci apparaissent
4.	choix	du fichier	CSV de sortie des ana	alyses		
cs	v output	file : /home/s	sad20/temp/chloe/outputs/outpu	tþ.csv Brows	е	
	Chois	eissez le nov	m du fichier CSV de	sortie		


Il est à noter que si vous avez plusieurs carte à analyser, toutes les sorties se feront dans le même fichier CSV.

2.3.4 L'analyse à l'aide d'une grille : GRID WINDOW

	Procédure de	paramétrisatio	n:			
1.	sélection de la ca	arte à analyser				
	ascii grid input file :	/home/sad20/temp/chlo	e/qualitative_2/raster2007.a	isc	Browse	Visualize
a	scii grid input folder :				Browse	Visualize
	_	-	ı tous les fichiers e est visualisable à l'			u à cet effet.
2.	choix d'une ou d	le plusieurs taille	s de grille			
gr	id sizes (pixels) :	5 🛊 🗚	dd	size 2 3 4		
	différentes. Si vous souhair repportez-vous si pourrez ainsi eff La taille d'une g	ter effectuer un ur l'outil "Multi-, ^c ectuer des calcul	ieurs tailles de gri e seule analyse o Spatial Grid Wind s sur les variation 'une maille de la g ire.	avec l'ens ow". Ce s s des métr	emble de era plus ra riques mên	ces grilles, pide et vous ne.
3.	affectation du ta	ux maximal de v	valeurs manquante	S		
m	aximum rate of missin	g values : 25				
	dans la fenêtre d - "0" indique que	d'analyse. e vous ne tolérer	aximal de valeurs aucune valeur ma efectuer l'analyse	nquante,		
4.	définition du typ	pe de processus				
ty	QUALI QUAN	ITATIVE ITITATIVE COUPLE 2-4				
	Vous pouvez cho	isir entre les 2 t	ypes d'analyses, qu	ualitatif ou	$\iota \; quantitat$	if.

- les métriques proposées seront évidemment différentes selon le type d'analyse que vous voulez effectuer,
- si le nombre de valeurs entières possibles dans la carte d'entrée dépasse 20, vous ne pourrez plus choisir le type qualitatif.

5. choix des métriques à calculer



Vous pouvez choisir les métriques à calculer par double-clique, celles-ci apparaissent alors dans le tableau de droite.

Vous pouvez également utiliser les boutons prévus à cet effet.

6. choix du dossier de sortie des fichiers d'analyses

output folder:	/home/sad20/temp/chloe/outputs	Browse
	· ·	$\overline{}$

Choisissez le dossier pour le fichiers de sortie (CSV et/ou ASCII GRID).

7. choix de l'export des analyses en fichier CSV

✓ export csv file(s)

Vous pouvez choisir d'exporter l'analyse en fichier CSV en cliquant l'option. A noter que pour les grosses analyses, il est préférable de faire l'export en CSV, puis dans un deuxième temps, de regénérer les cartes des métriques à l'aide de l'outil prévu à cet effet. En effet, cette méthode en deux temps est plus rapide et moins couteuse en mémoire.

8. choix de l'export des analyses en carte ASCII GRID et visualisation

☑ export ascii grid output(s) ☑ visualize ascii grid output(s)

Vous pouvez choisir d'exporter l'analyse en fichier carte ASCII GRID en cliquant l'option.

Vous pouvez également choisir de visualiser les résultats au terme de l'analyse en cochant l'option.


Il est à noter que ce sont toutes les cartes ASCII GRID présentes dans le dossier de sortie qui seront ouverte à la visualisation.

Il est à noter également que pour les grosses analyses, il est préférable de faire l'export en CSV, puis dans un deuxième temps, de regénérer les cartes des métriques à l'aide de l'outil prévu à cet effet. En effet, cette méthode en deux temps est plus rapide et moins couteuse en mémoire.

2.4 Les outils

2.4.1 Rechercher et remplacer des valeurs de cartes ASCII GRID : SEARCH AND REPLACE TOOL

Procédure de paramétrisation :



2.4.2 Générer des cartes ASCII GRID à partir de fichiers CSV : EXPORT ASCII GRID FROM CSV FILE TOOL

Procédure de paramétrisation :

1. sélection des fichiers csv					
csv input file :	/home/sad20/temp/chloe/csv/raster2007.	csv	Browse Visualize		
csv input folder :			Browse Visualize		
Vous pouvez choisir un fichier CSV ou tous les fichiers d'un dossier. Une fois importée, vous pouvez trier les fichiers CSV si besoin à l'aide du bouton prévu à cet effet.					
Sort csv file(s) now					
2. selection des	variables à exporter				
variable variance_stats_hetero w15 heterogeneity	ogeneity	>> add all >> add selected remove selected <<	variable w13_heterogeneity w17_heterogeneity		
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs variables qui seront autant de cartes ASCII GRID exportées. 3. préciser l'entête du fichier du fichier ASCII GRID					
ascii grid header :	colun	nns count (ncols) :	144		
		ows count (rows) :	138		
	X bottom left corner coord	linate (xllcorner) :	312 487,689		
	Y bottom left corner coord	linate (yllcorner) :	2 397 321,496		
	c	ell size (cellsize) :	20 🛊		
	value if no-data	(NODATA_value):	-1 🔻		
Vous devez précisez les valeurs d'entête des fichiers ASCII GRID exporter. Vous pouvez pour se faire importer un fichier d'entête ou une carte ASCII GRID existante à l'aide du bouton prévu à cet effet.					
Import header from	ascii file				

4. choix du dossier de sortie des cartes modifiées

output folder: /home/sad20/temp/chloe/outputs

Choisissez le dossier pour le fichiers de sortie (ASCII GRID).

5. visualisation des cartes ASCII GRID modifiées

✓ visualize ascii grid output(s)

Vous pouvez choisir de visualiser les fichiers contenus dans le dossier de sortie.

2.4.3 Générer des cartes ASCII GRID à partir d'un fichier Shapefile : EX-PORT ASCII GRID FROM SHAPEFILE TOOL

Procédure de paramétrisation :

1. sélection des fichiers SHAPEFILE				
input shapefile: /home/sad20/temp/chloe/vectorial/rasterization/M1N/M1N.shp				
input shapefile folder :				
Vous pouvez choisir un fichier SHAPEFILE ou tous les fichiers d'un dossier.				
2. sélection de l'attribut à rasteriser				
attribute to export: attribute ocsol_2011 ocsol_2012 raster2012 sampled shape_area.				
Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul attribut pour la rasterisation.				
3. définir le grain de rasterisation				
cellsize: 4,5 Add cellsize 1.0 2.0 3.5				
Vous pouvez choisir une ou plusieurs tailles de pixel, chacune donnera un fichier rasterisé.				
4. choix du dossier de sortie des cartes rasterisées				
output folder : /home/sad20/temp/chloe/outputs Browse				
Choisissez le dossier pour le fichiers de sortie (ASCII GRID).				
5. visualisation des cartes ASCII GRID modifiées				
✓ visualize ascii grid output(s)				
Vous pouvez choisir de visualiser les fichiers contenus dans le dossier de sortie.				