TenDB Cluster分部署数据库

https://tendbcluster.com/book-cn/

随着网站的壮大,MySQL数据库架构一般会经历如下 图所示的演讲过程。



分库分表的技术解决方案总体上分为两大类:应用层 依赖类中间件和中间层代理类中间件。

1) 应用层依赖类中间件

通过应用层修改代码来实现分库分表,它使用客户端 直连数据库,以jar包形式提供服务,无需额外部署和 依赖,可理解为增强版的JDBC驱动。

优点:在高并发请求下,性能有一定的优势,可以减少一层网络交互。

缺点:不能跨语言,比如Java写的ShardingSphere-JDBC显然不能运用在PHP/Golang项目中。

2) 中间层代理类中间件


位于前端应用和数据库之间,前端应用以标准的 MySQL协议来连接代理层,并按照数据分片规则转发 请求到后端MySQL数据库中,再合并结果集返回应用 端,对应用程序完全透明,无需修改业务代码,就像 访问单台MySQL数据库一样。

缺点: 在高并发请求下, 性能损耗略高于应用层依赖


类中间件, 多了一层网络交互。

优点:应用层语言无限制,支持在Java和


PHP/Golang项目中运行。



水平切分(分库分表):是按照某种规则,将一个表的数据分散到多个物理独立的数据库服务器中,形成"独立"的数据库"分片"。多个分片共同组成一个逻辑完整的数据库实例。分布式数据库中,根据在建表时设定的分表键,系统将根据不同分表键自动分布数据到不同的物理分片中,但逻辑上仍然是一张完整的表。



TenDB Cluster整体架构概述



注:不支持自动迁移数据,通常是在初期就把分片确定好,规划好3年的数据增长量,制定分片规则,不建议变更分片数。 例如对字段uid进行取模,假设原来的值为64,现在变更为 256,如果要变更分片规则,就需要停机重导数据。

TenDB Cluster工作原理

作为一种MySQL引擎,TSpider天然地支持MySQL协议,使用MySQL标准API即可请求TSpider。 TSpider在收到应用请求后,会通过数据路由规则对SQL语句进行改写,然后分发到相应的存储节点MySQL/MariaDB中执行,再对MySQL或MariaDB的返回结果进行处理,并最终返回给应用层。

TSpider本身并不存储数据,基本上是无状态的(各 TSpider节点的配置应有所不同),可无限水平扩 展。应用层可通过负载均衡组件(比如LVS、 Haproxy、DNS轮询)提供的统一接入地址访问多个 对等的TSpider节点。

应用程序连接TSpider时,TSpider充当中间件代理,将客户端查询的请求按照事先定义好的分片规则分发给后端数据库,之后返回的数据会在TSpider内存里汇总,并最终返回给客户端请求,这个过程对于应用程序而言是透明的。

1) 代理入口层: **TSpider**是TenDB Cluster的接入 层,是腾讯游戏基于MariaDB 10.3.7开发定制的版 本,主要完善并定制spider这一分布式MySQL存储引擎;

https://github.com/Tencent/TenDBCluster-TSpider/releases

2) 表结构修改层: Tdbctl是集群的中央控制模块,基于MySQL 5.7开发,业务在TSpider中执行的DDL操作会由TSpider转发到Tdbctl,在Tdbctl中进行SQL改写后会分别分发到TSpider(将用户创建的表自动转为Spider引擎)和后端MySQL/MariaDB的各节点(将用户创建的表自动转为InnoDB引擎,并按照哈希规则创建表)上执行。

Tdbctl支持MySQL的MGR特性,因此在部署上可以使用3个Tdbctl节点,搭建成一个MGR集群,也可以用两个节点搭建主从复制架构,从而保证中控节点Tdbctl的高可用性及路由配置的一致性。

https://github.com/Tencent/TenDBCluster-Tdbctl/releases/

3) 数据存储层: MySQL/Percona 5.7、8.0/MariaDB 10.3+

TenDB Cluster集群部署

1) TSpider安装

Shell> wget

https://github.com/Tencent/TenDBCluster-TSpider/releases/download/tspider-3.7.4/mariadb-10.3.7linux-x86 64-tspider-3.7.4-gcs.tar.gz

#解压软链介质

Shell> tar xzvf mariadb-10.3.7-linux-x86_64-tspider-3.7.4-gcs.tar.gz -C /usr/local/

Shell> In -s mariadb-10.3.7-linux-x86_64-tspider-3.7.4-gcs tspider

Shell> chown -R mysql.mysql mariadb-10.3.7-linux-x86_64-tspider-3.7.4-qcs/

#初始化TSpider

Shell> cd /usr/local/tspider && ./scripts/mysql_install_db -- defaults-file=/etc/my_tspider.cnf

--user=mysql

启动TSpider

Shell> ./bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my_tspider.cnf --user=mysql &

TSpider引擎的重要参数说明如下

□spider_conn_recycle_mode= 1

连接复用,类似于连接池的功能。

□optimizer_switch= 'engine_condition_pushdown=on'

引擎下推,将查询推送到后端数据库,然后将查询结果返回给TSpider做聚合。

□spider_max_connections

用于控制TSpider节点连接后端MySQL/MariaDB服务器的最大连接数。该参数默认取值为0,表示对最大连接数没有限制。

 $\square spider_bgs_mode$

TSpider集群在接受应用层的SQL语句请求后,将判定SQL语句需要路由到后端的哪些MySQL/MariaDB实例上执行,然后在对应的后端MySQL/MariaDB实例上依次轮询执行,最后统一汇总结果。该参数取值为0时表示不开启并行功能(即串行执行);取值为1时表示开启并行功能。

□spider_bgs_dml

当spider_bgs_mode取值为1,即开启并行功能时,spider_bgs_dml的值设置为1表示插入(insert)、修改(update),和删除(delete)操作也开启并行功能;否则不开启并行功能。

□spider_auto_increment_mode_switch

用于设置是否启用由TSpider控制主键自增键值(只保证自增ID的唯一性,不保证ID的连续性和递增性)。该参数的默认值为1,在生产环境中不用修改。

 ${\tt _spider_auto_increment_mode_value}$

```
□spider auto increment step
```

用于设置主键自增的起始步长,集群各TSpider节点的配置相同。 例如,第一个TSpider节点参数如下: spider_auto_increment_mode_switch=1 spider_auto_increment_mode_value=1 spider_auto_increment_step=17 那么,此TSpider节点上的主键自增键值依次为1、18、35、52......

第二个TSpider节点参数如下:

spider_auto_increment_mode_switch=1
spider_auto_increment_mode_value=2
spider_auto_increment_step=17
那么,此TSpider节点上的主键自增键值依次为 2、19、36、53

□ddl_execute_by_ctl

当将该参数的值设置为ON的时候,数据库管理员在TSpider节点上执行的DDL语句会路由给Tdbctl,由Tdbctl对集群中的TSpider和后端MySQL/MariaDB节点进行统一变更处理。当将该参数的值设置为OFF的时候,中控节点Tdbctl不会对DDL进行转发,需要分别在TSpider和后端MySQL/MariaDB上执行DDL操作。

2) Tdbctl安装

下载Tdbctl

Shell> wget

https://github.com/Tencent/TenDBCluster-Tdbctl/releases/download/tdbctl-2.1/mysql-5.7.20-linux-x86_64-tdbctl-2.1.tar.gz

#解压软链介质

Shell> tar xzvf mysql-5.7.20-linux-x86_64-tdbctl-2.1.tar.gz -C /usr/local/
Shell> ln -s mysql-5.7.20-linux-x86_64-tdbctl-2.1 tdbctl
Shell> chown -R mysql.mysql mysql-5.7.20-linux-x86_64-tdbctl-2.1/

#初始化Tdbctl

Shell> cd /usr/local/ tdbctl && ./bin/mysqld --defaults-file=/etc/my_tdbctl.cnf
--initialize --user=mysql

启动Tdbctl

Shell> ./bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my_tdbctl.cnf --user=mysql &

Tdbctl重要参数说明如下

tc_is_primary

该参数取值为1时表示当前节点为主节点,允许执行集群相关的DDL语句、管理语句等;如果Tdbctl节点配置了MGR复制模式,此值就会基于MGR的算法自动设置为1;否则就要显式设定此参数的值为1,以指定当前节点为主节点。

中控节点在构建TSpider节点上执行的建表语句时,需要按照一定的分片顺序来进行。该参数可用于约束集群中存储节点的路由信息对应的Server_name的前缀,如果前缀为backend,则存储节点Server_name的写法必须是backend0、backend1、backend r等,数字部分为从0开始的连续整数。

tc_check_repair_routing

该参数取值为 "ON" 时表示中控节点会自动检查TSpider节点中的路由配置和中控节点是否一致,如果不一致就修正到一致。

Tdbctl配置管理

1) 连接Tdbctl节点,配置mysql.servers路由表,命令如下:

Shell> mysql -umysql -pmysql -h192.168.0.9 -P26000 mysql -A

2) 插入路由信息,命令如下:

```
> -- 定义后端MySQL/MariaDB节点 insert into mysql.servers values('backend0','192.168.71.12','','mysql','mysql',3306,'','mysql',''); insert into mysql.servers values('backend1','192.168.71.13','','mysql','mysql',3306,'','mysql',''); 
> -- 定义TSpider节点 insert into mysql.servers values('SPIDER0','192.168.71.11','','mysql','mysql',25000,'','SPIDER',''); 
> -- 定义Tdbctl节点 insert into mysql.servers values('TDBCTL0','192.168.71.11','','mysql','mysql',26000,'','TDBCTL','');
```

注意,这里需要在各个节点上分别创建用户名 "mysql",密码也为 "mysql"。

3) 刷新路由,将路由同步到TSpider节点,命令如下:

> tdbctl flush routing;

注意,如果这一步发生报错,请查询error.log错误日志来排查问题。

TSpider引擎在分库分表中的应用

创建user表并指定uid字段做取模分片,命令如下:

```
CREATE TABLE user (
id int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
uid int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id,uid),
KEY uid (uid)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
COMMENT='shard_key "uid"';
```

当取模结果为0时,数据将写入后端backend1服务器上 $user_0$ 库下的 $user_1$ 表里。

当取模结果为1时,数据将写入后端backend2服务器上user_1库下的 user2表里。

分片键的选取建议具体如下。

- 1、分片的字段最好是业务经常查询的条件字段,这样可以提高查询效率。
- 2、数据应该均匀分布,避免所有数据集中在一个分片上。