- 说明
 - 。 术语介绍
 - 系统架构
 - 。 环境准备
 - 主机资源
 - 快速开始
 - 1. 安装JDK
 - 2. 安装FTP
 - 3. 导入数据库脚本
 - 3.1 metro
 - 3.2 metrotask
 - 概述及安装包
 - 部署管理节点
 - 部署调用节点
 - 部署64位调用节点
 - 部署32为调用节点
 - 部署文件下载节点
 - 。 常见问题
 - 。 首次初始化
 - 版本升级更新

说明


本手册适用于铁科院xx平台(以下简称 xx 或『平台』)0.x系列版本的安装说明,当前的最新版本为 0.xx-GA。

术语介绍

- 调用节点
- 管理节点
- 文件下载节点

系统架构

架构图如下:



环境准备

主机资源

下表是平台部署需要的详细配置:

节点	最小配置	推荐配置	存储	系统版本
管理	4C/8G	4C/16G	200G	Windows Server 2012 R2 (x64)
调用(64)	4C/8G	4C/16G	200G	Windows Server 2012 R2 (x64)
调用(32)	4C/8G	4C/16G	200G	Windows Server 2012 R2 (x64)
文件	4C/8G	4C/16G	200G	Windows Server 2012 R2 (x64)
原始FTP	4C/8G	4C/16G	200G	Windows Server 2012 R2 (x64)
共享FTP	4C/8G	4C/16G	200G	Windows Server 2012 R2 (x64)
SFTP	4C/8G	4C/16G	200G	Windows Server 2012 R2 (x64

快速开始

在节点资源准备好后,开始安装平台需要的公共组件,分为以下几个步骤:

- 安装JDK;
- 安装FTP;
- 配置原始FTP;
- 配置共享FTP;

- 配置SFTP;
- 导入数据库脚本;

需要的软件信息如下表所示:

组件名称	版本	大小	备注
jdk	8u191	207MB	64位
jdk	8u191	197MB	32位
Serve-U	15	19.2MB	
tomcat	7.092	10.5MB	

同时在安装的过程中还需要使用的工具如下表所示:

工具名称	版本	用途	备注
WinSCP	5.1.3	管理sftp文件	
FileZilla	3.38	管理ftp文件	
PI/SQL	11以上	管理数据库	
Chrome	54以上	网页浏览器	
Postman	6.4	测试api接口	
Winrar	5.0	解压缩安装包	
Notepad++	7.6.1	修改配置文件	

1. 安装JDK

每个节点必须安装

1. 双击jdk-8u191-windows-x64.exe运行程序.

<u>(</u>	jdk-8u191-windows-x64	2018/12/24 16:30	应田程序	212,193 KB
-	Jak Gaisi Willagws XO1	2010/12/27 10:00	1771 131 ±13.	212,100 10

2. 欢迎使用Java SE开发工具包8 Update 191的安装向导界面,点击"下一步".




3. 选择安装可选功能界面,默认安装,安装到 C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_191。点击"下一步".




4. 已成功安装界面,点击关闭




5. 系统属性界面,在"这台电脑",右键,属性,高级,环境变量.





6. 新建JAVA_HOME指明JDK安装路径,就是刚才安装时所选择的路径 C:\ProgramFiles\Java\Jdk1.8.0 191,此路径下包括lib,bin,jre等文件夹.



7. 寻找 Path 变量在变量值最前输入;%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin.




8. 新建CLASSPATH 变量,输入:.;%JAVA HOME%\lib;%JAVA HOME%\lib\tools.jar.



9. 检验是否配置成功 运行cmd 输入 java -version (java 和 -version 之间有空格)

若如图所示 显示版本信息 则说明安装和配置成功.



2. 安装FTP

平台需要两个FTP节点和一个SFTP节点,三个节点都使用server-u提供服务,安装的过程相同,请按照以下步 骤:

安装server-u


1. 双击server-u安装包, 开始安装

● SU-FTP-Server-Windows-v15.1.6 2017/11/29 18:23 应用程序 16,039 KB


2. 选择接受协议,点击下一步



3. 选择默认安装目录,点击下一步




4. 点击下一步




5. 点击下一步




6. 点击安装



7. 开始过程,时长约半分钟



8. 添加server-u到防火墙例外



9. 点击完成, server-u安装完成


安装后server-u后开始配置,首先配置共享ftp节点

配置共享FTP


1. 点击桌面任务栏右下角server-u图标,打开控制台.




2. 点击导航加号按钮,开始配置.




3. 创建一个新的域,输入域名share,点击下一步.




4. 点击下一步.




5. 输入本机的ip地址,192.168.81.121.




6. 输入需要共享的文件夹 c:/share,点击下一步.




7. 只选择FTP共享,点击下一步.




8. 点击下一步.




9. 点击下一步.




10. 创建用户,选择是.




11. 选择是




12. 输入用户名,share.




13. 输入密码, abcd1234,点击下一步.



14. 选择用户目录.



15. 选择完全访问权限,点击完成.




配置原始FTP

配置原始节点FTP过程和配置共享FTP过程完全相同,在第5步需要输入原始FTP节点的IP地址,在第6步输入原始FTP的目录,其他步骤完全一致.

配置SFTP

配置原始节点FTP过程和配置共享FTP过程完全相同,在第5步需要输入原始FTP节点的IP地址,在第6步输入原始FTP的目录,在第7部只选择sftp选项.



FTP和SFTP的安装到此结束.

3. 导入数据库脚本


在这个章节主要是创建平台需要的表空间,用户和表结构,平台需要3个实例.

实例名称	关联节点	用途	备注
metro	管理,调用		
metrotask	文件下载		
jsd	调用		


3.1 metro

metro实例需要使用metro_tablespace.sql和metro_table.sql两个sql脚本文件,导入过程如下:


1. 使用plsql连接为metro实例准备的数据库.




2. 点击左上角open按钮.



3. 选择metro tablespace.sql文件.



4. 点击执行按钮,导入过程大约5分钟左右.



5. 导入结束后在选择metro_table.sql,点击执行按钮,导入过程大约30分钟.

3.2 metrotask

metro实例需要使用metrotask_tablespace.sql和metrotask_table.sql两个sql脚本文件,导入过程和导入metro实例完全相同,详细步骤请参考导入metro实例章节.

产品安装

概述及安装包

整个平台包含4个安装包,详细情况如下表所示:

安装包名	关联节点	大小	备注
hdadmin	管理	60.2MB	
fbadmin	文件下载	64.2MB	
rpc	调用(64)	21.2MB	
rpc4dll32	调用(32)	20.4MB	

同时,系统部署过程还需要3个插件,如下表所示:

插件名	子联 节点	版本	大小	备注
Hyper Sigar	ric- 调用 节点	1.6.4	3.35MB	收集系统各项底层信息的工具集
jacob	调用 节点	1.13	472KB	Jacob 是 JAVA-COM Bridge的缩写,是一个中间件,能够提供自动 化访问MS系统下COM组件和Win32 libraries的功能。
nircm	明用 市点	2.81	151KB	NirCmd是一套免费的命令列指令,提供许多控制Windows的参数。 让你运用命令列的方式,来执行一些动作

插件安装

安装Hyperic-Sigar

Hyperic-Sigar需要在两个调用节点(64和32位)同时部署,详细步骤如下:

1. 使用解压缩软件,解压安装包到指定目录,建议选择当前目录.

l hyperic-sigar-1.6.4	2019/1/5 14:17	文件夹	
🌆 hyperic-sigar-1.6.4	2018/12/24 16:15	WinRAR ZIP 压缩	3,433 KB

2. 复制hyperic-sigar-1.6.4\sigar-bin\lib下的dll(sigar-amd64-winnt.dll或sigar-x86-winnt.dll)到 C:\Windows\System32下.

sigar-amd64-winnt.dll	2010/4/28 17:00	应用程序扩展	393 KB

安装jacob

jacob同样需要部署两个调用节点,详细步骤如下:

1. 从jacob安装包解压后得到两个dll: jacob-1.18-x64.dll, jacob-1.18-x86.dll.

l docs	2012/4/11 16:23	文件夹	
jacob	2015/8/5 5:01	Executable Jar File	49 KB
a jacob-1.18-x64.dll	2015/8/5 5:01	应用程序扩展	201 KB
a jacob-1.18-x86.dll	2015/8/5 5:01	应用程序扩展	164 KB
LICENSE	2008/9/11 21:42	文本文档	27 KB
README	2010/11/6 22:14	文本文档	1 KB


jacob-1.18-x64.dll是64位系统使用, jacob-1.18-x86.dll是32位系统使用;请按照节点类型选择相应的dll包复制文件到%JAVA_HOME%\bin\目录下.



安装nircmd

nircmd也需要部署两个调用节点,详细步骤如下:

1. 将nircmd压缩包解压至c:\nircmd-x64:,如下图所示:



安装和配置tomcat


tomcat需要部署在管理,文件下载和调用(32,64)共4个节点分别部署,

1. 解压缩apache-tomcat-7.0.92-windows-x64.rar


■ apache-tomcat-7.0.92-windows-x64 2018/12/24 16:27 WinRAR ZIP 压缩... 10,802 KB ↓ apache-tomcat-7.0.92-windows-x64 2019/1/5 15:22 文件夹

2. 将解压后的apache-tomcat-7.0.92-windows-x64复制到这4个节点的而D盘根目录.


3. 在开始菜单选择运行,键入cmd后回车.



4. 切换到tomcat安装目录后,输入start.bat启动tomcat服务器,下图界面代表启动成功,成功后不要关闭, 否则就关掉了Tomcat.



5. 测试Tomcat是否启动成功,打开浏览器在地址栏输入http://locathost:8080/ 若出现下图界面,则启动成功.



6. 修改tomcat日志字符集,使用notepad++打开apache-tomcat-7.0.92-windows-x64\apache-tomcat-7.0.92\conf\logging.properties文件,将第47行UTF-8修改为GB2312,如下如所示:


```
1catalina.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
    1catalina.org.apache.juli.FileHandler.directory = ${catalina.base}/logs
26
    1catalina.org.apache.juli.FileHandler.prefix = catalina.
27
    1catalina.org.apache.juli.AsyncFileHandler.encoding = UTF-8
29
30
    2localhost.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
31
    2localhost.org.apache.juli.FileHandler.directory = ${catalina.base}/logs
    2localhost.org.apache.juli.FileHandler.prefix = localhost.
32
33
    2localhost.org.apache.juli.AsyncFileHandler.encoding = UTF-8
34
35
    3manager.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
    3manager.org.apache.juli.FileHandler.directory = ${catalina.base}/logs
37
    3manager.org.apache.juli.FileHandler.prefix = manager.
38
    3manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.encoding = UTF-8
39
    4host-manager.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
40
41
    4host-manager.org.apache.juli.FileHandler.directory = ${catalina.base}/logs
42
    4host-manager.org.apache.juli.FileHandler.prefix = host-manager.
43
    4host-manager.org.apache.juli.AsyncFileHandler.encoding = UTF-8
44
45
    java.util.logging.ConsoleHandler.level = FINE
    java.util.logging.ConsoleHandler.formatter = java.util.logging.SimpleFormatter
47
    java.util.logging.ConsoleHandler.encoding = GB2312
48
49
```

部署管理节点

1. 解压缩管理节点hdadmin.war包到当前目录.



2. 将压缩后的haadmin文件夹复制到管理节点tomcat应用文件夹(apache-tomcat-7.0.92-windows-x64\apache-tomcat-7.0.92\webapps)下.



3. 使用notepad++打hdadmin\WEB-INF\classes\common.properties文件,将FTP修改为指定参数,将 checkurl修改为rpc(64位)节点IP地址,如下图所示:

```
system.loginUrl = localhost/hdadmin/login4
shiro.loginUrl = localhost/hdadmin/login5
shiro.logoutUrl = localhost/hdadmin/login6
#0000
uploadfy.apptenant=apptenant100000000
uploadfy.bustenant=bustenant 100000000
uploadfy.accesskey=7a384f53730548abb013bf557e6cd0a9
uploadfy.accesssecrect=q6CQwEkFWSvPCI/2ysMb8g==
check.url=http://192.168.81.162:8088/rpc/invoke/innerCheck
## 共享ftp配置
ftp.url =192.168.81.165
ftp.port =21
ftp.username = share
ftp.password = 123456
ftp.basePath= c:\\share
ftp.path= c:\\share
```

4. 使用notepad++打hdadmin\WEB-INF\classes\jdbc.properties文件,修改jdbc连接为metro实例提供的参数,如下图所示:

```
jdbc.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@192.168.81.166:1521:jcpt
jdbc.username=metro
jdbc.password=metrometro
```

5. 重新启动tomcat服务器,管理节点部署完成.

部署调用节点

需要分别部署32位和64位平台

部署64位调用节点

部署64位调用节点

1. 解压缩管理节点rpc.war包到当前目录.



2. 将压缩后的rpc文件夹复制到管理节点tomcat应用文件夹(apache-tomcat-7.0.92-windows-x64\apache-tomcat-7.0.92\webapps)下.

3. 使用notepad++打rpc\WEB-INF\classes\config.properties文件,将FTP,SFTP和jsd实例修改为指定参数如下图所示:

```
#ftp service settings
 1
    ftp url=192.168.81.165
 3
    ftp port=21
   ftp username= share
 4
    ftp password= abcd1234
 6
    local save path=c:\\share
 8
 9
    #sftp service settings
10
    sftp ip=192.168.81.163
    sftp port=22
11
12
    sftp username=administrator
13
    sftp password=IICtest1
14
    sftp local save path=D:\\local\\dll\\
15
    use latest flag=0
16
17
18
    #jsd
19
    third jdbc driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
20
    third jdbc url=jdbc:oracle:thin:@192.168.81.164:1521:orcl
21
    third jdbc username=jsd
22
    third jdbc password=jsd
```

4. 同时修改regasm_full_path为nircmd安装路径regasm_full_path=C:/nircmd-x64/nircmd.exe elevatecmd runassystem C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/RegAsm.exe /codebase ,如下图所示:

```
#for register dll of c_sharp regasm_full_path=C:/nircmd-x64/nircmd.exe_elevatecmd_runassystem_C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/RegAsm.exe_/codebase
```

5. 使用notepad++打rpc\WEB-INF\classes\jdbc.properties文件,修改jdbc连接为metro实例提供的参数,如下图所示:

```
jdbc.driverClassName=oracle.jdbc.OracleDriver
jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@192.168.81.166:1521:ORCL
jdbc.username=metro
jdbc.password=metrometro
```

6. 重新启动tomcat服务器,调用节点部署完成.

部署32为调用节点

部署32位调用节点

调用节点(32位)部署过程和部署64位完全一致,详细步骤请参考64位调用节点部署.

部署文件下载节点

部署文件下载节点

1. 解压文件下载节点fbadmin.war包到当前目录.

- 2. 将压缩后的fbadmin文件夹复制到管理节点tomcat应用文件夹(apache-tomcat-7.0.92-windows-x64\apache-tomcat-7.0.92\webapps)下.
- 3. 使用notepad++打fbadmin\WEB-INF\classes\common.properties文件,将FTP和SFTP修改为指定参数.

```
13
    #original
14
    original.ftp.url = 192.168.81.165
15
    original.ftp.port = 21
16
    original.ftp.username = fileadmin
    original.ftp.password = 123456
17
18
19
    #share ftp
    share.ftp.url = 192.168.81.161
20
21
    share.ftp.port = 21
22
    share.ftp.username = fileadmin
23
    share.ftp.password = 123456
24
25
26
   #sftp
    download.sftp.url = 192.168.81.163
27
28
    download.sftp.port = 22
29
    download.sftp.username = administrator
30
    download.sftp.password = IICtest1
```

4. 使用notepad++打fbadmin\WEB-INF\classes\jdbc.properties文件,修改jdbc连接为metrotask实例提供的参数,如下图所示:

```
jdbc.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@192.168.81.165:1521:orcl
jdbc.username=metrotask
jdbc.password=metrometro
```

5. 重新启动tomcat服务器,调用节点部署完成.

常见问题

安装过程中可能会出现的问题,以及解决方法

首次初始化

安装完成后的操作

版本升级更新