Instrukcja administratora

Obsługa bota PepeMarketWizard w wersji OWNER 1.29: uruchomienie, interfejs trzech wież, wykresy i strefy, trening, serwer licencji bez logowania, wydawanie wersji klienta, aktualizacja i powrót.

Stan: instrukcja odpowiada wersji **1.29.0** (OWNER). Opisane ekrany i polecenia zostały uruchomione i sprawdzone testami w Chromium na symulatorze terminala. Elementy, których nie dało się sprawdzić, są oznaczone jako **BLOKADA** lub „nie sprawdzono”.

Co znajdziesz w instrukcji

- Uruchomienie aplikacji i połączenie z MT5.
- Menu według obszarów wież i pasek stanu.
- Wykresy: „Wyznacz strefy”, własne ustawienia wykresu, warstwy.
- Eksport danych i trening modeli.
- Serwer licencji 1.1 i parowanie komputera OWNER (bez hasła).
- Licencje dla klientów, wersja CLIENT (BLOKADA do czasu uruchomienia serwera).
- Aktualizacja z 1.28, kopia i powrót, typowe problemy.

Nie przeprowadzono tutaj testu na Twoim Windows ani połączenia z prawdziwym MT5 i publicznym serwerem licencji. Zrzuty ekranu pochodzą z symulatora (dane syntetyczne). Sprawdź działanie na rachunku DEMO, zanim użyjesz AUTO LIVE.

1 / Pierwsze uruchomienie

Przygotowanie

- Rozpakuj paczkę **PepeMarketWizard_DESKTOP_OWNER_1_29_0.zip** do nowego folderu (nie nadpisuj starej wersji). Zachowaj kopię danych sprzed aktualizacji (rozdział 8).
- Uruchom MT5 i zaloguj się do właściwego rachunku. Symbol brokera (np. **XAUUSD-**) musi być widoczny w Market Watch.
- Windows potrzebuje WebView2. Pierwszy start instaluje zależności z Internetu (lub z paczki OFFLINE).

Start aplikacji

Uruchom **PepeMarketWizardDesktop.exe**. Tytuł okna to **PepeMarketWizard OWNER 1.29.0** – oznaczenie edycji widać też na pasku zadań i w zakładce panelu. Przy problemie uruchom **02_DIAGNOSTYKA.bat** i zachowaj wynik.

Dane aplikacji Windows: **%LOCALAPPDATA%\PepeMarketWizard\data** (tryb portable: folder programu). Kopie sprzed aktualizacji: **%LOCALAPPDATA%\PepeMarketWizard\backups**.

Pliki EXE nie są podpisane cyfrowo (brak certyfikatu Authenticode) – Windows SmartScreen może pokazać ostrzeżenie. Uruchamiaj tylko paczkę, której sumę SHA-256 porównałeś z plikiem .sha256 / raportem.


2 / Interfejs: obszary trzech wież i pasek stanu

Menu boczne jest ułożone według obszarów menu głównego. Kliknięcie obszaru otwiera jego pierwszą zakładkę; pozostałe są na pasku zakładek nad stroną.

Obszar	Zawartość
Menu – trzy wieże	menu główne z wieżami (logo w lewym górnym rogu również tu prowadzi)
Precision	Pulpit, Wykresy MTF, Strefy rynkowe, Scalping MTF, Kontekst rynku, Indykatory, Analiza sygnału, Neural Cyberpunk
Dyscypline	Scenariusze, Setup silnika S01–S12, SCALPING / HEDGING, Analiza AI, Formacje
Profits	Pozycje i ryzyko, Dziennik i wyniki, widok Profits
Modele i trening	Modele, Centrum treningu, Neural System, Structure Intelligence, Testy, Badania i walidacja
Ustawienia i diagnostyka	Ustawienia (z mapą ekranów), Dane i źródła, Diagnostyka
Licencje (OWNER)	License Manager – tylko w wersji OWNER

Pasek stanu (każdy ekran)

U góry każdego ekranu (zwykłego, wież i terminala): instrument i symbol brokera, MT5, jakość i **czas ostatnich danych**, rodzaj danych **DEMO / LIVE / SYNTETYCZNE**, tryb wykonania, STOP oraz **OWNER** / CLIENT i stan licencji.




Pasek stanu i menu obszarów. (symulator – dane syntetyczne)

Gdzie są dawne zakładki? **Ustawienia i diagnostyka → Ustawienia → Mapa ekranów 1.29**. Dotychczasowe linki (np. #/wykresy, #/ai, #/warunki/…) działają bez zmian.

3 / Wykresy i strefy

Wyznacz strefy w głównym obszarze wykresów

1. Otwórz **Precision → Wykresy MTF** (albo Analiza AI). Nad wykresami jest pasek **Strefy XAUUSD** / BTC.
2. Wybierz zakres: **M1 + M5 + M15 (wszystkie trzy)** – domyślnie, albo pojedynczo M1, M5, M15, M30, albo wszystkie cztery.
3. Kliknij **Wyznacz strefy**. Widać postęp, czas ostatniego udanego przeliczenia i stan źródła każdego interwału (połączone / dane nieaktualne / brak danych / błąd). Wielokrotne kliknięcie nie uruchamia kilku zadań.
4. **LIVE** przelicza strefy po zamknięciu każdej świecy wybranych interwałów; **Zatrzymaj** kończy.




Pasek „Wyznacz strefy” nad wykresami. (symulator – dane syntetyczne)

Strefy rysują się wyłącznie na wykresie tego samego instrumentu, symbolu brokera i interwału. Strefa nieaktualna jest szara z dopiskiem „nieakt.”. Analiza stref nie otwiera pozycji i nie zmienia trybu ani ustawień handlu.

Ustawienia wykresu i warstwy

- Przycisk ⚙ na pasku wykresu: kolory świec, knotów, tła, siatki i tekstu; rozmiar tekstu; siatka; wolumen; strefa czasu; kolor i krycie każdego typu strefy; etykiety; **szablony** i **Przywróć domyślne**.
- Ustawienia są zapisane dla danego wykresu (instrument + interwał) i wracają po ponownym uruchomieniu.
- **Warstwy**: FVG, OB, popyt/podaż, wsparcie/opór, płynność (hipoteza), etykiety.
- Przybliżenie, przesunięcie i automatyczna skala ceny (przyciski +, −, Dopasuj, A) są zapamiętywane osobno dla wykresu.



Okno „Ustawienia wykresu”. (symulator – dane syntetyczne)

EQH/EQL to równe szczyty i dołki wyznaczone z OHLC – **hipoteza** płynności, nie zmierzona płynność ani zlecenia oczekujące. Wynik jakości strefy 0–100 nie jest prawdopodobieństwem.

4 / Eksport danych i trening modeli

Centrum treningu (Modele i trening → Centrum treningu)

1. Połącz MT5, sprawdź symbol i dostępność historii u brokera.
2. Wybierz XAUUSD albo BTC – instrumenty trenuj i oceniaj osobno.
3. **Eksportuj dane** (przyrostowo). Sprawdź okres, interwały, liczbę świec, luki i raport jakości.
4. **Przygotuj dataset**, **Trenuj** albo **Uruchom cały proces**. Postęp, log i anulowanie są w panelu.
5. Porównaj wersje z modelem bazowym: walidacja czasowa (purging, embargo), zbiór końcowy nieużyty do strojenia, koszty.
6. **Aktywuj** tylko po teście zgodności i predykcji; **Rollback** cofa aktywację.

Bez bota: **32_CENTRUM_TRENINGU.bat**.

Wytrenowany model nie jest dowodem przewagi. Nowe modele działają w trybie OBSERVATION (nie głosują w strategiach). Wynik na danych syntetycznych nic nie mówi o rynku.

5 / Serwer licencji 1.1

Serwer licencji to osobna usługa na Twoim serwerze (nie na komputerze z botem): paczka **PepeMarketWizard_LICENSE_SERVER_1_29_0.zip**, opis w **license_server/README.md**.

Instalacja (powłoka serwera)

1. Python 3.11+ i wirtualne środowisko w folderze usługi; **pip install -r requirements.txt**.
2. **python -m pmw_license init-keys** – klucz podpisu (zostaje na serwerze); zapisz wypisany klucz PUBLICZNY i kid.
3. **python -m pmw_license new-pepper** – wpisz wynik do pliku **.env** (wzór: .env.example). Hasło administratora nie jest potrzebne (pole może zostać puste).
4. Uruchom **python -m pmw_license serve** jako usługę za reverse proxy z HTTPS (ważny certyfikat, własna domena).
5. Kopia bazy: **python -m pmw_license backup-db --out kopia.db** (regularnie, poza serwerem).


Nie wysyłaj nikomu klucza prywatnego podpisu, pliku bazy ani .env. Nie wystawiaj panelu bez HTTPS. Adres serwera w aplikacji musi zaczynać się od https:// (wyjątek: 127.0.0.1 do testów).

Nie sprawdzono: wdrożenia w Internecie (domena, TLS, proxy). Testy objęły serwer uruchomiony lokalnie (aktywacja, cofnięcie, wygaśnięcie, brak sieci, restart, powtórzenie żądania, kopia i odtworzenie).

6 / Licencje (OWNER) – parowanie i obsługa

Jednorazowe parowanie (bez hasła)

1. W aplikacji otwórz **Licencje (OWNER)**, wpisz adres **https://…** i kliknij **Zapisz i sprawdź**.
2. Kreator pokaże polecenie **python -m pmw_license admin-keys add --public-key … --label "OWNER …"** z kluczem publicznym tego komputera. Wykonaj je w powłoce serwera (SSH).
3. Kliknij **Sprawdź parowanie** – stan „Połączono – serwer ufa temu komputerowi”.



Kreator parowania w License Manager. (symulator – dane syntetyczne)

Klucz prywatny komputera jest zaszyfrowany Windows DPAPI i nie opuszcza komputera. Każde żądanie jest podpisane (czas, jednorazowy nonce); serwer odrzuca powtórzenia także po restarcie.

Klucze dla klientów

- Wybierz **72 godziny**, **7 dni** albo **31 dni** (24 godziny: „zaawansowane”), dodaj notatkę i utwórz klucz. Pełny klucz jest pokazany **tylko raz** – skopiuj go dla klienta.
- Czas licencji liczy się od pierwszej aktywacji. Lista pokazuje stan, urządzenie i wygaśnięcie.
- **Cofnij** – licencja przestaje działać. **Reset urządzenia** – klient może aktywować na innym komputerze; reset nie wydłuża licencji.

Rotacja i utrata komputera

- Rotacja: **Rozpocznij rotację klucza** → dodaj nowy klucz poleceniem z kreatora → **Zakończ rotację** (stary klucz zostaje odwołany).
- Utrata komputera: na serwerze **admin-keys list**, potem **admin-keys revoke <kid> --reason "utracony"**; nowy komputer sparuj od nowa.

7 / Wersja dla klienta (CLIENT)

BLOKADA: paczka **PepeMarketWizard_DESKTOP_CLIENT_1_29_0.zip** nie została wydana – nie ma jeszcze publicznego adresu HTTPS serwera licencji ani jego zaufanego klucza publicznego. Paczka z przykładowym adresem byłaby bezużyteczna i niebezpieczna.

Jak wydać, gdy serwer działa

1. Na serwerze: **python -m pmw_license public-key** – zapisz klucz publiczny i kid.
2. Na komputerze OWNER, w folderze programu: **PRZYGOTUJ_PACZKE_KLIENTA.bat https://adres-serwera** (albo tools\stamp_client_edition.py). Porównaj wyświetlony kid z krokiem 1.
3. Sprawdź paczkę: **python tools\verify_release.py <paczka>** – ścieżki, sumy, brak plików i modułów OWNER.
4. Przetestuj na czystym Windows: start, KEY FOR MAGIC, aktywacja, restart, brak sieci.
5. Przekaż klientowi paczkę, klucz i **Instrukcję klienta**.

Paczka CLIENT nie zawiera License Managera, klucza urządzenia OWNER, Twoich danych, baz ani kluczy. W CLIENT nie ma obszaru Licencje; tytuł okna to „PepeMarketWizard CLIENT 1.29.0”.

Brak licencji lub połączenia u klienta blokuje **nowe wejścia**. Otwarte pozycje nie są zamykane – SL/TP, częściowe zamknięcia i hedging działają dalej. Lokalny program nie jest odporny na modyfikację przez zdeterminowanego użytkownika.

8 / Aktualizacja z 1.28, kopia i powrót

Aktualizację i powrót sprawdzono na kopiach danych (narzędzie **tools/migration_check.py**): 1.29 uruchamia się na danych 1.28, zachowuje konfigurację, migracje bazy, strefy i adres serwera licencji; serwer licencji przechodzi z bazy v1 na v2 bez utraty licencji.

Aktualizacja

1. Zatrzymaj aplikację (STOP nowych wejść → zamknij). Zapisz kopię folderu danych.
2. Serwer: **backup-db**, zatrzymaj usługę, podmień pliki programu na 1.1.0, uruchom (baza przechodzi na v2 sama).
3. Rozpakuj OWNER 1.29 do nowego folderu i uruchom; aplikacja Windows sama robi kopię danych przed migracją.
4. Licencje (OWNER): **Zapisz i sprawdź** → sparuj komputer (rozdział 6).

Powrót do 1.28

1. Zatrzymaj 1.29. Przywróć folder **data** z kopii sprzed aktualizacji (backups).
2. Uruchom program 1.28 z jego folderu.
3. Serwer: przywróć bazę z kopii sprzed aktualizacji i uruchom kod 1.0. Uwaga: aplikacja OWNER 1.29 wymaga serwera 1.1.

9 / Typowe problemy

Objaw	Co zrobić
MT5 rozłączony / dane nieaktualne	uruchom terminal, sprawdź logowanie, symbol, historię i 02_DIAGNOSTYKA.bat
Brak stref	wybierz zakres, sprawdź stan źródła i czas danych, kliknij Wyznacz strefy, odczytaj błąd
Licencje: „klucz nie jest zaufany”	komputer nie jest sparowany – wykonaj polecenie admin-keys add z kreatora
Licencje: „czas żądania”	zegar komputera i serwera różnią się o ponad 2 minuty – włącz synchronizację czasu
Licencje: przekierowanie odrzucone	podaj ostateczny adres https:// serwera (bez przekierowań)
Trening pominięty	sprawdź log zadania, zakres historii, luki, RAM i wymagania modelu

Nie dołączaj do zgłoszeń haseł, tokenów, pełnych kluczy licencyjnych, kluczy prywatnych ani plików bazy. Wyniki testów: release/RAPORT_KONCOWY.md (PASS / FAIL / BLOCKED).