# Instrukcja administratora

Obsługa bota PepeMarketWizard 1.37.0: uruchomienie (launcher JOIN THE CULT), menu główne – stół neuronowy (osiem wież), panele Lightning / Wind / Control / Strategy Lab, wykresy i strefy, trening modeli, wydawanie paczek, aktualizacja i powrót.

**Stan:** instrukcja odpowiada wersji **1.37.0**. Opisane ekrany i polecenia zostały uruchomione i sprawdzone testami w Chromium na symulatorze terminala. Czego nie dało się sprawdzić – oznaczono „nie sprawdzono”. **System licencji został usunięty** (na Twoją prośbę): program działa bez klucza, nie ma License Managera, okna KEY FOR MAGIC, wersji CLIENT ani serwera licencji.

## Co znajdziesz w instrukcji

- Uruchomienie aplikacji (launcher JOIN THE CULT) i połączenie z MT5.
- Menu główne (sześć wież), panele Lightning / Wind / Control / Strategy Lab, menu boczne i pasek stanu.
- Wykresy: „Wyznacz strefy”, własne ustawienia wykresu, warstwy.
- Eksport danych i trening modeli.
- Paczki do przekazania innym osobom (bez licencji).
- Aktualizacja z 1.29, kopia i powrót, typowe problemy.

Nie przeprowadzono tutaj testu na Twoim Windows ani połączenia z prawdziwym MT5. Zrzuty ekranu pochodzą z symulatora (dane syntetyczne). Sprawdź działanie na rachunku DEMO, zanim użyjesz AUTO LIVE.

# 1 / Pierwsze uruchomienie

## Przygotowanie

- Rozpakuj paczkę **PepeMarketWizard_DESKTOP_1_37_0.zip** do nowego folderu (nie nadpisuj starej wersji). Zachowaj kopię danych sprzed aktualizacji (rozdział 6).
- Uruchom MT5 i zaloguj się do właściwego rachunku. Symbol brokera (np. **XAUUSD-**) musi być widoczny w Market Watch.
- Windows potrzebuje WebView2. Pierwszy start instaluje zależności z Internetu (lub z paczki OFFLINE).

## Start aplikacji

Uruchom **PepeMarketWizardDesktop.exe** (tytuł okna: **PepeMarketWizard 1.37.0**). Klucz licencji nie jest potrzebny. Przy problemie uruchom **02_DIAGNOSTYKA.bat** i zachowaj wynik.

Najpierw otwiera się małe okno **JOIN THE CULT** (launcher): pokazuje postęp pierwszego startu, wybór danych poprzedniej instalacji albo błąd z przyciskami **Spróbuj ponownie**, **Otwórz folder logów** i **Zamknij**. Gdy silnik działa, launcher pokazuje **SYSTEM READY** – bot pracuje już w tle. Tłem launchera jest grafika Pepe przemawiającego do zgromadzenia. **JOIN THE CULT** (na dole, pośrodku) powiększa okno do 85 % ekranu i otwiera menu główne (**stół neuronowy**) po krótkim intro „lotu przez sieć neuronów” (**Pomiń intro** albo Esc; przy ograniczonych animacjach systemu intro jest pomijane). W przeglądarce (bez aplikacji Windows) ten sam launcher pojawia się na początku sesji.




Launcher JOIN THE CULT – SYSTEM READY. (symulator – dane syntetyczne)


Dane aplikacji Windows: **%LOCALAPPDATA%\PepeMarketWizard\data** (tryb portable: folder programu). Kopie sprzed aktualizacji: **%LOCALAPPDATA%\PepeMarketWizard\backups**.

Pliki EXE nie są podpisane cyfrowo (brak certyfikatu Authenticode) – Windows SmartScreen może pokazać ostrzeżenie. Uruchamiaj tylko paczkę, której sumę SHA-256 porównałeś z plikiem .sha256 / raportem.

# 2 / Interfejs: menu główne – stół neuronowy (osiem wież), panele i pasek stanu

Menu główne (1.36, Main Menu V2) to **stół neuronowy**: trzech Pepe w garniturach przy okrągłym stole z ośmioma wieżami. Małe logo jest w lewym górnym rogu, nawigacja wszystkich ośmiu modułów na górze; ekran nie ma paneli informacyjnych ani przycisków na dole. Najechanie na wieżę pokazuje jej opis, kliknięcie wieży albo pozycji na górnym pasku (ten sam cel), Enter lub dotknięcie listy na małym ekranie otwiera panel (Esc anuluje przejście). Menu nie pobiera danych MT5 i nie pokazuje statystyk. Scena działa w trybie **2.5D** (ścieżki neuronowe z impulsami, pierścienie, portal na grafice – nie modele 3D); jakość animacji: ✧ (Cinematic / Balanced / Performance), Ⅱ wstrzymuje, Studio – w górnym pasku.

| Wieża | Panel |
|---|---|
| PEPE$WTC (dawniej WTC PEPE) | PEPE$WTC – Neural Market Command Center (multi-chart, Kronos, strefy, Volume Profile) |
| PEPE$SIGNAL (dawniej BRAIN SIGNAL) | PEPE$SIGNAL – Signal Intelligence Center (sygnały, warunki, oceny AI) |
| PEPE$BANK (dawniej AI AGENT) | Lightning Tower – pełne informacje i historia sygnałów |
| PEPE$ROI (dawniej LEADERBOARD) | Profits – rozliczone pozycje i wynik rachunku |
| STRATEGIES | Strategy Lab – silnik, ustawienia, biblioteka, porównanie |
| MARKET NEWS | Kontekst rynku – wiadomości i kalendarz makro |
| TRAINING LAB | Centrum treningu – eksport, walidacja, trening, aktywacja |
| SETTINGS | Ustawienia |



Menu główne – stół neuronowy z ośmioma wieżami. (symulator – dane syntetyczne)

Menu boczne obszarów (bez zmian) – kliknięcie obszaru otwiera jego pierwszą zakładkę; pozostałe są na pasku zakładek.

| Obszar | Zawartość |
|---|---|
| Menu główne | stół neuronowy – osiem wież (logo w lewym górnym rogu również tu prowadzi) |

| Obszar | Zawartość |
|---|---|
| Precision | Pulpit, Wykresy MTF, Strefy rynkowe, Scalping MTF, Kontekst rynku, Indykatory, Analiza sygnału, Neural Cyberpunk |
| Dyscypline | Scenariusze, Setup silnika S01–S12, SCALPING / HEDGING, Analiza AI, Formacje, Lightning Tower, Strategy Lab |
| Profits | Pozycje i ryzyko, Dziennik i wyniki, widok Profits |
| Modele i trening | Modele, Centrum treningu, Neural System, Structure Intelligence, Testy, Badania i walidacja, Wind Portal |
| Ustawienia i diagnostyka | Ustawienia (z mapą ekranów), Dane i źródła, Diagnostyka, Control Tower |

Control Tower zapisuje ustawienia w konfiguracji bota (progi, filtry, limity ryzyka, szablon i przełączniki Telegram, presety strategii) – obowiązują od następnej decyzji. Nieprawidłową wartość bot odrzuca i panel to pokazuje. STOP nowych wejść oraz TEST / DEPLOY strategii wymagają potwierdzenia; tryb wykonania zmienia się tylko w oknie trybów z potwierdzeniem rachunku.

## Pasek stanu (każdy ekran)

U góry każdego ekranu (zwykłego, wież i terminala): instrument i symbol brokera, MT5, jakość i **czas ostatnich danych**, rodzaj danych **DEMO / LIVE / SYNTETYCZNE**, tryb wykonania i STOP.




Pasek stanu i menu obszarów. (symulator – dane syntetyczne)

Gdzie są dawne zakładki? **Ustawienia i diagnostyka → Ustawienia → Mapa ekranów**. Dotychczasowe linki (np. #/wykresy, #/ai, #/warunki/…) działają bez zmian; dawny link #/licencje otwiera Ustawienia.

# 3 / Wykresy i strefy

## Wyznacz strefy w głównym obszarze wykresów

1. Otwórz **Precision → Wykresy MTF** (albo Analiza AI). Nad wykresami jest pasek **Strefy XAUUSD** / BTC.
2. Wybierz zakres: **M1 + M5 + M15 (wszystkie trzy)** – domyślnie, albo pojedynczo M1, M5, M15, M30, albo wszystkie cztery.
3. Kliknij **Wyznacz strefy**. Widać postęp, czas ostatniego udanego przeliczenia i stan źródła każdego interwału (połączone / dane nieaktualne / brak danych / błąd). Wielokrotne kliknięcie nie uruchamia kilku zadań.
4. **LIVE** przelicza strefy po zamknięciu każdej świecy wybranych interwałów; **Zatrzymaj** kończy.




Pasek „Wyznacz strefy” nad wykresami. (symulator – dane syntetyczne)

Strefy rysują się wyłącznie na wykresie tego samego instrumentu, symbolu brokera i interwału. Strefa nieaktualna jest szara z dopiskiem „nieakt.”. Analiza stref nie otwiera pozycji i nie zmienia trybu ani ustawień handlu.

## Ustawienia wykresu i warstwy

- Przycisk ⚙ na pasku wykresu: kolory świec, knotów, tła, siatki i tekstu; rozmiar tekstu; siatka; wolumen; strefa czasu; kolor i krycie każdego typu strefy; etykiety; **szablony** i **Przywróć domyślne**.
- Ustawienia są zapisane dla danego wykresu (instrument + interwał) i wracają po ponownym uruchomieniu.
- **Warstwy**: FVG, OB, popyt/podaż, wsparcie/opór, płynność (hipoteza), etykiety.
- Przybliżenie, przesunięcie i automatyczna skala ceny (przyciski +, −, Dopasuj, A) są zapamiętywane osobno dla wykresu.




Okno „Ustawienia wykresu”. (symulator – dane syntetyczne)

EQH/EQL to równe szczyty i dołki wyznaczone z OHLC – **hipoteza** płynności, nie zmierzona płynność ani zlecenia oczekujące. Wynik jakości strefy 0–100 nie jest prawdopodobieństwem.

# 4 / Eksport danych i trening modeli

## Centrum treningu (Modele i trening → Centrum treningu)

1. Połącz MT5, sprawdź symbol i dostępność historii u brokera.
2. Wybierz XAUUSD albo BTC – instrumenty trenuj i oceniaj osobno.
3. **Eksportuj dane** (przyrostowo). Sprawdź okres, interwały, liczbę świec, luki i raport jakości.
4. **Przygotuj dataset**, **Trenuj** albo **Uruchom cały proces**. Postęp, log i anulowanie są w panelu.
5. Porównaj wersje z modelem bazowym: walidacja czasowa (purging, embargo), zbiór końcowy nieużyty do strojenia, koszty.
6. **Aktywuj** tylko po teście zgodności i predykcji; **Rollback** cofa aktywację.

Bez bota: **32_CENTRUM_TRENINGU.bat**.

Wytrenowany model nie jest dowodem przewagi. Nowe modele działają w trybie OBSERVATION (nie głosują w strategiach). Wynik na danych syntetycznych nic nie mówi o rynku.


## Kronos AI Forecast (1.31; od 1.37 Kronos-base) – przetrenowany model, bez treningu w bocie

- Instalacja: Wykresy bota → **Kronos AI Forecast** → **Zainstaluj model Kronos** albo **33_KRONOS_INSTALUJ.bat** (osobne .venv_kronos, PyTorch CPU, oficjalne wagi NeoQuasar w przypiętych rewizjach, sumy sprawdzane ze źródłem).
- **Sprawdź instalację** naprawdę ładuje model i robi prognozę testową. Po instalacji działa bez internetu.
- Domyślnie SHADOW (obserwacja) na M5 i M15 dla XAUUSD i BTC (BTC po potwierdzeniu symbolu). Prognoza nie składa zleceń.
- Warunek w strategiach (REQUIRED) tylko po pozytywnej walidacji walk-forward na danych rzeczywistych – może jedynie wstrzymać setup.
- Szczegóły, statusy i rozwiązywanie problemów: **INSTRUKCJA_KRONOS.md**.

# 4b / Nowe w 1.33: rodziny modeli, Studio, koordynator decyzji

## Rodziny modeli (Centrum treningu → Rodziny modeli 1.33)

- 15 rodzin: ARIMA, SARIMAX, GARCH, mikrostruktura, para, koszyk, Kalman, breakout, RF, SVM, XGBoost, LSTM, GRU, PPO, NLP. Każda ma trzy osie stanu (implementacja / artefakt / użycie), przyciski Trenuj, Aktywuj ostatni, Rollback i wybór OFF / SHADOW / ASSIST.
- Profil treningu: **smoke** (szybki test), **research**, **full**. Trening nie aktywuje modelu.
- LSTM / GRU / PPO potrzebują osobnego środowiska: **34_DEEP_INSTALUJ.bat**. Plik **35_RODZINY_MODELI.bat** – lista i trening z wiersza poleceń.
- ASSIST tylko po walidacji APPROVED na Twoich danych REAL – model może wtedy wyłącznie **wstrzymać** wejście.



Koordynator decyzji (Ustawienia i diagnostyka → Koordynator decyzji). (symulator – dane syntetyczne)

## Koordynator decyzji

- Jedna logika dla ścieżek S01–S12 i SCALPING/HEDGING. Role modeli: OBSERVE (bez wpływu), ASSIST (tylko wstrzymanie), REQUIRED (lista **decision.required_models** w config.json – domyślnie pusta).
- Wspólna **rezerwacja limitów** portfela: dwie ścieżki naraz nie przekroczą Twojego limitu pozycji ani dziennej straty.
- Intencje wykonania: podwójne kliknięcie = DUPLICATE; brak odpowiedzi brokera (UNKNOWN) nie jest wysyłany ponownie – rozstrzyga rekonsyliacja.

## Pepe Data & Training Studio


- Osobna aplikacja do eksportu historii i treningu wszystkich modeli: przycisk **Studio** w górnym pasku lub w menu, **PepeTrainingStudio.exe** albo **36_STUDIO.bat**. Studio nigdy nie składa zleceń.

- Gdy bot działa, Studio bierze dane z jego magazynu świec; gdy nie działa – eksportuje pełną historię własnym połączeniem tylko do odczytu.
- Gotową paczkę przenosisz do bota przyciskiem „Przenieś” – w bocie jest nieaktywnym kandydatem do ręcznej aktywacji.

Szczegóły: docs/INSTRUKCJA_TRENINGU_PL.md, docs/DATA_TRAINING_STUDIO.md, docs/DECISION_LOGIC.md.

# 4e / Nowe w 1.37: Kronos-base, Chronos-2 i FinCast

- **Kronos-base** (102,3M) zastępuje Kronos-small – to największy publiczny Kronos (Kronos-large nie jest udostępniony). Po aktualizacji uruchom **33_KRONOS_INSTALUJ.bat**; do tego czasu Kronos pokazuje „brak zweryfikowanych wag”. Bot nigdy nie przechodzi po cichu na mniejszy model.
- **Chronos-2** (Amazon, 120M) i **FinCast** (ok. 1B): instalacja **38_MODELE_CHRONOS2_FINCAST.bat** albo przyciski „Zainstaluj” w sekcji **Modele prognoz** (Wykresy bota). FinCast potrzebuje ok. 8 GB wolnej pamięci przy ładowaniu.
- Sekcja **Modele prognoz**: status, czasy, linie prognoz z przełącznikiem dla każdego modelu (nieaktualna = kropkowana), porównanie na tej samej świecy, walidacja walk-forward i rola w strategiach.
- Domyślnie **obserwacja**. ASSIST / REQUIRED tylko po pozytywnej walidacji na danych rzeczywistych i z potwierdzeniem – model może wyłącznie wstrzymać setup. Prognoza to cena, nie prawdopodobieństwo; zgodność modeli nie jest niezależnym potwierdzeniem.





Modele prognoz – trzy modele na symulatorze MT5 (dane syntetyczne). (symulator – dane syntetyczne)

Szczegóły, zasoby, testy i ograniczenia: docs/MODELE_KRONOS_CHRONOS2_FINCAST_1_37_PL.md.

# 4d / Nowe w 1.36: wieże PEPE$WTC i PEPE$SIGNAL

## PEPE$WTC – Neural Market Command Center

- Duży wykres główny aktywnego instrumentu z wyborem interwału; **Multi-Chart Workspace**: „ Dodaj wykres”, × usuwa, każdy wykres ma własny interwał, kliknięcie nazwy przenosi go na wykres główny; „Reset widoku” przywraca układ.
- **Indicator Manager** pokazuje tylko warstwy, które bot naprawdę liczy (EMA, VWAP, RSI, MACD, ATR, BOS/CHoCH, OB/FVG, sesje, strefy, S/R + profil sesji, SVP, walls, SAR, IQ/PAL, poziomy AI). Bollinger Bands = N/A (brak w bocie).
- **Kronos M1 / M5**: OFF / AUTO / MANUAL („Przelicz” na żądanie), prognoza jako linia na wykresie; status z backendu (np. NOT_INSTALLED) – bez wymyślonego confidence.
- **AI Live Zones**: AUTO = przeliczenie stref po zamknięciu każdej świecy M1–M30, MANUAL = „Wyznacz teraz”; filtr typów.
- **Volume Profile Auto Zones**: POC, VAH/VAL, HVN, LVN z silnika PMW-SVP-1 dla okna wykresu (100/200/500 świec) – kolumna profilu przy wykresie i typowane strefy na wykresie. Poziom VP to informacja, nie sygnał.
- **Smart Trade Setup Builder** liczy R:R = |TP − Entry| / |Entry − SL| – nie ma przycisku zlecenia.




PEPE$WTC (symulator MT5). (symulator – dane syntetyczne)

## PEPE$SIGNAL – Signal Intelligence Center

- Strumień sygnałów wszystkich strategii bota (S01–S12, skaner rynków, SCALPING / HEDGING) z filtrami: strategia, symbol, interwał, kierunek, status, czas, siła. ⏸ zamraża listę.
- Wybór sygnału (z listy albo tabeli) aktualizuje wykres (Entry / SL / TP, przewinięty do chwili sygnału), podsumowanie, warunki **ENTRY / TRIGGER / INVALIDATION** z checklisty strategii, narrację, oceny modeli, metryki i zgodność MTF.

- Sygnał oczekujący jest zawsze **WAIT**. Siła sygnału to heurystyka 0–100, wynik modelu nie jest prawdopodobieństwem, o ile model nie jest skalibrowany. Dla starych sygnałów oceny modeli są oznaczone jako bieżące.
- Zakładki: LIVE SIGNALS, ALL STRATEGIES, AI EVALUATION, SIGNAL HISTORY, PERFORMANCE (wyniki w R), SETUP BUILDER (widok setupu).




PEPE$SIGNAL (symulator MT5). (symulator – dane syntetyczne)

Obie wieże tylko analizują – nie otwierają ani nie zamykają pozycji. Dawne panele: Trading Intelligence i Wind Portal są dostępne w menu bocznym wież.

# 4c / Nowe w 1.35: PMW Quant Core (SHADOW)

- Wspólny silnik: snapshot zamkniętych świec z kontrolą jakości → wyniki wszystkich dostępnych modeli w jednym kontrakcie → kontrola (aliasy, czas z przyszłości, przeterminowanie, błędy kontraktu) → ocena setupu przez **Quant MetaModel**.
- Działa sam w tle, także przy zamkniętym panelu. Domyślnie **SHADOW** – liczy i zapisuje, bez wpływu na decyzje.
- Sekcje „PMW Quant Core”: **Ustawienia i diagnostyka → Koordynator decyzji** (stan danych, modele gotowe / wykluczone z powodem, czasy, oceny setupów) oraz **Modele i trening → Centrum treningu** (dowody w ledgerze, trening, aktywacja, rollback).
- Meta-model uczy się wyłącznie na rzeczywistych kandydatach zapisanych w chwili decyzji i rozstrzygniętych później. Bez wystarczającej liczby wyników pokazuje **brak wytrenowanego modelu dla tego zdarzenia** – nigdy 0 % ani 50 %.
- **ASSIST** tylko po walidacji (VALIDATED_SHADOW) i Twoim potwierdzeniu – może wyłącznie wstrzymać kandydata; nie składa zleceń i nie zmienia limitów. Menu z wiersza poleceń: **37_QUANT_CORE.bat**; szczegóły: **docs/quant/RUNBOOK_PL.md**.



PMW Quant Core w Centrum treningu. (symulator – dane syntetyczne)

Wynik na danych syntetycznych (tryb demo) sprawdza działanie programu, nie skuteczność. Wycofanie: tryb SHADOW / OFF albo docs/quant/ROLLBACK.md.

# 5 / Paczki do przekazania

Od 1.30 jest jedna wersja programu – bez licencji, bez podziału na OWNER i CLIENT. Inna osoba dostaje tę samą paczkę co Ty:

| Paczka | Dla kogo |
|---|---|
| PepeMarketWizard_DESKTOP_1_37_0.zip | aplikacja Windows: EXE + wbudowany Python + program (główna paczka) |
| PepeMarketWizard_1_37_0.zip | sam folder programu (uruchamianie plikami .bat, własny Python) |

1. Przekaż paczkę razem z plikiem **.sha256** i **Instrukcją użytkownika**.
2. Paczka nie zawiera Twoich danych, kluczy API, haseł MT5, bazy ani dziennika – każdy użytkownik konfiguruje swój MT5 sam.
3. Sprawdzenie paczki: **python tools\verify_release.py <paczka>** (ścieżki, sumy, brak plików zabronionych).

Program nie blokuje nikomu dostępu – kto ma paczkę, może jej używać. Jeśli chcesz kiedyś wrócić do licencji, system z wersji 1.27–1.29 jest zachowany w historii repozytorium (git).

# 6 / Aktualizacja z 1.32, kopia i powrót

Aktualizację i powrót sprawdzono na kopiach danych (**tools/migration_check.py --old-ref 5e5d82a**): 1.33 uruchamia się na danych 1.32, zachowuje konfigurację, migracje bazy i strefy; 1.32 działa na kopii sprzed aktualizacji oraz na danych po 1.33 z przywróconą kopią konfiguracji.

## Aktualizacja

1. Zatrzymaj aplikację (STOP nowych wejść → zamknij). Zapisz kopię folderu danych.
2. Rozpakuj 1.33 do nowego folderu i uruchom; aplikacja Windows sama robi kopię danych przed migracją.
3. Pierwszy start: migracja bazy 0025 (nowe tabele) i konfiguracja v13 – oryginał 1.32 zostaje jako **data\config.v12.bak.json**.

## Powrót do 1.32

1. Zatrzymaj 1.33. W folderze **data** zmień nazwę config.json na config.v13.json i skopiuj **config.v12.bak.json** jako config.json (1.32 odrzuca nowe sekcje konfiguracji). Albo przywróć cały folder danych z kopii (backups).
2. Uruchom program 1.32 z jego folderu. Baza może zostać – 1.32 ignoruje tabele dodane w 1.33.
3. Pełna instrukcja: **docs/AKTUALIZACJA_1_33_PL.md**.

# 7 / Typowe problemy

| Objaw | Co zrobić |
|---|---|
| MT5 rozłączony / dane nieaktualne | uruchom terminal, sprawdź logowanie, symbol, historię i 02_DIAGNOSTYKA.bat |
| Brak stref | wybierz zakres, sprawdź stan źródła i czas danych, kliknij Wyznacz strefy, odczytaj błąd |
| Brak wejść | sprawdź tryb (SIGNALS nie składa zleceń), STOP, ścieżkę główną, limity ryzyka i jakość danych |
| Trening pominięty | sprawdź log zadania, zakres historii, luki, RAM i wymagania modelu |

Nie dołączaj do zgłoszeń haseł, tokenów, kluczy prywatnych ani plików bazy. Wyniki testów: release/RAPORT_KONCOWY.md (PASS / FAIL / BLOCKED).