Instrukcja użytkownika

Instalacja, połączenie z MT5 i korzystanie z PepeMarketWizard 1.30.

Stan: wersja 1.30 działa **bez klucza licencji** – nie ma okna aktywacji. Ekrany opisane tutaj sprawdzono na symulatorze terminala; jeśli Twoja paczka wygląda inaczej, zapytaj osobę, od której ją dostałeś, o aktualną wersję.

Co przygotować


- Komputer z Windows 10/11 i połączeniem z Internetem (pierwsze uruchomienie pobiera składniki).
- Paczkę **PepeMarketWizard_DESKTOP_1_37_0.zip** i jej plik **.sha256**.
- Terminal MetaTrader 5 z dostępem do własnego rachunku.

Nie wysyłaj nikomu hasła do MT5 ani kodów bezpieczeństwa.


1 / Instalacja

Pierwsze uruchomienie

1. Rozpakuj całą paczkę do nowego folderu. Nie uruchamiaj programu z wnętrza ZIP-a.
2. Uruchom **PepeMarketWizardDesktop.exe** (tytuł okna: **PepeMarketWizard 1.37.0**). Pierwszy start pobiera wymagane składniki – może potrwać kilka minut. Postęp widać w małym oknie **JOIN THE CULT**.
3. Gdy launcher pokaże **SYSTEM READY**, kliknij **JOIN THE CULT** (na dole ekranu). Okno się powiększy i po krótkim intro (**Pomiń intro** / Esc) pokaże menu główne – **stół neuronowy** z ośmioma wieżami. Przy pierwszym starcie kreator prosi o limity ryzyka i koszty.



Launcher JOIN THE CULT. (symulator – dane syntetyczne)



Menu główne – osiem wież. (symulator – dane syntetyczne)

Pliki EXE nie są podpisane cyfrowo – Windows SmartScreen może pokazać ostrzeżenie. Porównaj sumę SHA-256 paczki z plikiem .sha256.

2 / Połączenie z MT5

1. Uruchom MetaTrader 5 i zaloguj się na właściwy rachunek. Dane logowania wpisuj tylko w polach do tego przeznaczonych.
2. W Market Watch sprawdź dokładną nazwę instrumentu (np. **XAUUSD-**; zależy od brokera).
3. W **Ustawienia i diagnostyka → Ustawienia** sprawdź symbol i mapowanie BTC.
4. Ustaw znane koszty (prowizja) i limity ryzyka zgodnie z rachunkiem.

Jak czytać pasek stanu

Element	Znaczenie
XAUUSD / BTC i symbol	instrument i symbol brokera, na którym pracuje bot
MT5 połączony / rozłączony	stan terminala według programu
Ostatnie dane	czas ostatniego notowania z MT5 – jeśli stary, wykres nie pokazuje bieżącego rynku
DEMO / LIVE / SYNTETYCZNE	rodzaj rachunku potwierdzony przez terminal; SYNTETYCZNE = symulator, nie Twój rachunek
Tryb, STOP	SIGNALS / PAPER / AUTO DEMO / AUTO LIVE; STOP zatrzymuje nowe wejścia

3 / Korzystanie z panelu

Menu główne ma osiem wież: **PEPE$WTC** (wykresy, Kronos, strefy i Volume Profile), **PEPE$SIGNAL** (sygnały i oceny AI), **PEPE$BANK** (historia sygnałów), **PEPE$ROI** (wyniki rachunku), **STRATEGIES** (strategie), **MARKET NEWS** (wiadomości i kalendarz makro), **TRAINING LAB** (trening modeli) i **SETTINGS** (ustawienia). Najedź na wieżę – zobaczysz opis, kliknij wieżę albo przycisk na górnym pasku – otworzysz panel (Esc anuluje). Menu boczne obszarów: **Precision**, **Dyscypline**, **Profits**, **Modele i trening**, **Ustawienia i diagnostyka**. Logo prowadzi do menu głównego.

Znaczniki przy wartościach mówią, skąd pochodzą: **DEMO · symulator** (dane syntetyczne), **DEMO** (rachunek demonstracyjny), **REAL**, **brak danych**, **nieaktualne**, **błąd synchronizacji**. Wynik, win rate czy ROI z symulatora nie są wynikami Twojego rachunku.

Strefy na wykresie

1. Otwórz **Precision → Wykresy MTF**.
2. Na pasku **Strefy** wybierz M1 + M5 + M15 (domyślnie) albo pojedynczy interwał; M30 też jest dostępny.
3. Kliknij **Wyznacz strefy**. **LIVE** przelicza strefy po zamknięciu kolejnej świecy.
4. Szczegóły stref (checklista, historia): **Precision → Strefy rynkowe**.


Własne ustawienia wykresu

- ⚙ na pasku wykresu: kolory, siatka, rozmiar tekstu, wolumen, strefa czasu, kolor i krycie stref, szablony, „Przywróć domyślne”. Ustawienia każdego wykresu są pamiętane po ponownym uruchomieniu.
- **Warstwy**: pokaż / ukryj FVG, OB, popyt/podaż, wsparcie/opór, płynność (hipoteza) i etykiety.


Strefy to informacja analityczna – przycisk nie otwiera pozycji i nie zmienia ustawień handlu. Płynność EQH/EQL to hipoteza wyznaczona z OHLC, nie zmierzone zlecenia.

3b / Nowe w 1.33: DXY, SVP, plany Scalp/Hedge, Studio

- **Precision → XAUUSD × DXY i wskaźniki PMW**: korelacja i beta złota do DXY na zwrotach H1 (okna 24/72/240 h), AVWAP sesji, spread względem sesji, semiwariancja, arkusz zleceń MT5. Symbol DXY brokera ustawisz w Ustawieniach.
- **Precision → SVP**: profil wolumenu sesji albo zakresu dat (POC, VAH/VAL), zamrożenie, LIVE, strefy ręczne, z algorytmu i propozycje AI.
- Na każdym wykresie przyciski **Scalp Plan**, **Hedge Plan**, **AVWAP** i **SVP** dorysowują poziomy planu SCALPING / HEDGING (wejście, SL, TP, cena wykonania, SL po BE, aktywacja hedge), linię AVWAP i granice stref. Przełączanie warstw nie zmienia zleceń.
- Przycisk **Studio** (górny pasek / menu) otwiera Pepe Data & Training Studio – osobny program do danych i treningu modeli.



XAUUSD × DXY i wskaźniki PMW (symulator: DXY wyłączony, bo nie ustawiono symbolu). (symulator – dane syntetyczne)



Przyciski warstw 1.33 na wykresach. (symulator – dane syntetyczne)

Wskaźniki, profile i strefy to informacja analityczna; pasma σ nie są przedziałami prawdopodobieństwa.

4 / Tryby i pomoc

Tryb pracy

SIGNALS – analiza bez nowych zleceń. **PAPER** – symulacja. **AUTO DEMO** i **AUTO LIVE** – zlecenia na odpowiednim rachunku, z potwierdzeniem. Zacznij od SIGNALS lub PAPER i rachunku DEMO. **STOP** zatrzymuje nowe wejścia; otwarte pozycje są dalej prowadzone (SL/TP po stronie brokera).

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Co zrobić
Program się nie uruchamia	sprawdź Internet przy pierwszym starcie, uruchom 02_DIAGNOSTYKA.bat i zachowaj wynik
Brak wykresu	uruchom MT5, sprawdź symbol, historię i stan połączenia
Brak stref	wybierz interwały, sprawdź czas danych i stan źródła, kliknij Wyznacz strefy
Brak wejść	sprawdź tryb (SIGNALS nie składa zleceń), STOP, limity ryzyka i jakość danych

Wyniki historyczne i wyniki modeli nie gwarantują przyszłych wyników. Nie przekazuj nikomu haseł ani pełnych danych dostępowych.