Instrukcja administratora

Obsługa bota PepeMarketWizard 1.39.0: uruchomienie (launcher JOIN THE CULT), menu główne – stół neuronowy (osiem wież), panele Lightning / Wind / Control / Strategy Lab, wykresy i strefy, trening modeli, wydawanie paczek, aktualizacja i powrót.

Stan: instrukcja odpowiada wersji **1.39.0**. Opisane ekrany i polecenia zostały uruchomione i sprawdzone testami w Chromium na symulatorze terminala. Czego nie dało się sprawdzić – oznaczono „nie sprawdzono”. **System licencji został usunięty** (na Twoją prośbę): program działa bez klucza, nie ma License Managera, okna KEY FOR MAGIC, wersji CLIENT ani serwera licencji.

Co znajdziesz w instrukcji

- Uruchomienie aplikacji (launcher JOIN THE CULT) i połączenie z MT5.
- Menu główne (sześć wież), panele Lightning / Wind / Control / Strategy Lab, menu boczne i pasek stanu.
- Wykresy: „Wyznacz strefy”, własne ustawienia wykresu, warstwy.
- Eksport danych i trening modeli.
- Paczki do przekazania innym osobom (bez licencji).
- Aktualizacja z 1.29, kopia i powrót, typowe problemy.

Nie przeprowadzono tutaj testu na Twoim Windows ani połączenia z prawdziwym MT5. Zrzuty ekranu pochodzą z symulatora (dane syntetyczne). Sprawdź działanie na rachunku DEMO, zanim użyjesz AUTO LIVE.

1 / Pierwsze uruchomienie

Przygotowanie

- Rozpakuj paczkę **PepeMarketWizard_DESKTOP_1_39_0.zip** do nowego folderu (nie nadpisuj starej wersji). Zachowaj kopię danych sprzed aktualizacji (rozdział 6).
- Uruchom MT5 i zaloguj się do właściwego rachunku. Symbol brokera (np. **XAUUSD-**) musi być widoczny w Market Watch.
- Windows potrzebuje WebView2. Pierwszy start instaluje zależności z Internetu (lub z paczki OFFLINE).

Start aplikacji

Uruchom **PepeMarketWizardDesktop.exe** (tytuł okna: **PepeMarketWizard 1.39.0**). Klucz licencji nie jest potrzebny. Przy problemie uruchom **02_DIAGNOSTYKA.bat** i zachowaj wynik.

Najpierw otwiera się małe okno **JOIN THE CULT** (launcher): pokazuje postęp pierwszego startu, wybór danych poprzedniej instalacji albo błąd z przyciskami **Spróbuj ponownie**, **Otwórz folder logów** i **Zamknij**. Gdy silnik działa, launcher pokazuje **SYSTEM READY** – bot pracuje już w tle. Tłem launchera jest grafika Pepe przemawiającego do zgromadzenia. **JOIN THE CULT** (na dole, pośrodku) powiększa okno do 85 % ekranu i otwiera menu główne (**stół neuronowy**) po krótkim intro „lotu przez sieć neuronów” (**Pomiń intro** albo Esc; przy ograniczonych animacjach systemu intro jest pomijane). W przeglądarce (bez aplikacji Windows) ten sam launcher pojawia się na początku sesji.



Launcher JOIN THE CULT – SYSTEM READY. (symulator – dane syntetyczne)

Dane aplikacji Windows: **%LOCALAPPDATA%\PepeMarketWizard\data** (tryb portable: folder programu). Kopie sprzed aktualizacji: **%LOCALAPPDATA%\PepeMarketWizard\backups**.

Pliki EXE nie są podpisane cyfrowo (brak certyfikatu Authenticode) – Windows SmartScreen może pokazać ostrzeżenie. Uruchamiaj tylko paczkę, której sumę SHA-256 porównałeś z plikiem .sha256 / raportem.

2 / Interfejs: menu główne – stół neuronowy (osiem wież), panele i pasek stanu

Menu główne (1.36, Main Menu V2) to **stół neuronowy**: trzech Pepe w garniturach przy okrągłym stole z ośmioma wieżami. Małe logo jest w lewym górnym rogu, nawigacja wszystkich ośmiu modułów na górze; ekran nie ma paneli informacyjnych ani przycisków na dole. Najechanie na wieżę pokazuje jej opis, kliknięcie wieży albo pozycji na górnym pasku (ten sam cel), Enter lub dotknięcie listy na małym ekranie otwiera panel (Esc anuluje przejście). Menu nie pobiera danych MT5 i nie pokazuje statystyk. Scena działa w trybie **2.5D** (ścieżki neuronowe z impulsami, pierścienie, portal na grafice – nie modele 3D); jakość animacji: ✧ (Cinematic / Balanced / Performance), Ⅱ wstrzymuje, Studio – w górnym pasku.

Wieża	Panel
PEPE$WTC (dawniej WTC PEPE)	PEPE$WTC – Neural Market Command Center (multi-chart, Kronos, strefy, Volume Profile)
PEPE$SIGNAL (dawniej BRAIN SIGNAL)	PEPE$SIGNAL – Signal Intelligence Center (sygnały, warunki, oceny AI)
PEPE$BANK (dawniej AI AGENT)	Lightning Tower – pełne informacje i historia sygnałów
PEPE$ROI (dawniej LEADERBOARD)	Profits – rozliczone pozycje i wynik rachunku
STRATEGIES	Strategy Lab – silnik, ustawienia, biblioteka, porównanie
MARKET NEWS	Kontekst rynku – wiadomości i kalendarz makro
TRAINING LAB	Centrum treningu – eksport, walidacja, trening, aktywacja
SETTINGS	Ustawienia



Menu główne – stół neuronowy z ośmioma wieżami. (symulator – dane syntetyczne)

Menu boczne obszarów (bez zmian) – kliknięcie obszaru otwiera jego pierwszą zakładkę; pozostałe są na pasku zakładek.

Obszar	Zawartość
Menu główne	stół neuronowy – osiem wież (logo w lewym górnym rogu również tu prowadzi)

Obszar	Zawartość
Precision	Pulpit, Wykresy MTF, Strefy rynkowe, Scalping MTF, Kontekst rynku, Indykatory, Analiza sygnału, Neural Cyberpunk
Dyscypline	Scenariusze, Setup silnika S01–S12, SCALPING / HEDGING, Analiza AI, Formacje, Lightning Tower, Strategy Lab
Profits	Pozycje i ryzyko, Dziennik i wyniki, widok Profits
Modele i trening	Modele, Centrum treningu, Neural System, Structure Intelligence, Testy, Badania i walidacja, Wind Portal
Ustawienia i diagnostyka	Ustawienia (z mapą ekranów), Dane i źródła, Diagnostyka, Control Tower

Control Tower zapisuje ustawienia w konfiguracji bota (progi, filtry, limity ryzyka, szablon i przełączniki Telegram, presety strategii) – obowiązują od następnej decyzji. Nieprawidłową wartość bot odrzuca i panel to pokazuje. STOP nowych wejść oraz TEST / DEPLOY strategii wymagają potwierdzenia; tryb wykonania zmienia się tylko w oknie trybów z potwierdzeniem rachunku.

Pasek stanu (każdy ekran)

U góry każdego ekranu (zwykłego, wież i terminala): instrument i symbol brokera, MT5, jakość i **czas ostatnich danych**, rodzaj danych **DEMO / LIVE / SYNTETYCZNE**, tryb wykonania i STOP.




Pasek stanu i menu obszarów. (symulator – dane syntetyczne)

Gdzie są dawne zakładki? **Ustawienia i diagnostyka → Ustawienia → Mapa ekranów**. Dotychczasowe linki (np. #/wykresy, #/ai, #/warunki/…) działają bez zmian; dawny link #/licencje otwiera Ustawienia.

3 / Wykresy i strefy

Wyznacz strefy w głównym obszarze wykresów

1. Otwórz **Precision → Wykresy MTF** (albo Analiza AI). Nad wykresami jest pasek **Strefy XAUUSD** / BTC.
2. Wybierz zakres: **M1 + M5 + M15 (wszystkie trzy)** – domyślnie, albo pojedynczo M1, M5, M15, M30, albo wszystkie cztery.
3. Kliknij **Wyznacz strefy**. Widać postęp, czas ostatniego udanego przeliczenia i stan źródła każdego interwału (połączone / dane nieaktualne / brak danych / błąd). Wielokrotne kliknięcie nie uruchamia kilku zadań.
4. **LIVE** przelicza strefy po zamknięciu każdej świecy wybranych interwałów; **Zatrzymaj** kończy.




Pasek „Wyznacz strefy” nad wykresami. (symulator – dane syntetyczne)

Strefy rysują się wyłącznie na wykresie tego samego instrumentu, symbolu brokera i interwału. Strefa nieaktualna jest szara z dopiskiem „nieakt.”. Analiza stref nie otwiera pozycji i nie zmienia trybu ani ustawień handlu.

Ustawienia wykresu i warstwy

- Przycisk ⚙ na pasku wykresu: kolory świec, knotów, tła, siatki i tekstu; rozmiar tekstu; siatka; wolumen; strefa czasu; kolor i krycie każdego typu strefy; etykiety; **szablony** i **Przywróć domyślne**.
- Ustawienia są zapisane dla danego wykresu (instrument + interwał) i wracają po ponownym uruchomieniu.
- **Warstwy**: FVG, OB, popyt/podaż, wsparcie/opór, płynność (hipoteza), etykiety.
- Przybliżenie, przesunięcie i automatyczna skala ceny (przyciski +, −, Dopasuj, A) są zapamiętywane osobno dla wykresu.



Okno „Ustawienia wykresu”. (symulator – dane syntetyczne)

EQH/EQL to równe szczyty i dołki wyznaczone z OHLC – **hipoteza** płynności, nie zmierzona płynność ani zlecenia oczekujące. Wynik jakości strefy 0–100 nie jest prawdopodobieństwem.

4 / Eksport danych i trening modeli

Centrum treningu (Modele i trening → Centrum treningu)

1. Połącz MT5, sprawdź symbol i dostępność historii u brokera.
2. Wybierz XAUUSD albo BTC – instrumenty trenuj i oceniaj osobno.
3. **Eksportuj dane** (przyrostowo). Sprawdź okres, interwały, liczbę świec, luki i raport jakości.
4. **Przygotuj dataset**, **Trenuj** albo **Uruchom cały proces**. Postęp, log i anulowanie są w panelu.
5. Porównaj wersje z modelem bazowym: walidacja czasowa (purging, embargo), zbiór końcowy nieużyty do strojenia, koszty.
6. **Aktywuj** tylko po teście zgodności i predykcji; **Rollback** cofa aktywację.

Bez bota: **32_CENTRUM_TRENINGU.bat**.

Wytrenowany model nie jest dowodem przewagi. Nowe modele działają w trybie OBSERVATION (nie głosują w strategiach). Wynik na danych syntetycznych nic nie mówi o rynku.


Kronos AI Forecast (1.31; od 1.37 Kronos-base) – przetrenowany model, bez treningu w bocie

- Instalacja: Wykresy bota → **Kronos AI Forecast** → **Zainstaluj model Kronos** albo **33_KRONOS_INSTALUJ.bat** (osobne .venv_kronos, PyTorch CPU, oficjalne wagi NeoQuasar w przypiętych rewizjach, sumy sprawdzane ze źródłem).
- **Sprawdź instalację** naprawdę ładuje model i robi prognozę testową. Po instalacji działa bez internetu.
- Domyślnie SHADOW (obserwacja) na M5 i M15 dla XAUUSD i BTC (BTC po potwierdzeniu symbolu). Prognoza nie składa zleceń.
- Warunek w strategiach (REQUIRED) tylko po pozytywnej walidacji walk-forward na danych rzeczywistych – może jedynie wstrzymać setup.
- Szczegóły, statusy i rozwiązywanie problemów: **INSTRUKCJA_KRONOS.md**.

4b / Nowe w 1.33: rodziny modeli, Studio, koordynator decyzji

Rodziny modeli (Centrum treningu → Rodziny modeli 1.33)

- 15 rodzin: ARIMA, SARIMAX, GARCH, mikrostruktura, para, koszyk, Kalman, breakout, RF, SVM, XGBoost, LSTM, GRU, PPO, NLP. Każda ma trzy osie stanu (implementacja / artefakt / użycie), przyciski Trenuj, Aktywuj ostatni, Rollback i wybór OFF / SHADOW / ASSIST.
- Profil treningu: **smoke** (szybki test), **research**, **full**. Trening nie aktywuje modelu.
- LSTM / GRU / PPO potrzebują osobnego środowiska: **34_DEEP_INSTALUJ.bat**. Plik **35_RODZINY_MODELI.bat** – lista i trening z wiersza poleceń.
- ASSIST tylko po walidacji APPROVED na Twoich danych REAL – model może wtedy wyłącznie **wstrzymać** wejście.



Koordynator decyzji (Ustawienia i diagnostyka → Koordynator decyzji). (symulator – dane syntetyczne)

Koordynator decyzji

- Jedna logika dla ścieżek S01–S12 i SCALPING/HEDGING. Role modeli: OBSERVE (bez wpływu), ASSIST (tylko wstrzymanie), REQUIRED (lista **decision.required_models** w config.json – domyślnie pusta).
- Wspólna **rezerwacja limitów** portfela: dwie ścieżki naraz nie przekroczą Twojego limitu pozycji ani dziennej straty.
- Intencje wykonania: podwójne kliknięcie = DUPLICATE; brak odpowiedzi brokera (UNKNOWN) nie jest wysyłany ponownie – rozstrzyga rekonsyliacja.

Pepe Data & Training Studio

- Osobna aplikacja do eksportu historii i treningu wszystkich modeli: przycisk **Studio** w górnym pasku lub w menu, **PepeTrainingStudio.exe** albo **36_STUDIO.bat**. Studio nigdy nie składa zleceń.

- Gdy bot działa, Studio bierze dane z jego magazynu świec; gdy nie działa – eksportuje pełną historię własnym połączeniem tylko do odczytu.
- Gotową paczkę przenosisz do bota przyciskiem „Przenieś” – w bocie jest nieaktywnym kandydatem do ręcznej aktywacji.

Szczegóły: docs/INSTRUKCJA_TRENINGU_PL.md, docs/DATA_TRAINING_STUDIO.md, docs/DECISION_LOGIC.md.

4g / Nowe w 1.39: LIVE od startu, GARCH, intro, menu Galaxy, WTC PEPE 2.1

Bot startuje w AUTO LIVE (na Twoje polecenie) i przy pierwszej decyzji wiąże się z zalogowanym rachunkiem REAL. Zdjęte bramki walidacji (VALIDATED, skalibrowany model, znana prowizja) są teraz ostrzeżeniami; STOP, limity ryzyka, spread, deduplikacja, uzgadnianie z MT5 i wymóg rachunku REAL działają dalej. Wyłączenie: STOP albo data\config.json → execution.start_mode = "SIGNALS", execution.live_autobind = false.


- Do handlu nadal potrzebne: ścieżka główna instrumentu (ACTIVE / SH) i limity ryzyka – bez nich bot pokazuje powód i nie wchodzi.
- **GARCH**: rodzina VOL_GARCH może liczyć sigmę strategii PMW_HG09 (volatility_method = VOL_GARCH). Bez aktywnego modelu HG09 zwraca NO_DATA (GARCH_NOT_READY) – bez cichego zastępstwa.
- **Intro** „$PEPEMARKET WIZARD” (ok. 8,5 s; POMIŃ INTRO / Esc, Ctrl+Alt+B – ponownie) i **menu Galaxy** (#/menu): 7 planet, pełna sieć 21/21, edytor „Projektuj”, planety otwierają prawdziwe ekrany. Neural City: #/neural-city.
- **WTC PEPE → CUSTOMIZE CHART** (Chart Lab 2.1) i Session Volume Profile (POC / VA, London / New York / Asia, impuls 3/5/8/12) na prawdziwych świecach MT5.
- Instalacja bota i modeli oraz trening krok po kroku: **Instrukcja_Instalacja_Modele_Trening_PepeMarketWizard.pdf**.



Menu Galaxy V2. (symulator – dane syntetyczne)

4f / Nowe w 1.38: pakiet 20 strategii XAUUSD (SCALPING + HEDGING)

- Strona **Strategie** → panel **Pakiet 20 strategii**: PMW_SC01–SC10 (scalp: TP1 ≥ 25 pips, RR planu netto ≥ 2) i PMW_HG01–HG10 (hedge: TP1 ≥ 40 pips, RR koszyka netto ≥ 3). Stan każdego wariantu na każdym TF z powodem, plan Entry/SL/TP1/TP2, warunek hedge i postęp, historia sygnałów.
- Wykresy: warstwa **Pakiet 20** – strzałka sygnału na świecy, na której informacja była dostępna, linie wybranego planu i aktywnych pozycji (nie 20 kompletów naraz), filtry Scalp/Hedge, strategia, historia.
- Wykonanie tylko istniejącą ścieżką i w bieżącym trybie: SIGNALS – zero zleceń, PAPER – symulacja, AUTO_LIVE – tylko wariant z walidacją VALIDATED na Twoich danych. Bot nie zmienia trybu. Hedge tylko na rachunku HEDGING, jedna aktywacja, maks. 50 % bazy.
- Walidacja na Twojej historii MT5: **39_PAKIET_20_WALIDACJA.bat**. Bez niej wszystkie warianty mają status NOT_VALIDATED.




ID	Strategia	Rodzina / klaster	TF sygnału	Stan (na TF)	Polityka	Walidacja
PMW_HG01	MTF EMA Pullback / Correction Hedge	HEDGING · TREND_PULLBACK	M5, M15 (kontekst M15, H1)	M5: — M15: —	HEDGE_CORRECTION_EMA20	NOT_VALIDATED
PMW_HG02	Breakout-Retest / Level Failure Hedge	HEDGING · STRUCTURE_BREAKOUT	M5, M15 (kontekst H1)	M5: — M15: —	HEDGE_LEVEL_FAILURE	NOT_VALIDATED
PMW_HG03	Donchian Trend / Midchannel Hedge	HEDGING · CHANNEL_TREND	M15 (kontekst H1)	M15: —	HEDGE_MIDCHANNEL	NOT_VALIDATED
PMW_HG04	Session Opening Range / Range Return Hedge	HEDGING · SESSION_BREAKOUT	M5 (kontekst M15, H1)	M5: —	HEDGE_RANGE_RETURN	NOT_VALIDATED
PMW_HG05	Anchored VWAP Trend / AVWAP Loss Hedge	HEDGING · VWAP_TREND	M5, M15 (kontekst H1)	M5: — M15: —	HEDGE_AVWAP_LOSS	NOT_VALIDATED
PMW_HG06	Volatility Squeeze / Impulse Exhaustion Hedge	HEDGING · VOLATILITY_BREAKOUT	M5 (kontekst M15, H1)	M5: —	HEDGE_IMPULSE_EXHAUSTION	NOT_VALIDATED
PMW_HG07	Failed Breakout Reclaim / Reclaim Loss Hedge	HEDGING · FAILED_BREAKOUT	M5, M15 (kontekst H1)	M5: — M15: —	HEDGE_RECLAIM_LOSS	NOT_VALIDATED
PMW_HG08	Value Area Rotation / Acceptance Hedge	HEDGING · VALUE_REVERSION	M5 (kontekst M15, H1)	M5: —	HEDGE_VALUE_ACCEPTANCE	NOT_VALIDATED
PMW_HG09	Adaptive Trend / Volatility Budget Hedge	HEDGING · VOLATILITY_CONTROL	M5, M15 (kontekst H1)	M5: — M15: —	HEDGE_VOLATILITY_BUDGET	NOT_VALIDATED
PMW_HG10	Trend Continuation / Profit Giveback Hedge	HEDGING · PROFIT_PROTECTION	M5, M15 (kontekst M15, H1)	M5: — M15: —	HEDGE_PROFIT_GIVEBACK	NOT_VALIDATED
PMW_SC01	EMA20 Trend Pullback	SCALPING · TREND_PULLBACK	M1, M3 (kontekst M5, M15)	M1: — M3: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED
PMW_SC02	Session VWAP Reclaim–Retest	SCALPING · VWAP_RECLAIM	M1, M3 (kontekst M15)	M1: — M3: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED
PMW_SC03	Opening Range Breakout–Retest	SCALPING · SESSION_BREAKOUT	M1, M3, M5 (kontekst M15)	M1: — M3: — M5: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED
PMW_SC04	Donchian20 Micro Breakout	SCALPING · CHANNEL_BREAKOUT	M3, M5 (kontekst M15)	M3: — M5: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED
PMW_SC05	Bollinger Squeeze Breakout	SCALPING · VOLATILITY_BREAKOUT	M1, M3, M5 (kontekst M5, M15)	M1: — M3: — M5: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED
PMW_SC06	Sweep / Failed Breakout Reclaim	SCALPING · FAILED_BREAKOUT	M1, M3 (kontekst M5, M15)	M1: — M3: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED
PMW_SC07	Bollinger Range Reversion + RSI	SCALPING · RANGE_REVERSION	M1, M3 (kontekst M5, M15)	M1: — M3: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED
PMW_SC08	Stochastic Trend Pullback	SCALPING · TREND_PULLBACK	M1, M3 (kontekst M5, M15)	M1: — M3: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED
PMW_SC09	MACD Momentum Reset	SCALPING · MOMENTUM_CONTINUATION	M3, M5 (kontekst M15)	M3: — M5: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED
PMW_SC10	Session Value Area Rejection	SCALPING · VALUE_REVERSION	M1, M5 (kontekst M15)	M1: — M5: —	SCALP_TWO_TP	NOT_VALIDATED

Panel Pakiet 20 strategii (symulator MT5, świeży start – oceny po pierwszej zamkniętej M1). (symulator – dane syntetyczne)

Szczegóły: docs/strategies20/RUNBOOK_PL.md, STRATEGY_SPECIFICATIONS.md, RISK_AND_UNITS.md. Nazwa strategii i linia 1:3 na wykresie nie są dowodem przewagi.

4e / Nowe w 1.37: Kronos-base, Chronos-2 i FinCast

- **Kronos-base** (102,3M) zastępuje Kronos-small – to największy publiczny Kronos (Kronos-large nie jest udostępniony). Po aktualizacji uruchom **33_KRONOS_INSTALUJ.bat**; do tego czasu Kronos pokazuje „brak zweryfikowanych wag”. Bot nigdy nie przechodzi po cichu na mniejszy model.
- **Chronos-2** (Amazon, 120M) i **FinCast** (ok. 1B): instalacja **38_MODELE_CHRONOS2_FINCAST.bat** albo przyciski „Zainstaluj” w sekcji **Modele prognoz** (Wykresy bota). FinCast potrzebuje ok. 8 GB wolnej pamięci przy ładowaniu.
- Sekcja **Modele prognoz**: status, czasy, linie prognoz z przełącznikiem dla każdego modelu (nieaktualna = kropkowana), porównanie na tej samej świecy, walidacja walk-forward i rola w strategiach.
- Domyślnie **obserwacja**. ASSIST / REQUIRED tylko po pozytywnej walidacji na danych rzeczywistych i z potwierdzeniem – model może wyłącznie wstrzymać setup. Prognoza to cena, nie prawdopodobieństwo; zgodność modeli nie jest niezależnym potwierdzeniem.




Modele prognoz – trzy modele na symulatorze MT5 (dane syntetyczne). (symulator – dane syntetyczne)

Szczegóły, zasoby, testy i ograniczenia: docs/MODELE_KRONOS_CHRONOS2_FINCAST_1_37_PL.md.

4d / Nowe w 1.36: wieże PEPE$WTC i PEPE$SIGNAL

PEPE$WTC – Neural Market Command Center


- Duży wykres główny aktywnego instrumentu z wyborem interwału; **Multi-Chart Workspace**: „ Dodaj wykres”, × usuwa, każdy wykres ma własny interwał, kliknięcie nazwy przenosi go na wykres główny; „Reset widoku” przywraca układ.
- **Indicator Manager** pokazuje tylko warstwy, które bot naprawdę liczy (EMA, VWAP, RSI, MACD, ATR, BOS/CHoCH, OB/FVG, sesje, strefy, S/R + profil sesji, SVP, walls, SAR, IQ/PAL, poziomy AI). Bollinger Bands = N/A (brak w bocie).
- **Kronos M1 / M5**: OFF / AUTO / MANUAL („Przelicz” na żądanie), prognoza jako linia na wykresie; status z backendu (np. NOT_INSTALLED) – bez wymyślonego confidence.
- **AI Live Zones**: AUTO = przeliczenie stref po zamknięciu każdej świecy M1–M30, MANUAL = „Wyznacz teraz”; filtr typów.
- **Volume Profile Auto Zones**: POC, VAH/VAL, HVN, LVN z silnika PMW-SVP-1 dla okna wykresu (100/200/500 świec) – kolumna profilu przy wykresie i typowane strefy na wykresie. Poziom VP to informacja, nie sygnał.
- **Smart Trade Setup Builder** liczy R:R = |TP − Entry| / |Entry − SL| – nie ma przycisku zlecenia.



PEPE$WTC (symulator MT5). (symulator – dane syntetyczne)

PEPE$SIGNAL – Signal Intelligence Center

- Strumień sygnałów wszystkich strategii bota (S01–S12, skaner rynków, SCALPING / HEDGING) z filtrami: strategia, symbol, interwał, kierunek, status, czas, siła. ⏸ zamraża listę.
- Wybór sygnału (z listy albo tabeli) aktualizuje wykres (Entry / SL / TP, przewinięty do chwili sygnału), podsumowanie, warunki **ENTRY / TRIGGER / INVALIDATION** z checklisty strategii, narrację, oceny modeli, metryki i zgodność MTF.
- Sygnał oczekujący jest zawsze **WAIT**. Siła sygnału to heurystyka 0–100, wynik modelu nie jest prawdopodobieństwem, o ile model nie jest skalibrowany. Dla starych sygnałów oceny modeli są oznaczone jako bieżące.
- Zakładki: LIVE SIGNALS, ALL STRATEGIES, AI EVALUATION, SIGNAL HISTORY, PERFORMANCE (wyniki w R), SETUP BUILDER (widok setupu).




PEPE$SIGNAL (symulator MT5). (symulator – dane syntetyczne)

Obie wieże tylko analizują – nie otwierają ani nie zamykają pozycji. Dawne panele: Trading Intelligence i Wind Portal są dostępne w menu bocznym wież.

4c / Nowe w 1.35: PMW Quant Core (SHADOW)

- Wspólny silnik: snapshot zamkniętych świec z kontrolą jakości → wyniki wszystkich dostępnych modeli w jednym kontrakcie → kontrola (aliasy, czas z przyszłości, przeterminowanie, błędy kontraktu) → ocena setupu przez **Quant MetaModel**.
- Działa sam w tle, także przy zamkniętym panelu. Domyślnie **SHADOW** – liczy i zapisuje, bez wpływu na decyzje.
- Sekcje „PMW Quant Core”: **Ustawienia i diagnostyka → Koordynator decyzji** (stan danych, modele gotowe / wykluczone z powodem, czasy, oceny setupów) oraz **Modele i trening → Centrum treningu** (dowody w ledgerze, trening, aktywacja, rollback).
- Meta-model uczy się wyłącznie na rzeczywistych kandydatach zapisanych w chwili decyzji i rozstrzygniętych później. Bez wystarczającej liczby wyników pokazuje **brak wytrenowanego modelu dla tego zdarzenia** – nigdy 0 % ani 50 %.
- **ASSIST** tylko po walidacji (VALIDATED_SHADOW) i Twoim potwierdzeniu – może wyłącznie wstrzymać kandydata; nie składa zleceń i nie zmienia limitów. Menu z wiersza poleceń: **37_QUANT_CORE.bat**; szczegóły: **docs/quant/RUNBOOK_PL.md**.



PMW Quant Core w Centrum treningu. (symulator – dane syntetyczne)

Wynik na danych syntetycznych (tryb demo) sprawdza działanie programu, nie skuteczność. Wycofanie: tryb SHADOW / OFF albo docs/quant/ROLLBACK.md.

5 / Paczki do przekazania

Od 1.30 jest jedna wersja programu – bez licencji, bez podziału na OWNER i CLIENT. Inna osoba dostaje tę samą paczkę co Ty:

Paczka	Dla kogo
PepeMarketWizard_DESKTOP_1_39_0.zip	aplikacja Windows: EXE + wbudowany Python + program (główna paczka)
PepeMarketWizard_1_39_0.zip	sam folder programu (uruchamianie plikami .bat, własny Python)

1. Przekaż paczkę razem z plikiem **.sha256** i **Instrukcją użytkownika**.
2. Paczka nie zawiera Twoich danych, kluczy API, haseł MT5, bazy ani dziennika – każdy użytkownik konfiguruje swój MT5 sam.
3. Sprawdzenie paczki: **python tools\verify_release.py <paczka>** (ścieżki, sumy, brak plików zabronionych).

Program nie blokuje nikomu dostępu – kto ma paczkę, może jej używać. Jeśli chcesz kiedyś wrócić do licencji, system z wersji 1.27–1.29 jest zachowany w historii repozytorium (git).

6 / Aktualizacja z 1.32, kopia i powrót

Aktualizację i powrót sprawdzono na kopiach danych (**tools/migration_check.py --old-ref 5e5d82a**): 1.33 uruchamia się na danych 1.32, zachowuje konfigurację, migracje bazy i strefy; 1.32 działa na kopii sprzed aktualizacji oraz na danych po 1.33 z przywróconą kopią konfiguracji.

Aktualizacja

1. Zatrzymaj aplikację (STOP nowych wejść → zamknij). Zapisz kopię folderu danych.
2. Rozpakuj 1.33 do nowego folderu i uruchom; aplikacja Windows sama robi kopię danych przed migracją.
3. Pierwszy start: migracja bazy 0025 (nowe tabele) i konfiguracja v13 – oryginał 1.32 zostaje jako **data\config.v12.bak.json**.

Powrót do 1.32

1. Zatrzymaj 1.33. W folderze **data** zmień nazwę config.json na config.v13.json i skopiuj **config.v12.bak.json** jako config.json (1.32 odrzuca nowe sekcje konfiguracji). Albo przywróć cały folder danych z kopii (backups).
2. Uruchom program 1.32 z jego folderu. Baza może zostać – 1.32 ignoruje tabele dodane w 1.33.
3. Pełna instrukcja: **docs/AKTUALIZACJA_1_33_PL.md**.

7 / Typowe problemy

Objaw	Co zrobić
MT5 rozłączony / dane nieaktualne	uruchom terminal, sprawdź logowanie, symbol, historię i 02_DIAGNOSTYKA.bat
Brak stref	wybierz zakres, sprawdź stan źródła i czas danych, kliknij Wyznacz strefy, odczytaj błąd
Brak wejść	sprawdź tryb (SIGNALS nie składa zleceń), STOP, ścieżkę główną, limity ryzyka i jakość danych
Trening pominięty	sprawdź log zadania, zakres historii, luki, RAM i wymagania modelu

Nie dołączaj do zgłoszeń haseł, tokenów, kluczy prywatnych ani plików bazy. Wyniki testów: release/RAPORT_KONCOWY.md (PASS / FAIL / BLOCKED).