

コンテナ内でのインターシステムズ製品の実行

Version 2023.1 2024-01-02

コンテナ内でのインターシステムズ製品の実行

InterSystems IRIS Data Platform Version 2023.1 2024-01-02 Copyright © 2024 InterSystems Corporation

All rights reserved.

InterSystems®, HealthShare Care Community®, HealthShare Unified Care Record®, IntegratedML®, InterSystems Caché®, InterSystems Ensemble® InterSystems HealthShare®, InterSystems IRIS®, および TrakCare は、InterSystems Corporation の登録商標です。HealthShare® CMS Solution Pack™ HealthShare® Health Connect Cloud™, InterSystems IRIS for Health™, InterSystems Supply Chain Orchestrator™, および InterSystems TotalView™ For Asset Management は、InterSystems Corporation の商標です。TrakCare は、オーストラリアおよび EU における登録商標です。

ここで使われている他の全てのブランドまたは製品名は、各社および各組織の商標または登録商標です。

このドキュメントは、インターシステムズ社(住所: One Memorial Drive, Cambridge, MA 02142)あるいはその子会社が所有する企業秘密および秘密情報を含んでおり、インターシステムズ社の製品を稼動および維持するためにのみ提供される。この発行物のいかなる部分も他の目的のために使用してはならない。また、インターシステムズ社の書面による事前の同意がない限り、本発行物を、いかなる形式、いかなる手段で、その全てまたは一部を、再発行、複製、開示、送付、検索可能なシステムへの保存、あるいは人またはコンピュータ言語への翻訳はしてはならない。

かかるプログラムと関連ドキュメントについて書かれているインターシステムズ社の標準ライセンス契約に記載されている範囲を除き、ここに記載された本ドキュメントとソフトウェアプログラムの複製、使用、廃棄は禁じられている。インターシステムズ社は、ソフトウェアライセンス契約に記載されている事項以外にかかるソフトウェアプログラムに関する説明と保証をするものではない。さらに、かかるソフトウェアに関する、あるいはかかるソフトウェアの使用から起こるいかなる損失、損害に対するインターシステムズ社の責任は、ソフトウェアライセンス契約にある事項に制限される。

前述は、そのコンピュータソフトウェアの使用およびそれによって起こるインターシステムズ社の責任の範囲、制限に関する一般的な概略である。完全な参照情報は、インターシステムズ社の標準ライセンス契約に記され、そのコピーは要望によって入手することができる。

インターシステムズ社は、本ドキュメントにある誤りに対する責任を放棄する。また、インターシステムズ社は、独自の裁量にて事前通知なしに、本ドキュメントに記載された製品および実行に対する代替と変更を行う権利を有する。

インターシステムズ社の製品に関するサポートやご質問は、以下にお問い合わせください:

InterSystems Worldwide Response Center (WRC)

Tel: +1-617-621-0700
Tel: +44 (0) 844 854 2917
Email: support@InterSystems.com

目次

コンテナ内でのインターシステムズ製品の実行	1
1 コンテナを使用する利点	1
2 コンテナ内の InterSystems IRIS	
3 コンテナの基本	3
3.1 コンテナの内容	3
3.2 コンテナ・イメージ	
3.3 コンテナの実行	4
4 InterSystems IRIS コンテナの実行	
4.1 InterSystems IRIS イメージの使用法	5
4.2 InterSystems IRIS イメージの作成	
4.3 iris-main プログラム	15
4.4 永続インスタンス・データを保存するための永続的な %SYS	18
4.5 InterSystems IRIS のコンテナ化ツール	23
4.6 InterSystems IRIS コンテナの自動導入	25
4.7 InterSystems IRIS コンテナの実行	27
4.8 InterSystems IRIS コンテナのアップグレード	29
4.9 InterSystems Web ゲートウェイ・コンテナの使用法	30
5 Docker/InterSystems IRIS に関するその他の考慮事項	35
5.1 分離したパーティションへのイメージ・ストレージの配置	35
5.2 Docker ブリッジ・ネットワーク IP アドレス範囲の競合	35
図一覧	
図 1: 永続的な %SYS により複製されたファイル・システム・オブジェクト	22
テーブル一覧	
テーブル 1: 環境変数としてコンテナ化に必要なインストール・パラメータ	24

コンテナ内でのインターシステムズ製品の実行

このドキュメントでは、コンテナを使用するソフトウェア導入の利点を説明し、コンテナに、インターシステムズ提供のイメージを使用して InterSystems IRIS® と InterSystems IRIS ベースのアプリケーションを導入するために必要な情報を提供します。

必要なイメージのダウンロードを含め、InterSystems IRIS コンテナの実行を迅速に開始する方法については、"InterSystems IRIS の基礎: InterSystems IRIS コンテナの実行"を参照してください。簡単なオンラインの実践練習については、"Deploying and Customizing InterSystems IRIS Containers"を参照してください。

無料の一時ライセンスが付属する、InterSystems IRIS Community Edition 用のコンテナ・イメージは、InterSystems Container Registry または Docker Hub から入手できます。詳細は、"InterSystems IRIS の導入と操作"の "独自のシステムへの InterSystems IRIS Community Edition の導入"を参照してください。

1コンテナを使用する利点

コンテナは、依存関係がすべて満たされ分離された状態で、プラットフォーム独立の完全にポータブルなランタイム・ソリューションにアプリケーションをパッケージ化するので、次のような利点が生まれます。

- ・ コンテナはコードとデータを明確に区分し、煩雑な処理を完全に分離するので、アプリケーションの導入およびアップグレードが容易になります。
- ・ コンテナはきわめて効率的です。コンテナ内のアプリケーションは、そのアプリケーションを実行し、必要な接続、サービス、インタフェースへのアクセスを可能にするために必要な要素のみとパッケージ化されます。またコンテナは、その他のいずれの実行可能プログラムよりも多くのリソースを必要とすることのない単一オペレーティング・システム プロセスとして実行されます。
- ・ コンテナでは、環境の間でアプリケーションを混乱なく移行することができます (例えば、開発からテストへ、その後でプロダクションへ)。これにより、別々の環境で異なる目標を立てている部門の間でよく生じる競合が少なくなります。 開発者は最新のコードとライブラリに集中でき、品質開発者はテストと欠陥の説明に、そして運用エンジニアはネットワーキング、高可用性、データの持続性などの全体的なソリューションのインフラストラクチャに集中できます。
- ・ コンテナは、さまざまな組織がビジネスとテクノロジのニーズにまったく新しい方法で対応するために必要な俊敏性、 柔軟性、および再現性を備えています。コンテナでは、アプリケーションのプロビジョニング・プロセス(ビルド・フェーズを含む)が実行プロセスと明確に分離され、DevOps アプローチがサポートされるため、組織はより俊敏性の高い 一貫したアプリケーション提供方法とアーキテクチャ (マイクロサービス)を採用できます。

このような利点により、コンテナはアプリケーションの自然な構成要素となり、より簡単、迅速で、高い再現性と強固さを持つアプローチでアプリケーションの提供と導入が推進されます。

インターシステムズのプロダクト・マネージャが提供するコンテナおよびコンテナ・イメージの概要は、InterSystems Developer Community の "What is a Container?" および "What is a Container Image?" を参照してください。

特に、Docker コンテナはあらゆる場所で採用されており、パブリック・クラウドとプライベート・クラウドで使用され、仮想マシン (VM)とベア・メタルでサポートされています。Docker は幅広く浸透しており、大手のパブリック・クラウド "infrastructure as a service" (IaaS) プロバイダはすべて、企業に役立つようにコンテナ・サービスをサポートしています。企業は Docker コンテナを使用して、インフラストラクチャの取り扱いはクラウド・プロバイダに任せることによって、システム管理コストを削減できます。

インターシステムズは以前から Docker コンテナ内で InterSystems IRIS をサポートしており、お客様がこの革新的なテクノロジを活用できるように力を注いでいます。

Docker テクノロジに関する技術情報と、最初からステップごとに説明した学習資料については、Docker のドキュメンテーション・サイトを参照してください。

2 コンテナ内の InterSystems IRIS

コンテナは、コンテナ化されたアプリケーションを実行するために必要な要素のみをパッケージ化し、アプリケーションをネイティブに実行するので、標準の使い慣れたアプリケーション構成、動作、およびアクセスを提供します。Linux で実行される InterSystems IRIS に習熟している場合、Linux ベースの InterSystems IRIS コンテナが実行する物理、仮想、またはクラウドのシステムやディストリビューションに関係なく、さまざまな Linux システムで実行する従来の InterSystems IRIS インスタンスの場合とまったく同じ方法で、これらのコンテナを操作します。

コンテナ内での InterSystems IRIS の導入および使用に関する詳細は、"InterSystems IRIS コンテナの実行"を参照してください。コンテナ化された InterSystems IRIS のいくつかの重要な機能について、以下のセクションで簡単に説明します。

- ・ インターシステムズ提供のイメージーコンテナ・イメージは実行可能パッケージであり、コンテナはイメージの実行時インスタンスです。インターシステムズは、"InterSystems IRIS イメージの使用法"で説明しているように、InterSystems IRIS の完全インストール・インスタンスを含むさまざまなイメージを提供しています。これには、IntegratedML と InterSystems IRIS for Health を備えた InterSystems IRIS 用のイメージのほか、無料の Community Edition インスタンスも含まれます。インターシステムズ提供の InterSystems IRIS イメージを InterSystems IRIS ベースのアプリケーションを含むイメージの基礎として使用することもできます。詳細は、"InterSystems IRIS イメージの作成"を参照してください。
- ・ 安全なコンテナーすべての InterSystems IRIS イメージには、非 root インスタンス (root 特権を持たず、すべての 所有権を保持するユーザ irisowner によってインストールされたインスタンス) が含まれます。したがって、root が 所有するものはなく、irisowner 以外のユーザが所有または実行するものはありません。非常に厳格なセキュリ ティの下で InterSystems IRIS を導入する場合、ロック・ダウン・イメージを使用して、非 root であることに加え、ロック・ダウン・セキュリティによってインストールされた、コンテナ化されたインスタンスを導入できます。詳細は、"Inter-Systems IRIS コンテナのセキュリティ" を参照してください。
- ・ iris-main プログラム iris-main プログラムにより、InterSystems IRIS やその他の製品はコンテナ内で実行するアプリケーションの要件を満たすことができます。コンテナの起動時に開始されるメイン・プロセスであるエントリ・ポイント・アプリケーションは、作業が完了するまでブロックされる (つまり待機する) 必要がありますが、InterSystems IRIS を起動するコマンドはブロック・プロセスとしては実行されません。iris-main プログラムは、InterSystems IRIS を起動した後、ブロック・エントリ・ポイント・アプリケーションとして実行を継続することによって、この問題を解決しています。このプログラムは、コンテナ内の InterSystems IRIS の動作の調整を助けるいくつかのオプションも提供します。iris-main の詳細は、"iris-main プログラム" を参照してください。
- ・ 永続的な %SYS 機能 コンテナ化されたアプリケーションはホスト環境から分離されているので、永続データを書き 込みません。コンテナが削除され、新しいコンテナに置き換えられるときに、アプリケーションがコンテナ内で書き込 んだ内容が失われるためです。このため、コンテナ化されたアプリケーションの導入で重要な点は、コンテナの外部 にデータを保管し、他のコンテナや後続のコンテナがそのデータを使用できるようにすることです。

永続的な %SYS 機能を使用すると、インスタンス固有のデータ (ユーザ定義、監査レコード、ログ・ファイル、ジャーナル・ファイル、WIJ ファイルなど) の永続ストレージが可能になり、コンテナ内での InterSystems IRIS の実行時に、単一インスタンスを時間の経過と共に複数のコンテナで順番に実行できるようになります。例えば、永続的な %SYS を使用して InterSystems IRIS コンテナを実行すると、元のコンテナを停止して、元のコンテナで作成されたインスタンス固有のデータを使用する新しいコンテナを実行することによって、インスタンスをアップグレードすることができます。アップグレードの詳細は、"InterSystems IRIS コンテナのアップグレード"を参照してください。永続的な %SYS の詳細は、"永続インスタンス・データを保存するための永続的な %SYS" を参照してください。

InterSystems IRIS イメージに加え、インターシステムズでは、次のような関連イメージを提供しています。

- ・ **webgateway** InterSystems Web ゲートウェイと Apache Web サーバの両方を導入します。これは、InterSystems IRIS ベースのアプリケーションのコンテナ化された導入のための Web サーバ・コンポーネントを提供するものです。 詳細は、"InterSystems Web ゲートウェイ・コンテナの使用法" を参照してください。
- ・ **arbiter** ミラーリングされた導入の一環としてアービター・ノードを導入します。詳細は、"InterSystems IRIS コンテナを使用したミラーリング" を参照してください。
- icm InterSystems Cloud Manager (ICM) を導入します。これにより、プロビジョニング対象のクラウド・インフラストラクチャ、および既存の仮想および物理インフラストラクチャに、InterSystems IRIS コンテナおよびその他のコンポーネントを自動的に導入できます。
- ・ **iris-operator** InterSystems Kubernetes Operator (IKO) を導入します。これは、オープンソースの Kubernetes コンテナのオーケストレーション・エンジンを、InterSystems IRIS シャード・クラスタ、分散キャッシュ・クラスタ、またはスタンドアロン・インスタンスを表す IrisCluster というカスタム・リソースで拡張します。
- · iam InterSystems API Manager (IAM) を導入します。
- · **sam** InterSystems System Alerting and Monitoring (SAM) を導入します。
- · iscreports_server InterSystems Reports サーバを導入します。
- ・ **passwordhash** プレーン・テキストのパスワードを、InterSystems IRIS **PasswordHash** 構成パラメータを使用する必要がある、ソルトを付けてハッシュ化したパスワードに変換します。詳細は、"認証とパスワード" を参照してください。

インターシステムズによって提供されるすべてのイメージのリストとそれらのダウンロードに関する情報は、"InterSystems Container Registry の使用"を参照してください。

3コンテナの基本

ここでは、Docker コンテナの作成と使用に関する重要な基本要素について説明します。

- · コンテナの内容
- ・ コンテナ・イメージ
- · コンテナの実行

3.1 コンテナの内容

基本的に、Docker コンテナは、子プロセスを生成できる単一のプライマリ・プロセスを実行します。単一のブロック・プロセス (作業が完了するまで待機するもの) によって管理できるあらゆる処理を、コンテナにパッケージ化して実行できます。

コンテナ化されたアプリケーションは完全にコンテナ内で維持されますが、コンテナを実行するオペレーティング・システム (OS) 上でアプリケーションが完全に実行されることはなく、アプリケーションを実行するオペレーティング・システム全体がコンテナに収容されることもありません。代わりに、コンテナのアプリケーションは、ホスト・システムのカーネルでネイティブに実行されます。一方で、アプリケーションに必要な要素と、必要な接続、サービス、およびインタフェースへのアクセスを可能にするために必要な要素(ファイル・システムを含む実行時環境、コード、ライブラリ、環境変数、および構成ファイル)のみが、コンテナで提供されます。

コンテナはこれらの要素のみをパッケージ化し、アプリケーションをネイティブに実行するので、非常に効率的であり(分離した管理可能なオペレーティング・システム・プロセスとして実行され、他の実行可能プログラムより多くのメモリを消費することはありません)、かつ完全にポータブルです(既定ではホスト環境からの完全な分離を保ち、ローカル・ファイルと

ポートにアクセスするのはそのように構成された場合のみ)。それと同時に、標準の使い慣れたアプリケーション構成、動作、およびアクセスを提供します。

アプリケーションをホスト環境から分離することは、コンテナ化の非常に重要な要素であり、さまざまな考慮事項があります。おそらく最も重要なことは、明示的に構成されない限り、コンテナ化されたアプリケーションは永続データを書き込まないことです。これは、コンテナが削除されて新しいコンテナに置き換えられると、アプリケーションがコンテナ内で書き込んだ内容が失われるためです。通常はデータの永続性がアプリケーションの要件なので、コンテナの外部にデータを保管し、他のコンテナや後続のコンテナがそのデータを使用できるようにすることが、コンテナ化されたアプリケーションの導入では重要な面です。

3.2 コンテナ・イメージ

コンテナ・イメージは実行可能パッケージであり、一方でコンテナはイメージの実行時インスタンスです。つまり、イメージが実際に実行されるときにメモリ内でコンテナになります。この意味では、イメージとコンテナは実行可能形式で存在する他のソフトウェアと同様です。イメージは実行可能プログラムであり、コンテナはイメージの実行結果として作成される実行ソフトウェアです。

Docker イメージは Dockerfile 内で定義され、その最初の形態は、コンテナ内で実行されるすべてのものに対して実行時環境を提供する基本イメージです。例えば、インターシステムズは InterSystems IRIS イメージの基礎として Ubuntu 20.04 LTS を使用しているため、コンテナ内のインターシステムズのイメージから作成された InterSystems IRIS インスタンスは、Ubuntu 20.04 LTS 環境で実行されます。次に、アプリケーションの実行準備に必要なすべての指定が行われます(例えば、ファイルのコピーやダウンロード、環境変数の設定、アプリケーションのインストールなど)。最後のステップでは、アプリケーションの起動が定義されます。

このイメージを作成するには、Dockerfile の場所を指定して docker build コマンドを発行します。作成されたイメージはローカル・ホストのイメージ・レジストリに配置され、ここから他のイメージ・レジストリにコピーできます。

3.3 コンテナの実行

コンテナ・イメージを実行してコンテナ (つまり、メモリ内のイメージ・インスタンスとそれを実行するカーネル・プロセス)を 作成するには、以下のように 3 つの別々の Docker コマンドを実行する必要があります。

- 1. docker pull レジストリからイメージをダウンロードします。
- 2. docker create コンテナ・インスタンスとそのパラメータを定義します。
- 3. docker start コンテナを開始 (起動) します。

ただし、利便性を考え、これらのコマンドを組み合わせて順番に実行する docker run コマンドが用意されています。これが、コンテナを作成して開始するための通常の手段です。

docker run コマンドにはいくつかのオプションがあり、コンテナ・インスタンスを作成するコマンドが、インスタンスの操作の存続期間にわたる特性を定義することは重要な注意点です。実行中のコンテナは、停止してから再起動できますが(プロダクション環境では通常行われません)、docker run コマンドによって決定された実行の性質は変更できません。例えば、docker run コマンドのオプション(例: --volume /home/storage:/storage3)を使用して、コンテナ内でボリュームとしてストレージ場所をマウントできますが、コマンドでこの方法によってマウントされたボリュームは、そのイメージのインスタンス化の間は固定され、変更したり追加したりすることはできません。

コンテナ化されたアプリケーションを変更する場合、例えばアップグレードしたり、コンポーネントを追加したりする場合には、既存のコンテナを削除し、docker run コマンドで別のイメージをインスタンス化することによって、新規コンテナを作成して起動します。新規コンテナそのものは前のコンテナに関連付けられていませんが、コンテナを作成して起動するコマンドで同じポートを公開して同じネットワークに接続し、同じ外部ストレージ場所をマウントすると、前のコンテナは実質的に置き換えられます(InterSystems IRIS コンテナのアップグレードの詳細は、"InterSystems IRIS コンテナのアップグレード"を参照してください)。

- 重要 InterSystems IRIS コンテナに NFS の場所を外部ボリュームとしてマウントすることはサポートされていません。このようにマウントしようとすると、iris-main によって警告が発行されます。
- 注釈 他の UNIX® や Linux のコマンドと同様に、docker run などの docker コマンドのオプションは長形式 (前に 2 つのハイフンを付ける) で指定することも、短形式 (前に 1 つ付ける) で指定することもできます。このドキュメントでは、わかりやすさのために全体で長形式を使用します。例えば、-v ではなく --volume を使用します。

4 InterSystems IRIS コンテナの実行

このセクションでは、作成したインターシステムズのイメージを使用して InterSystems IRIS コンテナを実行するために必要な手順について説明します。以下のトピックがあります。

- ・ InterSystems IRIS イメージの使用法
- ・ InterSystems IRIS イメージの作成
- · iris-main プログラム
- ・ 永続インスタンス・データを保存するための永続的な %SYS
- ・ InterSystems IRIS のコンテナ化ツール
- · InterSystems IRIS コンテナの自動導入
- · InterSystems IRIS コンテナの実行
- · InterSystems IRIS コンテナのアップグレード
- · InterSystems Web ゲートウェイ・コンテナの使用法

4.1 InterSystems IRIS イメージの使用法

以下のセクションでは、インターシステムズ提供のInterSystems IRIS イメージの使用に関する重要な事項について説明します。以下のトピックがあります。

- インターシステムズでサポートされるコンテナ導入プラットフォーム
- · Docker のインストール
- · InterSystems IRIS イメージのダウンロード
- InterSystems IRIS コンテナのライセンス・キー
- · InterSystems IRIS コンテナのセキュリティ
- ・ InterSystems IRIS コンテナを使用したミラーリング
- ・ インターシステムズ提供のイメージの既定値の検出

4.1.1 インターシステムズでサポートされるコンテナ導入プラットフォーム

インターシステムズのコンテナ・イメージは Open Container Initiative (OCI) の仕様に準拠しており、Docker Enterprise Edition エンジンを使用して構築されます。このエンジンは、OCI 標準を全面的にサポートしており、これによってイメージは認定され、Docker Hub レジストリで公開することができます。

インターシステムズのイメージは、広く知られたコンテナ向け Ubuntu オペレーティング・システムを使用して構築および テストされているため、オンプレミスとパブリック・クラウドの両方において、Linux ベースのオペレーティング・システム上 の OCI に準拠するすべてのランタイム・エンジンでサポートされます。

注釈 このドキュメントで示している説明や手順は、Linux での使用を対象としています。Docker Desktop (Windows および macOS 向け) では、Linux プラットフォームの場合のようにコンテナをネイティブのプロセスとして実行するのではなく、Linux VM を作成し、その VM をそれぞれのプラットフォーム・バーチャライザ下で実行してコンテナをホストします。このような追加の層によって複雑さが増すため、インターシステムズは現時点では Docker Desktop をサポートしていません。

ただし、インターシステムズは、テストやその他特定の目的のために、インターシステムズ提供の InterSystems IRIS ベースのコンテナを Windows または macOS で実行することが必要な場合があることも理解しています。インターシステムズ提供のコンテナ・イメージと共に使用するために適用した場合の Docker for Windows と Docker for Linux の違いについてインターシステムズが認知しているものに関する詳細は、InterSystems Developer Community の "Using InterSystems IRIS Containers with Docker for Windows" を参照してください。Docker for Windows の使用に関する一般情報については、Dockerドキュメンテーションの "Getting started with Docker for Windows" を参照してください。

4.1.2 Docker のインストール

Docker エンジンは、コンテナ化されたアプリケーションをビルドして実行するワークフローとオープン・ソースのコンテナ化テクノロジとの組み合わせで構成されます。Docker エンジンをサーバにインストールするには、Docker のドキュメンテーションの "Docker のインストール" を参照してください。

4.1.3 InterSystems IRIS イメージのダウンロード

https://containers.intersystems.com/ にある InterSystems Container Registry (ICR) には、InterSystems IRIS イメージを含む、インターシステムズから入手可能なすべてのイメージのリポジトリが含まれています。"InterSystems Container Registry の使用"では、ICR から入手できるイメージを紹介すると共に、WRC 認証情報を使用してレジストリに対して認証し、イメージをダウンロードできるようにする方法について説明しています。

注釈 認証を使用せずに、13 か月分の無料の組み込みライセンスが付属した(いくつかの制限を含む) InterSystems IRIS Community Edition イメージを ICR からダウンロードすることもできます。Community Edition イメージは、Docker Hub でも入手できます。詳細は、"InterSystems IRIS の導入と操作"の"独自のシステムへの InterSystems IRIS Community Edition の導入"を参照してください。

組織のプライベート・イメージ・レジストリで既に InterSystems IRIS イメージが利用可能になっている場合もあります。その場合は、担当の管理者から、レジストリの場所と認証に必要な認証情報を入手してください。 ICR または組織のレジストリのどちらかにログインしたら、docker pull コマンドを使用してイメージをダウンロードできます。以下の例は、ICR からのプルを示しています。

```
$ docker login containers.intersystems.com
Username: pmartinez
Password: ******
$ docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris:2022.3.0.209.0
5c939e3a4d10: Pull complete
c63719cdbe7a: Pull complete
19a861ea6baf: Pull complete
651c9d2d6c4f: Pull complete
$ docker images
REPOSITORY
                                               TAG
                                                               IMAGE ID
                                                                              CREATED
                                                                                           SIZE
containers.intersystems.com/intersystems/iris 2022.3.0.209.0 15627fb5cb76
                                                                             1 minute ago 1.39GB
                                                               15627fb5cb76
\verb|containers.intersystems.com/intersystems/sam|\\
                                               1.0.0.115
                                                                              3 days ago
                                                                                           1.33GB
                                                7.3.1611
                                                               262f7381844c
                                                                              2 weeks ago
                                                                                           192MB
acme/centos
acme/hello-world
                                                               05a3bd381fc2
                                                                             2 months ag
                                                latest
```

注釈 このドキュメント内の例で使用されているイメージ・タグは、例えば上の2022.3.0.209.0 ように、期限切れであることがあります。イメージのダウンロードを試みる前に、現在のイメージ・タグについて"InterSystems Container Registry の使用"を参照してください。

4.1.4 InterSystems IRIS コンテナのライセンス・キー

あらゆる InterSystems IRIS インスタンスと同様に、コンテナ内で実行されるインスタンスにもライセンス・キー (通常は iris.key) が必要です。InterSystems IRIS ライセンス・キーの一般情報は、"システム管理ガイド" の "InterSystems IRIS ライセンスの管理" の章を参照してください。

InterSystems IRIS Community Edition イメージ (前のセクションの説明のとおり) には、特別な無料一時ライセンスが付属しています。ただし、通常、ライセンス・キーは、InterSystems IRIS コンテナ・イメージに含まれていません。代わりに、コンテナにアクセスできるストレージ位置 (通常はマウントされたボリューム) にライセンス・キーを置き、コンテナにライセンス・キーをコピーするメカニズムを設定し、コンテナでライセンス・キーを有効にして InterSystems IRIS インスタンスを実行できるようにします。

InterSystems IRIS コンテナのブロック・エントリ・ポイント・アプリケーションとして実行される iris-main プログラムには、ライセンス・キーを扱うためのオプションが用意されています。このオプションは、InterSystems IRIS コンテナを起動する docker start コマンドまたは docker run コマンドで使用できます。一key オプションは、指定した場所から InterSystems IRIS インスタンスの mgr/ディレクトリにライセンス・キーをコピーします。つまり、ライセンス・キーはインスタンスの起動時に自動的に有効になります。ライセンス・キーをコンテナ内のローカル・ファイル・システムに配置することはできません。通常は、docker run コマンドの一volume オプションでコンテナによってボリュームとしてマウントされるストレージ場所 (多くの場合、永続的な %SYS ボリューム) に配置します。このオプションの構文は、以下のとおりです。

--key <key_path>

key_path はコンテナ内部からライセンス・キーへのパスです。例えば、ライセンス・キーが license/ というディレクトリに含まれる外部ストレージ場所を /external としてマウントする場合、--key オプションは以下のようになります。

--key /external/license/iris.key

--key オプションでは、コンテナをアップグレードすることなく、インスタンスのライセンスを更新できます。InterSystems IRIS イメージにより、docker run または docker start コマンドでこのオプションを使用すると、iris-main はステージングされるライセンス・キーの変更を継続的に監視し(元の場所に維持されていると想定)、ファイルの変更が検出されると、現在の mgr/ ディレクトリにコピーされ、%SYSTEM.License.Upgrade() API 呼び出しが行われます。

iris-main のオプションのリストは、"iris-main プログラム"を参照してください。--key オプションの使用例は、"InterSystems IRIS コンテナの実行"を参照してください。

重要

コアベースの IRIS ライセンスを使用している場合、コンテナ・ランタイム・エンジンが、InterSystems IRIS コンテナで使用できるようにするコア数は、ライセンスのコア数以下である必要があります。ホストにそれより多くのコアがある場合は、コンテナの起動時に --cpuset-cpus および --cpus オプションを使用して、コンテナが使用する CPU を制限する必要があります。InterSystems IRIS Community Edition インスタンスが関与する例では、無料のライセンスは20コアに制限されます。"独自のシステムへの InterSystems IRIS Community Edition の導入"を参照してください。

4.1.5 InterSystems IRIS コンテナのセキュリティ

インターシステムズ提供の InterSystems IRIS イメージを操作する場合、以下に示したような、イメージのセキュリティ関連のメカニズムとオプションを理解することが重要です。

- 所有権とディレクトリ
- ・ 認証とパスワード
- · InterSystems IRIS ロック・ダウン・コンテナ

重要

InterSystems IRIS のセキュリティは包括的で、インターシステムズが提供するコンテナ・イメージは非常に厳格なセキュリティ要件をサポートするように設計されていますが、コンテナ化されたインスタンスから見れば問題のあるようなコンテナ化されていないインスタンスに向けて、いくつかの重要なセキュリティ手法が考案されています。特に、人的介入を必要とする操作は、コンテナ化された自動導入および操作には適していません。例えば、インタラクティブにキーを有効化する起動(データベース暗号化キーがアクティブ化されるインスタンスの既定の動作)は、キーの位置のプロンプトで起動が中断され、オペレータはこれに応答する必要があります。代行承認を使用するためのインスタンスの構成など、その他のタスクは、一般にインタラクティブな SECURITY ルーチンを使用して実行されます。

構成マージ機能は、任意の目的の構成でコンテナ化されたインスタンスを自動導入できるため、一部のケースでは役立ちますが、セキュリティ・タスクによっては、コンテナ化されたソフトウェア向けのセキュリティ・メカニズムを利用した Kubernetes などのコンテナ・オーケストレータ機能を使用することが最適な対処となる場合もあります。例えばシークレットは、幅広く使用されているメカニズムで、少量の機密情報がオブジェクトに配置され、必要に応じてプラットフォームにより提供されるため、アプリケーション・コードに機密データを含める必要がなくなります。これは、人的介入を必要としない無人のキー有効化による起動を実現するように構成された、コンテナ化された InterSystems IRIS インスタンスに、暗号化キーを提供するための適切で安全な手段です。さらに、Hashicorp の Vault などのサードパーティ・ツールは、Kubernetes などのプラットフォームで機能し、ポリシーや幅広いニーズに合わせた複数のオプションにより機密データを管理および保護するための追加サポートを提供します。

所有権とディレクトリ

インターシステムズ提供のイメージから作成されたコンテナ内の InterSystems IRIS インスタンスは、常に IRIS という名前が付けられ、非 root です。これは、root 特権のないユーザ・アカウント irisowner (UID 51773) によってインストールおよび所有されていることを意味します。インスタンスを構成するすべてのファイル・システム・エンティティは、irisowner によって所有され、root が所有するものはありません。インスタンスではオペレーティング・システム・ベースの認証が有効になっています。つまり、irisowner プロセスまたは別のシステムで認証されたクライアントは認証なしでインスタンスに接続できます。コンテナ外から docker exec を使用して発行されたコマンドは、コンテナ内で irisowner として実行されるため、このコマンドを使用することで、認証なしで簡単にインスタンスに接続することができます。例えば、iris273というコンテナ内のインスタンスの InterSystems ターミナルを認証情報を要求されずに開くには、次のコマンドを使用します。

docker exec -it iris273 iris terminal IRIS

コンテナ内のインストール・ディレクトリ (mgr/ サブディレクトリを含む) は、/usr/irissys/ です。作業ディレクトリ (iris-main.log などのファイルを含む) は /home/irisowner/、レジストリ・ディレクトリは /home/irisowner/irissys/ です。

これらの構成の詳細を指定するために使用されるインストール・パラメータの詳細は、"必須の環境変数"を参照してください。こういったインストール関連の一般的なトピックの詳細は、"インストール・ガイド"の "UNIX®、Linux、および macOS へのインストール" の章にある "InterSystems IRIS のインストール" を参照してください。

インターシステムズには、作成する InterSystems IRIS ベースのイメージのこういった構成の詳細を決定するためのツールが用意されています。これらのツールについては、"InterSystems IRIS のコンテナ化ツール" を参照してください。

重要

永続的な %SYS 機能を使用してコンテナ化された InterSystems IRIS インスタンスに永続ストレージを提供する場合、このためにマウントおよび指定されるホストのファイル・システムの場所は、ユーザ 51773 によって書き込み可能である必要があります (これを有効にするには、多くの場合、root 特権が必要です)。

Pod Manager ツール (podman) で導入された InterSystems IRIS コンテナで永続的な %SYS を使用する場合は、以下を行う必要があります。

コンテナを起動する前に、以下のコマンドを発行します。

podman unshare chown 51773:51773 \$INSTANCEDIR

\$INSTANCEDIR は、永続的な %SYS ディレクトリを含むホスト・ファイル・システムの場所です。

Red Hat Security-Enhanced Linux (SELinux) がアクティブな場合は、コンテナの作成時に --privileged=true フラグを含めます。

Kubernetes で InterSystems Kubernetes Operator なしで永続的な %SYS を使用する場合、ポッド指定に次のセキュリティ・コンテキスト設定を含める必要があります。

securityContext:
 fsGroup: 51773

永続的な %SYS を使用して InterSystems IRIS コンテナをバージョン 2021.2 以降にアップグレードする前に、既存の永続ディレクトリをユーザ 51773 によって書き込み可能にする必要があります。

注釈 irisowner ユーザ・アカウントがコンテナをホストするシステムの /etc/passwd ファイルに定義されていない 場合、これは、そのシステムの UID (51773) で表されます。

認証とパスワード

OS ベースの認証 ("認証ガイド" の "オペレーティング・システム・ベースの認証について" を参照) が、インターシステムズ提供のイメージから作成された、コンテナ内の InterSystems IRIS インスタンスに対して有効化され、パスワード認証が所有者 (irisowner) に対して無効化されます。

InterSystems IRIS は、_**system** アカウントを含む複数の事前定義ユーザ・アカウントと共にインストールされます("認証ガイド" の "事前定義のユーザ・アカウント" を参照)。事前定義のアカウントの既定のパスワードは、**sys** です。効果的なセキュリティを確保するために、コンテナの導入直後にこの既定のパスワードを変更することが重要です。この変更は、以下のいずれかの方法を使用して実行できます。これらの方法のいずれかを自動導入に組み込むことができます。

注意 既定のパスワードを変更するためにここにリストされた方法のいずれも使用しない場合は、できるだけ速やかに、事前定義のアカウントそれぞれにログインしてパスワードを変更するか、アカウントを無効にする必要があります。以下に示すように、サーバ・アクセス構成の InterSystems IRIS インスタンスに対して認証するためにインターシステムズの Web ゲートウェイによって使用される、事前定義した CSPSystem アカウントのパスワード (sys) を変更できるのは、iris-main --password-file オプションのみです。特に既定のパスワードを変更するために --password-file オプションを使用しない場合は、CSPSystemアカウントにログインしてできるだけ早くパスワードを変更する必要があります。Web ゲートウェイ認証の構成の詳細は、"Web ゲートウェイ構成ガイド"の "InterSystems IRIS への Web ゲートウェイ接続の保護"、および "インスタンスの保護"の "アプリケーションの認証メカニズムの変更"を参照してください。

重要 インスタンスを導入し、新しい既定のパスワードで実行したら、事前定義のアカウントそれぞれにログイン する必要があります。これらのアカウントは、最初のログイン時にパスワードを変更するよう構成されています。これにより、1 つのパスワードを共有するのではなく、選択した新しい個々のパスワードですべて のアカウントのセキュリティが確保されます。代替手段として、これらのアカウントの1つ以上を無効にすることもできます。

注釈 既定の設定を使用した場合に生じる、InterSystems IRIS イメージを作成してから 90 日後のパスワードの有効 期限切れを回避するため、コンテナ化されたインスタンスは、インスタンス所有者および事前定義アカウントのパスワードが有効期限切れにならないように構成されます。

· PasswordHash CPF 設定

UNIX または Linux プラットフォームに InterSystems IRIS を自動的に導入する際、最初にインスタンスを起動する前にそれらのインスタンスの既定のパスワードを変更できます。 それには、構成パラメータ・ファイル (CPF) の PasswordHash 設定を構成マージ機能と組み合わせて使用します。

アカウントごとにプレーン・テキストのパスワードを記録するのではなく(セキュリティ・リスクがある)、InterSystems IRIS では、パスワードの不可逆暗号化ハッシュのみが格納されます。ユーザのログイン時に、入力されたパスワードの値が、同じアルゴリズムを使用してハッシュ化され、2つのバージョンの比較によってユーザが認証されます。格納されるパスワード・ハッシュの詳細は、"承認ガイド"の"インスタンス認証"を参照してください。

新たに導入されたインスタンスの事前定義アカウント (1つ以上のロールが割り当てられている有効なユーザ・アカウント) すべてに対し、格納されたパスワード・ハッシュ (および結果的にパスワード) を設定または変更できます。これには CPF の [Startup] セクションにある PasswordHash 設定を使用します。導入時にこの設定が構成マージ・ファイルに含まれている場合 (UNIX® および Linux システムの場合のみ)、インスタンスの事前定義アカウント (ロールが割り当てられていない CSPSystem を除く) の既定のパスワードがカスタマイズされて、sys が、値をハッシュとして指定したパスワードで置き換えられます。

前述のとおり、導入後直ちに、事前定義アカウントのパスワードを PasswordHash によって設定された新しい既定のパスワードから変更する必要があります。 PasswordHash パラメータは特定のインスタンスに対して機能するのは一度だけであるため、インスタンスの CPF に残っていても何の影響も与えません。

PasswordHash パラメータの値はハッシュ化されたパスワードおよびパスワードのソルトです。例えば、以下のようになります。

[Startup]

PasswordHash=dd0874dc346d23679ed1b49dd9f48baae82b9062,10000,SHA512

プレーン・テキストのパスワードをこれらの値に変換するために使用するアルゴリズムの説明については、"インスタンス認証"を参照してください。アルゴリズムを適用するためのツールは、%SYSTEM.Encryption API に用意されています。ただし、この変換を手動手順として実行することはお勧めしません。エラーが発生しやすいうえ、時間がかかる可能性が高いためです。利便性のために、InterSystems Container Registry ("InterSystems IRIS イメージのダウンロード"を参照)で、この変換を代わりに実行するナノコンテナ向けのイメージ passwordhash が提供されています。オプションで、使用するワークファクタとアルゴリズムを指定できます。指定しない場合、既定値は 10000 と SHA512 です。以下は、このコンテナの使用例です。

\$ docker run --rm -it containers.intersystems.com/intersystems/passwordhash:1.1 -algorithm SHA512
-workfactor 10000
Enter password:

Enter password again:

次に、出力のコピーと貼り付けを実行し、前述のとおり、構成マージ・ファイルの [Startup] セクションに配置します。 導入後、事前定義アカウント (CSPSystem を除く) の既定のパスワードは、プロンプトで入力したパスワードになります。

注釈 以下に示すように、iris-main --help オプションを使用して使用状況の情報を表示できます。

\$ docker run containers.intersystems.com/intersystems/passwordhash:1.1 --help
Usage of /passwordhash:
 -algorithm string
 Pseudorandom function to use (default "SHA512")
 -workfactor int
 PBKDF2 Work Factor (default 10000)

以下のように、パスワードをコマンドへの入力として指定することもできます。

\$ echo **** | docker run --rm -i containers.intersystems.com/intersystems/passwordhash:1.1

重要 PasswordHash プロパティを使用できるのは、特定の InterSystems IRIS インスタンスに対して一度 のみで、なおかつどの事前定義アカウントに対しても既定のパスワードが変更されていない場合の みです。導入後に既定のパスワードを変更しないままにすることが可能であるということは重大なセキュリティ・リスクであるため、構成マージ操作では PasswordHash 設定を使用して導入時に(それ 以降ではなく)既定のパスワードを変更する必要があります (個々のユーザのパスワードを変更する方法は、"承認ガイド"の"既存のユーザ・アカウントの編集"を参照してください)。

注釈 PasswordHash 設定では、空白のパスワードを使用することはできません。

iris-main --password-file オプション

iris-main エントリポイント・アプリケーションに対するこのオプションは、コンテナでの最初の起動時に、CSPSystem アカウントを含む InterSystems IRIS インスタンスの事前定義のアカウントの既定のパスワードを、ユーザが指定したファイルの内容に変更した後、そのパスワード・ファイルを削除して、再度実行されることがないようにする標識ファイルを作成し、コンテナが起動するたびにこのオプションが呼び出されないようにします。詳細な手順は次のとおりです。

- 指定したパスワード・ファイルが含まれるディレクトリに標識ファイルが存在する場合、このスクリプトはパスワード の変更を試みずに終了します。
- 標識ファイルが存在しない場合、スクリプトでは以下が実行されます。
 - 1. 指定したファイルから新しいパスワードを読み取ります。
 - 2. インスタンスが実行中の場合はこれをシャットダウンします。
 - 3. 1つ以上のロールが割り当てられている有効なユーザ・アカウントすべてのパスワードを変更する API 呼び 出しを行い、インスタンスの既定のパスワードを実質的に変更します。
 - 4. パスワード変更が正常に完了したら、InterSystems IRIS インスタンスとローカルの Web ゲートウェイ (この セクションで前述) の両方で、Web ゲートウェイ管理ユーザ CSPSystem のパスワードを変更する別の API 呼び出しを行います。

注釈 ローカル・インスタンスの Web ゲートウェイ管理パスワードのみが、この呼び出しの影響を受けます。使用中の Web ゲートウェイ・コンテナ ("InterSystems Web ゲートウェイ・コンテナの使用法"を参照) はいずれも影響を受けず、更新が必要となります。

- 5. パスワード・ファイルが書き込み可能な場合、スクリプトでは以下が実行されます。
 - ・ パスワード・ファイルを削除します。
 - · 標識ファイルを作成します。

パスワード・ファイルが読み取り専用の場合、標識ファイルは作成されません。これによって、Docker シークレット、Kubernetes シークレット、および同様のテクノロジとの互換性が保たれます。

iris-main --password-file オプションは、スクリプト changePassword.sh を呼び出します。これは、Linux プラットフォームの InterSystems IRIS のインストール・ディレクトリの下の dev/Container/ にあります (InterSystems が提供する iris コンテナ内に含まれます)。独自のツールに統合するため、このスクリプトを別の方法で呼び出すことができます。

--password-file オプションの詳細は、"iris-main プログラム" を参照してください。

SYS.Container API

InterSystems IRIS は、API 呼び出し SYS.Container.ChangePassword()を使用して配布されますが、この API 呼び出しは、スクリプトやその他の自動化にも有用です。SYS.Container.ChangePassword()によって、インスタンスの、1つ以上のロールが割り当てられている有効なユーザ・アカウントすべてのパスワードが、ユーザ指定のファイルのコンテンツに変更されます (Docker シークレット、Kubernetes シークレット、および同様のテクノロジとの互換性のために、読み取り専用パスワード・ファイルを指定するオプションも用意されています)。変更は、インスタンスの最初の起動時に、ログインが可能になる前に実行され、changePassword.sh スクリプトによって、さらに結果的に iris-main --password-file オプションによって呼び出されます。これを使用する場合は、長時間パスワードをファイルにコミットすることのリスクに留意してください。

API には、SYS.Container.ChangeGatewayMgrPassword() 呼び出しも含まれます (スクリプトからも呼び出される)。 これは InterSystems IRIS インスタンスとローカルの Web ゲートウェイ (このセクションで前述) の両方で、Web ゲートウェイ管理ユーザ CSPSystem のパスワードを変更します。

SYS.Container API の詳細は、"SYS.Container API" を参照してください。

InterSystems IRIS ロック・ダウン・コンテナ

非常に厳格なセキュリティ要件をサポートするため、インターシステムズでは iris-lockeddown というイメージを提供しています。このイメージから、安全性の高い InterSystems IRIS コンテナを導入できます。このイメージからのコンテナと標準の iris イメージからのコンテナ間の差異を次のリストで詳細に説明します。

- 注釈 Iris-lockeddown イメージの特性は、ベスト・プラクティスの進化と共に変わる可能性があります。現在のセキュリティ手法とお客様が使用されているプロダクション・コンテナ・オーケストレーションの要件を最大限把握したうえで、機能を追加、削除、または変更する可能性があります。
- InterSystems IRIS ロック・ダウン・コンテナ内のインスタンスは、標準の InterSystems IRIS コンテナ内インスタンスの 通常のセキュリティ・インストールとは異なり、ロック・ダウン・セキュリティによってインストールされています。ロック・ダウン・セキュリティと通常のセキュリティとの差異の詳細は、"インスタンスの保護"の"インターシステムズのセキュリティのための準備"を参照してください。
- ・ インスタンスのプライベートWeb サーバは無効化されます。その結果、管理ポータルはアクセスできなくなり、Inter-Systems System Alerting and Monitoring (SAM) が導入に含まれている場合は、そのインスタンスにアクセスできません。管理ポータルへのアクセスをリストアするには、コンテナの導入時に構成マージ("InterSystems IRIS コンテナの自動導入"を参照)を使用し、マージ・ファイルに以下を含めて WebServer パラメータを設定します。

[Startup] WebServer=1

重要

管理ポータル自体は無効ではありません。つまり、このインスタンスに Web サーバを構成すると、ポータルは再度アクセス可能になります。

InterSystems Cloud Manager (ICM) または InterSystems Kubernetes Operator (IKO) を使用して導入する際、管理および保守目的で管理ポータルを介して導入環境または個々のインスタンスにアクセスする場合、上記のとおり、管理ポータルを有効にするには、構成マージを使用するようにしてください。

既存のロック・ダウン・インスタンスの CPF の [Startup] セクションに WebServer パラメータを追加し (コンテナ内で docker exec を使用してこれを変更するか、ホストのファイル・システムの永続的な %SYS ディレクトリでこれを変更する)、インスタンスを再起動することで、プライベート Web サーバを有効にすることもできます。

・ インスタンスと共に SAM が導入される場合、SAM にインスタンスへのアクセス権を与えるには、前のポイントで説明 したとおり WebServer を 1 に設定するだけでなく、/api/monitor Web アプリケーションの [許可された認証方法] 設 定を [パスワード] から [認証なし] に変更する必要があります。このためには、管理ポータルの [ウェブ・アプリケー ション] ページ ([システム管理]→[セキュリティ]→[アプリケーション]→[ウェブ・アプリケーション])で、左側の列にあ る [/api/monitor] をクリックして [ウェブ・アプリケーションの編集] ページを表示し、[セキュリティの設定] セクション で必要な変更を行って、[保存] をクリックします。 ・ 次のセクションにリストされている標準コンテナ内で定義された環境変数に加え、ロック・ダウン・コンテナ内で **SYS_CONTAINER_LOCKEDDOWN** 変数が **1** と定義されます。

4.1.6 InterSystems IRIS コンテナを使用したミラーリング

"高可用性ガイド"の"ミラーリングの構成"で説明している手順に従って、コンテナに導入された InterSystems IRIS インスタンスをキットから導入されたインスタンスと同じ方法でミラーとして構成できます。ただし、以下に挙げるいくつかの点に留意してください。

- (インターシステムズが強く推奨するように) ミラーに対して構成するアービターは、インターシステムズが提供する **arbiter** イメージから導入できます。 arbiter イメージは、InterSystems IRIS イメージについての説明と同じ手順を 使用してダウンロードできます ("InterSystems IRIS コンテナのセキュリティ" で説明したとおり、これは非 root イメージであることに注意してください)。 コンテナ化されていない InterSystems IRIS インスタンスまたはキットからインストールされたアービターも使用できます。
- ・ InterSystems IRIS コンテナおよびアービター・コンテナを導入する場合、"高可用性ガイド"の"ミラー・メンバのネットワーク・アドレス"で説明しているように、ミラー・メンバ、それらの ISCAgent、およびアービターが使用するポートを確実に公開する必要があります。
- ・ 各フェイルオーバーおよび DR 非同期ミラー・メンバの ISCAgent は、InterSystems IRIS が起動する前に自動的に 起動するように構成される必要があります。これは、InterSystems IRIS イメージの既定の動作です。InterSystems IRIS コンテナの実行時は、次の iris-main ISCAgent オプションを使用できます。

-- ISCAgent true false

true の場合、コンテナが既定の ISCAgent ポート 2188 で起動されると、ISCAgent が起動します (これが、オプションが省略された場合の既定の動作です)。false の場合、ISCAgent は起動せず、--ISCAgent Port オプションは無視されます。

-- ISCAgentPort NNNN

ポートを指定して、ISCAgent を起動します(オプションが省略された場合の既定値は 2188 です)。このオプションは、--ISCAgent true と共に使用できます。指定された値が有効なポート番号ではない場合(整数でない場合など)、または示されたポートが使用されている場合、ISCAgent は開始に失敗します。

"高可用性ガイド"の "ミラーリング通信"、"ミラーリング・アーキテクチャとネットワーク構成のサンプル"、および "ミラーの可用性を最適化するためのアービターの配置" を参照して、導入において必要なネットワーキングに関する考慮事項すべてに対処していることを確認してください。

4.1.7 インターシステムズ提供のイメージの既定値の検出

以下の例で示しているように、インターシステムズのコンテナの既定値は、docker inspect コマンドを使用して必要な情報を検出できるように、標準のラベル・メカニズムを通して公開されています。インターシステムズのテクノロジに精通しているユーザは、一般的な既定のポートやその他の有用な情報を認識できるはずです(このコマンドの出力形式については、Docker ドキュメントの "Format command and log output" を参照してください)。

```
$ docker inspect -f {{json .Config.Labels}} intersystems/iris:2022.3.0.209.0
"Labels": {
    "com.intersystems.adhoc-info": "",
    "com.intersystems.platform-version": ":2022.3.0.209.0",
    "com.intersystems.ports.default.arbiter": "2188",
    "com.intersystems.ports.default.license-server": "4002",
    "com.intersystems.ports.default.superserver": "1972",
    "com.intersystems.ports.default.webserver": "52773",
    "com.intersystems.ports.default.wabc": "52773",
    "com.intersystems.product-name": "IRIS",
    "com.intersystems.product-platform": "dockerubuntux64",
    "com.intersystems.product-timestamp": "Wed May 16 2022 00:37:59 EST",
    "com.intersystems.product-timestamp": "Wed May 16 2022 00:37:59 EST",
    "com.intersystems.product-timestamp: "806 May 16 2022 00:37:59 EST",
    "com.intersystems.product-timestamp: "806 May 16 2022 00:37:59 EST",
    "com.intersystems.product-timestamp: 80601": "2022-05-16T05:37:59Z",
    "maintainer": "InterSystems Worldwide Response Center <support@intersystems.com>",
    "org.opencontainers.image.created": "2022-05-16T07:57:10Z",
```

```
"org.opencontainers.image.documentation": "https://docs.intersystems.com/",
"org.opencontainers.image.title": "intersystems/iris",
"org.opencontainers.image.vendor": "InterSystems",
"org.opencontainers.image.version": "2022.3.0.209.0"
}
```

4.2 InterSystems IRIS イメージの作成

ほとんどのユース・ケースにおいて、InterSystems IRIS のカスタムの Docker イメージを作成する、最も単純でエラーが発生しにくいアプローチは、InterSystems IRIS が既にエントリポイントとして iris-main プログラムを使用してインストールされている状態で、Dockerfile のベースをインターシステムズが提供する既存のイメージとするというものです。その後、関連する依存関係を独自のアプリケーション・ソリューションに追加し、InterSystems IRIS インスタンスを起動します。オプションで構成マージ機能を使用し、その構成を変更して、これに対して他のコマンドを発行します。

例えば、アプリケーション、およびアプリケーションが必要とする事前定義の2つのデータベースを含む、InterSystems IRIS を作成するとします。Dockerfile を作成すると、以下を実行できます(手順の後の例に示されているとおり)。

- 1. ベースとして InterSystems IRIS イメージを開始します。
- 2. ユーザ **root** に切り替えて、ベースのサードパーティの依存関係をアップグレードします。

重要 ベースでのパッケージのアップグレードが、セキュリティの脆弱性を回避するためのベスト・プラクティスです。

- 3. インスタンス所有者ユーザ irisuser/51773 に切り替えます ("所有権とディレクトリ" を参照)。
- 4. アプリケーション・コードを含むファイルをコピーします。
- 5. 構成マージ・ファイルをコピーし、インスタンスで必要なネームスペースとアプリケーション・データベースを作成します。また、"認証とパスワード"で説明したとおり、PasswordHash パラメータを使用して既定のパスワードを変更し、その他必要な構成変更を行います。マージ・ファイルは次のようになります。

```
[Startup]
PasswordHash=dd0874dc346d23679ed1b49dd9f48baae82b9062,10000,SHA512
[Actions]
```

CreateDatabase:Name=DB-A,Directory=/usr/irissys/mgr/DB=A,Size=5368,MaxSize=536871,ResourceName=%DB_%DB-A CreateDatabase:Name=DB-B,Directory=/usr/irissys/mgr/DB=B,Size=5368,MaxSize=536871,ResourceName=%DB_%DB-B CreateNamespace:Name=DB-A,Globals=DB-A,Routines=SYS CreateNamespace:Name=DB-B,Globals=DB-B,Routines=SYS

- 6. InterSystems IRIS インスタンスを開始します。
- 7. 構成マージ・ファイルを使用して iris merge コマンドを実行し、データベースの作成を含め、インスタンスを再構成します。
- 8. インスタンスをシャットダウンします。
- 9. 準備した IRIS.DAT データベース・ファイルをコピーし、前の手順で作成したこれらのファイルを上書きします。
- 10. 今後 ISC_CPF_MERGE_FILE を使用してインスタンスのマージ・ファイルとして指定する予定がある場合を除き、マージ・ファイルを削除します。

以下の Dockerfile のサンプルは、上記の手順を示しています。

```
FROM intersystems/iris:2022.3.0.209.0

USER root

RUN apt-get update && apt-get -y upgrade \
   && apt-get -y install unattended-upgrades

USER 51773

COPY application.xml /

COPY merge.cpf /tmp/
```

```
RUN iris start IRIS \
&& iris merge IRIS /tmp/merge.cpf \
&& iris stop IRIS quietly

COPY DB-A.DAT /usr/irissys/mgr/DB-A
COPY DB-B.DAT /usr/irissys/mgr/DB-B

RUN rm /tmp/merge.cpf
```

注釈 Docker イメージを作成する場合の重要な考慮事項はイメージ・サイズです。イメージが大きいほど、ダウンロードにかかる時間が長くなり、ターゲット・マシンにより多くのストレージが必要になります。イメージ・サイズの管理の良い例として、InterSystems IRIS ジャーナル・ファイルおよびライト・イメージ・ジャーナル (WIJ) があります。"永続インスタンス・データを保存するための永続的な "SYS" で説明しているように、これらのファイルがコンテナ外部の永続ストレージに再配置されていることを前提として(これらのファイルはここに再配置する必要があります)、これらのファイルをコンテナ内のインストール済みの InterSystems IRIS インスタンスから削除することによって、InterSystems IRIS またはアプリケーション・イメージのサイズを削減できます。

例に含まれていたようなユーザ定義のデータベースを、永続的な %SYS で作成された永続的なデータ位置に 複製するには、コピーしたデータベース・ファイルが書き込み可能である必要があります。

何らかの理由で InterSystems IRIS のインストール後に messages.log ファイルまたは console.log ファイルの内容を削除して、コンテナ内でインスタンスが起動したときにこれらのファイルのどちらかまたは両方を空にしたい場合、これらのファイルを削除しないでください。iris-main プログラムでは、存在しないログ・ファイルを致命的なエラーとして扱うためです。その代わりに、これらのファイルを空にして、サイズをゼロにすることができます。

このアプローチの詳細を確認する際には、"InterSystems IRIS Docker イメージのダウンロード"で説明している InterSystems IRIS Community Edition イメージを基本イメージとして使用できます。ただし、これには機能制限があることに留意してください。

重要

このセクションで説明しているように独自のInterSystems IRIS イメージのビルドを試行する前に、以降の3つのセクションで提供される情報に精通するようにしてください。それらのセクションでは、InterSystems IRIS で提供される iris-main プログラム、永続的な %SYS 機能、およびコンテナ化ツールについて説明しています。

4.3 iris-main プログラム

コンテナ内でアプリケーションを実行するために、アプリケーションが満たす必要がある要件がいくつかあります。iris-main プログラムは、InterSystems IRIS とその他の関連製品がこれらの要件を満たすことができるように、インターシステムズによって開発されたものです。

docker run コマンドによって実行されるメインのプロセス (エントリ・ポイントと呼ばれる) は、作業が完了するまでブロック (つまり、待機) する必要があります。長時間実行されるエントリ・ポイント・アプリケーションの場合、このプロセスは意図的 に停止されるまでブロックする必要があります。

InterSystems IRIS は通常、iris start コマンドを使用して起動されます。このコマンドは、いくつかの InterSystems IRIS プロセスを生成して、コマンド行に制御を戻します。iris コマンドはブロック・プロセスとして実行されないので、Docker エントリ・ポイント・アプリケーションとしての使用には適していません。

iris-main プログラムは、InterSystems IRIS を起動した後、ブロック・エントリ・ポイント・アプリケーションとして実行を継続することによって、この問題を解決しています。このプログラムはまた、コンテナが停止すると InterSystems IRIS を適切にシャットダウンし、いくつかの有用なオプションを備えています。

このプログラムを使用するには、iris-main バイナリを Dockerfile に追加して、エントリ・ポイント・アプリケーションとして指定します。以下に例を示します。

ADD host_path/iris-main /iris-main ENTRYPOINT ["/iris-main"]

重要

iris-main プログラムは、InterSystems IRIS を起動する前に、InterSystems IRIS コンテナで必要となる特定の Linux 機能 (CAP_SETUID や CAP_SETGID など) を確認します。コンテナの実行時環境において、常に必要な機能は一般的に既定で付与されます。一部の環境でのみ必要となるいくつかの機能は付与されない可能性があります。存在しない機能がある場合、iris-main はエラーをログに記録し、インスタンスを起動することなく終了します。この機能チェックは、iris-main オプション --check-caps false を含めることで無効にできます。

Docker は、以下の追加要件をエントリ・ポイント・アプリケーションに適用します。

· docker stop による適切なシャットダウン

Docker は、docker stop コマンドへの応答として、メインのコンテナ・プロセスがシャットダウンすることを予期します。

docker stop の既定の動作では、SIGTERM シグナルをエントリ・ポイント・アプリケーションに送信し、10 秒間待機した後、SIGKILL シグナルを送信します。Kubernetes も同様の方法で動作します。iris-main プログラムは、SIGTERM および SIGINT を傍受し、インスタンスの適切なシャットダウンを実行します。

重要

docker stop コマンドの発行時にインスタンスが特にビジー状態である場合は、完全な停止状態になるまでに 10 秒では十分でない場合があり、その結果 Docker から SIGKILL が送信される可能性があります。SIGKILL はトラップしたり処理したりできません。プログラムが中断されてデータが失われる可能性があるという点で、SIGKILL はマシンの電源を切ることと似ています。SIGKILL を受け取ると、InterSystems IRIS コンテナは次回の起動時に InterSystems IRIS の通常のクラッシュ・リカバリ手順に従います。これを防止するには、docker stop コマンドで --time オプションを使用するか、Kubernetes 構成で terminationGracePeriodSeconds の値を使用して、待機時間を 10 秒より長く設定します。

docker start による適切な起動

docker stop コマンド以外の手段によってコンテナが停止した場合 (例えば、Docker デーモンの再起動、またはホストのリブート)、エントリ・ポイント・アプリケーションは docker start コマンドへの応答として、コンテナを再び起動して安定した実行状態にするために必要なタスクをすべて実行する必要があります。このドキュメントの作成時点で、iris-main は不適切に停止した InterSystems IRIS インスタンスに対して特別な処理を行わず、代わりに既存のInterSystems IRIS の機能に依存します。ただし、--before オプションと --after オプションを使用して指定されたすべての操作を実行します (以下の表を参照)。

· docker logs によって取得される標準出力へのログ

docker logs コマンドが出力を表示できるように、エントリ・ポイント・アプリケーションでコンテナの標準出力に出力を 送信することが Docker では期待されます。iris-main プログラムは既定でこれに従い、InterSystems IRIS のログの 内容をすべて標準出力に送信します。必要に応じて、-log オプションを使用して、コンテナ内の別のファイルの出力 (例えば、アプリケーションのログ) をコンテナの出力に送信できます。以下に例を示します。

docker run iris --log /myapp/logs/myapp.log

致命的なエラーが発生すると、iris-main によってメッセージ・ログが示され("監視ガイド"の "install-dir/mgr ディレクトリのログ・ファイル" を参照)、エラーに関する詳細な情報を確認できます。

注釈 iris-main プログラムは、そのログ出力を前の出力に追加するように構成されます。これにより、InterSystems IRIS コンテナが再起動された場合に、シャットダウンの方法と理由に関するレコードを引き続き利用できるようにします。

前述の問題に対処するほかに、iris-main はコンテナ内の InterSystems IRIS の動作を調整するために役立ついくつかのオプションを用意しています。iris-main が提供するオプションを以下のリストに示します。これらの使用例は、"InterSystems IRIS コンテナの実行" に記載されています。

iris-main のオプションは、docker run コマンド内でイメージ名の後に指定され、一方で Docker のオプションはその前に指定されます。docker コマンドと同様に、オプションには 2 つのハイフンを使用する長形式と、1 つのみ使用する短形式があります。

オプション	説明	既定 値	
−i instance, −−instance=instance	起動または停止する InterSystems IRIS インスタンスの名前を設定します。(インターシステムズにより配布されるコンテナ内のインスタンスは常に、IRIS と名付けられます。)		
-d true false、 down=true false	コンテナのシャットダウン時に (iris stop を使用して) InterSystems IRIS を停止します。		
−u true false、 −−up=true false	コンテナの起動時に (iris start を使用して) InterSystems IRIS を起動します。	true	
−s true false、 −−nostu=true false	シングル・ユーザ・アクセス・モードで InterSystems IRIS を起動します。	false	
-k key_file、 key=key_file	指定した InterSystems IRIS ライセンスキー ("InterSystems IRIS コンテナのライセンス・キー" を参照) を、インストール・ディレクトリの mgr/ サブディレクトリにコピーします。	なし	
-l log_file, log=log_file	docker logs コマンドを使用したモニタリングのために、標準出力にリダイレクトするログ・ファイルを指定します。	なし	
−b command, −−before command	InterSystems IRIS を起動する前に実行する実行可能プログラム(シェル・スクリプトなど)を設定します。	なし	
−a command, −−after command	InterSystems IRIS を起動した後に実行する実行可能プログラムを設定します。	なし	
-e command, exit command	InterSystems IRIS を停止した後に実行する実行可能プログラムを設定します。	なし	
-c command,create=command	他の引数を処理する前にカスタム・シェル・コマンドを実行します。	なし	
-t command、terminate=command	他の引数を処理した後にカスタム・シェル・コマンドを実行します。	なし	
-p password_file、 password- file=password_file	事前定義の InterSystems IRIS アカウントの既定のパスワードをファイルに含まれる文字列に変更した後、そのファイルを削除します。 重要 "認証とパスワード"で説明されているように、このオプションはスクリプトやその他の自動化で有用です。これを使用する場合は、長時間パスワードをファイルにコミットすることのリスクに留意してください。既定のパスワードが変更されている場合でも、コンテナの起動後の、各事前定義アカウントへの最初の手動ログインには、必須の既定パスワード変更が含まれます。	なし	

オプション	説明	既定 値
ISCAgent=true false	コンテナの起動時に、既定の ISCAgent ポート 2188 で ISCAgent を起動します。false の場合、ISCAgent は起動せず、ISCAgentPort オプションは無視されます。	true
ISCAgentPort =NNNN	ポートを指定して、ISCAgent を起動します。ISCAgent=true と共に使用できます。	2188
check-caps=false	InterSystems IRIS の起動前の自動 Linux 機能チェックを無効にします。	true
version	iris-main のバージョンを出力します。	該当 なし
-h、 help	使用法の情報を表示して終了します。	該当 なし

4.4 永続インスタンス・データを保存するための永続的な %SYS

このセクションでは、InterSystems IRIS の永続的な %SYS 機能について説明し、この機能の使用法を説明します。この機能により、InterSystems IRIS がコンテナ内で実行されているときに、インスタンス固有のデータおよびユーザ作成データベースの永続ストレージが可能になります。

4.4.1 InterSystems IRIS の永続的な %SYS の概要

コードとデータの分離は、コンテナ化の主な利点の1つです。実行中のコンテナは、適切なデータ・ソースを処理できる "純粋なコード" を表します。ただし、アプリケーションとプログラムはすべて、動作と履歴のデータ (例えば構成と言語の設定、ユーザ・レコード、ログ・ファイルなど) を生成し、維持します。これらは、1つのコンテナの存続期間を超えて保持され、アップグレードを可能にする必要があります。このため、コンテナ化は一般に、永続的なデータ・ストレージでアプリケーション・データベースを含めプログラム関連データを保持するニーズに対処する必要があります。これには、保持するデータと永続的な場所を特定し、アップグレード後、または前のコンテナで障害が発生した後で、新しいコンテナをこの場所に送信できるメカニズムが必要です。

永続的な %SYS 機能は、必要なインスタンス固有データ (ログ、ジャーナル、WIJ ファイル、および TRISSYS などのシステム・データベースなど)を、コンテナのホストのファイル・システム上で選択した場所に複製し、その新しい (複製された)場所でデータを使用するためインスタンスをリセットすることにより、InterSystems IRIS コンテナでこれを実現します。永続的な %SYS を使用するには、選択した場所をコンテナ内のボリュームとしてマウントし、コンテナの起動時に指定される環境変数でこれを識別する必要があります。InterSystems IRIS インスタンスはコンテナ化されたままですが、そのインスタンス固有データは、アプリケーション・データが保存されるデータベースと同様にコンテナの外部に存在しており、コンテナとインスタンスの再起動後にも永続し、インスタンスのアップグレードに利用できるようになっています (アップグレードの詳細は、"InterSystems IRIS コンテナのアップグレード"を参照してください)。

重要

コードとデータの分離を維持するには、InterSystems IRIS から、または iris merge コマンドを使用して、マウントされた外部ボリューム上にすべての InterSystems IRIS データベースを作成し、インターシステムズが提供するイメージから InterSystems IRIS イメージを構築する ("InterSystems IRIS イメージの作成"を参照) 際にこれらを追加して、これらのデータベースが永続的な %SYS によって永続的なストレージに複製されるようにすることをお勧めします。

4.4.2 永続的な %SYS ディレクトリの内容

永続的な %SYS ディレクトリは、コンテナが最初に起動されるときに作成された状態では、InterSystems IRIS インストール・ツリーのサブセットを含みます。内容は以下のようなものですが、これらに限られるわけではありません。

- iris.cpf という名前の構成パラメータ・ファイル (CPF)。他の InterSystems IRIS インスタンスの場合と同様に、ファイルの追加バージョン (旧バージョンと _LastGood_.cpf) が作成されます。("構成マージを使用した InterSystems IRISの自動構成"、"構成パラメータ・ファイル・リファレンス")
- ・ Web ゲートウェイ構成ファイルとログ・ファイルを含む /csp ディレクトリ。(Web ゲートウェイ・ガイド)
 - 注釈 Web ゲートウェイ・コンテナには永続的な %SYS 機能もあり、使用した場合は ("InterSystems Web ゲートウェイ・コンテナの使用法"を参照)、このディレクトリは独自の永続ストレージ上に配置されます。
- · インスタンスのバージョン (2022.3.0.209.0 など) を含むファイル /dist/install/misc/buildver。
- ・ ファイル /httpd/httpd.conf (インスタンスのプライベート Web サーバの構成ファイル)。(このリリース用のオンライン・ドキュメント "インターシステムズのサポート対象プラットフォーム" の "サポート対象テクノロジ" の章にある "サポート対象の Web サーバ")
- ・ 以下の内容を含む/mgr ディレクトリ。
 - IRISSYS システム・データベース (IRIS.DAT ファイルと iris.lck ファイル、およびストリーム・ディレクトリを含む)、および iristemp、irisaudit、iris、および user の各ディレクトリ (IRISTEMP、IRISAUDIT、IRIS、および USER の各システム・データベースを含む)。("プログラミング入門ガイド"の "ネームスペースとデータベース" の章にある "システム提供データベース" および "IRISSYS データベースおよびカスタム項目")
 - ライト・イメージ・ジャーナリング・ファイル IRIS.WIJ (ファイル・システムの分離を実現するために配置が変更される場合があります)。("データ整合性ガイド"の "ライト・イメージ・ジャーナリングとリカバリ"の章)
 - ジャーナル・ファイルを含む /journal ディレクトリ (ファイル・システムの分離を実現するために配置が変更される場合があります)。("データ整合性ガイド"の "ジャーナリング"の章。このドキュメントの "コンテナ化された InterSystems IRIS のファイル・システムの分離"も参照)
 - 一時ファイル用の /temp ディレクトリ。
 - messages.log、journal.log、SystemMonitor.log などのログ・ファイル。その他のログが初期に存在する場合があり、いくつかは必要に応じて作成されます(例えば、バックアップおよびミラーのジャーナル・ログ)。("監視ガイド"の"管理ポータルを使用した InterSystems IRIS の監視"の章にある"InterSystems IRIS ログの監視")
 - 注釈 永続的な %SYS のアクティビティは、messages.log ファイルに記録されます。この機能の使用中に問題が生じた場合は、このログを調べると役に立つ情報が得られることがあります。コンテナの外部からこのログを読み取る方法については、"iris-main プログラム" を参照してください。
 - InterSystems IRIS ライセンス・キー・ファイル iris.key (InterSystems IRIS イメージに含まれている場合はコンテナの起動時、またはコンテナの実行中にライセンスが有効化されたとき)。("システム管理ガイド"の"InterSystems IRIS ライセンスの管理"の章にある"ライセンス・キーの有効化")
 - いくつかの InterSystems IRIS システム・ファイル。
- ・ 上の最初の箇条書きでリストされている標準の InterSystems IRIS データベース以外の、インスタンスで定義された 読み取り専用ではないすべてのデータベース。これは、インターシステムズが提供するイメージをベースにしたユー ザ作成イメージ ("InterSystems IRIS イメージの作成"を参照) 内のインスタンスに追加されたデータベースが永続 的なデータに含まれていることを確認するものです。データベース・ディレクトリがコンテナのインストール・ディレクト リの下にある場合 (/usr/irissys/mgr の下など)、永続的な %SYS ディレクトリ内の対応する場所にコピーされます。 データベース・ディレクトリがインストール・ディレクトリの下にない場合は、インストール・ディレクトリに新しいフォルダ db が作成され、ここにこれらがコピーされます。

4.4.3 永続的な %SYS ディレクトリの場所

このシステムに不可欠なインスタンス固有の情報が保管される場所を選択する際には、以下の考慮事項に留意してください。

- ・ 適切なバックアップとリストアの手順が利用可能であること("データ整合性ガイド"の"バックアップとリストア"の章)。
- ・ 導入している高可用性メカニズム ("高可用性ガイド")。
- ・ 使用可能なストレージ・スペースと拡張の余地 ("システム管理ガイド" の "InterSystems IRIS の管理" の章にある "ローカル・データベースの管理")。

永続的な %SYS ディレクトリを初期化するには、指定されたボリューム上で少なくとも 200 MB の使用可能なスペースが必要です。 ただし、ジャーナル・レコードなどの処理用ファイルや、システム・データベースの拡張など、さまざまな理由からディレクトリ内のデータの量が大幅に増える可能性があります。

マウント・ボリュームの最上位ではなく、サブディレクトリを永続的な %SYS の場所として指定することをお勧めします。例えば、外部ファイル・システムの場所がコンテナ内のボリューム /external としてマウントされている場合、/external を永続的な %SYS の場所として指定しないでください。代わりに、/external/durable などの /external 上のディレクトリを指定してください。

重要

"InterSystems IRIS コンテナのセキュリティ"で説明したとおり、iris および iris-lockeddown イメージ内のインスタンスは、ユーザ irisowner (UID 51773) によってインストールおよび所有されているため、永続的な %SYS に指定するファイル・システムの場所は、irisowner によって書き込み可能である必要があります(これを有効にするには、多くの場合、root 特権が必要です)。Kubernetes で InterSystems Kubernetes Operator なしで永続的な %SYS を使用する場合、ポッド指定に次のセキュリティ・コンテキスト設定を含める必要があります。

securityContext:
 fsGroup: 51773

4.4.4 永続的な %SYS を使用した InterSystems IRIS コンテナの実行

永続的な %SYS を使用するには、以下のオプションを docker run コマンドに組み入れます。

--volume /volume-path-on-host:/volume-name-in-container
--env ISC_DATA_DIRECTORY=/volume-name-in-container/durable-directory

ここで、volume-path-on-host はコンテナによってマウントされる永続的なストレージ場所のパス名、volume-name-in-container はコンテナ内でのマウント・ボリュームの名前、durable_directory はそのマウント・ボリュームに作成する永続的な %SYS ディレクトリの名前です。例えば、以下のように指定します。

docker run --detach

- --publish 52773:52773
- --volume /data/dur:/dur
- --env ISC_DATA_DIRECTORY=/dur/iconfig
- --name iris21 intersystems/iris:2022.3.0.209.0

この例では、永続的な %SYS ディレクトリはコンテナ外部の /data/dur/iconfig と、コンテナ内部の /dur/iconfig です。

重要

前の例で説明したように、プロダクション・システムで InterSystems IRIS コンテナに外部ボリュームをマウントする場合は、バインド・マウントを使用することを強くお勧めします。ただし、デモや、Linux 以外のプラットフォームに移植できるようにしたいものをテストしたり作成したりする場合など、状況によっては、ディレクトリ・パスや許可などに関連した問題を排除できるため、名前付きボリュームを使用することをお勧めします。各メソッドの詳細は、Docker ドキュメントの "Manage data in Docker" を参照してください。

InterSystems IRIS コンテナに NFS の場所を外部ボリュームとしてマウントすることはサポートされていません。このようにマウントしようとすると、iris-main によって警告が発行されます。指定された永続的な%SYS の場所が、ファイル・システムのタイプが cifs であるか、文字列 fuse を含むいずれかのタイプであるマウント・ボリューム上にある場合も、同様の警告が発行されます。

注釈 --publish オプションは、InterSystems IRIS インスタンスの Web サーバ・ポート (既定は 52773) をホストに公開して、インスタンスの管理ポータルをあらゆるホストのブラウザにロードできるようにします。

Docker TCP スタックに関する潜在的な問題を回避するために、--publish オプションを --net host オプション に置き換えます。これによりコンテナからホスト・ネットワーク層に既定のソケットが公開されます。--net host オプションは、実行している InterSystems IRIS コンテナがホスト上で唯一の InterSystems IRIS コンテナになる場合、よりシンプルで高速な方法になります。ただし、--publish オプションでは、ホストで公開するコンテナ・ポートをより詳細に制御できるため、安全性はこちらの方が高いと考えられます。

これらのオプションを使用して InterSystems IRIS コンテナを実行する際には、以下の処理が行われます。

- 指定された外部ボリュームがマウントされます。
- · コンテナ内部の InterSystems IRIS インストール・ディレクトリが読み取り専用に設定されます。
- ・ 前述の例の ISC_DATA_DIRECTORY 環境変数 iconfig/ によって指定された永続的な %SYS ディレクトリが既に存在し、/mgr サブディレクトリを含んでいる場合は、インスタンスの内部ポインタはすべてそのディレクトリにリセットされ、インスタンスはそのディレクトリに含まれているデータを使用します。データの InterSystems IRIS バージョンがインスタンスのバージョンと一致しない場合は、アップグレードされたものと想定され、データは必要に応じてインスタンスのバージョンにアップグレードされます (アップグレードについては、"InterSystems IRIS コンテナのアップグレード"を参照してください)。
- ・ ISC_DATA_DIRECTORY によって指定されている永続的な %SYS ディレクトリが存在しないか、存在していて空の場合は、以下の処理が行われます。
 - 必要に応じて、指定された永続的な %SYS ディレクトリが作成されます。
 - "永続的な %SYS ディレクトリの内容" に示されているディレクトリとファイルが、インストールされた場所から永続的な %SYS ディレクトリにコピーされます (オリジナルは元の場所に残ります)。
 - インスタンスの内部ポインタはすべて永続的な %SYS ディレクトリにリセットされ、インスタンスはそのディレクトリ に含まれているデータを使用します。

何らかの理由で、永続的な %SYS データのコピーと内部ポインタのリセットのプロセスが失敗した場合、永続的な %SYS ディレクトリは「不完全」としてマークされます。同じディレクトリに対してもう一度操作を実行した場合、そのディレクトリ内のデータは、永続的な %SYS プロセスが開始する前に削除されます。

・ ISC_DATA_DIRECTORY 環境変数によって指定されている永続的な %SYS ディレクトリが既に存在していてデータ (ファイルまたはサブディレクトリ) が含まれていても、/mgr サブディレクトリが含まれていない場合、データはコピー されません。コンテナは起動せず、"iris-main プログラム" で説明されているように、iris-main によってその理由 (永続的な %SYS 以外のデータがディレクトリ内に存在する) が標準出力に記録されます。


ここに示した例の場合、コンテナ **iris21** 内で実行される InterSystems IRIS インスタンスは、"永続的な %SYS ディレクトリの内容" に示されているファイルすべての永続ストレージ用のディレクトリとして、ホスト・パス /data/dur/iconfig (コンテナ内でのパスは /dur/iconfig) を使用するように構成されています。永続的な %SYS がホスト・ディレクトリ /data/dur/iconfig (コンテナ・ディレクトリ /dur/iconfig) にまだ存在しない場合は、インストール・ディレクトリからここにコピーされます。どちらの場合も、インスタンスの内部ポインタはコンテナ・ディレクトリ /dur/iconfig に設定されます。

永続的な %SYS を含む InterSystems IRIS コンテナを起動するさまざまな例については、"InterSystems IRIS コンテナの実行" を参照してください。

次の図は、コンテナ内と永続的な %SYS により複製されたマウントされた外部ストレージ (示したオプションで指定したとおり) の、InterSystems IRIS のインストール・ディレクトリおよびユーザ・データベースの関係を示しています。インストール・ディレクトリ外の 3 つのアプリケーション・データベースは、/data/dur/iconfig/db に複製されている一方、インストール・ディレクトリ内の /mgr の下の LOCALDB データベースは、同じ場所 (/data/dur/iconfig/mgr/localdb) に複製されています。

図 1: 永続的な %SYS により複製されたファイル・システム・オブジェクト

durable %SYS options: --volume /data/dur:/dur --env ISC DATA DIRECTORY=/dur/iconfig



4.4.5 永続的な %SYS ディレクトリの場所の確認

永続的な%SYS ディレクトリの場所を手動で確認する場合、またはこの場所をプログラムによって受け渡す場合は、以下のように3つのオプションがあります。

・ コンテナ内でシェルを開き (例えば、docker exec -it container_name bash を使用して)、以下のいずれかを行います。

echo \$ISC_DATA_DIRECTORY

iris list

注釈 iris コマンドについての詳細は、"InterSystems IRIS インスタンスの制御" を参照してください。

・ InterSystems IRIS 内で、\$SYSTEM.Util.InstallDirectory()または \$SYSTEM.Util.GetEnviron(ISC_DATA_DIRECTORY)を呼び出します。

4.4.6 永続的な %SYS が指定され、マウントされていることの確認

ISC_DATA_DIRECTORY 環境変数を使用してコンテナが実行される場合は、指定されたボリュームが正常にマウントされた場合のみ、ポインタが永続的な %SYS ファイルに設定されます。

- ・ ISC_DATA_DIRECTORY が指定されても、必要な --volume /external_host:/durable_storage オプションが docker run コマンドから省略されている場合、インスタンスは起動に失敗し、エラー・メッセージが生成されます。
- --volume オプションが含まれていても、Docker が指定ボリュームを正常にマウントできない場合、外部ストレージ・ディレクトリとボリュームがコンテナ内に作成されます。この場合、インスタンス・データが永続的な %SYS ディレクトリにコピーされます ("永続的な %SYS を使用した InterSystems IRIS コンテナの実行"の "ISC_DATA_DIRECTORY によって指定されている永続的な %SYS ディレクトリが存在しない場合" で説明されています)。

ISC_DATA_DIRECTORY が指定されていない場合、InterSystems IRIS インスタンスはコンテナ内のインスタンス固有のデータを使用するので、前のインスタンスのアップグレードとしては動作できません。

このため、永続的な %SYS を使用するには、InterSystems IRIS コンテナを実行するために使用するすべてのメソッドに、これら 2 つのオプションが組み込まれていることを確認する必要があります。

4.4.7 コンテナ化された InterSystems IRIS のファイル・システムの分離

パフォーマンスと復元可能性の両方を高めるために、各 InterSystems IRIS インスタンスのプライマリおよびセカンダリのジャーナル・ディレクトリは 2 つの分離したファイル・システムに配置することをお勧めします。これらは、InterSystems IRIS の実行可能プログラム、インスタンスのシステム・データベース、および IRIS.WIJ ファイルをホストするファイル・システムとも別にしてください (オプションで、最後のものは 4 つ目のファイル・システムに配置します)。ただし、InterSystems IRIS のインストール後、プライマリとセカンダリのジャーナル・ディレクトリは同じパス (install-dir/mgr/journal) に設定されるので、永続的な %SYS の使用時は、両方のディレクトリが永続的な %SYS ディレクトリ内の /mgr/journal に設定される可能性があります。

コンテナの起動後、管理ポータルを使用するか、CPF (iris.cpf) を編集することにより、プライマリ・ディレクトリとセカンダリ・ディレクトリの外部の場所を再構成できます (InterSystems IRIS インスタンスをアップグレードする新規イメージを実行する際に、再配置先のボリュームを必ず指定する限り)。 "構成マージを使用した InterSystems IRIS の自動構成"で説明しているように、構成マージ・ファイルを使用して別個のファイル・システムを構成することもできます。

注釈 永続的な%SYS ディレクトリの使用時は、IRIS.WIJ ファイルと一部のシステム・データベースは既に InterSystems IRIS の実行可能プログラム (コンテナ内部にある) から分離されています。状況によっては、IRIS.WIJ ファイルとアプリケーション・データベースを代わりに同じ場所に配置すると、パフォーマンスが向上する場合があります。

InterSystems IRIS のファイル・システムの分離に関する詳細は、"ファイル・システムの分離"を参照してください。

4.5 InterSystems IRIS のコンテナ化ツール

インターシステムズは、InterSystems IRIS ベースのユーザ独自のコンテナ・イメージの作成をサポートするために、いくつかのコンテナ化ツールを提供しています。このセクションでは、以下のトピックについて説明します。

- 必須の環境変数
- · SYS.Container API およびイメージ・ビルド・スクリプト

4.5.1 必須の環境変数

UNIX および Linux への InterSystems IRIS インスタンスの自動インストールを構成する際に使用できる多数のインストール・パラメータがあります。これらの使用法は、"インストール・ガイド"の "InterSystems IRIS の自動インストール"を参照してください。"InterSystems IRIS イメージの作成"で説明しているように、インターシステムズ提供のイメージを基本として使用するのではなく、Dockerfile でキットから InterSystems IRIS インスタンスをインストールする場合、コンテナの実行時環境で環境変数として必要なインストール・パラメータもイメージに組み込む必要があります。これらの変数がないと、イメージからのコンテナの作成は失敗します。これらの変数は、インターシステムズ提供のすべてのイメージに含まれています。これらの変数を、インターシステムズによって設定されている値と共に、以下のテーブルに示します。

テーブル 1: 環境変数としてコンテナ化に必要なインストール・パラメータ

パラメータ/変数	説明	インターシステムズの値
ISC_PACKAGE_INSTANCENAME	インストール対象のインスタンスの名前	IRIS
ISC_PACKAGE_INSTALLDIR	インスタンスのインストール先のディレ クトリ	/usr/irissys
ISC_PACKAGE_IRISUSER	InterSystems IRIS スーパーサーバの 実効ユーザ	irisowner
ISC_PACKAGE_IRISGROUP	InterSystems IRIS プロセスの実効ユー ザ	irisowner
ISC_PACKAGE_MGRUSER	インストール所有者のユーザ名	irisowner
ISC_PACKAGE_MGRGROUP	インスタンスの開始および停止の権限 を持つグループ	irisowner

注釈 独自の InterSystems IRIS イメージを構築する場合、オプションで IRISSYS 変数を設定して、レジストリ・ディレクトリを指定できます。インターシステムズではすべてのイメージでこれを /home/irisowner/irissys に設定します。この環境変数が含まれていない場合、レジストリ・ディレクトリは /usr/local/etc/irissys です。

ここに示した環境変数は、"所有権とディレクトリ"で説明している構成の詳細の指定に使用されます。

4.5.2 SYS.Container API

InterSystems IRIS イメージをビルドする際に、インターシステムズでは SYS.Container API を使用して、インストールした InterSystems IRIS インスタンスをコンテナ・イメージに安全にシリアル化できる状態にします。このクラスには、個々に使用できるメソッドがいくつか含まれていますが、それらのうち、SYS.Container.QuiesceForBundling()は、1回の処理で必要なメソッドすべてを呼び出すため、インターシステムズではイメージの作成にこれを使用しています。このアプローチを使用することをベスト・プラクティスとしてお勧めします。Linux シェル/ObjectScript 境界を越えてのエラーチェックは難しいうえ、InterSystems IRIS から通知なしのエラーが生じるリスクがあるためです。呼び出しが少ないほど、このリスクも小さくなります。

SYS.Container コードは、Linux プラットフォームにインストールされたあらゆる InterSystems IRIS インスタンスに含まれており、完全に表示可能です。ドキュメントについては、"クラス・リファレンス" を参照してください。メソッドには以下のようなものがあります。

- · SYS.Container.QuiesceForBundling()
 - InterSystems IRIS をコンテナ・イメージに安全にシリアル化できる状態にするために必要なすべての ObjectScript コードを呼び出します。
- · SYS.Container.ChangePassword()
 - 1つ以上のロールが割り当てられている有効なユーザ・アカウントすべてに対するパスワードを変更します。"認証とパスワード"で説明されているように、iris-main --password-file オプションとパスワード変更スクリプトによって呼び出されます。
- SYS.Container.ChangeGatewayMgrPassword()
 - Web ゲートウェイ管理パスワードを変更します ("Web ゲートウェイ・ガイド" の "Web ゲートウェイ管理ページの概要"を参照)。"認証とパスワード" で説明されているように、iris-main --password-file オプションとパスワード変更スクリプトによって呼び出されます。

· SYS.Container.ForcePasswordChange()

1 つ以上のロールが割り当てられている有効なユーザ・アカウントで [次回ログイン時にパスワード変更] を設定します ("ユーザ・アカウントのプロパティ" を参照)。

· SYS.Container.KillPassword()

指定したユーザに対してパスワードベースのログインを無効にします。その他の形式の認証("認証:身元の確認"を参照)は有効のままになります。

· SYS.Container.EnableOSAuthentication()

インスタンスに対し OS ベースの認証を有効にします ("オペレーティング・システム・ベースの認証について" を参照してください)。

SYS.Container.SetNeverExpires()

指定したユーザ・アカウントに [アカウントを有効期限切れにしない] を設定します。これを設定しないと、イメージに設定してから 90 日以上経過したユーザ・アカウントは期限切れになります ("ユーザのプロパティ" を参照してください)。

· SYS.Container.PreventFailoverMessage()

新たに起動したコンテナ内のインスタンスからのジャーナル・ロールオーバー・メッセージを阻止します。

SYS.Container.PreventJournalRolloverMessage()

インスタンスが実行されているホストの名前が前回の実行時に格納されたホスト名と同じではないためにインスタンスが警告を発しないようにします。

· SYS.Container.SetMonitorStateOK()

システム・モニタからのレベル 1 およびレベル 2 のアラートを削除し、レベル 3 のアラートがある場合はエラーを生成します ("監視ガイド" の "システム・モニタの使用" の章を参照してください)。

注釈 ここにリストしたメソッドは、"認証とパスワード"で説明している構成の詳細の指定に使用できます。

一般的なのは、インスタンスの起動時に、iris terminal コマンドを介してこれらのメソッドを呼び出すことで、インターシステムズが提供する InterSystems IRIS イメージ ("InterSystems IRIS イメージの作成" を参照) に基づく Dockerfile にこれらを含めるアプローチです。

```
RUN iris start $ISC_PACKAGE_INSTANCENAME \
    && iris terminal $ISC_PACKAGE_INSTANCENAME -U $SYS

"##class(SYS.Container).PreventJournalRolloverMessage()"
    && iris terminal $ISC_PACKAGE_INSTANCENAME -U $SYS "##class(SYS.Container).SetMonitorStateOK()"
    && iris terminal $ISC_PACKAGE_INSTANCENAME -U $SYS "##class(SYS.Container).QuiesceForBundling()"
    && iris terminal $ISC_PACKAGE_INSTANCENAME quietly
```

4.6 InterSystems IRIS コンテナの自動導入

コンテナはさまざまな点で自動導入に適しています。InterSystems IRIS データ・プラットフォームでは、導入後に完全に機能するマルチコンテナ・トポロジ (シャード・クラスタ、分散キャッシュ・クラスタ、ミラーなど) の自動導入方法がいくつか提供されています。高度なメソッドには以下のようなものがあります。

· InterSystems Cloud Manager

InterSystems Cloud Manager (ICM) は、InterSystems IRIS のエンド・ツー・エンドのプロビジョニングおよび導入ソリューションです。ICM を使用すると、Google Cloud Platform、Amazon Web Services、Microsoft Azure などのパブリック・クラウド・プラットフォーム、またはプライベート VMware vSphere クラウドで、あるいは、既存の仮想システムまたはハードウェア・システムで、インフラストラクチャをプロビジョニングし、コンテナ化された InterSystems IRIS ベースのサービスを導入できます。ICM では、インターシステムズ製のコンテナと共にカスタムのあるいはサードパーティ

製のコンテナを導入できます。また、InterSystems IRIS キットからコンテナレス・インストールを実行することもできます。

ICM の詳細なドキュメントについては、"InterSystems Cloud Manager ガイド"を参照してください。ICM を試すには、"機能紹介: InterSystems Cloud Manager"を使用してください。ICM イメージを取得して導入する方法の詳細は、"InterSystems Cloud Manager ガイド"の "ICM の起動"を参照してください。

· InterSystems Kubernetes Operator

Kubernetes は、コンテナ化されたワークロードとサービスの導入、拡張、および管理を自動化するためのオープンソースのオーケストレーション・エンジンです。導入するコンテナ化されたサービスと、そのサービスを管理するポリシーを定義すると、Kubernetes は、必要なリソースを可能な限り効率的な方法で透過的に提供します。また、導入が指定値から外れた場合は導入を修復またはリストアするほか、拡張を自動またはオンデマンドで行います。Inter-Systems Kubernetes Operator (IKO) は、IrisCluster カスタム・リソースで Kubernetes API を拡張します。このリソースは、InterSystems IRIS のシャード・クラスタ、分散キャッシュ・クラスタ、またはスタンドアロン・インスタンスとして、すべて任意でミラーリングした状態で、Kubernetes プラットフォームに導入できます。IKO は、InterSystems IRIS 固有のクラスタ管理機能も Kubernetes に追加して、クラスタにノードを追加するなどのタスクの自動化を可能にします。このようなタスクは、自動化されなければ、インスタンスを直接操作して手動で行わなければなりません。

IKO の使用方法の詳細は、"InterSystems Kubernetes Operator の使用"を参照してください。

構成マージ

Linux および UNIX® システムで利用可能な構成マージ機能を使用すると、宣言型構成マージ・ファイルを導入内の各インスタンスに適用するだけで、同じイメージから導入した InterSystems IRIS コンテナ (または同じキットからインストールしたローカル・インスタンス) の構成を変更することができます。

このマージ・ファイルは、既存のインスタンスに適用することもでき、インスタンスの構成パラメータ・ファイル (CPF) を 更新します。CPF にはインスタンスのほとんどの構成設定が含まれており、これらの設定は、インスタンス導入後の 最初の起動を含め、開始時に毎回、CPF から読み取られます。導入時に構成マージを適用すると、インスタンスと 共に提供された既定の CPF が実質的に独自の更新バージョンに置き換えられます。これにより、同じイメージから さまざまな構成でコンテナを導入したり、同じキットから構成の異なるインスタンスを直接複数インスタンス・トポロジに インストールすることができ、導入後に目的のトポロジにインスタンスを構成する必要はありません。例えば、計算 ノードを含むシャード・クラスタのコンテナ化された自動導入では、データ・ノード 1、残りのデータ・ノード、および計算 ノードに、この順序で異なるマージ・ファイルを適用することができます。すべてのインスタンスが起動および実行されると、シャード・クラスタも起動されます。同様に、ミラーを導入する場合、プライマリ、バックアップ、および非同期メンバに対して異なる構成マージ・ファイルを適用できます。ミラーリングされたシャード・クラスタでも、このアプローチを使用して簡単に導入できます。

"ICM リファレンス"の章の "カスタマイズされた InterSystems IRIS 構成を使用した導入" で説明しているように、UserCPF パラメータを使用して、ICM 導入フェーズで構成マージ・ファイルが適用されるように指定できます。 前のセクションで説明したように、IKO にも構成マージ機能が組み込まれています。

構成マージを使用した自動導入のユース・ケースの例を含む、構成マージの使用法の詳細は、"構成マージを使用した InterSystems IRIS の自動構成"を参照してください。

重要 マージ・ファイルを指定する ISC_CPF_MERGE_FILE 環境変数を使用して構成マージでコンテナをデプロイすると、そのファイルの更新が継続的に監視されます。コンテナが実行中である限り、更新が発生すると直ちにマージされます。つまり、単にマージ・ファイルを更新することで、いつでもコンテナ化されたインスタンスの構成を更新できます。詳細は、"構成マージを使用した InterSystems IRIS の自動構成"の"構成マージを使用して既存のインスタンスを再構成する方法"を参照してく

ださい。

4.7 InterSystems IRIS コンテナの実行

このセクションでは、Docker、およびこのドキュメントで説明されているiris-main オプションを使用してInterSystems IRIS コンテナを起動する方法の例をいくつか示します。以下のトピックがあります。

- · コマンド行の例
- ・ スクリプトの例
- ・ Docker Compose の例
- 注釈 このセクションで示しているサンプルの docker run コマンドには、各例に関連するオプションのみが含まれており、実際に含まれることになるオプションが省略されています(例えば、"永続的な%SYSを使用した InterSystems IRIS コンテナの実行"のコマンド例)。

ヒュージ・ページを使用するには、IPC_LOCK カーネル機能が必要です。この機能がないと、InterSystems IRIS 向けに構成する際に、ヒュージ・ページを割り当てることができません。ほとんどのコンテナ・ランタイム・エンジンは、コンテナの作成時に具体的に要求されない限りコンテナにこの機能を付与しません。IPC_LOCK 機能をコンテナに追加するには、一cap-add IPC_LOCK オプションを docker create コマンドまたは docker run コマンドに組み入れます。これは、以下のスクリプト例で示されています。

4.7.1 InterSystems IRIS コンテナの実行: docker run の例

以下に、iris-main のオプションを使用して InterSystems IRIS コンテナを起動するための docker run コマンドの例を示します。

- "InterSystems IRIS コンテナのライセンス・キー"で説明しているように、インスタンスが動作できるように、必要な InterSystems IRIS ライセンス・キーをコンテナ内に取り込む必要があります。以下の例では、
 - インスタンスの Web サーバ・ポートをホストのポート 9092 に公開します。
 - 永続的な %SYS の必要なオプションを含めます ("永続的な %SYS が指定され、マウントされていることの確認" を参照)。
 - iris-main -key オプションを使用します。ここで、ライセンス・キーは、永続的な %SYS ディレクトリ用にマウントされたボリューム上の key/ ディレクトリ(つまり、コンテナ内の外部ストレージ /dur/key/ の /data/durable/key/) に置かれ、InterSystems IRIS インスタンスの起動前に、永続的な %SYS ディレクトリ内の mgr/ ディレクトリ (コンテナ内の外部ストレージ /dur/iconfig/mgr/ の /data/durable/iconfig/mgr/) にコピーされます。ライセンス・キーは mgr/ ディレクトリ内にあるため、インスタンスの起動時に自動的に有効になります。

```
docker run --name iris11 --detach --publish 9092:52773 --volume /data/durable:/dur
    --env ISC_DATA_DIRECTORY=/dur/iris_conf.d
    intersystems/iris:2022.3.0.209.0 --key /dur/key/iris.key
```

・ この例では、永続的なデータ・ボリュームでステージングされ、InterSystems IRIS インスタンスの最初の起動前にそのインスタンスの CPF にマージされる設定が含まれる構成マージ・ファイルを追加しています ("InterSystems IRIS コンテナの自動導入"を参照)。これは例えば、"コンテナ化された InterSystems IRIS のファイル・システムの分離"で説明しているように、既定では永続的な %SYS ツリー内で同一のディレクトリであるインスタンスのプライマリおよび代替ジャーナル・ディレクトリ (CPF 内の [Journal]/CurrentDirectory および AlternateDirectory) が別個のファイル・システム上に配置されるよう再構成するために使用できます。

```
docker run --name iris17 --detach --publish 9092:52773h --volume /data/durable:/dur
    --env ISC_DATA_DIRECTORY=/dur/iris_conf.d
    --env ISC_CPF_MERGE_FILE=/dur/merge/merge.cpf intersystems/iris:2022.3.0.209.0
    --key /dur/key/iris.key
```

ステージング・ディレクトリは、この場合はどちらも永続的な %SYS に対してマウントされたボリュームに配置されており、これらのディレクトリが同じであるか、同じライセンスを含む必要があります。

・ コンテナ iris17 とその内部のインスタンスが実行中になったら、以下の例のように、iris17:4002 に対して最初 のコマンドで構成したライセンス・サーバと、別の構成マージ・ファイルを使用して、コンテナ内部のインスタンスに提供する異なるライセンスによって別の InterSystems IRIS コンテナを起動できます。

```
docker run --name iris99 --detach --publish 9092:52773 --volume /data/durable:/dur
    --env ISC_DATA_DIRECTORY=/dur/iris2_conf.d
    --env ISC_CPF_MERGE_FILE=/dur/merge2/merge99.cpf intersystems/iris:2022.3.0.209.0
    --key /dur/key/iri99s.key
```

注釈 "InterSystems IRIS イメージのダウンロード" で説明した InterSystems IRIS Community Edition イメージには無料の一時ライセンスが付属しているので、--key オプションはこのイメージには使用できません。

4.7.2 InterSystems IRIS コンテナの実行: スクリプトの例

以下のスクリプトは、テストを目的として InterSystems IRIS コンテナをすばやく作成して起動するために記述されています。このスクリプトには、"InterSystems IRIS コンテナのライセンス・キー" で説明しているように、ライセンス・キー内でコピーを行うための iris-main --key オプションが組み込まれています。

```
#!/bin/bash
# script for quick demo and quick InterSystems IRIS image testing
# Definitions to toggle
container_image="intersystems/iris-arm64:2022.3.0.209.0"
# the docker run command
docker run -d
# expose superserver, webserver, and JDBC Gateway ports
  -p 9091:1972
  -p 9092:52773
  -p 9093:52773
  -v /data/durable:/dur
  -h iris
  --name iris
# enable allocation of huge pages
   -cap-add IPC_LOCK
  --env ISC_DATA_DIRECTORY=/dur/iris_conf.d
  --env ISC_CPF_MERGE_FILE=/dur/merge/merge.cpf
  $container_image
   -key /dur/key/iris.key
```

4.7.3 InterSystems IRIS コンテナの実行: Docker Compose の例

Docker Compose は、複数コンテナの Docker アプリケーションを定義および実行するツールであり、Docker とのコマンド行でのやり取りに代わる方法を提供します。Compose を使用するには、作成、起動、および管理するコンテナの仕様が含まれる docker-compose.yml を作成してから、docker-compose コマンドを使用します。詳細は、Dockerドキュメンテーションの "Overview of Docker Compose" をまずは参照してください。

以下は compose.yml ファイルの例です。前述のスクリプトと同様に、このファイルにはこのドキュメントで説明している要素のみが含まれています。

environment:

- ISC_DATA_DIRECTORY=/dur/iris_conf.d
- ISC_CPF_MERGE_FILE=/dur/merge/merge.cpf

4.8 InterSystems IRIS コンテナのアップグレード

コンテナ化されたアプリケーションをアップグレードしたり、他の方法で変更したりする場合には、既存のコンテナを削除するか名前変更し、docker run コマンドで別のイメージをインスタンス化することによって、新規コンテナを作成して起動します。目的はアプリケーションを変更することであり、従来のアプリケーションならアップグレード・スクリプトを実行したりプラグインを追加したりして変更を行いますが、この場合の新規アプリケーション・インスタンスは前のものと実際には本来の関連がありません。代わりに、同じアプリケーションの各バージョンを表す、別々のイメージから作成される別々のコンテナ間の連続性を維持するものは、コンテナ外部の環境との間で確立される相互作用です。例えば、docker run コマンドの --publish オプションによってホストに対して公開するコンテナ・ポート、--network オプションによってコンテナを接続する先のネットワーク、アプリケーション・データを永続化するために --volume オプションによってコンテナ内でマウントする外部ストレージ場所などがこれに当たります。

重要

永続的な %SYS を使用して InterSystems IRIS コンテナをバージョン 2021.2 以降にアップグレードする前に、既存の永続ディレクトリを、例えばこのコマンドで、ユーザ 51773 によって書き込み可能にする必要があります。

chown -R 51773:51773 root-of-durable-%SYS-directory

これを変更するには、多くの場合、root 特権が必要です。

4.8.1 永続的な %SYS を使用した InterSystems IRIS コンテナのアップグレード

InterSystems IRIS では、インスタンス固有データを永続化するための永続的な %SYS 機能によってアップグレードを可能にしています。アップグレードされたコンテナ内のインスタンスは、元のインスタンスの永続的な %SYS のストレージ位置を使用し、かつ同じネットワークの場所を使用する限り、実質的に元のインスタンスを置き換えて、InterSystems IRISをアップグレードします。インスタンス固有データのバージョンが新規インスタンスのバージョンに一致しない場合、永続的な %SYS は必要に応じてデータをインスタンスのバージョンにアップグレードします (永続的な %SYS の詳細は、"永続インスタンス・データを保存するための永続的な %SYS"を参照してください)。

新規コンテナを起動する前に、元のコンテナを削除するか、停止して名前変更する必要があります。

注意

ベスト・プラクティスとして元のコンテナを削除することをお勧めします。アップグレードの後に元のコンテナが起動すると、InterSystems IRIS の 2 つのインスタンスが同一の永続的な %SYS データを使用しようとして、データ損失など予測不能な動作が生じる可能性があるためです。

通常、アップグレード・コマンドは元のコンテナの実行に使用するコマンドと同じですが、イメージ・タグが異なります。以下の docker run コマンドでは、元のコンテナを作成した docker run コマンドと、アップグレードされたコンテナを作成するコマンドで異なるのは、version_number の部分のみです。

- \$ docker stop iris
- \$ docker rm iris
- \$ docker run --name iris --detach --publish 9091:1972, 9092:52773, 9093:52773
 --volume /data/durable:/dur --env ISC_DATA_DIRECTORY=/dur/iconfig
 intersystems/iris:<version_number> --key /dur/key/iris.key

4.8.2 手動での起動が必要な場合のアップグレード

アップグレードするインスタンスが正常にシャットダウンされていないことを永続的な%SYSで検出した場合、アップグレードは続行できません。このようなインスタンスを起動する場合、データ整合性を確保するために手動でWIJとジャーナルのリカバリを実行する必要があるためです。これを修正するには、"データ整合性ガイド"の "バックアップとリストア"の章の "自動 WIJ およびジャーナル・リカバリを使用しない InterSystems IRIS の起動"で説明されている手順を使用して、インスタンスを起動してから正常にシャットダウンする必要があります。コンテナが動作中の場合、これを行うには、コマンド docker exec -it container_name bash を実行してコンテナ内部でシェルを開き、説明されている手順に従います。

ただし、コンテナが停止している場合は、データ整合性が損なわれるおそれがあるため、インスタンスを自動的に再起動 せずにコンテナを起動することはできず、シェルを開くことができません。この場合、以下の手順を使用して、コンテナを 再起動する前に正常なシャットダウンを行ってください。

- 1. 元のコンテナの作成に使用したものと同じコマンドを使用して複製コンテナを作成します。これには、同じ永続的な %SYS の場所と同じイメージを指定することを含みます。ただし、iris-main -up false オプションを追加します ("iris-main プログラム"を参照してください)。このオプションにより、コンテナの起動時にインスタンスが自動的に起動しないようにします。
- 2. コマンド docker exec -it container_name bash を実行して、コンテナ内部でシェルを開きます。
- 3. "自動 WIJ およびジャーナル・リカバリを使用しない InterSystems IRIS の起動"で説明されている手順に従います。
- 4. リカバリと起動が完了したら、iris stop instance_name. (インターシステムズ提供のコンテナ内のインスタンスは、常に IRIS と名付けられます) を使用して、インスタンスをシャットダウンします。
- 5. 元のコンテナを起動します。このコンテナは、複製コンテナ内で安全に回復された永続的な %SYS データを使用しているため、通常の方法で起動しても安全です。

4.9 InterSystems Web ゲートウェイ・コンテナの使用法

InterSystems IRIS Web ゲートウェイは、ホスト Web サーバと InterSystems IRIS との間の通信層を InterSystems IRIS Web アプリケーションに提供し、通常は InterSystems IRIS クラスタで導入された Web サーバからの接続を処理します (Web ゲートウェイはまた、インターシステムズが提供する iris イメージを含め、既定で InterSystems IRIS と共にローカルにインストールされ、InterSystems IRIS インスタンスがそのプライベート Web サーバと通信できるようにします)。インターシステムズが提供する webgateway イメージには、Web ゲートウェイと Apache Web サーバの両方が含まれており、InterSystems IRIS ベースのアプリケーションをホストするクラスタのコンテナ化された導入のための Web サーバ・コンポーネントが提供されています。

Web ゲートウェイが通信できる InterSystems IRIS インスタンスは、そのサーバ・アクセス構成で定義されます。Web サーバ層で Web ゲートウェイ・ノードを使用し、複数のインスタンスにわたってアプリケーション接続を分散する場合、Web ゲートウェイ・インスタンスのサーバ・アクセス構成が、どの接続がどのインスタンスに割り当てられるのかを決定します。例えば、シャード・クラスタでは、クラスタ内のすべてのデータ・ノードで(計算ノードが含まれている場合はすべてのデータ・ノードと計算ノードで)アプリケーション接続を等しく分散するというのがベスト・プラクティスであるため、着信接続を処理するすべてのWeb ゲートウェイで、同じサーバ・アクセス構成にします。一方、分散キャッシュ・クラスタを使用して、アプリケーション・サーバ間ですべての接続を等しく分散することができますが、状況によっては、ユーザをさまざまなアプリケーション・サーバに接続するさまざまな Web サーバ (つまり、さまざまな Web ゲートウェイのさまざまなサーバ・アクセス構成) に送ることもできます (使用しているアプリケーションに応じてなど)。複数のリモート InterSystems IRIS インスタンスの Web ゲートウェイの構成の詳細は、"リモート Web サーバでの Web アプリケーションの使用"を参照してください。

4.9.1 インターシステムズの Web ゲートウェイ・イメージ

インターシステムズが提供するwebgateway イメージは3種類あり、それぞれがInterSystems IRIS ベースのアプリケーションのコンテナ化された導入に対するWeb サーバ・コンポーネントを提供します。

- ・ webgateway イメージには、次のコンポーネントが含まれ、コンテナ内の示された場所に root によってインストール されます。
 - /opt/webgateway 内のインターシステムズの Web ゲートウェイ。
 - /etc/apache2 内の Apache Web サーバ。
- ・ webgateway-nginx イメージには、次のコンポーネントが含まれ、root によってインストールされます。
 - /opt/webgateway 内のインターシステムズの Web ゲートウェイ。

- /opt/nginx 内の Nginx Web サーバ。
- webgateway-lockeddown イメージは、非常に厳格な要件を満たすように設計されており、irisowner (UID 51773) によってインストール、所有、および実行される、次の非 root コンポーネントが含まれます。
 - /home/irisowner/webgateway にロックダウン・セキュリティでインストールされた、インターシステムズの Web ゲートウェイ。
 - /home/irisowner/apache にインストールされ、標準ポート 80 ではなく、ポート 52773 を使用するように構成された Apache Web サーバ。

注釈 非 root インストールとロックダウン・セキュリティの詳細は、"InterSystems IRIS コンテナのセキュリティ" を 参照してください。

4.9.2 Web ゲートウェイの構成

"Web ゲートウェイ・ガイド" の "Web ゲートウェイの既定パラメータの構成" に説明されているように、Web ゲートウェイは Web ゲートウェイ管理ページで構成されますが、構成は CSP.ini ファイルに含まれています (InterSystems IRIS インスタンスの構成は iris.cpf ファイルに含まれていますが)。 インストールされると、Web ゲートウェイは、ローカルの Inter-Systems IRIS インスタンスと通信するように構成されます。

テスト目的で、3 つすべての webgateway イメージには、前述のリストに示したディレクトリに、基本バージョンの CSP.ini ファイル (Web ゲートウェイ構成が含まれる) と CSP.conf ファイル (Web ゲートウェイの Apache または Nginx 固有の構成が含まれる)が含まれています。ただし、独自のバージョンのファイルまたは両方のファイルを提供してこれらを上書きすることもできます。

重要

Web サーバが Web ゲートウェイを介して Web アプリケーションを処理するには、アプリケーションのパスが Web ゲートウェイで構成され、関与するファイル・タイプが Web サーバ上のそのパス内で有効になっている必要があります。例えば、InterSystems IRIS 管理ポータルの URL は

http://host:webserver-port/csp/sys/UtilHome.csp であるため、ローカルまたはリモート・インスタンスの管理ポータルをWeb ゲートウェイを介して処理するには、ゲートウェイで/csp/sys がWeb アプリケーションとして構成され、ファイル・タイプ.csp がWeb サーバ上のそのアプリケーション・パスで有効になっている必要があります。これらの構成はどちらも、コンテナ化されていないWeb ゲートウェイでは既定ですが、セキュリティ上の理由により、Web ゲートウェイ・コンテナ内のWeb サーバは、親パス CSP 内の.csp ファイルを処理するようには構成されていません。このため、コンテナ化されたWeb ゲートウェイが管理ポータルへのアクセスを提供できるようにするには、この構成を CSP.conf ファイルに追加する必要があります。これについては、"追加ファイル・タイプを渡すための Apache の構成"と "Nginx での NSD の使用"を参照してください。

これらのコンテナのタイプはすべて、オプションで永続的な %SYS 機能のバージョンで実行することができます。これは、Web ゲートウェイの構成が格納されているコンテナ内の webgateway と呼ばれる永続的なデータ・ディレクトリを作成し、既存の構成を失うことなく、コンテナをアップグレードできるようにします。この機能を使用する場合は、CSP.log ログ・ファイルと同様に、CSP.ini および CSP.conf ファイル (既定またはユーザ指定) をそのディレクトリにコピーします。

初期バージョンの構成ファイルを準備するにはいくつかの方法があります。例えば、既存または以前の Web ゲートウェイ導入環境のファイルを変更して、それを Web ゲートウェイ・コンテナに使用できます。あるいは、1 つのコンテナで独自のファイルまたは提供されている基本的な既定のバージョンで起動し、管理ページを使用して必要に応じて構成を変更した後、構成ファイルをコピーして追加のコンテナでそれを使用することもできます。

4.9.3 複数の Web ゲートウェイ・コンテナの同期された再構成

複数のWebゲートウェイ・コンテナを同じクラスタの一部として導入する場合(Webサーバ層のように)、その構成を同時に更新するメソッドが必要となる場合があります(特に、サーバ・アクセス構成)。 CSP.ini マージ機能は、そのための便利な方法を提供します。 コンテナ作成時に独自の CSP.ini ファイルを指定し、"Webゲートウェイ・コンテナの実行オプショ

ン"の説明に従って、マウントされた外部ボリュームでステージングすると、コンテナのファイル・システム、または永続的な %SYS ディレクトリ (存在する場合) のいずれかに一度コピーされます。しかし、ステージングされるファイルが元の場所に残っている場合、ファイルの更新は、[SYSTEM]/RELOAD=1 設定と共に、インスタンスのアクティブな CSP.ini ファイルに自動的にマージされます (いずれかの場所で)。これにより、構成が 1 分以内に Web ゲートウェイによって再ロードされます。このため、複数の Web ゲートウェイ・コンテナを導入する際、すべてのコンテナに対して、同じ外部ボリュームで同じステージングされる CSP.ini ファイルをマウントする場合、ステージングされるファイルを更新することで、すべてを同一かつ同時に再構成できます。

このマージ更新アプローチを使用する場合、単一のWebゲートウェイ・コンテナであるか、複数のコンテナであるかに関係なく、他の方法によって(例えば、Webゲートウェイ管理ページを使用して)インスタンスの CSP.ini ファイルが変更されないようにする措置を講じることが大切です。ファイルに変更を加える場合は、次のいずれかを実行します。

- ・ 更新するフィールド以外のすべてを削除するなどして、他の方法によって変更したステージングされる CSP.ini ファイルからフィールドを削除します。
- ・ 他の方法による更新をステージングされるファイルに適用します。例えば、管理ページを使用してファイルを変更した後、変更したファイルをステージング場所にコピーし、元のステージングされるファイルを上書きできます。ステージングされるファイルを複数のコンテナで使用する場合、これによって、1つのインスタンスで必要な変更を加え、マージ更新によってそれらを残りのインスタンスに適用できます。
- 注釈 ステージングされるファイルは、変更されない限りマージされません。永続的な %SYS が使用されている場合、 最後にマージされたファイルのコピーが、永続的な %SYS ディレクトリの /webgateway/CSP.ini.last_merge に保持されます。

4.9.4 Web ゲートウェイのセキュリティ

InterSystems IRIS インスタンスの事前定義の CSPSystem アカウントは、InterSystems IRIS インスタンスとローカルのインターシステムズの Web ゲートウェイ・インスタンス (共にインストールされた) との間の通信に使用されます。また、既定で、管理ページでのローカル Web ゲートウェイの構成へのアクセスに使用されます。効果的なセキュリティを確保するために、InterSystems IRIS インスタンスとローカルの Web ゲートウェイ・インスタンスの両方で、導入の一環としてまたは導入直後に、このアカウントの既定のパスワードを (他の事前定義のアカウントと共に)変更する必要があります。"認証とパスワード"に、このトピックについて、および InterSystems IRIS コンテナでこれらの変更を行う手順について詳しく説明されています。Web ゲートウェイ・コンテナの場合、単独で管理アクセスを保護する必要があります。このために必要な手順は、提供されている基本の CSP.ini 構成ファイルを使用しているのか、独自のファイルに置き換えているのかによって、以下のように異なります。

- ・ コンテナで提供されている既定の CSP.ini ファイルは、管理アクセスに認証を必要としません。これは安全ではありません。このファイルで起動し、管理ページを介して提供されている基本の Web ゲートウェイ構成を変更する場合は、導入後すぐに以下を実行します。
 - 1. ブラウザで Web ゲートウェイの管理ページの URL (http://container-host:host-port/csp/bin/Systems/Module.cxw、ここで host-port は、コンテナが作成されたときにコンテナ・ポート 80 に対して公開されたホスト・ポート) をロードします。
 - 2. 左側のメニューで [デフォルトパラメータ] を選択し、このページの [セキュリティ] セクションにユーザ名とパス ワードを入力します。変更を保存すると、現在のセッションの最後に続く管理ページへのアクセスに、これらの認 証情報が必要となります。
- ・ 独自の CSP.ini ファイルを指定している場合 (このセクションで前述のとおり) は、以下の手順を実行します。
 - 1. 導入の前に、管理アクセス・アカウントがある場合に、それに指定されたパスワードが、ディスク上またはネット ワーク上で脆弱にならないよう、暗号化されていること、およびプレーン・テキストでないことを確認します。
 - 2. 導入の直後に、前の項目で説明したとおり、Web ゲートウェイの管理ページの [セキュリティ] セクションにアクセスし、CSPSystem (またはその他の事前定義アカウント) が管理アクセス・アカウントとして指定されている場

合、そのパスワードが **sys** でないことを確認します。このパスワードであった場合は、これを変更します。アクセス認証情報を、選択した任意のユーザ名とパスワードに変更することもできます。

注釈 Web ゲートウェイのサーバ・アクセス構成の各サーバ定義には、指定した InterSystems IRIS インスタンスへの 認証に使用する認証情報が含まれます。この認証情報は、インスタンスのアカウントのユーザ名とパスワードで す。既定では、ローカルの Web ゲートウェイ・インストールは、上記のとおり Cspsystem アカウントを使用しま す。ただし、Web ゲートウェイへの管理アクセスに認証情報を指定できるのと同様、InterSystems IRIS への Web ゲートウェイ認証のために、インスタンス上の任意のアカウントの認証情報を指定することができます。また、管理アクセスとサーバ認証の認証情報は、どちらにも Cspsystem が使用されている場合でも、完全に独立していることに留意してください。

コンテナ化された Web ゲートウェイと InterSystems IRIS インスタンス間の接続を TLS を使用して保護する ("Web ゲートウェイ・ガイド"の "サーバ・アクセスの構成" および "SSL/TLS を使用する場合のライブラリ・パスのオーバーライド"、"TLS ガイド"の "TLS を使用して InterSystems IRIS に接続するための Web ゲートウェイの構成"を参照) か、SSLモードを使用して Apache Web サーバを保護する場合、認証情報を提供するには、パスワードを使用しないサーバ・キーを生成し、そのキーと認証情報の両方を Docker シークレット (該当する場合は Kubernetes シークレット) としてマウントするのがベスト・プラクティスです。認証情報を更新する必要がある場合は、このシークレットを更新するだけです。この手法により、サーバ・キー・パスワードを手動で指定することで復元可能性が損なわれたり、自動で取得できるようにパスワードを記録することでセキュリティが損なわれたりすることがなくなります。

4.9.5 Web ゲートウェイ・コンテナの実行オプション

webgateway コンテナの作成および起動時に唯一必要なオプションは、以下のコマンドに示すとおり、ホスト・ポートへのコンテナ・ポート 80 (webgateway-lockeddown が指定されている場合は 52773) と 443 の公開です。これによって、その他のエンティティが Web ゲートウェイと Web サーバにアクセスできます。

docker run -d --publish 80:80 --publish 443:443
 containers.intersystems.com/intersystems/webgateway:2022.3.0.209.0

docker run -d --publish 52773:52773 --publish 443:443
 containers.intersystems.com/intersystems/webgateway-lockeddown:2022.3.0.209.0

以下の追加オプションは任意です。

・ 永続的なデータ・ディレクトリー Web ゲートウェイの構成が格納されているコンテナ内に webgateway と呼ばれる永 続的なデータ・ディレクトリを作成するには、--volume オプションを使用して永続データ・ボリュームをマウントし、 ISC_DATA_DIRECTORY 環境変数を使用してコンテナ内でのそのディレクトリの場所を指定します。例えば、次の コマンドは、コンテナ内の /dur/webgateway と、ホストのファイル・システム上の /nethome/rrodriguez/dur/webgateway に永続的なデータ・ディレクトリを作成します。

docker run -d --name wg11 --publish 80:80 --publish 443:443
 --volume /nethome/rrodriguez/dur:/dur --env ISC_DATA_DIRECTORY=/dur
 containers.intersystems.com/intersystems/webgateway:2022.3.0.209.0

これは、InterSystems IRIS コンテナの永続的な %SYS を有効にする手順と同等です。これらのオプションと永続的な %SYS の全般的な使用法は、"永続インスタンス・データを保存するための永続的な %SYS" を参照してください。

重要 webgateway-lockeddown イメージには、ユーザ irisowner (UID 51773) によってインストールおよび所有されている Web ゲートウェイと Web サーバが含まれているため、ロック・ダウン・コンテナの永続的なデータ・ディレクトリに指定するホストのファイル・システムの場所は、irisownerによって書き込み可能である必要があります(これを有効にするには、多くの場合、root 特権が必要です)。

永続的なデータのオプションで webgateway コンテナを実行すると、以下の状況が生じます。

- 指定された外部ボリュームがマウントされます。

- ISC_DATA_DIRECTORY で指定された場所に webgateway ディレクトリが存在しない場合、Web ゲートウェイで使用できるように、次のようにこれが作成され、そこに構成ファイルがコピーされます。
 - ・ 提供した構成ファイルは、コンテナ内の既定の場所へのリンクと共に、webgateway ディレクトリにコピーされます。
 - ・ 提供していない構成ファイルは、コンテナ内の既定の場所から、それらの場所へのリンクと共にコピーされます。
- webgateway ディレクトリが既に **ISC_DATA_DIRECTORY** で指定された場所に存在する場合、これは、前の webgateway コンテナのデータ・ディレクトリと見なされます。
 - ・ これに期待される Web ゲートウェイ構成ファイルが含まれる場合、これらはコンテナ内のそれらの場所にリンクされ、Web ゲートウェイにより使用されます。ユーザが提供する構成ファイルを指定するオプション (以下で説明) は無視されます。

重要 既存の永続的なwebgateway ディレクトリを使用してwebgateway コンテナを導入する際は、独自の構成ファイル(以下で説明)を提供できないため、同じ操作でコンテナ化されたWeb ゲートウェイをアップグレードおよび再構成することはできません。代わりに、前のコンテナの永続的なwebgateway ディレクトリを使用して新しいバージョンのコンテナを導入することから開始し、必要に応じてWeb ゲートウェイを再構成します。

・ 期待される 1 つ以上の Web ゲートウェイ構成ファイルが存在しない場合は、webgateway が破損している と見なされます。エラーがログに記録され、コンテナは起動に失敗します。

重要 webgateway-lockeddown イメージを使用して、永続データ・ディレクトリを使用する webgateway コンテナをバージョン 2021.2 以降にアップグレードする場合、既存の永続ディレクトリを、ユーザ irisowner によって書き込み可能にする必要があります。

コンテナ内の Web ゲートウェイにアクセスできる書き込み可能な永続ストレージ上の場所を指定するのに ISC_DATA_DIRECTORY 変数を使用しない場合、既定で、永続的なデータ・ディレクトリは作成されず、構成ファイルは既定の場所に維持されます(前述のとおり)。

ユーザ定義の構成ファイル - 独自の CSP.ini ファイルを提供するには、--volume オプションを使用して永続データ・ボリューム (永続的な %SYS ボリュームが使用されている場合、それとは別個の) をマウントしてそのボリューム上でファイルをステージングし、ISC_CSP_INI_FILE 環境変数を使用してその場所を示します。前述のとおり、永続的な webgateway ディレクトリも作成する場合は、このファイルがそのディレクトリにコピーされ、コンテナ内の元の場所にリンクされます。このディレクトリを作成しない場合は、このファイルは元の場所にコピーされ、既定のファイルが上書されます。

重要 マージ更新アプローチを使用する場合 ("Web ゲートウェイの構成" を参照)、ステージングされる CSP.ini ファイルが元の場所に維持され、コンテナからアクセスできる必要があります。

独自の CSP.conf ファイルを提供するには、同じことを実行し、ISC_CSP_CONF_FILE 環境変数を使用してその場所を指定します。例えば、永続的な webgateway ディレクトリを作成し、独自の CSP.ini および CSP.conf ファイルを Web ゲートウェイの構成に使用するよう指定するには、次のようなコマンドを使用します。

docker run -d --name wg11 --publish 80:80 --publish 443:443
 --volume /nethome/rrodriguez/dur:/dur --env ISC_DATA_DIRECTORY=/dur
 --volume /nethome/rrodriguez/config:/config --env ISC_CSP_INI_FILE=/config/CSP.ini
 --env ISC_CSP_CONF_FILE=/config/CSP.conf
 containers.intersystems.com/intersystems/webgateway:2022.3.0.209.0

これらの変数のいずれかが指定されていない場合は、既定で、コンテナ内にある基本の既定ファイルを使用します。

- ・ Apache Web サーバの SSL モジュールを有効にするには、(イメージの仕様に従って) --ssl エントリポイント・オプションを追加します。 オプションが省略された場合の既定では、Apache SSL モジュールは有効化されません。
- ・ Web ゲートウェイ・サーバを Apache に特定するには、--server server-name エントリポイント・オプションを使用します。オプションが省略された場合の既定では、コンテナの ID を使用します (Docker の --hostname オプションが含まれていない場合。含まれている場合は指定された値が使用されます)。

以下は、説明したすべてのオプションを使用した docker run コマンドの使用例です。

docker run -d --name wg11 --publish 80:80
 --volume /nethome/rrodriguez/dur:/dur --env ISC_DATA_DIRECTORY=/dur
 --env ISC_CSP_INI_FILE=/dur/CSP.ini --env ISC_CSP_CONF_FILE=/dur/CSP.conf
 containers.intersystems.com/intersystems/webgateway:2022.3.0.209.0
 --ssl --server webgateway11

5 Docker/InterSystems IRIS に関するその他の考慮事項

このセクションでは、InterSystems IRIS イメージのコンテナ・イメージを作成および実行する際に留意する、以下のようなその他の考慮事項について説明します。

- ・ 分離したパーティションへのイメージ・ストレージの配置
- · Docker ブリッジ・ネットワーク IP アドレス範囲の競合

5.1 分離したパーティションへのイメージ・ストレージの配置

Docker コンテナ・イメージの既定のストレージ場所は /var/lib/docker です。これはルート・ファイル・システムの一部なので、分離したパーティションにマウントすると役に立つ場合があります。この目的は、急激なストレージ不足を防ぐことと、ファイル・システムを破損から保護することの両方です。これらの問題が生じると、Docker と OS の両方のリカバリが困難になることがあります。例えば、SUSE の記述によると、ファイル・システムの破損が生じた場合、Docker ホストのオペレーティング・システムに影響が及ばないように、/var/lib/docker は別のパーティションまたはボリュームにマウントすることをお勧めしています。

良い方法の 1 つは、Docker エンジンのストレージ設定をこの代替ボリューム・パーティションに設定することです。例えば、Fedora ベースのディストリビューションでは、Docker デーモン構成ファイルを編集して (Docker ドキュメンテーションの "Configure and troubleshoot the Docker daemon" を参照)、Docker エンジンの ExecStart= コマンド行オプションを見つけ、引数として - を追加します。

5.2 Docker ブリッジ・ネットワーク IP アドレス範囲の競合

コンテナ・ネットワークの場合、Docker では、既定で、サブネット 172.17.0.0/16 でブリッジ・ネットワークが使用されます (Docker ドキュメントの "Use bridge networks" を参照)。このサブネットを既にネットワークで使用している場合は、競合 が発生して、Docker が起動しなくなったり、ネットワーク・エラーが発生したりすることがあります。

これを解決するには、使用している IP アドレスと競合しない範囲にサブネットを割り当て直すように、Docker 構成ファイルのブリッジ・ネットワークの IP 構成を編集できます (ユーザの組織の IT 部門がこの値の指定を支援できる場合があります)。この変更を行うには、Docker デーモン構成ファイル (既定では /etc/docker/daemon.json) に以下のような行を追加します。

"bip": "192.168.0.1/24"

daemon,json ファイルのコンテンツに関する詳細は、Dockerドキュメントの "Daemon configuration file" に記載されています。また、"Configure and troubleshoot the Docker daemon" も参照してください。