

構成パラメータ・ファイル・リ ファレンス

Version 2023.1 2024-01-02

構成パラメータ・ファイル・リファレンス

InterSystems IRIS Data Platform Version 2023.1 2024-01-02 Copyright © 2024 InterSystems Corporation All rights reserved.

InterSystems®, HealthShare Care Community®, HealthShare Unified Care Record®, IntegratedML®, InterSystems Caché®, InterSystems Ensemble® InterSystems HealthShare®, InterSystems IRIS®, および TrakCare は、InterSystems Corporation の登録商標です。HealthShare® CMS Solution Pack™ HealthShare® Health Connect Cloud™, InterSystems IRIS for Health™, InterSystems Supply Chain Orchestrator™, および InterSystems TotalView™ For Asset Management は、InterSystems Corporation の商標です。TrakCare は、オーストラリアおよび EU における登録商標です。

ここで使われている他の全てのブランドまたは製品名は、各社および各組織の商標または登録商標です。

このドキュメントは、インターシステムズ社(住所: One Memorial Drive, Cambridge, MA 02142)あるいはその子会社が所有する企業秘密および秘密情報を含んでおり、インターシステムズ社の製品を稼動および維持するためにのみ提供される。この発行物のいかなる部分も他の目的のために使用してはならない。また、インターシステムズ社の書面による事前の同意がない限り、本発行物を、いかなる形式、いかなる手段で、その全てまたは一部を、再発行、複製、開示、送付、検索可能なシステムへの保存、あるいは人またはコンピュータ言語への翻訳はしてはならない。

かかるプログラムと関連ドキュメントについて書かれているインターシステムズ社の標準ライセンス契約に記載されている範囲を除き、ここに記載された本ドキュメントとソフトウェアプログラムの複製、使用、廃棄は禁じられている。インターシステムズ社は、ソフトウェアライセンス契約に記載されている事項以外にかかるソフトウェアプログラムに関する説明と保証をするものではない。さらに、かかるソフトウェアに関する、あるいはかかるソフトウェアの使用から起こるいかなる損失、損害に対するインターシステムズ社の責任は、ソフトウェアライセンス契約にある事項に制限される。

前述は、そのコンピュータソフトウェアの使用およびそれによって起こるインターシステムズ社の責任の範囲、制限に関する一般的な概略である。完全な参照情報は、インターシステムズ社の標準ライセンス契約に記され、そのコピーは要望によって入手することができる。

インターシステムズ社は、本ドキュメントにある誤りに対する責任を放棄する。また、インターシステムズ社は、独自の裁量にて事前通知なしに、本ドキュメントに記載された製品および実行に対する代替と変更を行う権利を有する。

インターシステムズ社の製品に関するサポートやご質問は、以下にお問い合わせください:

InterSystems Worldwide Response Center (WRC)

Tel: +1-617-621-0700
Tel: +44 (0) 844 854 2917
Email: support@InterSystems.com

## 目次

1 構成パラメータ・ファイルの概要	1
1.1 CPF の概要	
1.1 CPF の概要	
1.1.1 CPF の形式	
1.2 アクティブな CPF の編集	
1.2.1 起動時の CPF の選択	
1.3 構成マージ機能の使用	
1.3.1 構成マージの例	
1.4 構成のセキュリティ	
1.5 パラメータの説明	10
2 [Actions]	11
[ComPorts]	13
COMn	
[config]	19
LibPath	
MaxServerConn	
MaxServers	
Path	
PythonPath	
bbsiz	
console	
errlog	
globals	
gmheap	
history	
ijcbuff	
ijcnum	
jrnbufs	
locksiz	
memlock	
netjob	37
nlstab	. 38
overview	39
pijdir	40
routines	. 41
udevtabsiz	43
wijdir	44
targwijsz	
zfheap	
	17
[ConfigFile]	
Version	
[Databases]	. 49
Database	50
[Debug]	53

Dumpstyle	
[Devices] Devices	
[DeviceSubTypes]	
[ECP] ClientReconnectDuration ClientReconnectInterval ServerTroubleDuration	. 66 . 67
[ECPServers]ECPServers	
[Gateways]	. 72 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78
[IO]	. 82 . 83
[Journal] AlternateDirectory BackupsBeforePurge CompressFiles CurrentDirectory DaysBeforePurge FileSizeLimit FreezeOnError JournalFilePrefix JournalcspSession	. 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92
[LicenseServers]LicenseServers	
[Map] Global Package Routine	. 97 . 98
[MapMirrors]	
[MirrorMember]	108

AsyncMemberType	. 110
AsyncUseSystemPurgeInterval	. 111
JoinMirror	. 112
SystemName	. 113
ValidatedMember	. 114
VirtualAddressInterface	. 115
[Mirrors]	117
Mirrors	
[Miscellaneous]	121
AsyncDisconnectErr	
AsynchError	
BreakMode	
CollectResourceStats	
DisconnectErr	
FileMode	
GlobalKillEnabled	
IEEEError	
LicenseAltHeaders	
LineRecall	
ListFormat	
LogRollback	. 133
MVDefined	. 134
NodeNameInPid	. 135
NullSubscripts	. 136
OldZU5	. 137
OpenMode	. 138
PopError	. 139
RefInKind	. 140
ScientificNotation	. 141
SetZEOF	
ShutDownLogErrors	
StopID	
SwitchOSdir	
SynchCommit	
TelnetNUL	
TruncateOverflow	
Undefined	
UseNagleAlgorithm	
ViewPastData	
ZDateNull	. 152
[Monitor]	. 153
SNMPEnabled	. 154
[Namespaces]	155
Namespace	
[SQL]	. 159
ANSIPrecedence	. 160
AdaptiveMode	. 161
AllowRowIDUpdate	. 162

AutoParallel	16'
AutoParallelThreshold	
BiasQueriesAsOutlier	
Comment	
DBMSSecurity	
DDLDefineBitmapExtent	
DDLFinal	
DDLNo201	
DDLNo30	
DDLNo307	
DDLNo311	
DDLNo315	
DDLNo324	
DDLNo333	
DDLN0333  DDLSQLOnlyCompile	
DDLUseExtentSet	
DDLUseSequence	
DefaultSchema	
DelimitedIds	
DropDelete	
ECPSync	
ExtrinsicFunctions	
FastDistinct	
IdKey	
IdTrxFrom	
IdTrxTo	
LockThreshold	
LockTimeout	
ODBCVarcharMaxlen	
ParameterSampling	
QueryProcedures	
RTPC	
ReferentialChecks	
SaveMAC	
TCPKeepAlive	
TODATEDefaultFormat	
TimePrecision	199
SqlSysDatatypes]	20
システム・データ型	
[SqlUserDatatypes]	
ユーザ・データ型	204
Startup]	205
CallinHalt	
CallinStart	
CliSysName	
DBSizesAllowed	
DefaultPort	
DefaultPortBindAddress	
EnableSharding	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	EnableVSSBackup	213
	EnsembleAutoStart	214
	ErrorPurge	215
	FIPSMode	216
	IPv6	217
	JobHalt	218
	JobServers	219
	JobStart	220
	LicenseID	221
	MaxConsoleLogSize	222
	MaxIRISTempSizeAtStart	223
	PasswordHash	224
	ProcessHalt	225
	ProcessStart	226
	ShutdownTimeout	227
	SystemHalt	228
	SystemMode	229
	SystemStart	230
	TempDirectory	231
	TerminalPrompt	232
	WebServer	233
	WebServerName	234
	WebServerPort	235
	WebServerURLPrefix	236
	ZSTU	237
Гт	elnet]	230
LI	DNSLookup	
	Port	
	roit	241
[W	/orkQueues]	243
	Default	244
	SQL	245

## テーブル一覧

テーブル U-1: SQL タブ	
------------------	--

## 1

## 構成パラメータ・ファイルの概要

InterSystems IRIS® データ・プラットフォームは、起動時に構成パラメータ・ファイル (CPF) iris.cpf から構成値を読み取ります。このファイルには、InterSystems IRIS の特定の構成がインスタンスごとに定義されています。

このトピックでは、CPF の使用および編集の方法について説明します。このリファレンスの最初にある"目次"に、CPF の各パラメータをセクション別にソートして示しています。

注釈 このドキュメントおよび CPF そのものの中では、メモリを 2 の累乗として表します。 例えば、1 キロバイト (KB) は 1024 バイトを意味し、1 メガバイト (MB) は 1024 KB を意味します。

## 1.1 CPF の概要

構成パラメータ・ファイル (CPF) は、InterSystems IRIS 構成を定義します。起動時に、InterSystems IRIS は CPF を読み取ってそのほとんどの設定の値を取得します。

既定の CPF である iris.cpf は、インストール・ディレクトリにあります。"アクティブな CPF の編集" のセクションで説明されているように、CPF を編集する方法は複数あります。

InterSystems IRIS は CPF のバックアップを複数作成します。iris.cpf ファイルが変更されている場合、InterSystems IRIS は 1 日 1 回、同じディレクトリに iris.cpf\_yyyymmdd という名前のバックアップを作成します。これらのバックアップは、1 年が経過すると自動的に削除されます。さらに、起動またはシャットダウンが正常に完了した後にも、CPF のコピーが、最新の有効な構成を表す \_LastGood\_.cpf としてインストール・ディレクトリに保存されます。

#### 1.1.1 CPF の形式

構成パラメータ・ファイルは、行単位の表記の UTF-8 テキスト・ファイルで、拡張子 .cpf が付いています。各行の終わりには、キャリッジ・リターンと改行文字を置きます。長い項目を次の行に続けることはできません。ファイル内の 1 行は、以下のいずれかの要素になります。

- ・ 空白スペース 0 個以上のスペースから成る空の行
- · セクション見出し 角括弧 (「 ) で囲まれたファイル・セクション名
- ・ パラメータ 1 個の InterSystems IRIS 構成パラメータとその値
- ・ コメント ユーザが追加したコメント

#### 1.1.1.1 空白スペース

一般的に、行の先頭や行の終わりにあるスペースは無視されます。行の途中にあるスペースは、通常は意味があります。行の途中のスペースは、文字列内で意味を持つ要素である場合を除いて、使用しないことをお勧めします。

#### 1.1.1.2 セクション見出し

互いに関連する設定は同じセクションに集められています。セクションの開始を示す行では、セクションの名前が角括弧で囲まれています。以下はその例です。

[Devices]

セクション見出し以降、次のセクション名(またはファイルの終わり)までの行はすべて、同じセクションに属します。

#### 1.1.1.3 パラメータ

セクション見出しの下にある行はそれぞれ、1 つのパラメータの定義です。パラメータ行の構文は以下のとおりです。 keyword はパラメータ名、value は文字列です。

keyword=value

構成する類似の項目のセットがある場合は、keyword\_#と表示される場合があります。例えば、ネームスペース、データベース、デバイスなど、類似の項目または項目のグループを構成する場合は、1 行に 1 項目ずつ指定します。構文は以下のとおりです。

keyword\_1=value keyword\_2=value keyword\_n=value

value 文字列の構文は、パラメータによって大きく異なります。パラメータに応じて、True または False を表す 1 または 0、バイト数やMB 数などを指定します。また、値が 1 つのみの場合もあれば、複数の値を区切り文字で区切って指定する場合もあります。文字列の中の区切り文字も、コンマ、セミコロン、チルダ (^)、スラッシュ(/)、コロン、およびこれらの組み合わせなど、パラメータによって異なります。

重要

InterSystems IRIS のバージョン 2022.1.1 以降、パラメータ値として空の引用符を設定すると (parameter="")、その値は空の文字列 (値なし) に設定されます (これまでのバージョンでは、このように設定すると既定値に設定されていました)。必須のパラメータ値として空の文字列を設定することは できないので、このようなパラメータを空の引用符に設定するとエラーになります。

#### 1.1.1.4 コメント

CPFではコメントがサポートされています。コメントは、1行に記述することも、複数行にわたって記述することもできます。また、行の先頭から始めることも、行の他の内容の後から始めることもできます。

1 行コメントを挿入するには、":"(セミコロン)、"#"(シャープ記号)、または "//"(2 つのスラッシュ)を使用します。

複数行コメントを挿入するには、"/\*" (スラッシュ、アスタリスク) を使用してコメントを開始し、"\*/" (アスタリスク、スラッシュ) を使用して終了します。

#### 1.1.2 CPF のサンプル

InterSystems IRIS バージョン 2021.2 の一部としてインストールした既定の CPF の例を以下に示します。例えば、 [Startup] セクションの DefaultPort パラメータと WebServerPort パラメータの値として、それぞれ既定のスーパーサーバ・ポート 1972 と既定の Web サーバ・ポート 52773 が設定されています。

```
[ConfigFile]
Product=IRIS
Version=2023.1
[ECPServers]
CONTAINERT=docs-api-dev.iscinternal.com,1792
JUL28=172.24.208.1,51798
[Databases]
IRISSYS=C:\InterSystems\20223-604-JAN27\Mgr\IRISLIB=C:\InterSystems\20223-604-JAN27\Mgr\irislib\
IRISTEMP=C:\InterSystems\20223-604-JAN27\Mgr\iristemp\
IRISLOCALDATA=C:\InterSystems\20223-604-JAN27\Mgr\irislocaldata\
IRISAUDIT=C:\InterSystems\20223-604-JAN27\Mgr\irisaudit\
ENSLIB=C:\InterSystems\20223-604-JAN27\Mgr\enslib\
USER=C:\InterSystems\20223-604-JAN27\Mgr\user\
[Namespaces]
%SYS=IRISSYS
USER=USER
[MirrorMember]
AgentAddress=
AsyncMemberGUID=
AsyncMemberType=0
AsyncUseSystemPurgeInterval=0
JoinMirror=0
SystemName=
ValidatedMember=0
VirtualAddressInterface=
[Journal]
AlternateDirectory=C:\InterSystems\20223-604-JAN27\Mgr\journal\
BackupsBeforePurge=2
CompressFiles=1
CurrentDirectory=C:\InterSystems\20223-604-JAN27\Mgr\journal\
DaysBeforePurge=2
FileSizeLimit=1024
FreezeOnError=0
JournalFilePrefix=
JournalcspSession=0
[Startup]
CallinHalt=1
CallinStart=1
CliSysName=
DBSizesAllowed=8192
DefaultPort=51801
DefaultPortBindAddress=
EnableVSSBackup=1
EnsembleAutoStart=1
ErrorPurge=30
FIPSMode=0
IPv6=0
JobHalt=1
JobServers=0
JobStart=1
LicenseID=
MaxConsoleLogSize=5
MaxIRISTempSizeAtStart=0
PasswordHash=
ProcessHalt=1
ProcessStart=1
ShutdownTimeout=300
SystemHalt=1
SystemMode=
SystemStart=1
TempDirectory=Temp
TerminalPrompt=8,2
WebServer=1
WebServerName=
WebServerPort=52801
WebServerURLPrefix=
ZSTU=1
```

```
[WorkQueues]
 Default=
 SOL=
  [Gateways]
  %DotNet Server=.NET,53301,%Gateway_Object,N6.0
 %IntegratedML Server=ML,53501,%Gateway_ML%JDBC Server=JDBC,53701,%Gateway_SQL,,,,,%Java Server=Java,53201,%Gateway_Object
  %Python Server=Python,53401,%Gateway_Object
  %R Server=R,53801,%Gateway_Object
  %XSLT Server=XSLT,53601,%Gateway_Object,,,,,,0
  [DeviceSubTypes]
[DeviceSubTypes]
C-ANSI=80^#,$C(27,91,72,27,91,74)^25^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_"H" $
$X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^$C(27,91,72,27,91,74)^$C(8,32,8)
C-IRIS Terminal=80^#,$C(27,91,72,27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_"H" $
$X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^$C(27,91,72,27,91,74)^$C(8,32,8)
C-TV925=80^#,$C(27,44)^24^$C(8)^W $C(27,61,DY+32,DX+32) $
$X=DX,$Y=DY^^^$C(27,91,74)^$C(27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_"H" $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91,74)^4]_TPT $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91,74)^4]_TPT $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91,74)^4]_TPT $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91)_TPT $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^$C(8)^W $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^$C(8)^W $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^$C(8)^W $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^$C(8)^W $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^*C(8)^W $
$X=DX,$Y=DY^^$C(27,91,74)^24^*C(8)
$\frac{\pi_0}{\pi_0} \pi_0 \pi
 \begin{array}{l} \$X=DX, \$Y=DY^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,75)^{-1}C-VT132=132^{+}, \$C(27,91,72,27,91,74)^{2}4^{\$}C(8)^{W} \$C(27,91)_{DY+1}^{+}:"_{DX+1}^{+}= \$X=DX, \$Y=DY^{\$}C(27,91,74)^{2}(27,91,75)^{-1}C-VT220=80^{+}, \$C(27,91,72,27,91,74)^{2}4^{\$}C(8)^{W} \$C(27,91)_{DY+1}^{+}:"_{DX+1}^{+}= \$X=DX, \$Y=DY^{\$}C(27,91,72,27,91,74)^{2}(27,91,75)^{\$}C(27,91,72,27,91,74)^{\$}C(8,32,8) \\ C-VT240=80^{+}, \$C(27,91,74)^{\$}C(27,91,75)^{\$}C(27,91,72,27,91,74)^{\$}C(8,32,8) \\ C-VT240=80^{+}, \$C(27,91,72,27,91,74)^{2}C(27,91,75)^{\$}C(27,91,72,27,91,74)^{\$}C(8,32,8) \\ C-VT240=80^{+}, \$C(27,91,74)^{\$}C(27,91,75)^{\$}C(27,91,72,27,91,74)^{\$}C(8,32,8) \\ C-VT240=80^{+}, \$C(27,91,74)^{\$}C(27,91,75)^{\$}C(27,91,72,27,91,74)^{\$}C(8,32,8) \\ C-VT240=80^{+}, \$C(27,91,74)^{\$}C(27,91,75)^{\$}C(27,91,72,27,91,74)^{\$}C(8,32,8) \\ C-VT240=80^{+}, \$C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(27,91,74)^{\$}C(2
C-VT52=80^#,$C(27,72)^24^$C(8)^W $C(27,89,DY+32,DX+32) S $X=DX,$Y=DY^^^^
M/UX=255^#^66^$C(8)^^^^
 MAIL=132^#^11^$C(8)^^^^
 P-DEC=132^#^66^$C(8)^^^^
 PK-DEC=150^#^66^$C(8)^^^^
 PK-QUME=150^#^66^$C(8)^^^^
0=0^TRM^C-IRIS Terminal^^^Principal device^
2=2^SPL^PK-DEC^^^^Spool LA120^
47=47^MT^M/UX^^("auv":0:2048)^Magnetic tape^
48=48^MT^M/UX^^("avl":0:2048)^Magnetic tape^
57=57^BT^M/UX^^("auv":0:2048)^Magnetic tape^
 SPOOL=2^SPL^PK-DEC^^^Spool LA120^
  TERM=0^TRM^C-IRIS Terminal^^^Windows Console^
      LAT = 0^TRM^C-VT220^^^Principal device^
       PRN = | PRN | ^OTH^P-DEC^^"W"^^Windows Printer^
    TNT =0^TRM^C-VT220^^^Principal device^
TRM =0^TRM^C-IRIS Terminal^^^Windows Console^
  [MagTapes]
 47=\\.\TAPE0
48=\\.\TAPE1
 57=\\.\TAPE0
 58=\\.\TAPE1
  [config]
 LibPath=
 MaxServerConn=1
 MaxServers=2
 Path=
 PvthonPath=
 bbsiz=-1
  console=
  errlog=500
 globals=0,0,0,0,0,0
 gmheap=53952
 history=500
  ijcbuff=512
  ijcnum=16
  jrnbufs=64
  locksiz=0
 memlock=0
 netjob=1
 nlstab=50
 overview=Windows (Intel)~Windows
 pijdir=
 routines=0
 tarqwijsz=0
 udevtabsiz=24576
 wiidir=
 zfheap=0,0
  [Miscellaneous]
```

```
AsyncDisconnectErr=0
AsynchError=1
BreakMode=1
CollectResourceStats=0
DisconnectErr=0
FileMode=0
GlobalKillEnabled=1
IEEEError=1
LicenseAltHeaders=0
LineRecall=1
ListFormat=0
LogRollback=0
MVDefined=0
NodeNameInPid=0
NullSubscripts=0
OldZU5=0
OpenMode=0
PopError=0
RefInKind=0
ScientificNotation=1
SetZEOF=0
ShutDownLogErrors=0
StopID=0
SwitchOSdir=0
SynchCommit=0
TelnetNUL=0
TruncateOverflow=0
Undefined=0
UseNagleAlgorithm=0
ViewPastData=0
ZDateNull=0
ZaMode=0
[ECP]
ClientReconnectDuration=1200
ClientReconnectInterval=5
ServerTroubleDuration=60
[Cluster]
CommIPAddress=
JoinCluster=0
[LicenseServers]
LOCAL=127.0.0.1,4002
[Monitor]
SNMPEnabled=0
[OI]
File=^%X364
MagTape=^%XMAG
Other=^%X364
Terminal=^%X364
[SQL]
ANSIPrecedence=1
AdaptiveMode=1
AllowRowIDUpdate=0
AutoParallel=1
AutoParallelThreshold=3200
BiasQueriesAsOutlier=0
Comment=1
DBMSSecurity=1
DDLDefineBitmapExtent=1
DDLFinal=1
DDLNo201=0
DDLNo30=0
DDLNo307=0
DDLNo311=0
DDLNo315=0
DDLNo324=0
DDLNo333=0
DDLSQLOnlyCompile=0
DDLUseExtentSet=1
DDLUseSequence=1
DefaultSchema=SQLUser
DelimitedIds=1
DropDelete=1
ECPSync=0
ExtrinsicFunctions=0
FastDistinct=1
IdKey=1
IdTrxFrom=~ `!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?
IdTrxTo=
LockThreshold=1000
```

```
LockTimeout=10
ODBCVarcharMaxlen=4096
ParameterSampling=0
QueryProcedures=0
RTPC=1
ReferentialChecks=1
SaveMAC=0
TCPKeepAlive=300
TODATEDefaultFormat=DD MON YYYY
TimePrecision=0
[SqlSysDatatypes]
BIGINT=%Library.BigInt
BIGINT(%1)=%Library.BigInt
BINARY=%Library.Binary(MAXLEN=1)
BINARY VARYING=%Library.Binary(MAXLEN=1)
BINARY VARYING(%1)=%Library.Binary(MAXLEN=%1)
BINARY(%1)=%Library.Binary(MAXLEN=%1)
BIT=%Library.Boolean
BLOB=%Stream.GlobalBinary
CHAR=%Library.String(MAXLEN=1)
CHAR VARYING=%Library.String(MAXLEN=1)
CHAR VARYING(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
CHAR(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
CHARACTER=%Library.String(MAXLEN=1)
CHARACTER VARYING=%Library.String(MAXLEN=1)
CHARACTER VARYING(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
CHARACTER(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
CLOB=%Stream.GlobalCharacter
DATE=%Library.Date
DATETIME=%Library.DateTime
DATETIME2=%Library.DateTime
DEC=%Library.Numeric(MAXVAL=9999999999999999,MINVAL=-999999999999,SCALE=0)
DEC(%1)-%Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^%apiSQL(%1,0)'|>,MINVAL=<|'$$minval^%apiSQL(%1,0)'|>,SCALE=0)
DEC(%1,%2)=%Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^%apiSQL(%1,%2)'|>,MINVAL=<|'$$minval^%apiSQL(%1,%2)'|>,SCALE=%2)
DECIMAL(%1)=%Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(%1,0)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(%1,0)'|>,SCALE=0)
DECIMAL(%1,%2)=%Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(%1,%2)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(%1,%2)'|>,SCALE=%2)
DOUBLE=%Library.Double
DOUBLE PRECISION=%Library.Double
FLOAT=%Library.Double
FLOAT(%1)=%Library.Double
IMAGE=%Stream.GlobalBinary
INT=%Library.Integer(MAXVAL=2147483647,MINVAL=-2147483648)
INT(%1)=%Library.Integer(MAXVAL=2147483647,MINVAL=-2147483648)
INTEGER=%Library.Integer(MAXVAL=2147483647,MINVAL=-2147483648)
LONG=%Stream.GlobalCharacter
LONG BINARY=%Stream.GlobalBinary
LONG RAW=%Stream.GlobalBinary
LONG VARCHAR=%Stream.GlobalCharacter
LONG VARCHAR(%1)=%Stream.GlobalCharacter
LONGTEXT=%Stream.GlobalCharacter
LONGVARBINARY=%Stream.GlobalBinary
LONGVARBINARY(%1)=%Stream.GlobalBinary
LONGVARCHAR=%Stream.GlobalCharacter
LONGVARCHAR(%1)=%Stream.GlobalCharacter
MEDIUMINT=%Library.Integer(MAXVAL=8388607,MINVAL=-8388608)
MEDIUMINT(%1)=%Library.Integer(MAXVAL=8388607,MINVAL=-8388608)
MEDIUMTEXT=%Stream.GlobalCharacter
MONEY=%Library.Currency
NATIONAL CHAR=%Library.String(MAXLEN=1)
NATIONAL CHAR VARYING=%Library.String(MAXLEN=1)
NATIONAL CHAR VARYING(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
NATIONAL CHAR(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
NATIONAL CHARACTER=%Library.String(MAXLEN=1)
NATIONAL CHARACTER VARYING=%Library.String(MAXLEN=1)
NATIONAL CHARACTER VARYING(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
NATIONAL CHARACTER(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
NATIONAL VARCHAR=%Library.String(MAXLEN=1)
NATIONAL VARCHAR(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
NCHAR=%Library.String(MAXLEN=1)
NCHAR(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
NTEXT=%Stream.GlobalCharacter
NUMBER=%Library.Numeric(SCALE=0)
NUMBER(%1)=%Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(%1)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(%1)'|>,SCALE=0)
NUMBER(%1,%2)=%Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(%1,%2)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(%1,%2)'|>,SCALE=%2)
\label{eq:numeric_maxval} NUMERIC(\$1)=\$Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(\$1,0)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,0)'|>,SCALE=0)\\ NUMERIC(\$1,\$2)=\$Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(\$1,\$2)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,SCALE=$2)\\ NUMERIC(\$1,\$2)=\$Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,SCALE=$2)\\ NUMERIC(\$1,\$2)=\$Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,SCALE=$2)\\ NUMERIC(\$1,\$2)=\$Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,SCALE=$2)\\ NUMERIC(\$1,\$2)=\$Library.Numeric(MAXVAL=<|'$$maxval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL(\$1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,MINVAL=<|'$$minval^*apiSQL($1,82)'|>,M
NVARCHAR=%Library.String(MAXLEN=1)
NVARCHAR(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
NVARCHAR(%1,%2)=%Library.String(MAXLEN=%1)
NVARCHAR(MAX)=%Stream.GlobalCharacter
POSIXTIME=%Library.PosixTime
RAW(%1)=%Library.Binary(MAXLEN=%1)
```

```
REAL=%Library.Double
ROWVERSION=%Library.RowVersion
SERIAL=%Library.Counter
SMALLDATETIME=\(\bar{\pi}\) Library.DateTime(MINVAL="1900-01-01 00:00:00",MAXVAL="2079-06-06 23:59:59")
SMALLINT=%Library.SmallInt
SMALLINT(%1)=%Library.SmallInt
SMALLMONEY=%Library.Currency
SYSNAME=%Library.String(MAXLEN=128)
TEXT=%Stream.GlobalCharacter
TIME=%Library.Time
TIME(%1)=%Library.Time(PRECISION=%1)
TIMESTAMP=%Library.PosixTime
TIMESTAMP2=%Library.TimeStamp
TINYINT=%Library.TinyInt
TINYINT(%1)=%Library.TinyInt
UNIQUEIDENTIFIER=%Library.UniqueIdentifier
VARBINARY=%Library.Binary(MAXLEN=1)
VARBINARY(%1)=%Library.Binary(MAXLEN=%1)
VARCHAR=%Library.String(MAXLEN=1)
VARCHAR(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
VARCHAR(%1,%2)=%Library.String(MAXLEN=%1)
VARCHAR(MAX)=%Stream.GlobalCharacter
VARCHAR2(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1)
[Telnet]
DNSLookup=ON
Port=23
```

## 1.2 アクティブな CPF の編集

CPF は、管理ポータル、API 呼び出し、テキスト・エディタなど、複数の方法で操作できます。特定のパラメータを変更する方法の手順については、該当するパラメータのリファレンス・ページの "このパラメータの変更" のセクションを参照してください。変更によっては、変更を有効にするためにインスタンスの再起動が必要になる場合があります。

テキスト・エディタを使用して CPF を変更する場合は、最初にインスタンスをシャットダウンする必要があります。インストール・ディレクトリにある iris.cpf ファイルを開き、目的の変更を行います。 CPF が無効であると InterSystems IRIS が起動しなくなることがあるため、 CPF を編集する前にバックアップ・コピーを保存しておくことをお勧めします。 必ず、この章の "CPF の形式" のセクションで説明されている構文に従ってください。

InterSystems IRIS で使用する CPF を iris start コマンドで 指定したり、部分的な CPF を作成して、UNIX® システムや Linux システムへの導入時に iris.cpf にマージしたりできます。これらのオプションは、以下のセクションで説明します。

- 起動時の CPF の選択
- ・ 構成マージ機能の使用

#### 1.2.1 起動時の CPF の選択

開発用、テスト用など、2 つ以上の InterSystems IRIS 構成を頻繁に切り替える場合は、それらの目的に合わせて別個の CPF を作成できます。InterSystems IRIS の起動時に、使用する .cpf ファイルを指定すると、手動で設定を変更する時間を減らすことができます。

例えば、Windows で、InterSystems IRIS インストール・ディレクトリが C:\IRIS の場合、各 CPF は以下のようになります

```
C:\IRIS\iris.cpf ; default CPF
C:\IRIS\production.cpf ; for production
C:\IRIS\development.cpf ; for development
C:\IRIS\testapps.cpf ; for testing
C:\IRIS\iris_customerbug.cpf ; for troubleshooting
```

別の CPF を使用するには、まず InterSystems IRIS を停止する必要があります。続いて、InterSystems IRIS で使用する CPF のフル・パスを指定して、iris start コマンドでインスタンスを起動します。iris start コマンドについては、"システム管

理ガイド"の "InterSystems IRIS 複数インスタンスの使用法"の章にある "InterSystems IRIS インスタンスの制御"のセクションで説明されています。

インスタンスのシャットダウン時に、最後の既知のエラーなし構成が、インストール・ディレクトリ内の \_LastGood\_.cpf というファイルに自動的に保存されます。このファイルは、必要に応じてリカバリに利用できます。

## 1.3 構成マージ機能の使用

UNIX® および Linux では、宣言型の構成マージ・ファイルを使用して、既定の iris.cpf を変更できます。マージ・ファイルは、任意の数の CPF パラメータに目的の値を設定する部分的な CPF です。

構成マージはさまざまな目的に役立ちます。マージ・ファイルにより、同じソースから導入する複数のインスタンスの設定を個別に指定し、自動導入や DevOps アプローチをサポートできます。以下のいずれかを実行して、コンテナ化された InterSystems IRIS インスタンスとコンテナ化されていない InterSystems IRIS インスタンスで構成マージを使用できます。

・ インスタンスの起動時または再起動時に、環境変数 ISC\_CPF\_MERGE\_FILE を、適用する構成マージ・ファイルのパスに設定します。この変数が存在することで操作がトリガーされ、指定されたマージ・ファイルを使用してインスタンスの CPF を変更してから、インスタンスが起動されます。

構成マージは、自動導入で非常に便利です。新規インスタンスの初回起動前に、指定された構成変更を行うため、同じコンテナ・イメージまたは同じインストール・キットから導入する複数のインスタンスの構成をカスタマイズできるからです。マルチノード・トポロジの自動導入では、複数のマージ・ファイルを使用して異なるグループのインスタンスをカスタマイズできます。例えば、計算ノードを含むシャード・クラスタの自動導入では、データ・ノード1、残りのデータ・ノード、および計算ノードに異なるマージ・ファイルをこの順序で適用します。また、ミラーの導入時には、プライマリ、バックアップ、および非同期メンバに異なるマージ・ファイルを適用できます。

複数のインスタンスの自動再構成も同じ方法で行うことができます。それぞれのインスタンスのグループに適用可能なマージ・ファイルを指定して、インスタンスのグループを再起動します。

重要 マージ・ファイルを指定する ISC\_CPF\_MERGE\_FILE 環境変数を使用して構成マージでコンテナをデプロイすると、そのファイルは更新の間、継続的に監視されます。コンテナが実行中である限り、見つかったファイルは直ちにマージされます。つまり、マージ・ファイルを更新することで、コンテナ化されたインスタンスの構成をいつでも更新できます。詳細は、"構成マージを使用した InterSystems IRIS の自動構成"の"構成マージを使用して既存のインスタンスを再構成する方法"を参照してください。

・ iris merge コマンドを使用して、再構成するインスタンス、適用するマージ・ファイル、および変更する CPF を指定します。既定では、マージ・ファイルは ISC\_CPF\_MERGE\_FILE (存在する場合) で指定されたファイルで、CPF はインスタンスの現在の iris.cpf ファイルですが、どちらのファイルもコマンド行で指定できます。コマンドの構文の詳細は、"構成マージを使用して既存のインスタンスを再構成する方法"を参照してください。

注釈 一部の構成変更は、起動時にのみ適用されるため、iris merge で使用されるマージ・ファイルで指定した場合、インスタンスが再起動されるまで適用されません。

マージ・ファイルの構文は CPF と同じです ("CPF の形式" のセクションを参照)。また、マージ・ファイルには任意の名前と拡張子を付けることができます。マージ・ファイルには CPF 内にある任意のパラメータを記述できますが、変更しない値を含める必要はありません。

CPFとは異なり、マージ・ファイルには同じセクションとパラメータを重複して記述できます。この場合、InterSystems IRIS ではファイルの末尾に近い方の値が優先されるため、これを利用してテンプレート・マージ・ファイルを作成できます。例えば、一般的に必要な値をファイルの先頭に保存し、インスタンス固有の値を末尾に追加した場合、マージ・ファイルの読み取り時にインスタンス固有の値が優先されます。

マージ・ファイルの使用例については、以降のセクションを参照してください。InterSystems IRIS コンテナ導入時のマージ・ファイルの使用法の詳細は、"構成マージを使用した InterSystems IRIS の自動構成"を参照してください。InterSystems Cloud Manager (ICM) でのマージ・ファイルの使用法の詳細は、"InterSystems Cloud Manager ガイド"の "カスタマイズされた InterSystems IRIS 構成を使用した導入"を参照してください。InterSystems Kubernetes Operator (IKO) でのマージ・ファイルの使用法の詳細は、"InterSystems Kubernetes Operator の使用"の "configSource: 構成ファイルの作成とその ConfigMap の提供"を参照してください。

#### 1.3.1 構成マージの例

この例では、起動時にマージ・ファイルを使用して、コンテナ化されていないインスタンスの共有メモリ・ヒープとデータベース・キャッシュを変更する方法を説明します。これらの設定はそれぞれ gmheap パラメータと globals パラメータ で制御します。

最初のステップはマージ・ファイルを作成することです。以下のサンプル・ファイルには config\_merge.cpf という名前が付いていますが、任意の名前または拡張子が有効です。マージ・ファイルでは CPF と同じ構文を使用することに注意してください。

# Example configuration merge file.

[config] globals=0,0,800,0,0,0 gmheap=256000

次に、iris stop コマンドを使用してマージ対象のターゲット・インスタンスをシャットダウンします。

\$ sudo iris stop IRIS

最後に、以下のスクリプトのように ISC\_CPF\_MERGE\_FILE を使用してインスタンスを再起動します。

このスクリプトが実行されると、iris.cpf ファイルが config\_merge.cpf ファイルで指定したとおりに InterSystems IRIS によって変更されます。

#!/bin/bash

# Start InterSystems IRIS with the necessary parameters (all on one line). sudo ISC\_CPF\_MERGE\_FILE=/merge\_files/config\_merge.cpf iris start IRIS

インスタンスが起動したらマージは完了です。iris.cpf ファイルに gmheap 設定と globals 設定の目的の値が含まれることを確認します。

[config]
...
errlog=500
globals=0,0,800,0,0,0
gmheap=256000
history=500,1024
...

注釈 ISC\_CPF\_MERGE\_FILE で指定されたマージ・ファイルが存在しない場合、インスタンスの起動時にエラー・メッセージが表示されて起動が続行されます。

## 1.4 構成のセキュリティ

偶発的または意図的な誤った構成から CPF を保護するために、**構成セキュリティ**を有効にすることができます。このオプションは、[システムワイドセキュリティパラメータ] ページ([システム管理]→[セキュリティ]→[システム・セキュリティ]→[システムワイドセキュリティパラメータ])で利用できます。

構成セキュリティが有効になっている場合、InterSystems IRIS の起動時に、前回の起動時以降、構成パラメータ・ファイルが変更されたことが検出され、その変更の検証のために、InterSystems IRIS の起動ユーティリティによってユーザ名とパスワードの入力が要求されます。このユーザ・アカウントには、\*Admin\_Manage:Use 特権が付与されている必要があります。適切なユーザ名とパスワードを指定できない場合、オペレータは以下のいずれかを選択できます。

- 1. ユーザ名とパスワードを再入力する。
- 2. 最新の既知の正しい構成を使用して起動する。
- 3. 起動を中止する。

オペレータが2番目のオプションを選択した場合は、起動時に呼び出したパラメータ・ファイルの名前(file.cpf)が変更され、\_rejected という接尾語が付加されます(file.cpf\_rejected)。次に、最新の既知の正しい構成(\_LastGood\_.cpf)によって file.cpf が上書きされ、この構成を使用して InterSystems IRIS が起動します。

注釈 この構成セキュリティ設定は、オペレーティング・システム・レベルのセキュリティの代わりにはなりません。構成ファイルを変更できる機能を、ユーザに対してオペレーティング・システム・レベルで厳格に制限することで、構成ファイルを保護することをお勧めします。

システム全体に適用されるその他のセキュリティ・パラメータの詳細は、"システム管理およびセキュリティ"を参照してください。

## 1.5 パラメータの説明

このドキュメントの各パラメータ・リファレンス・ページには、以下のほとんどのセクションが含まれます。

- ・ 構文 このパラメータが含まれる CPF のセクションと、それに続く構文の概要。その下には、有効な入力の説明と 既定値があります。
- ・ 説明 パラメータの正式な説明。有効な入力の例や、値を選択する際のガイドラインが含まれる場合があります。
- ・ このパラメータの変更 このパラメータを変更するためのさまざまな方法。プログラムによる方法、またはブラウザベースの管理ポータルを使用する方法があります。
- 関連項目 関連するパラメータと関連ドキュメントへのリンク。

# 2 [Actions]

構成マージ機能では、構成パラメータ値を変更できるほか、さまざまな InterSystems IRIS オブジェクトを作成、変更、削除できます。このようなオブジェクトとして、新たに開発したインスタンスにあるか既存のインスタンスにあるかに関係なく、ネームスペースとデータベース、ユーザ、ロール、リソース、ミラーとミラー・メンバなどがあります。これを実行するには、マージ・ファイルでのみ有効な [Actions] セクションにあるパラメータを使用します。

重要 [Actions] セクションを直接構成パラメータ・ファイル (CPF) に追加しないでください。[Actions] セクションは CPF ではサポートされていないため、追加するとインスタンスの起動に失敗します。

[Actions] で指定したオペレーションはベキ等元です。つまり、オペレーションの結果が変化する場合にのみ実行されます。作成するオブジェクトが存在する場合、削除するオブジェクトが存在しない場合、変更するオブジェクトに指定の変更が適用済みの場合、そのオペレーションはスキップされます。構成マージ・ファイルの [Actions] セクションに記述された操作の順序は、操作が実行される順序には影響しません。InterSystems IRIS は確定的な順序で操作を実行します。

構成マージ機能の詳細は、"構成マージを使用した InterSystems IRIS の自動構成"を参照してください。[Actions] パラメータの使用法、そのパラメータの一覧と詳細な用途はそれぞれ、上記ドキュメントの"構成マージで、構成以上のカスタマイズは可能か"と"[Actions] パラメータ・リファレンス"を参照してください。

## [ComPorts]

このトピックでは、CPF の [ComPorts] セクションのパラメータについて説明します。[ComPorts] セクションは Windows システムにのみ適用されます。

#### COMn

COM ポートの既定の設定を定義します。Windows システムでのみ有効です。

[ComPorts] COMn=a;b

#### 説明

[ComPorts] セクションには、各 COM ポートのエントリが含まれます。これらのエントリによって COM ポートの既定の設定を定義し、ローカル接続経由、またはモデムを接続したシリアルポート経由で InterSystems IRIS® Data Platform にリモート・ログインできるようにします。数値 n は、物理 COM ポート番号を指します。 [ComPorts] セクションのエントリ数が多い場合は、n が 2 桁以上になることもあります。

COMn 内のパラメータは Windows プラットフォームにのみ適用されます。

各 COMn エントリには、セミコロンで区切られた 2 つの値があり、これらによって COM ポート番号 n の既定の設定が定義されます。以下のとおりです。

・ a - データ・ビット、パリティなどの COM ポート制御パラメータ (バイト位置形式)。バイト位置は、1 から始まります。 値の意味は、左から右の順に以下のとおりです。

バイト位置	説明
バイト1:モデム制御	- '1' モデム制御を使用する(下記の 1801X11 の 例で選択されています)
	- '0' モデム制御を使用しない
	- ' 'モデム制御の変更なし(既定値)
バイト 2 : データ・ビット	- '5' 5 データ·ビット
	- '6' <b>6 データ・</b> ビット
	- '7' <b>7 データ・</b> ビット
	- '8' 8 データ・ビット(下記の 1801X11 の例で選択されています)
	- ' ' ビット・サイズを変更しない (既定値)
バイト3:パリティ	- '0' パリティなし(下記の 1801X11 の例で選択 されています)
	- '1' 奇数パリティ
	- '2' 偶数パリティ
	- '3' マーク・パリティ
	- '4' スペース・パリティ
	- 'パリティ設定の変更なし(既定値)
バイト4:ストップ・ビット	- '1' 1ストップ・ビット(下記の 1801X11 の例で選択されています)
	- '5' 1.5 ストップ・ビット
	- '2' <b>2</b> ストップ・ビット
	- ' ストップ・ビット設定の変更なし(既定値)
バイト 5: フロー制御	- 'x' Xon/Xoff フロー制御を使用する(下記の 1801X11 の例で選択されています)
	- 'C' CTS/RTS フロー制御を使用する
	- 'C' DSR/DTR フロー制御を使用する
	- 'プロー制御の変更なし(既定値)
バイト 6: DTR 設定	- '0' DTR を無効にする。オフに設定、オフを保持。
	- '1' DTRを有効にする。オンに設定、オンを保持 (下記の 1801X11 の例で選択されています)。
	- ' ' DTR 状態の変更なし (既定値)

バイト位置	説明
バイト 7: \$ZA エラー報告	- '0' <b>\$ZA エラー報告を無効にする</b>
	- '1' \$ZA エラー報告を有効にする(下記の 1801X11 の例で選択されています) - ' '\$ZA エラー報告の変更なし(既定値)

・ b-ボー・レート。指定しない場合、既定のボー・レートは 19200 です。

#### 例

以下の [ComPorts] セクションの例は、COM ポート制御パラメータで値としてスペース文字を使用する方法を示しています。

[ComPorts] COM1= ;19200

最初の例では、COMポート制御パラメータに対してすべて既定値を使用するために、セミコロン区切り文字の前に7個のスペースを指定しています。この意味は、「モデム制御の変更なし、ビット・サイズの変更なし、パリティ設定の変更なし、ストップ・ビット設定の変更なし、フロー制御の変更なし、DTR 状態の変更なし、\$ZA エラー報告の変更なし」です。

[ComPorts] COM2=1801X11;19200

2番目の例では、COM ポート制御パラメータの値として 1801X11 を指定しています。この意味は、「モデム制御を使用する、8データ・ビット、パリティなし、1ストップ・ビット、Xon/Xoffフロー制御を使用する、DTRを有効にする、\$ZA エラー報告を有効にする」です。

#### このパラメータの変更

CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、このパラメータを変更できます。

## [config]

このトピックでは、CPFの [config] セクションの [メモリ詳細設定] のパラメータについて説明します。

#### LibPath

LD\_LIBRARY\_PATH 環境変数にディレクトリを追加します。UNIX® システムでのみ有効です。

[config] LibPath=directory:directory2:directory3[...]

directory は、有効なディレクトリのフル・パスです。LibPath の最大長は 1024 文字です。既定では、ディレクトリは記述されていません。

#### 説明

LibPath は UNIX® システムでのみ使用されます。このパラメータによって、サードパーティ製共有ライブラリの検索のために、ディレクトリのリストが LD\_LIBRARY\_PATH 環境変数 (macOS では DYLD\_LIBRARY\_PATH) に追加されます。この設定を変更した場合は、インスタンスを再起動して、変更を有効にする必要があります。

macOS では、システム整合性保護 (SIP) が有効になっている場合、システム・ディレクトリ内のプログラムを実行する DYLD LIBRARY PATH 変数が無視される可能性があります。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[LibPath] の行の [編集] を選択します。1 つ以上のディレクトリをコロンで区切って入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、LibPath を変更できます。

#### MaxServerConn

ECP クライアントからの接続の最大数を設定します。

#### [config] MaxServerConn=n

nは、0から254の範囲の整数です。既定値は1です。

#### 説明

MaxServerConn は、このインスタンスに同時にアクセス可能な ECP クライアントの最大数です。これは、このインスタンスが ECP サーバとして稼動しているときに受け入れることができる接続の最大数です。この設定を変更した場合は、インスタンスを再起動して、変更を有効にする必要があります。

インスタンスがシャード・クラスタのメンバである場合、この設定はクラスタ内のノードの数以上にする必要があります。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[MaxServerConn] の行の [編集] を選択します。値を入力します。

このパラメータは、管理ポータルの [ECP設定] ページで変更することもできます ([システム管理] > [構成] > [接続性] > [ECP設定])。 [このシステムを ECP データサーバとする] の列で、[アプリケーションサーバの最大数] を編集します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、MaxServerConn を変更できます。

#### **MaxServers**

ECP サーバへの接続の最大数を設定します。

#### [config] MaxServers=n

nは、0から254の範囲の整数です。既定値は2です。

#### 説明

MaxServers は、このインスタンスからアクセス可能な ECP サーバの最大数です。これは、このインスタンスが ECP クライアントとして稼動しているときに確立できる接続の最大数です。この設定を変更した場合は、インスタンスを再起動して、変更を有効にする必要があります。

インスタンスがシャード・クラスタのメンバである場合、この設定はクラスタ内のノードの数以上にする必要があります。

#### このパラメータの変更

[システム管理] > [構成] > [接続性] > [ECP 設定] ページで、[このシステムを ECP アプリケーションサーバとする] 列の [データサーバの最大数] を編集します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、MaxServers を変更できます。

#### Path

既定の PATH 環境変数にディレクトリを追加します。UNIX® システムでのみ有効です。

[config] Path=directory:directory2:directory3[...]

directory は、有効なディレクトリのフル・パスです。Path の最大長は 1024 文字です。既定では、ディレクトリは記述されていません。

#### 説明

InterSystems IRIS® データ・プラットフォームの起動の一環として、UNIX®システムでは、新しいプロセスに UNIX® PATH 環境変数を割り当てます。既定では、UNIX® PATH 変数は以下のとおりです。

PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

PATH を使用する InterSystems IRIS プロセスとしては、システム・デーモン、SYSTEM^&ZSTART によって開始されるプロセス、スーパー・サーバによって作成されるプロセス (JDBC/ODBC サーバなど) などがあります。

お客様のアプリケーションにおいて、InterSystems IRIS が提供する既定の UNIX® PATH に追加された検索ディレクトリをこれらのプロセスの PATH 環境変数に含める必要がある場合があります。 CPF path 変数を使用することで、このパスにディレクトリを追加できます。 この設定を変更した場合は、インスタンスを再起動して、変更を有効にする必要があります。

注釈 ターミナル・プロセスではそれらの PATH がこのように設定されないため、ログイン・スクリプトでそれらの PATH を設定する必要があります。

#### 例

Path=/usr/customerapp/bin

これによって、システム・プロセスの PATH 環境変数が以下に設定されます。

PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/customerapp/bin

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[Path] の行の [編集] を選択します。1 つ以上のディレクトリをコロンで区切って入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、Path を変更できます。

## **PythonPath**

代替 Python パッケージを格納するディレクトリを指定します。

#### [config] PythonPath=directory

directory は、有効なディレクトリへの 1 つ以上のパスです。PythonPath の最大長は 1024 文字です。既定では、ディレクトリは記述されていません。

#### 説明

PythonPath は、代替 Python パッケージの場所を指定します。パッケージを検索する際、Python を使用する InterSystems IRIS の機能 (%Python Server など) が PythonPath に記述されているディレクトリを確認します。

複数のディレクトリを指定できます。Windows ではセミコロンを使用して複数のディレクトリを区切り、他のプラットフォームではコロンを使用して複数のディレクトリを区切ります。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[PythonPath] の行の [編集] を選択します。1 つ以上のディレクトリを入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、PythonPath を変更できます。

この設定を編集すると、即座に反映されます。新しいパスは、新しいプロセスすべてで使用されます。

#### bbsiz

プロセスあたりの最大メモリを設定します。

#### [config] bbsiz=n

n は、256 から 2,147,483,647 (KB) の範囲の整数です。既定値は −1 です。パラメータが最大値 (2,147,483,647 KB) に設定されます。

#### 説明

bbsiz は、1 プロセスへの割り当てを許可するメモリの最大量 (KB) です。このプロセス・プライベート・メモリの容量は、シンボル・テーブル割り当て、および I/O デバイスなどからのさまざまなメモリ要求に使用します。割り当て容量は、アプリケーションにおける必要性に応じて最大値に達するまで増加します。

一度メモリがプロセスに割り当てられると、通常はプロセスが終了するまで、その割り当ては解除されません。ただし、大量の(例えば32MBを超える)メモリが使用されてから解放された場合、可能であれば、InterSystems IRIS® Data Platform は割り当て解除されたメモリをオペレーティング・システムに戻します。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリと開始設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [メモリと開始設定]) で、[プロセス当たりの最大メモリ (KB)] 行に KB 単位の数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、bbsiz を変更できます。

この設定を編集した場合、更新された値は新しいプロセスすべてに適用されます。

既定値の -1 (最大値である約2 テラバイト) に設定すると、プロセス・メモリあたりの最大サイズは実質的に無制限になります。 プロセスがそれほど多くのメモリを使用する状態になる可能性はきわめて低いからです。

#### console

メッセージ・ログ・ファイル (messages.log) のパスを設定します。

#### [config] console=VMSConsoleTerminal,ConsoleFile

ConsoleFile は、messages.log ファイルのフル・パスです。ConsoleFile の最大長は 227 文字です。既定では、ディレクトリは記述されていません。

#### 説明

console には、messages.logファイルを構成する以下の2つのコンマ区切り値が含まれます。

#### ConsoleFile

messages.log ファイルのパス。InterSystems IRIS® データ・プラットフォームはここにメッセージを記録します。ConsoleFile を変更して、ログ・ファイルの新しい場所を指定します。ただし、ログ・ファイルの名前は常に messages.log でなければなりません。値を指定しない場合は、install-dir/mgr/messages.log という名前のファイルに出力されます。

ConsoleFile は、console パラメータの 2 つ目のコンマ区切り値です。

メッセージ・ログは、管理ポータルの [メッセージログ] ページ ([システム処理] > [システムログ] > [メッセージログ]) で参照できます。messages.log ファイルの詳細を構成するには、"MaxConsoleLogSize" パラメータを参照してください。

#### **VMSConsoleTerminal**

未使用。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[ConsoleFile] の行の [編集] を選択します。 ディレクトリ・パスを入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、ConsoleFile を変更できます。

## errlog

エラー・ログの最大エントリ数を設定します。

#### [config] errlog=n

nは、10から10,000の範囲の整数です。既定値は500です。

#### 説明

errlog は、InterSystems IRIS® Data Platform システム・エラー・ログの最大項目数です (詳細は、"監視ガイド"の"管理ポータルを使用した InterSystems IRIS の監視"の章にある "InterSystems IRIS システム・エラー・ログ" を参照してください)。この上限に達すると、ログ・ファイルの古いエントリは無効になります。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[errlog] の行の [編集] を選択します。 エントリの数を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.configクラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、errlog を変更できます。

## globals

データベース・キャッシュに共有メモリを割り当てます。

[config] globals=0,0,c,d,e,f

#### 説明

globalsには、各ブロック・サイズに対してデータベース・キャッシュに割り当てる共有メモリの量を指定する6つのコンマ区切り値が含まれます。左から右の順に、各値は、以下に対して割り当てるMB単位の数値を表します。

- · a-現在は使用されていません。常に0です。
- · b-現在は使用されていません。常に0です。
- c 8 KB ブロック
- d 16 KB ブロック
- e 32 KB ブロック
- · f 64 KB ブロック

6 つの値をすべて 0 (既定値) に設定した場合、自動的に合計物理メモリの 25% が割り当てられます。64 ビット・システムでは、16 TB の上限があります。

#### このパラメータの変更

既定の8KBブロック以外のブロック・サイズでデータベースを作成するには、[Startup] セクションのDBSizesAllowed パラメータを使用して追加のブロック・サイズを有効にする必要があります。

データベース・キャッシュへのメモリの割り当て(管理ポータルを使用した割り当てなど)の詳細は、"システム管理ガイド"の"データベース・キャッシュおよびルーチン・キャッシュへのメモリの割り当て"を参照してください。

Config.config クラスを使用するか、CPF を編集することによって を変更することもできます。

#### 関連項目

- · routines パラメータ
- ・ このリファレンスの [Startup] セクションの DBSizesAllowed パラメータ
- ・ "システム・リソースの計画と管理"の"メモリ要件の見積もり"
- ・ "システム管理ガイド" の "データベース・キャッシュおよびルーチン・キャッシュへのメモリの割り当て" および "ラージ・ブロック・サイズに関する考慮事項"

# gmheap

共有メモリ・ヒープのサイズを設定します。

#### [config] gmheap=n

n は、2048 から 1,073,741,760 (KB) の範囲の整数です。既定値は 0 です。システムのサイズに基づいて、共有メモリ・ヒープのサイズが合理的な値に設定されます。

### 説明

gmheap は、InterSystems IRIS® データ・プラットフォームの共有メモリ・ヒープ (旧名は一般メモリ・ヒープ) のサイズ (KB) です。共有メモリは、グローバル・マッピング、データベース名とディレクトリの情報、セキュリティ・システムなど特定の目的用に必要に応じてこの合計から割り当てられます。所定の時間に所定のサブシステムで使用されている共有メモリは、現在割り当てられているメモリより小さい場合があります。

共有メモリの割り当ては[共有メモリヒープ使用状況]ページに表示されます([システムオペレーション]>[システム使用]ページに移動し、[共有メモリヒープ使用状況] ボタンをクリックします)。詳細は、"監視ガイド"の"管理ポータルを使用した InterSystems IRIS の監視"の章にある "共有メモリ・ヒープ使用状況"を参照してください。このページはメモリ割り当ておよび使用量をバイト単位で表示しますが、共有メモリはページ単位で割り当てられます。

既定では、gmheap は 0 に設定されています。これにより、全体のシステム・サイズに基づいて合理的なサイズが自動的に選択されます。 0 を選択した場合、gmheap のサイズは、グローバル・バッファ向けに構成した合計メモリの 3% になるように構成されます。 gmheap の最小値は 307,200 KB (300 MB) に構成され、最大値は 2,097,000 KB (2 GB) に構成されます。 これよりも大きいメモリ量や小さいメモリ量を手動で構成することもできます。

場合によっては、使用可能な共有メモリを十分に確保するために gmheap を増やす必要があります。その例を以下に示します。

- ・ ジャーナル・ファイルのリストア
  - ジャーナル・リストアで最適なパフォーマンスを実現するには、共有メモリ・ヒープのサイズを大きくすることをお勧めします。詳細は、"並列デジャーナリングのシステム要件"を参照してください。
- · SQL クエリを並列実行しているとき

クエリの並列実行では共有メモリ・ヒープから共有メモリが余分に使用されるので、並列クエリで最適なパフォーマンスを実現するには gmheap を大きくすることが必要なこともあります。詳細は、"SQL 最適化ガイド" の "クエリ・パフォーマンスの最適化" の章にある "共有メモリの考慮事項" を参照してください。

locksiz 設定では、使用可能な合計共有メモリのうちロックの管理に特別に割り当てることができる部分が構成されます(ロック・テーブル)。locksiz は gmheap のサブセットで、gmheap の残りの部分はその他のサブシステムすべてに使用できます。よって、この関係を考慮して gmheap と locksiz のサイズを決定し、locksiz を増やしたら gmheap もそれに比例して増やすことが重要です。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[gmheap] の行の [編集] を選択します。 KB 単位の数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、gmheap を変更できます。

qmheap 設定を編集した場合、変更内容を適用するには、InterSystems IRIS を再起動する必要があります。

# history

コマンド行呼び出しオプションを定義します。

#### [config] history=n

nは、0から1000の範囲の整数です。既定値は500です。

## 説明

history は、コマンド行/行呼び出しバッファに保持されるエントリの最大数です。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[history] の値を編集します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、history を変更できます。

この設定を適用するために再起動する必要はありません。

# ijcbuff

インタジョブ・コミュニケーション・バッファのサイズを設定します。

#### [config] ijcbuff=n

nは、512から8192 (バイト)の範囲の整数です。既定値の512を使用することをお勧めします。

## 説明

ijcbuff は、インタジョブ・コミュニケーション (IJC) バッファごとに割り当てるバイト数です。詳細は、"入出力デバイス・ガイド" の "プロセス間通信" の章を参照してください。パラメータ i jcnum も参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[ijcbuff] の行の [編集] を選択します。 バイト単位の数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ijcbuff を変更できます。

この設定を編集した場合、変更内容を適用するには、InterSystems IRIS® Data Platform を再起動する必要があります。

# ijcnum

インタジョブ・コミュニケーション・デバイスの数を設定します。

#### [config] ijcnum=n

nは、0から256の範囲の整数です。既定値の16デバイスを使用することをお勧めします。

### 説明

ijcnum は、インタジョブ・コミュニケーション(IJC)デバイスの数です。各デバイスは、"ijcbuff"で定義されているIJC バッファ・サイズに対応します。詳細は、"入出力デバイス・ガイド"の "プロセス間通信"の章を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[ijcnum] の行の [編集] を選択します。デバイスの数を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、i jcnum を変更できます。

この設定を編集した場合、変更内容を適用するには、InterSystems IRIS® Data Platform を再起動する必要があります。

# jrnbufs

ジャーナル・バッファ用のメモリを割り当てます。

#### [config] jrnbufs=n

n は整数です。最大値は 1024 (MB) です。最小値は、Unicode インスタンスの場合は 16、8 ビット・インスタンスの場合は 8 です。既定値は 64 です。

### 説明

jrnbufsは、ジャーナル・バッファに割り当てられるメモリの容量です。この設定値を増やすと、メモリに保管できるジャーナル・データの容量が増大するため、ジャーナリングのパフォーマンスが向上しますが、システム障害時に失われる可能性があるジャーナル・データの容量も増大します。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[jrnbufs] の行の [編集] を選択します。MB 単位の数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、jrnbufs を変更できます。

この設定を編集した場合、変更内容を適用するには、InterSystems IRIS® Data Platform を再起動する必要があります。

# locksiz

ロックに使用する共有メモリの最大サイズを設定します。

#### [config] locksiz=n

n は整数で、最小値は 65,536 (バイト) です。既定値は 0 です。すべてのシステムで適切になるように設計された値に設定されます。1 ocksiz を 0 に設定すると、gmheap パラメータで指定された共有メモリ・サイズのみでこのサイズが制限されます。

### 説明

既定では、すべてのシステムで適切になるように設計された値に locksiz が構成されます。ただし、ロックの割り当てに使用するメモリは gmheap (共有メモリ・ヒープ)から取得することから、gmheap に存在するよりも多くのメモリをロックに使用することはできません。ロック・テーブルにそれ以上の領域が必要な場合は、gmheap パラメータを大きくしてください。LockThreshold を低くして、ロック・テーブル内の領域の使用量を少なくすることもできます。

この設定を編集した場合、変更は即座に反映されます。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[locksiz] の行の [編集] を選択します。 バイト単位の数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、1ocksiz を変更できます。

# 関連項目

- ・ロックと並行処理の制御
- ・ gmheap パラメータ
- ・ LockThreshold パラメータ

# memlock

共有メモリまたはテキスト・セグメントをメモリ内でロックするよう指定します。

#### [config] memlock=n

nは、ビット・フラグのセットです。既定では、nは0です(すべてのフラグが false に設定されています)。

### 説明

memlock は、InterSystems IRIS® Data Platform が共有メモリを割り当てる方法を制御するビット・フラグのセットです。 InterSystems IRIS は、制御構造、グローバル・バッファ、ルーチン・バッファ、および共有メモリ・ヒープで使用する共有メモリ・セグメントを起動時に割り当てます。 memlock パラメータを使用することで、その割り当て方法を詳細に制御できます。

既定 (n = 0) では、InterSystems IRIS は、ラージ・ページをサポートするプラットフォーム (Windows、Linux、および AIX) では、以下のようにラージ・ページから共有メモリを割り当てようとします。

- 1. 可能な場合は、ラージ・ページを要求します。ラージ・ページは、オペレーティング・システム・レベルで物理メモリに 自動でロックされます。
- 2. 構成されているすべてのメモリ容量をラージ・ページで割り当てることができない場合、標準のページ (スモール・ページ) を要求します。 標準のページは物理メモリにロックされません。
- 3. 構成されているすべてのメモリ容量をスモール・ページで割り当てることができない場合は、割り当て量を 1/8 減らして、手順 1 から再実行します。

以下のビット・フラグは、下記のようにこのプロセスを変更します。

#### 1 (LockSharedMemory)

この memlock フラグは、ラージ・ページが使用されていない場合に共有メモリを物理メモリにロックするかどうかを指定します。既定では、ロックしません。これは、Microsoft Windows と macOS を除くすべてのオペレーティング・システムに適用されます。

#### 8 (LockTextSegment)

この memlock フラグは、テキスト・セグメント (InterSystems IRIS の実行可能コード・スペース) を物理メモリにロックする かどうかを指定します (一部の UNIX プラットフォームが対象)。 既定では、ロックしません。

#### 32 (LargePagesDisabled)

この memlock フラグは、ラージ/ヒュージ・ページをサポートするプラットフォームで、共有メモリに対してラージ/ヒュージ・ページを無効にするかどうかを指定します。既定では、ラージ/ヒュージ・ページは使用されません。

ラージ・ページをサポートするプラットフォームでこのフラグがオフになっている場合、InterSystems IRIS はラージ・ページでメモリを割り当てようと試み、要求されたサイズでラージ・ページを割り当てることができない場合は標準のページに切り替えます。専門的に言えば、これは、InterSystems IRIS がページ・サイズに対して中立的な処置をとり、ラージ・ページを要求するアクションを実行しないことを意味します。

#### 64 (LargePagesRequired)

この memlock フラグは、ラージ/ヒュージ・ページをサポートするプラットフォーム (Windows、AIX、および Linux) で、共有メモリに対してラージ/ヒュージ・ページの使用を必須にするかどうかを指定します。既定では、必須ではありません。このフラグは、その他のプラットフォームの場合、または LargePageDisabled フラグによってラージ・ページが無効になっている場合は無視されます。

LargePagesRequired が True で (かつ無視されていない状態で)、ラージ/ヒュージ・ページでメモリを割り当てることができない場合、スモール・ページを代わりに使用せずに起動が中止されます。 InterSystems IRIS はメモリ・サイズを少し減らして再試行しますが、このフラグが存在しないときほどは減らしません。

#### 128 (BackoffDisabled)

この memlock は、メモリの割り当てに失敗した場合に、容量を減らして再試行するかどうかを指定します。既定では、再試行しません。このフラグが True の場合に、構成されたサイズでメモリを割り当てることができないときは、起動は中止されます。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[BackoffDisabled]、[LargePagesDisabled]、[LargePagesRequired]、[LockSharedMemory]、および [LockTextSegment] で True または False を選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、memlock を変更できます。

この設定を編集した場合、変更内容を適用するには、InterSystems IRIS を再起動する必要があります。

# netjob

リモート・ジョブ要求を許可します。

#### [config] netjob=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

## 説明

net job が有効な場合 (n = 1)、ECP を介して着信するリモート・ジョブ要求は、このサーバで処理されます。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[netjob] の行の [編集] を選択します。[はい] または [いいえ] を選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、net job を変更できます。

# nlstab

NLS 照合テーブルの数を設定します。

#### [config] nlstab=n

nは、0から64の範囲の整数です。既定値は50です。

## 説明

nlstabは、InterSystems IRIS® Data Platform の起動時に割り当てる NLS 照合テーブルの数です。このパラメータは、ロード可能な国固有照合テーブルの数を指定するもので、組み込み照合の数は除外されています。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[nlstab] の行の [編集] を選択します。テーブルの数を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、nlstab を変更できます。

# overview

インスタンスのプラットフォームとバージョンの概要を確認します。

[config] overview=a~b

a および b は読み取り専用文字列です。

# 説明

overviewには、プラットフォームおよびバージョンの情報を示す、チルダ(^)で区切られた2つの値が表示されます。 値の意味は、左から右の順に以下のとおりです。

- · a: InterSystems IRIS® データ・プラットフォームを実行する特定のオペレーティング・システム
- · b:オペレーティング・システムの一般的な種類

#### 例

overview=Windows(Intel)~Windows

overview=Linux (Intel)~UNIX®

# pijdir

未使用。

# 説明

未使用。

# routines

ルーチン・キャッシュに共有メモリを割り当てます。

```
[config] routines=n ; This is the format for single-value automatoc allocation. [config] routines=n1, n2, n3, n4, n5, n6 ; This is the format for multiple-value manual allocation.
```

このパラメータの既定値は routines=0 です。この設定では、globals パラメータによってデータベース・キャッシュで 8 KB のグローバル・バッファに割り当てられているメモリの 10% に等しいメモリが割り当てられます (最小 80 MB、最大 1 GB)。

### 説明

routines パラメータは、ルーチンのバッファリング用に割り当てるメモリの量を指定します。メモリの合計量は、バッファ・サイズが異なる (2 キロバイトから 64 キロバイト) 6 つのプールで共有されます。

ルーチン・バッファ・プールは2つの方法のいずれかで構成できます。その方法とは、単一値を指定して自動割り当てする方法か、複数値を指定してバッファを手動で割り当てる方法です。一般的なプロダクション・インスタンスの場合は、自動割り当てで十分です。ただし、指定されたアプリケーションの理想的な割り当てはさまざまな要素によって異なるため、パフォーマンスを最適化するには調整が必要となる場合があります。

### 自動(単一値)バッファ割り当て

InterSystems IRIS® データ・プラットフォームがルーチン・バッファに割り当てるメガバイトの合計数として、単一値 n を指定できます。最小のサイズは 80 MB です。これより小さい値を指定すると、インスタンスによって最大で 80 MB に調整されます。値 0 (既定値) を指定すると、globals パラメータによってデータベース・キャッシュで 8 KB のグローバル・バッファに割り当てられているメモリの 10% に等しいメモリが割り当てられます (最小 80 MB、最大 1020 MB)。

InterSystems IRIS によって、このメモリが 4 KB、16 KB、64 KB の各バッファ・プール間で以下のように分割されます。

- ・ 4 KB バッファに 12.5%
- · 16 KB バッファに 37.5%
- ・ 64 KB バッファに 50%

例えば、routines=500を指定した場合、InterSystems IRIS は以下を作成します。

- · 16,000 個の 4 KB バッファ (62.5 MB)
- · 12.000 個の 16 KB バッファ (187.5 MB)
- 4,000 個の 64 KB バッファ (250 MB)

#### 手動(複数値)バッファ割り当て

ルーチン・バッファ・プールごとに割り当てるメモリの量を指定することができます。その場合は、6 つすべての値を指定する必要があります。6 つに満たない場合、InterSystems IRIS は、指定された最初の値を使用して上述の自動形式に戻ります。6 つの値は以下を表します。

- ・ n1 は 2 KB のルーチン・バッファに割り当てる MB 値です。
- n2 は 4 KB のルーチン・バッファに割り当てる MB 値です。
- · n3 は 8 KB のルーチン・バッファに割り当てる MB 値です。
- ・ n4 は 16 KB のルーチン・バッファに割り当てる MB 値です。
- n5 は 32 KB のルーチン・バッファに割り当てる MB 値です。

・ n6 は 64 KB のルーチン・バッファに割り当てる MB 値です。インスタンスは n6 の値に関係なく、常に少なくとも 430 の 64 KB のルーチン・バッファを割り当てます。

例えば、routines=0,128,128,0,0,800を指定した場合は以下のように作成されます。

- · 128 MB に 4 KB バッファ
- · 128 MB に 8 KB バッファ
- ・ 800 MB に 64 KB バッファ

64 KB を除き、特定のサイズのバッファを 0 個にすることはできますが、0 よりも大きい次の最小値は 430 になります。これより小さい数を指定しても、インスタンスによって 430 個のバッファが割り当てられます。バッファの合計最大数は 33,554,432 です。InterSystems IRIS ルーチンのフォーマットでは、最大ルーチン・サイズの設定にかかわらず、リテラル文字列に 32,768 文字を超える文字数を使用することはできません。

## このパラメータの変更

ルーチン・キャッシュへのメモリの割り当て (管理ポータルを使用した割り当てなど) の詳細は、"システム管理ガイド" の"データベース・キャッシュおよびルーチン・キャッシュへのメモリの割り当て"を参照してください。

Config.config クラスを使用するか、CPF を編集することによって、routines を変更することもできます。

## 関連項目

- ・ globals パラメータ
- ・ "システム・リソースの計画と管理"の"メモリ要件の見積もり"
- ・ "システム管理ガイド"の "InterSystems IRIS の構成"の章にある"データベース・キャッシュおよびルーチン・キャッシュへのメモリの割り当て"

# udevtabsiz

デバイス・テーブルの最大サイズを設定します。

#### [config] udevtabsiz=n

nは、0から65535 (バイト)の範囲の整数です。既定値は24,576です。

## 説明

udevtabsiz は、デバイス・テーブルの最大サイズ(バイト)です。このテーブルは、デバイス番号(従来の論理ユニット番号)をデバイス名にマッピングして、ObjectScript コードが番号でデバイスを開くことができるようにします。

# このパラメータの変更

[システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細] ページで、[udevtabsiz] の行の [編集] を選択します。バイト単位の数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、udevtabsiz を変更できます。

# wijdir

ライト・イメージ・ジャーナル・ファイル・ディレクトリを設定します。

#### [config] wijdir=n

nは、有効なディレクトリのフル・パスです。最大長は226文字です。既定では、ディレクトリは記述されていません。

# 説明

wijdirは、ライト・イメージ・ジャーナル・ファイルを格納するディレクトリの名前です。ジャーナル・ディレクトリは、データベースとは異なるパーティションに配置することをお勧めします。

値を指定しない場合、InterSystems IRIS® Data Platform は install-dir/mgr ディレクトリを使用します。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [ジャーナル設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定]) で、[ライトイメージジャーナルディレクトリ] の行の [参照] を選択します。ディレクトリ名を選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、wijdir を変更できます。

# targwijsz

WIJの目的のサイズを設定します。

[config] targwijsz=n

n は整数です。既定値は 0 です。

### 説明

targwijsz は、ライト・イメージ・ジャーナル (WIJ) ファイルに MB 数を割り当てます。値は整数ですが、小数を入力することもでき、小数は通知なしで切り捨てられます (例えば、35.5 は 35 になります)。

targwijsz を 0 に設定すると、WIJ は、アクティビティに基づいて必要に応じて拡張されます。targwijsz パラメータを使用すると、WIJ に事前に領域を割り当てることができるため、高アクティビティ期間中に拡張する必要がありません。 targwijsz に上限はありませんが、データベース・キャッシュの最大サイズよりも大きい値に設定することは有用ではありません。これが、WIJ が必要とする最大領域であるためです。

詳細は、"データ整合性ガイド"の"ライト・イメージ・ジャーナリングとリカバリ"の章を参照してください。

注釈 このターゲット・サイズを設定することで、起動プロセスの早い段階で WIJ へのディスク容量割り当てを確保できます。早い段階で十分な容量が割り当てられず、WIJ 用に十分な利用可能領域がないと、インスタンスに問題が発生する可能性があります。 WIJ への領域の割り当ては、高度な構成設定です。これに関する問題が発生した場合は、インターシステムズのサポート窓口までお問い合わせください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[targwijsz] の行の [編集] を選択します。[編集:targwijsz] ページに設定の詳細が表示され、このページでその値を変更できます。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、targwijsz を変更できます。

# zfheap

\$ZF ヒープのサイズと構成を定義します。

#### [config] zfheap=ZFString,ZFSize

ZFString は、0 から 32,767 の範囲の整数です。 既定値は 0 です。

ZFSize は、0 から 270,336 (バイト) の範囲の整数です。 既定値は 0 です。

### 説明

zfheap には、\$ZF ヒープを構成する 2 つのコンマ区切り値 ZFString および ZFSize が含まれます。\$ZF ヒープの詳細は、"コールアウト・ゲートウェイの使用法"の "コールアウト・ライブラリの作成" の章を参照してください。

#### **ZFString**

この zfheap パラメータは、InterSystems IRIS® Data Platform において \$ZF ヒープで 1 つの文字列パラメータに対して 使用できる文字の数です。このために実際に必要なバイト数は、使用している文字が Unicode (2 バイト文字)か、UNIX® 上の 1 バイト文字かに応じて異なります。0 に設定すると、自動的に ZFString のシステム既定値 (32,767) が使用されます。

#### **ZFSize**

この zfheap パラメータは、InterSystems IRIS® Data Platform があらゆる目的で \$ZF ヒープに割り当てるバイト列のバイト数です。\$ZF ヒープは、\$ZF のすべての入力および出力パラメータ用に仮想メモリに割り当てられるバイトの合計バイト数です。最初の値で使用可能にした文字列用の領域もこの中に含まれます。0 に設定すると、ZFStringの値に基づいて、ZFSizeの適切な値が InterSystems IRIS によって自動的に計算されます。式は以下のとおりです。

ZFSize = (1 文字あたりのバイト数 \* ZFString) + 2050

#### 例

ZFString に既定値の 32,767 を使用する場合、以下のようになります。

- ・ Unicode を使用している場合、1 文字は 2 バイトです。したがって、ZFSize の計算値は 67584 (= 2 \* 32767 + 2050) バイトになります。
- ・ UNIX® では、1 文字は 4 バイトです。 したがって、 ZFSize の計算値は 133118 (= 4 \* 32767 + 2050) バイトになります。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリ詳細] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [メモリ詳細]) で、[ZFString] または [ZFSize] の値を編集します。このパラメータは 0,0 に設定することをお勧めします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.config クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、zfheap を変更できます。

この設定を編集した場合、変更内容を適用するには、InterSystems IRIS を再起動する必要があります。

# [ConfigFile]

このトピックでは、CPFの [ConfigFile] セクションのパラメータについて説明します。

# Version

構成パラメータ・ファイルのバージョンを確認します。

#### [ConfigFile] Version=n

nは、最大7文字の数値の文字列で、通常はドット形式です。

## 説明

Version は、構成パラメータ・ファイル (CPF) のバージョン番号です。この値は、製品のリリース番号とは無関係です。製品のアップグレードまたはインストールのときに自動的に更新されます。この番号は、パラメータ・ファイルの構文と構造を表すもので、ファイル内でのパラメータ値の変更を表すものではありません。

重要

この値を既定値から変更すると、InterSystems IRIS® Data Platform が起動に失敗するおそれがあります。ユーザが編集した複数の CPF を区別するには、"構成パラメータ・ファイルの概要"に説明されている "コメント" を使用してください。

# [Databases]

このトピックでは、CPFの [Databases] セクションのパラメータについて説明します。

## **Database**

InterSystems IRIS® Data Platform データベースを定義します。

[Databases] Name=a,b,c,d,e,f

Name は文字列です。a、b、c、d、e、およびfの説明は後述します。

### 説明

構成パラメータ・ファイル (CPF) の [Databases] セクションには、インスタンスに接続されているすべてのデータベースのエントリが含まれます。各エントリには、データベースを定義する、最大6つのコンマ区切りの引数を指定できます。最初の引数であるディレクトリ指定のみが必須です。その他の引数は、指定しない場合、既定値が使用されます。各値は以下のとおりです。

- · a データベース・ファイルの完全ディレクトリ指定。必須項目。
- ・ b リモート・インスタンス名 (ローカル・インスタンスの場合は空白)。インスタンスがリモートの場合は(名前が空白以外)、以降のフィールドは無視されます。既定はローカル・インスタンスです。
- ・ c 起動時にデータベースのマウントが必要かどうかを指定します (1 または 0)。 有効な場合は、起動時にデータベースをマウントする必要があります。 マウントしないと起動に失敗します。 既定は 0 です (起動時にデータベースをマウントしません)。
- · d この値は無視されるので、空白のままにしてかまいません。
- e この値は無視されるので、空白のままにしてかまいません。
- f-ストリーム位置。このデータベースと関連付けられたストリームの配置先のディレクトリです。既定は空白 ("") です (推奨)。この既定位置は、データベース・ディレクトリの下のサブディレクトリ stream です。例えば、c:¥abc にあるデータベースの場合、既定のストリーム位置は c:¥abc¥stream です。

既定では、上記の各設定を指定していなくても、IRISSYS、IRISLIB、IRISTEMP、および IRISAUDIT の各データベースは、インスタンスに対してローカルであること、および起動時にマウントされることがそれぞれ必要です。

#### 例

[Databases] セクションでは、各行が引数 Name=a, b, c, d, e, f を持つデータベースです。以下は Windows の場合の例です。

#### [Databases]

IRISSYS=c:\InterSystems\IRIS\mgr\
IRISLIB=c:\InterSystems\IRIS\mgr\irislib\
IRISTEMP=c:\InterSystems\IRIS\mgr\iristemp\
IRISAUDIT=c:\InterSystems\IRIS\mgr\irisaudit\
USER=c:\InterSystems\IRIS\mgr\user\
SALES=c:\sales\,SALESERVER
; Database is on instance SALESERVER
BILLING=/usr/billing/,,1
; Database is local and mount required

ミラーリングなしのリモート・データベースの例:

PRDAUDIT=c:\InterSystems\IRIS\mgr\prdaudit\,PRD
PRDDCIFC=\InterSystems\IRIS\mgr\prddata\,PRD
PRDERR=\InterSystems\IRIS\mgr\prderr\,,1

ミラーリングありのリモート・データベースの例:このミラーリングありの例では、2つのリモート・データベース(ミラーリング されるデータベースとミラーリングされないデータベースの両方)は、ミラーリングなしの環境の場合とは異なる方法でフォーマットされています。

PRDAUDIT=:mirror:PRDMIRROR:PRDAUDIT,PRD - Mirrored remote database PRDDCIFC=:ds:PRDDCIFC,PRD - Nonmirrored remote database PRDERR=\InterSystems\IRIS\mgr\prderr\,,1 - Local database

# このパラメータの変更

管理ポータルの [ローカルデータベース] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ローカルデータベース]) に移動します。新しいエントリを追加するには、[新規データベース作成] を選択します。既存のエントリを編集するには、そのエントリの行の [編集] を選択します。

# [Debug]

構成パラメータ・ファイルには、[Debug] セクションが含まれることがあります。[Debug] の設定は、各種診断に使用されます。このトピックでは、構成パラメータ・ファイルの [Debug] セクションに含めることができる 2 つのパラメータについて説明します。その他すべての [Debug] 設定はインターシステムズの占有情報であるため、このドキュメントでは説明しません。

# **Dumpstyle**

コア・ダンプのスタイルを指定します。

#### [Debug] dumpstyle=n

nは、0から4の範囲の整数です。既定値は3です。

### 説明

InterSystems IRIS® Data Platform によりコア・ダンプが実行される際、このオプションを使用してダンプのスタイルを設定できます。以下は、値とその意味です。

注釈 Unix®では、すべてのダンプ・スタイルでコア・ファイルが生成されます。終了前にプロセス自体により、クリーンアップが可能な限り実行されます。

- . 0
  - Windows では、これは pid.dmp ファイルです。
- 1
  - Windows では、これは irisfpid.dmp という名前の Windows minidump ファイル (type = MiniDumpWithFullMemory) であり、このファイルは WinDbg (Microsoft が提供するデバッガ) で読み取り可能です。これは最も包括的なダンプ・オプションですが、このオプションでは、非常に大きなダンプ・ファイルが作成されることがあります。
- 2
  - Windows では、これはプロセスが最小限のクリーンアップ (deqallresources と GRETRELEASE) を実行した後、 例外を再送信する、古いスタイルの例外処理です。この目的は、デバッガで例外を検出し、分析のためにできる限りの情報を残すことです。
  - Unix®では、これは、コア・ファイルに共有メモリ領域が含まれないように、中止の前に共有メモリのアタッチを解除します。
- 3

Windows では、これは、irisipid.dmp という名前の Windows minidump ファイル (type = MiniDumpWithDataSegs | MiniDumpWithPrivateReadWriteMemory | MiniDumpWithIndirectlyReferencedMemory) であり、このファイルは WinDbg で読み取り可能です。このオプションでは、かなり大きいながらも有用なダンプ・ファイルが作成されます。dumpstyle が指定されていない場合は、これが Windows 上の新しい既定値です。

• 4

Windows では、これは irismpid.dmp という名前の Windows minidump ファイル (type = MiniDumpNormal) であり、このファイルは WinDbg で読み取り可能です。このオプションでは、最低限の情報が含まれた小さいダンプ・ファイルが作成されます。

アクティブな値は、\$system.Config.ModifyDumpStyle(NewValue)を使用して変更できます。これにより、すべての新規 InterSystems IRIS プロセスの値が変更されます。iris.cpf 内の値は変更されません。

# このパラメータの変更

CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、Dumpstyle を変更できます。 CPF にまだ [Debug] セクションが含まれていない場合は、自分で追加する必要があります。 以下に例を示します。

# Semsperset

各セットに割り当てるセマフォの数を設定します。

#### [Debug] semsperset=n

n は整数です。最大値はありません。既定値は 0 です。

### 説明

Semsperset は、InterSystems IRIS®データ・プラットフォームが各セマフォ・セットに割り当てるセマフォの数です。このパラメータが 0 (既定値) に設定されている場合、InterSystems IRIS は各セットに最大数のセマフォを割り当てます。その結果、セマフォ・セットの数は最小になります。

semsperset の値を大きくすると、セマフォ・セットのサイズが大きくなり、数は少なくなります。各セットのセマフォ数を少なくすると、特に Linux システムでは (例えば、semsperset を 250 に設定)、パフォーマンスが向上する可能性があります。 ただし、これは十分にテストされていません。

詳細は、"インターシステムズ製品のセマフォ"を参照してください。

# このパラメータの変更

CPF をテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、semsperset を変更できます。 CPF にまだ [Debug] セクションが含まれていない場合は、自分で追加する必要があります。 以下に例を示します。

# [Devices]

このトピックでは、CPFの [Devices] セクションのパラメータについて説明します。

# **Devices**

デバイス・タイプを定義します。

[Devices]  $Name=a^b^c^d^e^f^q^h$ 

### 説明

構成パラメータ・ファイル (CPF) の [Devices] セクションには、InterSystems IRIS® Data Platform によって検出されたすべてのデバイスのエントリが含まれます。各エントリには、Name (定義されたデバイスのタイトルまたは番号)と、デバイスを定義する、キャレット文字()で区切られた8個の文字列があります。すべての文字列の最大長は128文字です。ただし、Description (g) の文字列のみ最大長は256文字です。各エントリは以下のとおりです。

・ (a) PhysicalDevice - このデバイスを参照するために使用する物理名。 PhysicalDevice には、このデバイスの OPEN コマンドで使用する device 引数を指定します。この名前は最大 128 文字の英数字で構成することができます。 空白文字も使用できます。 例えば、プリンタの場合、以下にように入力します。 MYNAME はコンピュータ名です。

|PRN|\\MYNAME\ISF-HP5SiMX7

または、以下のようになります。

|PRN|\\MYNAME\Canon PIXMA

- ・ (b) Type デバイスのタイプ。次のオプションがあります。TRM= ターミナル。SPL= スプール・デバイス。MT= 磁気 テープ・ドライブ。BT= カートリッジ・テープ・ドライブ。OTH= プリンタやシーケンシャル・ファイルなどのその他のデバイス。既定値はデバイスのタイプによって異なります。
- (c) SubType デバイス・サブタイプの定義を調整するための設定。サブタイプによって、ターミナルの特性を指定 します。サブタイプは、デバイスに適切な OPEN コマンドを作成するために使用します。サブタイプ情報はターミナル・タイプごとになります。
- ・ (d) Prompt プロンプトを選択します。有効な入力は、1、2、または NULL (空白または空のフィールド)です。1 は、[現デバイスの場合はこのデバイスを自動使用] に対応します。2 は、[定義済み設定でこのデバイスを自動使用] に対応します (事前定義された [右マージン] 設定と [パラメータ] 設定)。 NULL は、[デバイスプロンプト表示] に対応します (既定デバイスが定義されたデバイス選択プロンプトが表示されます)。
- ・ (e) OpenParameter このデバイスの OPEN コマンドの引数である parameters、timeout、および mnespace を指定する、コロン区切りの文字列。 OpenParameter の文字列の構文は以下のとおりです。

(parameters):timeout: "mnespace"

parameters を指定する括弧内には、個々の項目をコロンで区切って次のように入力します。

param1:param2:param3

その結果、次のようになります。

(param1:param2:param3):timeout:"mnespace"

timeout と mnespace はオプションですが、指定する場合は、適切な数のコロンを使用して、OpenParameter の文字 列内の先行する入力内容と区切る必要があります。

parameters は、指定するパラメータが複数ある場合にのみ、括弧で囲む必要があります。指定するパラメータが何もない場合や1つしかない場合は、括弧を文字列から削除してかまいません。したがって、次の文字列は、OpenParameter の正しく完全な文字列です。

:timeout:"mnespace"

mnespace を指定する場合は、上記のように二重引用符で囲む必要があります。

さまざまな構文の例など、OPEN コマンドとその引数の詳細は、"ObjectScript リファレンス"を参照してください。

- (f) AlternateDevice 別のデバイスのデバイス ID。AlternateDevice に入力する値は、別のデバイスに設定された Name などの定義されたニーモニックでなければなりません。
  - デバイスに対して AlternateDevice 値を指定すると、MIS ユーティリティのユーザが、"A"と指定することによって、InterSystems IRIS での代替デバイスの使用を指定できるようになります。MIS は、文字ベース・アプリケーションの汎用的なデバイス選択ユーティリティです。MIS の詳細は、「入出力デバイス・ガイド」の"入出力デバイスとコマンド"の章にある"ユーザによるデバイスの指定"のセクションを参照してください。ここで最も重要なトピックは、MIS に対して"A"コードを入力する規則について説明している"MIS ニーモニック"です。
- ・ (g) Description デバイスの場所を示すテキストの説明。このフィールドは、構成するマシンをユーザが把握するためにあります。
- ・ (h) Alias このデバイスの代替デバイス ID (番号)。エイリアスはすべて一意である必要があります。この値は、OPEN コマンドの device 引数として使用できます。

#### 例

[Devices] セクションの中で、各エントリ Name=abcdefgh は全体が 1 行で記述されます。

[Devices]
0=0^TRM^C-Terminal^^^Principal device^
2=2^SPL^PK-DEC^^^Spool LA120^
SPOOL=2^SPL^PK-DEC^^^Spool LA120^
TERM=0^TRM^C-Terminal^^^Windows Console^
|PRN|=|PRN|^OTH^P-DEC^^"W"^Windows Printer^
TNT|=0^TRM^C-VT220^^^Principal device^
|TRM|=0^TRM^C-Terminal^^^Windows Console^

## このパラメータの変更

管理ポータルの [デバイス] ページ ([システム管理] > [構成] > [デバイス設定] > [デバイス]) は、既存のデバイスのリストです。 [新規デバイス作成]、[編集]、または [削除] を選択して、リストを変更します。

# [DeviceSubTypes]

このトピックでは、構成パラメータ・ファイルの [DeviceSubTypes] セクションのパラメータについて説明します。

# **DeviceSubTypes**

デバイス・サブタイプを定義します。

[DeviceSubTypes]

 $Name=n=a^b^c^d^e^f^g^h^i$ 

### 説明

構成パラメータ・ファイル (CPF)の [DeviceSubTypes] セクションには、このインストールで構成されている各サブタイプのエントリが含まれます。各エントリには、Name と、デバイス・サブタイプを定義する、キャレット文字 (´) で区切られた 9 個の値があります。各エントリは以下のとおりです。

- · (a) RightMargin 右マージンの位置を示す数値。デバイス出力は、この文字数で折り返されます。
- (b) FormFeed #,\$C(code1,code2...) の形式で選択デバイスの改ページを示す ASCII コード。この設定は Inter-Systems IRIS® Data Platform CHUI ユーティリティで使用されます。
- (c) ScreenLength デバイスの1画面または1ページを構成する行数。
- ・ (d) Backspace \$C(code1) の形式で選択デバイスのバックスペース文字を示す ASCII コード。 この設定は InterSystems IRIS CHUI ユーティリティで使用されます。
- ・ (e) CursorControl \$C(code1) の形式で選択デバイスのカーソルを示す ASCII コード。
- (f) EraseEOL \$C(code1,code2) の形式でこのデバイスの EOL (End of Line) 文字の消去を示す ASCII コード。
- ・ (g) EraseEOF \$C(code1,code2...) の形式で選択デバイスの EOF (End of File) 文字の消去を示す ASCII コード。
- (h) ZU22FormFeed \$C(code1,code2) の形式で選択デバイスの改ページを示す ASCII コード。この設定は Inter-Systems ターミナルの出力で使用されます。
- ・ (i) ZU22Backspace \$C(code1) の形式で選択デバイスのバックスペースを示す ASCII コード。この設定は InterSystems ターミナルの出力で使用されます。

既定値はデバイス・タイプによって異なります。

#### 例

[DeviceSubTypes] セクションの例を以下に示します。この例では、長い行がページにちょうど収まるように折り返されています。.cpf ファイル自体では、各エントリは全体が1行で記述されます。

```
[DeviceSubTypes]
C-ANSI=80^#,$C(27,91,72,27,91,74)^25^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_"H"
S $X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^$C(27,91,72,27,91,74)^$C(8,32,8)
C-Terminal=80^#,$C(27,91,72,27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_
(DX+1)_"H" S $X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^$C(27,91,72,27,91,74)^
$C(8,32,8)
C-TV925=80^#,$C(27,44)^24^$C(8)^W $C(27,61,DY+32,DX+32) S $X=DX,$Y=DY^^^
$C(27,44)^$C(8,32,8)
C-VT100=80^#,$C(27,91,72,27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_
"H" S $X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^^
C-VT101W=132^#,$C(27,91,72,27,91,74)^14^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_
"H" S $X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^^
C-VT132=132^#,$C(27,91,72,27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_
"H" S $X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^^
C-VT220=80^#,$C(27,91,72,27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_"H"
S $X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^^
C-VT220=80^#,$C(27,91,72,27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_"H"
S $X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^^
C-VT240=80^#,$C(27,91,72,27,91,74)^24^$C(8)^W $C(27,91)_(DY+1)_";"_(DX+1)_"H"
S $X=DX,$Y=DY^$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^$C(27,91,72,27,91,74)^$C(8,32,8)
C-VT240=80^#,$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^$C(27,91,72,27,91,74)^$C(8,32,8)
C-VT252=80^#,$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^$C(27,91,72,27,91,74)^$C(8,32,8)
C-VT240=80^#,$C(27,91,74)^$C(27,91,75)^$C(27,91,72,27,91,74)^$C(8,32,8)
C-VT252=80^#,$C(27,72)^24^$C(8)^W $C(27,89,DY+32,DX+32) S $X=DX,$Y=DY^^^^^
MAIL=132^#*11^$C(8)^^^^^
MAIL=132^#*11^$C(8)^^^^^
PEDEC=150^#^66^$C(8)^^^^^^
PEDEC=150^#^66^$C(8)^^^^^^
PEDEC=150^#^66^$C(8)^^^^^^
```

# このパラメータの変更

管理ポータルの [デバイスサブタイプ] ページ ([システム管理] > [構成] > [デバイス設定] > [デバイスサブタイプ]) は、 既存のサブタイプのリストです。[新規サブタイプ作成]、[編集]、または [削除] を選択して、リストを変更します。

# [ECP]

このトピックでは、CPF の [ECP] セクションのパラメータについて説明します。

# ClientReconnectDuration

ECP 再接続を試行する期間を設定します。

#### [ECP] ClientReconnectDuration=n

nは、10から65,636(秒)の範囲の整数です。既定値は1,200です。

#### 説明

ClientReconnectDuration は、アプリケーション・サーバ (ECP クライアント) が、接続の再確立を試行し続ける期間 (秒数) です。この期間を経過すると接続不能と判断されるか、接続の失敗が宣言されます。アプリケーション・サーバ (ECP クライアント) は、ClientReconnectDuration がタイムアウトになるまで、ClientReconnectInterval で設定された間隔で接続を再試行します。既定値の 1200 は 20 分に相当します。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ECP 設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [接続性] > [ECP 設定]) で、[このシステムを ECP アプリケーションサーバとする] 列の [リカバリまでの待機時間] を編集します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.ECP クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、ClientReconnectDuration を変更できます。

# ClientReconnectInterval

ECP 再接続を試行する間隔を設定します。

#### [ECP] ClientReconnectInterval=n

nは、1から60(秒)の範囲の整数です。既定値は5です。

#### 説明

ClientReconnectInterval は、データ・サーバ (ECP サーバ) が使用不可能になったときに、再接続を試行するまで待機する時間 (秒数) です。アプリケーション・サーバ (ECP クライアント) は、ClientReconnectDuration がタイムアウトになるまで、ClientReconnectInterval で設定された間隔で接続を再試行します。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [ECP 設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [接続性] > [ECP 設定]) で、[このシステムを ECP アプリケーションサーバとする] 列の [再接続までの時間] を編集します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.ECP クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、ClientReconnectInterval を変更できます。

# ServerTroubleDuration

ECP 接続が障害状態を続ける時間(秒数)を設定します。

#### [ECP] ServerTroubleDuration=n

nは、20から65,636(秒)の範囲の整数です。既定値は60です。

#### 説明

ServerTroubleDuration は、ECP 接続の障害状態が続く時間 (秒数) です。この時間が経過すると、データ・サーバ (ECP サーバ) は、接続が回復不可能でリカバリできないと判断します。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [ECP 設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [接続性] > [ECP 設定]) で、[このシステムを ECP データサーバとする] 列の [トラブル状態の時間間隔] を編集します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.ECP クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで 編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ServerTroubleDuration を変更できます。

# [ECPServers]

このトピックでは、CPFの [ECPServers] セクションのサーバ・エントリについて説明します。

## **ECPServers**

ECP サーバを定義します。

[ECPServers] Name=Address, Port, MirrorConnection, SSLConfig

#### 説明

[ECPServers] のエントリは、接続先とする ECP サーバのアドレスとポート、および ECP サーバがミラー・プライマリである場合に接続をリダイレクトする方法を定義します(データ・サーバとしてのミラー・プライマリの構成に関する重要な情報は、"高可用性ガイド"の"ミラーリング"の章にある"ミラーへのアプリケーション・サーバ接続の構成"を参照してください)。

- · Address 接続先とする ECP サーバのアドレス。
- · Port 接続先とする ECP サーバのポート番号。
- MirrorConnection ミラー・プライマリに接続する際の動作。既定値は、データ・サーバがミラー・メンバでないことを示す 0 (または空白) です。値 1 は、ECP サーバがミラー・フェイルオーバー・メンバであることを示し、フェイルオーバーの場合にはプライマリであるいずれかのメンバにミラー接続がリダイレクトされます。値 -1 は、ECP サーバがフェイルオーバー・メンバまたは DR 非同期のいずれかであることを示し、ミラー接続はその特定の ECP サーバに制限されます。この ECP サーバがバックアップ・メンバになった場合、このサーバはプライマリになるまで接続を受け入れません。
- · SSLConfig 値が 1 の場合、サーバの接続に TLS/SSL が使用されます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ECP 設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [接続性] > [ECP 設定]) は、ECP データ・サーバのリストです。 [新規リモートデータサーバの追加] を選択して、新しい ECP データ・サーバを追加します。

注釈 管理ポータルから MirrorConnection プロパティを -1 に設定することはできません。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.ECPServers クラス (クラスリファレンスを参照) を使用するか、CPF をテキスト・エディタで編集することで ECPServers を変更できます (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)。

# [Gateways]

ここでは、CPFの [Gateways] セクションについて説明します。このセクションには、InterSystems IRIS® データ・プラットフォームのインスタンスとそのホスト・システム上で構成された各ゲートウェイに関するエントリがあります。ゲートウェイは外部言語サーバとも呼ばれ、InterSystems IRIS と外部言語プラットフォームとの間に全面的に統合した双方向接続を提供します。

各定義は、その名前の後に = 文字と、ゲートウェイを定義するコンマ区切りリストの値を記述して構成されています。必須のフィールドもあれば、空白のままとすることができるフィールドもあり、その場合は既定値が使用されます。以下に示すように、新たにインストールしたインスタンスの既定の CPF には、7種類のゲートウェイとして、.NET、IntegratedML、JDBC、Java、Python、R、XSLT が定義されています。このような種類のローカル・ゲートウェイのほか、リモート・システム上のリモート・ゲートウェイを定義できます。

#### [Gateways]

%DotNet Server=.NET,53398,%Gateway\_Object,N6.0
%IntegratedML Server=ML,53598,%Gateway\_ML
%JDBC Server=JDBC,53798,%Gateway\_SQL
%Java Server=Java,53298,%Gateway\_Object
%Python Server=Python,53498,%Gateway\_Object
%R Server=R,53898,%Gateway\_Object
%XSLT Server=XSLT,53698,%Gateway\_Object

注釈 JDBC、Java、IntegratedML、XSLT、R の各ゲートウェイはすべて Java ベースであり、その定義には同じフィールドを使用します。

Type フィールドと Port フィールドはすべての種類のゲートウェイで必須です。3 番目のフィールドである Resource では、ゲートウェイを使用するユーザが USE 権限を必須とするゲートウェイ・リソースを指定します。例えば、上記の既定の %JDBC Server 定義では、JDBC ゲートウェイを使用するユーザが %Gateway\_SQL:USE 特権を必要とすることを指定しています。 適切なリソースの指定によってすべてのゲートウェイを保護することを強くお勧めします。

**%Admin\_ExternalLanguageServerEdit:USE** 特権があれば、以下の方法で任意の種類の新しいゲートウェイを 作成でき、既存のゲートウェイを編集または削除できます。この特権は、既定で **%Manager** ロールが保持しています。

- · 管理ポータルの [外部言語サーバ] ページ ([システム管理]→[構成]→[接続性]→[外部言語サーバ])
- Config.Gateway API
- · インスタンスの CPF を、iris mergeで変更するか、直接編集する

[外部言語サーバ] ページまたは \$system.external インタフェースを使用すると、ゲートウェイを起動して、そのアクティビティ・ログを表示できます。

既定の CPF またはユーザによる操作で定義されたゲートウェイの名前は変更できません。

## **%DotNet Server**

.NET ゲートウェイを定義します。

[Gateways]

%DotNet Server=.NET,Port,[optional fields]

#### 説明

\*DotNet Server は既定の CPF に記述された .NET ゲートウェイ定義の名前です。これとは別の .NET ゲートウェイを別の名前で作成できるほか、"[Gateways]" の説明にあるように既存のゲートウェイの編集または削除もできます。各定義は、その名前の後に = 文字と、ゲートウェイを定義するコンマ区切りリストの値を記述して構成されています。必須のフィールドもあれば、空白のままとすることができるフィールドもあり、その場合は既定値が使用されます。以降の 2 つのセクションでは、.NET ゲートウェイに固有のフィールドと、すべてのゲートウェイで使用できるフィールドについて説明しています。詳細は、".NET 外部サーバのセットアップ" および ".NET 用の外部サーバ構成の定義" を参照してください。

### .NET ゲートウェイの各フィールド

.NET ゲートウェイ定義にある最初の 3 つのフィールドはすべてのゲートウェイに共通であり、続く 3 つのフィールドは .NET ゲートウェイに固有です。これらは以下の順序で記述されています。

- ・ Type (必須) ゲートウェイのタイプ。.NET ゲートウェイを定義すると .NET に設定されます。
- ・ Port (必須) InterSystems IRIS でゲートウェイとプロキシ・クラスとの通信に使用する TCP ポート番号。このポート番号は、サーバ上のその他のローカル TCP ポートと競合していないことが必要です。
- ・ Resource このゲートウェイへのアクセスを制御するゲートウェイ・リソース。既定の CPF では **%Gateway\_Object** です。

重要 リソースを指定していない場合、ゲートウェイはパブリックですが、この機能を使用してすべてのゲートウェイを保護することを強くお勧めします。

- · DotNetVersion 使用する .NET バージョンを指定します。指定できる値は N6.0、N5.0、F4.6.2、F4.5、F3.5、F2.0、C2.1です (既定値は N6.0)。
  - 注釈 既定値が F4.5 である前のバージョンからインスタンスをアップグレードしたときに N6.0 が設定されるよう に、既定の CPF では既定値として N6.0 が指定されています。
- ・ FilePath ゲートウェイの実行可能ファイルの場所。ローカル・サーバ上でゲートウェイを開始するコマンドをアセンブルするときに使用します。この設定を指定していない場合、既定のディレクトリである install-dir¥dev¥dotnet¥bin¥が使用され、DotNetVersion の設定に従って適切なサブディレクトリが選択されます。例えば、DotNetVersion がN6.0 であれば、FilePath は install-dir¥dev¥dotnet¥bin¥net6.0 になります。
  - 注釈 InterSystems IRIS の現在のバージョンでは、DotNetVersion の値 F4.5、F2.0、C2.1 に対応する実行可能 ファイルはインストールされません。以前のバージョンの実行可能ファイルを使用できるように、これらの値 が用意されています。
- ・ Exec32 64 ビット・プラットフォームでこの値を 1 に設定すると、ゲートウェイが 32 ビットとして実行されます。 既定値は 0 で、実行は 64 ビットになります。

# 一般ゲートウェイの各フィールド

残りの8つのフィールドはどのゲートウェイ定義でも使用できます。これらは以下の順序で記述されています。

· SSLConfigurationServer - サーバの TLS/SSL に使用する SSL/TLS 構成の名前。

- ・ SSLConfigurationClient クライアントの TLS/SSL に使用する SSL/TLS 構成の名前。
- ・ VerifySSLHostName TLS/SSL クライアントでホスト名を検証するかどうかの指定。既定値は 0 で、ホスト名は検証されません。
- ・ UseSharedMemory 共有メモリが使用できる場合に、接続に共有メモリを使用するかどうかの指定。既定値は1(共有メモリを使用)です。
- ・ LogFile InterSystems IRIS とゲートウェイ間のすべての通信をログ記録するファイルの完全パス名。このオプションのプロパティは、デバッグ時にのみ使用してください。最大長は 1023 文字です。
- ・ AllowedIpAddresses 受信接続を許可する IP アドレス。すべてのローカル IP アドレス (127.0.0.1、VPN アドレスなど) での接続をマシンに許可する場合は 0.0.0.0 を指定します。既存の単一ローカル IP アドレスを指定して、接続をその IP アドレスのみに制限することもできます。既定値は、127.0.0.1 です。
- ・ ConnectionTimeout ゲートウェイとの接続が確立するまでに待機する秒数。 範囲は 2  $\sim$  300 です。 既定値は 5 です。
- ・ Initialization Timeout ゲートウェイの初期化中に応答を待機する秒数。範囲は2~300です。既定値は5です。

## このパラメータの変更

# %IntegratedML Server

IntegratedML ゲートウェイを定義します。

#### [Gateways]

%IntegratedML Server=ML, Port, [optional fields]

#### 説明

\*IntegratedML Server は既定の CPF に記述された IntegratedML ゲートウェイ定義の名前です。これとは別の IntegratedML ゲートウェイを別の名前で作成できるほか、"[Gateways]" の説明にあるように既存のゲートウェイを編集または削除できます。各定義は、その名前の後に = 文字と、ゲートウェイを定義するコンマ区切りリストの値を記述して構成されています。必須のフィールドもあれば、空白のままとすることができるフィールドもあり、その場合は既定値が使用されます。以降の2つのセクションでは、IntegratedML ゲートウェイとその他のJava ベース ゲートウェイに固有のフィールドと、すべてのゲートウェイで使用できるフィールドについて説明しています。詳細は、"Java 外部サーバのセットアップ" および "Java 用の外部サーバ構成の定義"を参照してください。

# IntegratedML ゲートウェイの各フィールド

IntegratedML ゲートウェイ定義にある最初の3つのフィールドはすべてのゲートウェイに共通であり、続く3つのフィールドは Java ベース ゲートウェイに固有です。これらは以下の順序で記述されています。

- ・ Type (必須) ゲートウェイのタイプ。IntegratedML ゲートウェイを定義すると ML に設定されます。
- ・ Port (必須) InterSystems IRIS でゲートウェイとプロキシ・クラスとの通信に使用する TCP ポート番号。このポート番号は、サーバ上のその他のローカル TCP ポートと競合していないことが必要です。
- ・ Resource このゲートウェイへのアクセスを制御するゲートウェイ・リソース。既定の CPF では %Integrated\_ML Server の場合に %Gateway\_ML です。

重要 リソースを指定していない場合、ゲートウェイはパブリックですが、この機能を使用してすべてのゲートウェイを保護することを強くお勧めします。

- ・ ClassPath Java 仮想マシン (JVM) の起動時に引数として渡す必要があるファイル名です。一般的に、各ファイルにはゲートウェイを介して使用するクラスを記述します。このクラスパスでは正しく引用符を使用し、プラットフォーム固有の正確な区切り文字で各ファイル名を区切る必要があります。
- ・ JVMArgs JVM に渡すオプションの引数。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。
- · JavaHome JVM の場所。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。

重要 ホスト・システムに既定の JVM を設定していない限り、このフィールドは必須です。

# 一般ゲートウェイの各フィールド

残りの8つのフィールドはどのゲートウェイ定義でも使用できます。"%DotNet Server"の"一般ゲートウェイの各フィールド" セクションを参照してください。

## このパラメータの変更

## **%JDBC** Server

JDBC ゲートウェイを定義します。

[Gateways]

%JDBC Server=JDBC, Port, [optional fields]

#### 説明

\*JDBC Server は既定の CPF に記述された JDBC ゲートウェイ定義の名前です。これとは別の JDBC ゲートウェイを別の名前で作成できるほか、"[Gateways]" の説明にあるように既存のゲートウェイの編集または削除もできます。各定義は、その名前の後に = 文字と、ゲートウェイを定義するコンマ区切りリストの値を記述して構成されています。必須のフィールドもあれば、空白のままとすることができるフィールドもあり、その場合は既定値が使用されます。以降の2つのセクションでは、JDBC ゲートウェイとその他の Java ベース ゲートウェイに固有のフィールドと、すべてのゲートウェイで使用できるフィールドについて説明しています。詳細は、"Java 外部サーバのセットアップ" および "Java 用の外部サーバ構成の定義"を参照してください。

## JDBC ゲートウェイの各フィールド

JDBC ゲートウェイ定義にある最初の 3 つのフィールドはすべてのゲートウェイに共通であり、続く 3 つのフィールドは Java ベース ゲートウェイに固有です。これらは以下の順序で記述されています。

- ・ Type (必須) ゲートウェイのタイプ。JDBC ゲートウェイを定義すると JDBC に設定されます。
- ・ Port (必須) InterSystems IRIS でゲートウェイとプロキシ・クラスとの通信に使用する TCP ポート番号。このポート番号は、サーバ上のその他のローカル TCP ポートと競合していないことが必要です。
- ・ Resource このゲートウェイへのアクセスを制御するゲートウェイ・リソース。既定の CPF では %JDBC Server の場合に %Gateway\_SQL です。

重要 リソースを指定していない場合、ゲートウェイはパブリックですが、この機能を使用してすべてのゲートウェイを保護することを強くお勧めします。

- ・ ClassPath Java 仮想マシン (JVM) の起動時に引数として渡す必要があるファイル名です。一般的に、各ファイルにはゲートウェイを介して使用するクラスを記述します。このクラスパスでは正しく引用符を使用し、プラットフォーム固有の正確な区切り文字で各ファイル名を区切る必要があります。
- ・ JVMArgs JVM に渡すオプションの引数。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。
- · JavaHome JVM の場所。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。

重要 ホスト・システムに既定の JVM を設定していない限り、このフィールドは必須です。

# 一般ゲートウェイの各フィールド

残りの8つのフィールドはどのゲートウェイ定義でも使用できます。"%DotNet Server"の"一般ゲートウェイの各フィールド" セクションを参照してください。

# このパラメータの変更

## %Java Server

Java ゲートウェイを定義します。

[Gateways]

%Java Server=Java, Port, [optional fields]

#### 説明

\*Java Server は既定の CPF に記述された Java ゲートウェイ定義の名前です。これとは別の Java ゲートウェイを別の名前で作成できるほか、"[Gateways]" の説明にあるように既存のゲートウェイの編集または削除もできます。各定義は、その名前の後に = 文字と、ゲートウェイを定義するコンマ区切りリストの値を記述して構成されています。必須のフィールドもあれば、空白のままとすることができるフィールドもあり、その場合は既定値が使用されます。以降の2つのセクションでは、Java ゲートウェイとその他の Java ベース ゲートウェイに固有のフィールドと、すべてのゲートウェイで使用できるフィールドについて説明しています。詳細は、"Java 外部サーバのセットアップ" および "Java 用の外部サーバ構成の定義" を参照してください。

## Java ゲートウェイの各フィールド

Java ゲートウェイ定義にある最初の 3 つのフィールドはすべてのゲートウェイに共通であり、続く 3 つのフィールドは Java ベース ゲートウェイに固有です。これらは以下の順序で記述されています。

- ・ Type (必須) ゲートウェイのタイプ。Java ゲートウェイを定義すると Java に設定されます。
- ・ Port (必須) InterSystems IRIS でゲートウェイとプロキシ・クラスとの通信に使用する TCP ポート番号。このポート番号は、サーバ上のその他のローカル TCP ポートと競合していないことが必要です。
- ・ Resource このゲートウェイへのアクセスを制御するゲートウェイ・リソース。既定の CPF では %Java Server の場合に %Gateway\_Object です。

重要 リソースを指定していない場合、ゲートウェイはパブリックですが、この機能を使用してすべてのゲートウェイを保護することを強くお勧めします。

- ・ ClassPath Java 仮想マシン (JVM) の起動時に引数として渡す必要があるファイル名です。一般的に、各ファイルにはゲートウェイを介して使用するクラスを記述します。このクラスパスでは正しく引用符を使用し、プラットフォーム固有の正確な区切り文字で各ファイル名を区切る必要があります。
- · JVMArgs JVM に渡すオプションの引数。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。
- · JavaHome JVM の場所。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。

重要 ホスト・システムに既定の JVM を設定していない限り、このフィールドは必須です。

# 一般ゲートウェイの各フィールド

残りの8つのフィールドはどのゲートウェイ定義でも使用できます。"%DotNet Server"の"一般ゲートウェイの各フィールド" セクションを参照してください。

# このパラメータの変更

# %Python Server

Python ゲートウェイを定義します。

[Gateways]

%Python Server=Python, Port, [optional fields]

#### 説明

%Python Server は既定の CPF に記述された Python ゲートウェイ定義の名前です。これとは別の Python ゲートウェイを別の名前で作成できるほか、"[Gateways]" の説明にあるように既存のゲートウェイの編集または削除もできます。各定義は、その名前の後に = 文字と、ゲートウェイを定義するコンマ区切りリストの値を記述して構成されています。必須のフィールドもあれば、空白のままとすることができるフィールドもあり、その場合は既定値が使用されます。以降の2つのセクションでは、Python ゲートウェイに固有のフィールドと、すべてのゲートウェイで使用できるフィールドについて説明しています。詳細は、"Python 外部サーバのセットアップ" および "Python 用の外部サーバ構成の定義" を参照してください。

# Python ゲートウェイの各フィールド

Python ゲートウェイ定義にある最初の3つのフィールドはすべてのゲートウェイに共通であり、続く3つのフィールドはPython ゲートウェイに固有です。これらは以下の順序で記述されています。

- ・ Type (必須) ゲートウェイのタイプ。 Python ゲートウェイを定義すると Python に設定されます。
- ・ Port (必須) InterSystems IRIS でゲートウェイとプロキシ・クラスとの通信に使用する TCP ポート番号。このポート番号は、サーバ上のその他のローカル TCP ポートと競合していないことが必要です。
- ・ Resource このゲートウェイへのアクセスを制御するゲートウェイ・リソース。既定の CPF では %Python Server の場合に %Gateway\_SQL です。

重要 リソースを指定していない場合、ゲートウェイはパブリックですが、この機能を使用してすべてのゲートウェイを保護することを強くお勧めします。

・ PythonPath - Python インタプリタの場所。ローカル・サーバ上でゲートウェイを開始するコマンドをアセンブルするときに使用します。

重要 ホスト・システムに既定の Python インタプリタを設定していない限り、このフィールドは必須です。

- · PythonOptions ローカル・サーバ上でゲートウェイを開始するコマンドで指定する Python のオプションです。
- ・ (未使用) このフィールドは空のままにします (コンマの連続になります)。

## 一般ゲートウェイの各フィールド

残りの8つのフィールドはどのゲートウェイ定義でも使用できます。"%DotNet Server"の"一般ゲートウェイの各フィールド" セクションを参照してください。

# このパラメータの変更

## **%R Server**

R ゲートウェイを定義します。

[Gateways]

%R Server=R,Port,[optional fields]

#### 説明

\*R Server は既定の CPF に記述された R ゲートウェイ定義の名前です。これとは別の R ゲートウェイを別の名前で作成できるほか、"[Gateways]"の説明にあるように既存のゲートウェイの編集または削除もできます。各定義は、その名前の後に = 文字と、ゲートウェイを定義するコンマ区切りリストの値を記述して構成されています。必須のフィールドもあれば、空白のままとすることができるフィールドもあり、その場合は既定値が使用されます。以降の 2 つのセクションでは、R ゲートウェイとその他の Java ベース ゲートウェイに固有のフィールドと、すべてのゲートウェイで使用できるフィールドについて説明しています。詳細は、"Java 外部サーバのセットアップ" および "Java 用の外部サーバ構成の定義" を参照してください。

## R ゲートウェイの各フィールド

R ゲートウェイ定義にある最初の3つのフィールドはすべてのゲートウェイに共通であり、続く3つのフィールドはJavaベースゲートウェイに固有です。これらは以下の順序で記述されています。

- ・ Type (必須) ゲートウェイのタイプ。R ゲートウェイを定義すると R に設定されます。
- ・ Port (必須) InterSystems IRIS でゲートウェイとプロキシ・クラスとの通信に使用する TCP ポート番号。このポート番号は、サーバ上のその他のローカル TCP ポートと競合していないことが必要です。
- ・ Resource このゲートウェイへのアクセスを制御するゲートウェイ・リソース。既定の CPF では %R Server の場合に %Gateway\_Object です。

重要 リソースを指定していない場合、ゲートウェイはパブリックですが、この機能を使用してすべてのゲートウェイを保護することを強くお勧めします。

- ・ ClassPath Java 仮想マシン (JVM) の起動時に引数として渡す必要があるファイル名です。一般的に、各ファイルにはゲートウェイを介して使用するクラスを記述します。このクラスパスでは正しく引用符を使用し、プラットフォーム固有の正確な区切り文字で各ファイル名を区切る必要があります。
- · JVMArgs JVM に渡すオプションの引数。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。
- · JavaHome JVM の場所。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。

重要 ホスト・システムに既定の JVM を設定していない限り、このフィールドは必須です。

# 一般ゲートウェイの各フィールド

残りの8つのフィールドはどのゲートウェイ定義でも使用できます。"%DotNet Server"の"一般ゲートウェイの各フィールド" セクションを参照してください。

# このパラメータの変更

## **%XSLT Server**

XSLT ゲートウェイを定義します。

[Gateways]

%XSLT Server=XSLT, Port, [optional fields]

#### 説明

\*XSLT Server は既定の CPF に記述された XSLT ゲートウェイ定義の名前です。これとは別の XSLT ゲートウェイを別の名前で作成できるほか、"[Gateways]" の説明にあるように既存のゲートウェイの編集または削除もできます。各定義は、その名前の後に = 文字と、ゲートウェイを定義するコンマ区切りリストの値を記述して構成されています。必須のフィールドもあれば、空白のままとすることができるフィールドもあり、その場合は既定値が使用されます。以降の 2 つのセクションでは、XSLT ゲートウェイとその他の Java ベース ゲートウェイに固有のフィールドと、すべてのゲートウェイで使用できるフィールドについて説明しています。詳細は、"Java 外部サーバのセットアップ" および "Java 用の外部サーバ構成の定義"を参照してください。

## XSLT ゲートウェイの各フィールド

XSLT ゲートウェイ定義にある最初の3つのフィールドはすべてのゲートウェイに共通であり、続く3つのフィールドは Java ベース ゲートウェイに固有です。これらは以下の順序で記述されています。

- ・ Type (必須) ゲートウェイのタイプ。XSLT ゲートウェイを定義すると xsLT に設定されます。
- ・ Port (必須) InterSystems IRIS でゲートウェイとプロキシ・クラスとの通信に使用する TCP ポート番号。このポート番号は、サーバ上のその他のローカル TCP ポートと競合していないことが必要です。
- ・ Resource このゲートウェイへのアクセスを制御するゲートウェイ・リソース。既定の CPF では %XSLT Server の 場合に %Gateway\_Object です。

重要 リソースを指定していない場合、ゲートウェイはパブリックですが、この機能を使用してすべてのゲートウェイを保護することを強くお勧めします。

- ・ ClassPath Java 仮想マシン (JVM) の起動時に引数として渡す必要があるファイル名です。一般的に、各ファイルにはゲートウェイを介して使用するクラスを記述します。このクラスパスでは正しく引用符を使用し、プラットフォーム固有の正確な区切り文字で各ファイル名を区切る必要があります。
- ・ JVMArgs JVM に渡すオプションの引数。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。
- · JavaHome JVM の場所。ゲートウェイを起動するコマンドに使用されます。

重要 ホスト・システムに既定の JVM を設定していない限り、このフィールドは必須です。

# 一般ゲートウェイの各フィールド

残りの8つのフィールドはどのゲートウェイ定義でも使用できます。"%DotNet Server"の"一般ゲートウェイの各フィールド" セクションを参照してください。

# このパラメータの変更

# リモート・サーバ

リモート・ゲートウェイを定義します。

#### [Gateways]

Name=Remote, Port, Resource, Address, (not used), (not used), [optional fields]

#### 説明

既定の CPF の [Gateways] セクションにリモート・サーバは定義されていませんが、リモート・ゲートウェイを作成できるほか、"[Gateways]" の説明にあるように既存のゲートウェイの編集または削除もできます。各定義は、その名前の後に = 文字と、ゲートウェイを定義するコンマ区切りリストの値を記述して構成されています。必須のフィールドもあれば、空白のままとすることができるフィールドもあり、その場合は既定値が使用されます。以降の2つのセクションでは、リモートゲートウェイに固有のフィールドと、すべてのゲートウェイで使用できるフィールドについて説明しています。

#### リモート・ゲートウェイの各フィールド

リモート ゲートウェイ定義にある最初の3つのフィールドはすべてのゲートウェイに共通であり、続く3つのフィールドは リモート ゲートウェイに固有です。これらは以下の順序で記述されています。

- ・ Type (必須) ゲートウェイのタイプ。リモート・ゲートウェイを定義すると remote に設定されます。
- ・ Port (必須) InterSystems IRIS でゲートウェイとプロキシ・クラスとの通信に使用する TCP ポート番号。このポート番号は、リモート・サーバ上のその他のローカル TCP ポートと競合していないことが必要です。
- ・ Resource このゲートウェイへのアクセスを制御するゲートウェイ・リソース。管理ポータルを使用して作成するリモート・ゲートウェイの場合 ("[Gateways]" を参照)、既定値は **%Gateway\_Object** です。

重要 リソースを指定していない場合、ゲートウェイはパブリックですが、この機能を使用してすべてのゲートウェイを保護することを強くお勧めします。

- · Address ゲートウェイの定義先であるリモート・システムの IP アドレスまたはホスト名です。
- ・ (未使用) このフィールドは空のままにします (コンマの連続になります)。
- ・ (未使用) このフィールドは空のままにします (コンマの連続になります)。

# 一般ゲートウェイの各フィールド

残りの8つのフィールドはどのゲートウェイ定義でも使用できます。"%DotNet Server"の"一般ゲートウェイの各フィールド" セクションを参照してください。

# このパラメータの変更

# [IO]

CPF の [IO] セクションのパラメータでは、WRITE コマンドの既定のニーモニック(^%x364)を変更できます。これらの設定は、管理ポータルの [IO 設定] ページにもあります ([システム管理] > [構成] > [デバイス設定] > [IO 設定])。

## Other

ターミナルまたはシーケンシャル・ファイル以外のデバイス・タイプに対する WRITE コマンドの既定のニーモニックを設定します。

#### [IO] Other=n

n は、InterSystems IRIS® データ・プラットフォーム・ルーチン名です。既定値は ^\*x364 です。

#### 説明

Other 設定では、ターミナルまたはシーケンシャル・ファイル以外のデバイス・タイプに対する既定のニーモニックを指定します。OPEN コマンドまたは USE コマンドにニーモニック空間の引数が含まれない場合、InterSystems IRIS はこのデバイス・タイプ用の既定のニーモニックを使用します。詳細は、"入出力デバイス・ガイド"の "ニーモニック空間によるデバイス制御"の章を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [IO 設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [デバイス設定] > [IO 設定]) で、[Other] の行に InterSystems IRIS ルーチン名を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.IO クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、Other を変更できます。

## File

シーケンシャル・ファイルに対する WRITE コマンドの既定のニーモニックを設定します。

#### [IO] File=n

n は、InterSystems IRIS® データ・プラットフォーム・ルーチン名です。既定値は ^%x364 です。

#### 説明

File 設定では、シーケンシャル・ファイルに対する既定のニーモニックを指定します。 OPEN コマンドまたは USE コマンドにニーモニック空間の引数が含まれない場合、InterSystems IRIS はこのデバイス・タイプ用の既定のニーモニックを使用します。詳細は、"入出力デバイス・ガイド"の "ニーモニック空間によるデバイス制御"の章を参照してください。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [IO 設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [デバイス設定] > [IO 設定]) で、[File] の行に InterSystems IRIS ルーチン名を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.IO クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、File を変更できます。

# **Terminal**

ターミナル・デバイスに対する WRITE コマンドの既定のニーモニックを設定します。

#### [IO] Terminal = n

n は、InterSystems IRIS® データ・プラットフォーム・ルーチン名です。既定値は ^%x364 です。

#### 説明

Terminal 設定では、ターミナル・デバイスに対する既定のニーモニックを指定します。OPEN コマンドまたは USE コマンドにニーモニック空間の引数が含まれない場合、InterSystems IRIS はこのデバイス・タイプ用の既定のニーモニックを使用します。詳細は、"入出力デバイス・ガイド"の "ニーモニック空間によるデバイス制御"の章を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [IO 設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [デバイス設定] > [IO 設定]) で、[Terminal] の行に InterSystems IRIS ルーチン名を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.IO クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、Terminal を変更できます。

# [Journal]

このトピックでは、構成パラメータ・ファイルの [Journal] セクションのパラメータについて説明します。

# AlternateDirectory

ジャーナル・ファイルの代替保存場所を設定します。

#### [Journal] AlternateDirectory=n

nは、既存のディレクトリのフル・パスです。既定では、ディレクトリは記述されていません。

#### 説明

AlternateDirectory は、ジャーナル・ファイルを格納する代替(二次)ディレクトリの名前です。

この代替ディレクトリが使用されるのは、CurrentDirectoryで指定されているプライマリ・ジャーナル・ディレクトリが利用できない場合です。例えば、プライマリ・ジャーナル・ディレクトリのディスク・パーティションが容量不足になるか、オフラインになるなどの問題がある場合です。この理由から、代替ジャーナル・ディレクトリは、現在のジャーナル・ディレクトリとは別のディスクに配置することをお勧めします。

インストール時のこのフィールドの初期値は""です。InterSystems IRIS® Data Platform を初めて起動したときに、実際のジャーナル・ディレクトリの場所 (<install-dir>\mathbf{4}mgr\mathbf{y}ournal など) がここに入力されます。

AlternateDirectory パラメータの長さと JournalFilePrefix パラメータの長さを合わせた長さが 208 文字を超えてはいけません (JournalFilePrefix の最大長は 64 文字です)。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ジャーナル設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定]) で、[二次 ジャーナルディレクトリ] の行の [参照] を選択します。 既存のディレクトリの名前を選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、「JOURNAL ユーティリティ("「JRNOPTS を使用したジャーナル設定の更新"を参照) から Config. Journal クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、AlternateDirectory を変更できます。

# BackupsBeforePurge

完了したジャーナル・ファイルを InterSystems IRIS® Data Platform が削除するまでのバックアップ回数を設定します。

#### [Journal] BackupsBeforePurge=n

nは、0から10の範囲の整数です。既定値は2です。

#### 説明

BackupsBeforePurge は、完了したジャーナル・ファイル (つまり、使用されていないジャーナル・ファイル) を削除するタイミングを定義します。値 n は、ジャーナル・ファイルを削除するまでに実行する正常な InterSystems IRIS インスタンス・バックアップの回数です。

BackupsBeforePurge は、DaysBeforePurge と関連しています。両方に 0 よりも大きい値を指定した場合は、n 日が経過した時点と正常なバックアップの回数が n 回に到達した時点のうち、早い方の時点でファイルが削除されます。BackupsBeforePurge が 0 の場合は、DaysBeforePurge のみを基準として削除され、DaysBeforePurge が 0 の場合は、BackupsBeforePurge のみを基準として削除されます。両方が 0 の場合は、ジャーナル・ファイル(およびジャーナル履歴)の自動削除は行われず、ジャーナル・ファイルは削除されなくなります。

現在開いているトランザクションが含まれているジャーナル・ファイルは、上記の条件を満たしていても削除されません。 ジャーナル・ファイルの詳細は、"データ整合性ガイド"の "ジャーナリング"の章を参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ジャーナル設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定]) の [ジャーナルファイルを削除するタイミング] カテゴリで、次のいずれかを選択します。

- ・ 日数に基づいてジャーナル・ファイルを削除するには、[**この日数後**] を選択して日数を入力します。
- ・ バックアップ回数に基づいてジャーナル・ファイルを削除するには、[この回数のバックアップ成功後]を選択してバックアップ回数を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、「JOURNAL ユーティリティ( 「JRNOPTS を使用したジャーナル設定の更新 "を参照) から Config. Journal クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、BackupsBeforePurge を変更できます。

# CompressFiles

完了したジャーナル・ファイルを圧縮するかどうかを指定します。

#### [Journal] CompressFiles=n

nは1または0です。既定値は1です。

#### 概要

CompressFiles が有効な場合 (n=1)、InterSystems IRIS® データ・プラットフォームは終了したジャーナル・ファイルを自動的に圧縮します。システムは、完了したジャーナル・ファイルを定期的にスキャンし、Zstd 圧縮を使用して圧縮します。アクティブなジャーナル・ファイルは、完了するまで圧縮されません。

圧縮されたジャーナル・ファイルは同じ名前を保持しますが、末尾にzが追加されます。例えば、ジャーナル・ファイル 20210818.001 を圧縮すると、20210818.001z になります。InterSystems IRIS のほとんどの関数とユーティリティは、zは 無視して、元の名前で圧縮したジャーナル・ファイルにアクセスできます。

ジャーナル・ファイルの詳細は、"データ整合性ガイド"の "ジャーナリング" の章を参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの[ジャーナル設定] ページ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定]) で、[Compress journal files] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、「JOURNAL ユーティリティ(\*´) JRNOPTS を使用したジャーナル設定の更新"を参照) から Config. Journal クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、CompressFilesを変更できます。

# CurrentDirectory

ジャーナル・ファイルの主たる保存場所を設定します。

#### [Journal] CurrentDirectory=n

nは、既存のディレクトリのフル・パスです。既定は <install-dir>\mathbf{mgr\mathbf{y}journal\mathbf{y}} です。

#### 説明

CurrentDirectory は、ジャーナル・ファイルを格納するディレクトリ(主ディレクトリ)の名前です。インストール時のこのフィールドの初期値は""です。InterSystems IRIS® Data Platform を初めて起動したときに、実際のジャーナル・ディレクトリの場所(<install-dir>\mathbf{mgr\mathbf{yjournal}} など)がここに入力されます。

CurrentDirectory パラメータの長さと JournalFilePrefix パラメータの長さを合わせた長さが 208 文字を超えてはいけません (JournalFilePrefix の最大長は 64 文字です)。

## このパラメータの変更

管理ポータルの[ジャーナル設定]ページ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定])で、[主ジャーナルディレクトリ] の行の[参照] を選択します。既存のディレクトリの名前を選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、「JOURNAL ユーティリティ(\*´」JRNOPTS を使用したジャーナル設定の更新"を参照) から Config. Journal クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、CurrentDirectory を変更できます。

# **DaysBeforePurge**

完了したジャーナル・ファイルを InterSystems IRIS® Data Platform が削除するまでの日数を設定します。

#### [Journal] DaysBeforePurge=n

nは、0から100の範囲の整数です。既定値は2です。

#### 説明

DaysBeforePurge は、完了したジャーナル・ファイル(つまり、使用されていないジャーナル・ファイル)を削除するタイミングを定義します。 値 n は、ジャーナル・ファイルを削除するまでの経過日数です。

BackupsBeforePurge は、DaysBeforePurge と関連しています。両方に 0 よりも大きい値を指定した場合は、n 日が経過した時点と正常なバックアップの回数が n 回に到達した時点のうち、早い方の時点でファイルが削除されます。BackupsBeforePurge が 0 の場合は、DaysBeforePurge のみを基準として削除され、DaysBeforePurge が 0 の場合は、BackupsBeforePurge のみを基準として削除されます。両方が 0 の場合は、ジャーナル・ファイル(およびジャーナル履歴)の自動削除は行われず、ジャーナル・ファイルは削除されなくなります。

現在開いているトランザクションが含まれているジャーナル・ファイルは、上記の条件を満たしていても削除されません。 ジャーナル・ファイルの詳細は、"データ整合性ガイド"の "ジャーナリング"の章を参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ジャーナル設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定]) の [ジャーナルファイルを削除するタイミング] カテゴリで、次のいずれかを選択します。

- ・ 日数に基づいてジャーナル・ファイルを削除するには、[**この日数後**] を選択して日数を入力します。
- ・ バックアップ回数に基づいてジャーナル・ファイルを削除するには、**[この回数のバックアップ成功後]**を選択してバックアップ回数を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、ĴOURNAL ユーティリティ(\*´ĴRNOPTS を使用したジャーナル設定の更新"を参照) から Config. Journal クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、DaysBeforePurge を変更できます。

# **FileSizeLimit**

ジャーナル・ファイルの最大サイズを設定します。

#### [Journal] FileSizeLimit=n

nは、0から4,079 (MB)の範囲の整数です。既定値は1024です。

#### 説明

FileSizeLimit は、ジャーナル・ファイルの最大サイズ (MB) です。ジャーナル・ファイルのサイズが大きくなり、このサイズに達すると、そのファイルは閉じられ、新しいジャーナル・ファイルが作成されます。ジャーナル・ファイルの切り替えの詳細は、"データ整合性ガイド"を参照してください。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [ジャーナル設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定]) で、[次のサイズに達すると新規ジャーナルに切り替える] の行にメガバイト単位の数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、「JOURNAL ユーティリティ("JRNOPTS を使用したジャーナル設定の更新"を参照) から Config. Journal クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、FileSizeLimit を変更できます。

# FreezeOnError

ジャーナルへの書き込み中にエラーが発生したときに InterSystems IRIS® Data Platform を一時停止できるようにします。

#### [Journal] FreezeOnError=n

n は 1 または 0 です。 既定値は 0 です。

#### 説明

FreezeOnError を有効にすると (n = 1)、ジャーナル・ファイルに入出力エラーが発生した場合、ジャーナル・デーモンは直ちにジャーナリングをフリーズします。失敗した入出力処理に成功すると、ジャーナル・デーモンはジャーナリングのフリーズを解除します。エラーが発生すると、通常はジャーナルに記録されるすべてのグローバル動作が直ちにブロックされ、ジャーナリングの問題が解決するまで他のジョブも停止します。InterSystems IRIS が停止している間に問題の対策をとることができます。例えば、空き容量がなくなったディスクの領域の解放、稼動している新しいディスクへのジャーナル切り替えなどの措置をとります。これにより、システムの可用性は低下しますが、ジャーナル・データの喪失を防止できます。

FreezeOnErrorを有効にしないと(FreezeOnError=0 (false))、ジャーナル・ファイルに入出力エラーが発生しても、InterSystems IRIS はフリーズしません。適切な時点でエラーから回復できない場合は、ジャーナリングが無効になります。これによってシステムの停止を防止しています。ジャーナリングがまず再試行され、再試行が不可能な場合はジャーナリングが無効になります。その間、InterSystems IRIS は停止しません。ジャーナリングが無効になった場合は、直ちにデータベースのバックアップを行ってください。ジャーナリングなしで稼動するリスクを考慮する必要があります。エラーが発生した期間中の動作はリストアされません。ジャーナリングが無効になった場合は、必ず再開する必要があります。ジャーナリングを再開するには、「JRNSTART ルーチンを実行するか、「JOURNAL ルーチン・メニューからオプション 1の [ ]を選択します。詳細は、"「JRNSTART を使用したジャーナリングの開始"を参照してください。

重要 FreezeOnError の設定は自動的にオーバーライドされ、インスタンスがミラーのフェールオーバー・メンバである場合にオンになります。

詳細は、"データ整合性ガイド"の"ジャーナリング"の章にある"ジャーナル入出力エラー"を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [ジャーナル設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定]) で、 [FreezeOnError] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Journal クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、FreezeOnError を変更できます。

# **JournalFilePrefix**

ジャーナル・ファイル名の接頭語を設定します。

#### [Journal] JournalFilePrefix=n

n は英数字文字列です。最大長は 64 文字です。既定値は空文字列です。

#### 説明

JournalFilePrefix は、ジャーナル・ファイル名の先頭に追加される文字列です。例えば、JournalFilePrefix を Oct に設定すると、結果のジャーナル・ファイルは Oct20191001.001 のようになります。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [ジャーナル設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定]) で、[ジャーナルファイル接頭子] の行に接頭語を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、「JOURNAL ユーティリティ(\*´」JRNOPTS を使用したジャーナル設定の更新"を参照) から Config. Journal クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、JournalFilePrefix を変更できます。

# **JournalcspSession**

Web セッションのジャーナリングを許可します。

#### [Journal] JournalcspSession=n

nは1または0です。既定値は0です。

#### 説明

Journal cspSession が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform は %cspSession グローバルをジャーナルします。フェイルオーバーを目的として Web セッション・グローバルを別のマシン上に複製する場合や InterSystems IRIS を再起動しても Web セッションが保持されるようにする場合に、この設定を有効にします。この設定を有効にしない場合、%cspSession グローバルは IRISTEMP にマッピングされ、ジャーナルされません。システムの再起動時、または新しい InterSystems IRIS ソフトウェア・バージョンへのアップグレード時に、%cspSession グローバルが削除され、それまでの Web セッションのレコードは削除されます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ジャーナル設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ジャーナル設定]) で、[ウェブセッションをジャーナルする] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Journal クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、Journal cspSession を変更できます。

# [LicenseServers]

このトピックでは、CPF の [LicenseServers] セクションの LicenseServer パラメータについて説明します。複数のライセンス・サーバを定義できます。

## LicenseServers

ライセンス・サーバを定義します。

[LicenseServers] Name=IpAddress, Port[, KeyDirectory]

#### 説明

[LicenseServers] セクションには、InterSystems IRIS® Data Platform 用に構成されているすべてのライセンス・サーバのエントリが含まれます。各エントリは以下のとおりです。

- · IpAddress ライセンス・サーバの IP アドレス。
- ・ Port ライセンス・サーバが使用する UDP ポート番号。異なる IP アドレスで使用されているポート番号は、異なる 必要はありません。ただし、各 IP アドレスで使用されているライセンス・サーバのポート番号は、その IP アドレスで使用されている UDP ポート番号とは異なる必要があります。
- ・ KeyDirectory ライセンス・キーのディレクトリ。この設定はオプションです。ディレクトリを指定すると、起動時にライセンス・サーバはそのディレクトリから有効な .key ファイルをすべて読み取ります。

ライセンス・サーバの詳細は、"システム管理ガイド"の "InterSystems IRIS ライセンスの管理"の章にある "InterSystems IRIS ライセンスの構成"のセクションを参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ライセンスサーバ] ページ ([システム管理] > [ライセンス] > [ライセンスサーバ]) で、編集するライセンス・サーバの名前を選択するか、[ライセンス・サーバを作成] をクリックして新しいライセンス・サーバを追加します。

# [Map]

このトピックでは、CPF の [Map] セクションのパラメータについて説明します。[Map.w] というセクションに存在するパラメータについても説明します。w は、InterSystems IRIS® Data Platform ネームスペースの名前です。

## Global

グローバルをネームスペースにマッピングします。

[Map.w] Global GlobalName(ss)=Database, Collation, LockLocation

#### 説明

ネームスペース (w) にマッピングが含まれている場合、InterSystems IRIS® Data Platform は、そのネームスペースに対応する [Map.w] という名前のセクションを構成パラメータ・ファイル (CPF) 内に作成します。例えば、USER ネームスペースのマッピングは、セクション [Map.USER] に記述されます。[Map.w] セクションには、そのネームスペースのグローバル・マッピング、ルーチン・マッピング、およびパッケージ・マッピングがすべて含まれます。

グローバル・マッピングは Global\_GlobalName の形式をとります。 GlobalName はマッピングされる特定のグローバルです。 各グローバル・エントリには、ネームスペースにグローバルをマッピングする値がコンマで区切って記述されています。 最初の値のみが必須です。 その他の値は、 値を指定しない場合、インスタンスの既定値に設定されます。 これらの値は以下のとおりです。

- · Database グローバルのデータベースの場所。
- · Collation グローバルの照合 (既定値は 5。これは InterSystems IRIS 標準の照合です)。
- ・ LockLocation グローバルのロック・データベースの場所 (既定値は Database の場所)。ロック・データベースの場所は、Database の場所と同じにすることをお勧めします。

グローバルが添え字レベルでマッピングされていない場合、照合設定は無視されます。実際のグローバルの照合が、ネームスペース定義で定義された照合と(グローバルにマッピングされた添え字レベルで)一致しない場合、参照すると 〈COLLATEMISMATCH〉エラーが発生します。これは、InterSystems IRIS では、特定のデータベースの既定の照合に関係なく、グローバルが存在しているすべてのデータベースで同じ照合を持つ必要があるためです。

マッピングの詳細は、"システム管理ガイド"の "InterSystems IRIS の構成"のセクションの "ネームスペースへのグローバル、ルーチン、およびパッケージ・マッピングの追加"のセクションを参照してください。

#### 添え字マッピング

GlobalNameの一部として添え字マッピングを指定できます(ss)。添え字マッピングを指定する場合は、グローバル自体の上位マッピングが存在する必要があります。つまり、マッピング ^X(9) を作成する場合は、^X に対するマッピングが存在する必要があります。添え字マッピングは以下の形式をとることができます。

(1)

("A")

 $(1):(5)-1\sim 4(5$  は含まれません)

 $("A"):("Z") - A \sim Y(Z は含まれません)$ 

(BEGIN):("X") - 先頭~ X(X 自体は含まれません)

("Y"):(END)-Y~末尾

#### 例

以下では、グローバル SALES を SALES データベースにマッピングします。

Global\_SALES=SALES

以下では、グローバル ^SALES("MA") を SALESMA データベースに添え字マッピングします。

Global\_SALES("MA")=SALESMA

以下では、グローバル ^ACCOUNT を ACCOUNTS データベースにマッピングします。

Global\_ACCOUNT=ACCOUNTS

以下では、グローバル  $^{\text{ACCOUNT}(1)}$  ~  $^{\text{ACCOUNT}(4)}$  を  $^{\text{ACCOUNT}(5)}$  は含まれません)。

Global\_ACCOUNT(1):(5)=ACCOUNTS1T04

以下では、先頭が ABC である名前を持つすべてのグローバルを ABC データベースにマッピングします。

Global\_ABC\*=ABC

## このパラメータの変更

管理ポータルの [ネームスペース] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ネームスペース]) で、対象とするネームスペースの [グローバルマッピング] を選択します。新しいエントリを追加するには、[新規作成] をクリックします。既存のエントリを編集するには、そのエントリの行の [編集] を選択します。

# **Package**

パッケージをネームスペースにマッピングします。

#### [Map.w] Package\_PackageName=Database

#### 説明

ネームスペース (w) にマッピングが含まれている場合、InterSystems IRIS® Data Platform は、そのネームスペースに対応する [Map.w] という名前のセクションを構成パラメータ・ファイル (CPF) 内に作成します。例えば、USER ネームスペースのマッピングは、セクション [Map.USER] に記述されます。[Map.w] セクションには、そのネームスペースのグローバル・マッピング、ルーチン・マッピング、およびパッケージ・マッピングがすべて含まれます。

パッケージ・マッピングは Package\_PackageName の形式をとります。 PackageName はマッピングされる特定のパッケージです。 各パッケージ・エントリには、指定したパッケージが含まれるデータベースの場所 (Database) が含まれます。 指定されたパッケージ内のクラスは、w ネームスペースで使用可能になります。

マッピングの詳細は、"システム管理ガイド"の "InterSystems IRIS の構成" のセクションの "ネームスペースへのグローバル、ルーチン、およびパッケージ・マッピングの追加" のセクションを参照してください。

#### 例

パッケージ TEST を USER データベースにマッピングします。

Package TEST=USER

パッケージ TOOLS を DEVELOPER データベースにマッピングします。

Package\_TOOLS=DEVELOPER

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ネームスペース] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ネームスペース]) で、対象とするネームスペースの [パッケージマッピング] を選択します。新しいエントリを追加するには、[新規作成] をクリックします。既存のエントリを編集するには、そのエントリの行の [編集] を選択します。

#### Routine

ルーチンをネームスペースにマッピングします。

[Map.w] Routine RoutineName Type=Database

#### 説明

ネームスペース (w) にマッピングが含まれている場合、InterSystems IRIS® Data Platform は、そのネームスペースに対応する [Map.w] という名前のセクションを構成パラメータ・ファイル (CPF) 内に作成します。例えば、USER ネームスペースのマッピングは、セクション [Map.USER] に記述されます。[Map.w] セクションには、そのネームスペースのグローバル・マッピング、ルーチン・マッピング、およびパッケージ・マッピングがすべて含まれます。

ルーチン・マッピングは Global\_RoutineName の形式をとります。RoutineName はマッピングされる特定のルーチンです。各ルーチン・エントリには、指定したルーチンが含まれるデータベースの場所 (Database) が含まれます。指定されたルーチンは、w ネームスペースで使用可能になります。

Type は通常指定しません。 Type の指定が必要となるのは、ルーチンの一部を別のデータベースにマッピングする場合のみです。 Type の有効な値は、MAC、INT、INC、または OBJ のいずれかです。

マッピングの詳細は、"システム管理ガイド"の "InterSystems IRIS の構成" のセクションの "ネームスペースへのグローバル、ルーチン、およびパッケージ・マッピングの追加" のセクションを参照してください。

#### 例

以下では、ルーチン SALE を SALES データベースにマッピングします。

Routine\_SALE=SALES

以下では、先頭が ACC である名前を持つすべてのルーチンを ACCOUNTS データベースにマッピングします。

Routine\_ACC\*=ACCOUNTS

以下では、ルーチン TEST のオブジェクト・コードを TEST データベースにマッピングします。

Routine\_TEST\_OBJ=TEST

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ネームスペース] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ネームスペース]) で、対象とするネームスペースの [ルーチンマッピング] を選択します。新しいエントリを追加するには、[新規作成] をクリックします。既存のエントリを編集するには、そのエントリの行の [編集] を選択します。

# [MapMirrors]

このトピックでは、CPFの [MapMirrors] セクションについて説明します。

## **MapMirrors**

このインスタンスを含むミラーのミラー・メンバを定義します。

[MapMirrors.m] Name=a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n

#### 説明

現在のインスタンスに接続している各ミラー (m) に対して、InterSystems IRIS® Data Platform は、CPF に [MapMirrors.m] というセクションを作成します。このセクションには、そのミラーに接続しているすべてのインスタンスのエントリが含まれます。以下に示すように、エントリは Name と 14 個のコンマ区切り値 ( $a \sim n$ ) で構成されます。

・ Name - 必須。このメンバをミラー内で識別する一意の名前。最大 15 文字の大文字の英数字の文字列には、スペースやタブ、コンマ (,)、セミコロン (;)、および等号 (=) を含めることはできません。また、この文字列は、保存前に大文字に変換されます。

これは、ミラー内のこのインスタンスの名前です。ミラー・システム名は、すべてのミラーにわたり一意である必要があります。インスタンスは、複数のミラー・セットに出現する可能性のある単一のミラー・システム名を持つからです(つまり、非同期メンバは複数のミラーに接続する可能性があります)。ほとんどの場合は、GUIDを使用してミラー・メンバが識別され、Name は表示のために使用されます。この名前にコロン(:)を含めることはできません。

- a (AgentAddress) プライマリに接続するミラー・メンバが、このフェイルオーバー・メンバ上のエージェントと通信するために使用する必要のあるネットワーク・アドレス (DNS の問題を回避するために推奨される IP アドレス)。これは、非同期メンバ上では省略されます。エージェントは、これらのインスタンス上のミラーリングには使用されないからです。これは、フェイルオーバー・メンバ上では必須です。エージェントはジャーナル・データを転送できるため、ネットワーク輻輳を避けるためにここではプライベート・アドレスであることが望ましい場合があります。
- b (AgentPort) このインスタンス上のエージェントがリッスンするように構成されているポート番号。ローカル・エージェントがアクティブの場合は、##class(SYS.Agent).GetApplicationPort() は現在の値を返します。
- · c 内部用。
- ・ d (SuperServerAddress) 外部ミラー認識システムがプライマリに接続するために使用するネットワーク・アドレス(これは、現時点ではECPアプリケーション・サーバのみですが、将来は別の接続にも拡張される可能性があります)。他のミラー・メンバが、制御や監視を目的としてメンバのスーパーサーバ・アドレスに接続する場合があります。メンバがプライマリであり、プライマリのミラー・プライベート・アドレス (MirrorPrivate) にアクセスできない場合、非同期メンバはこのアドレスを使用して(ジャーナル・データを受け取るための)データ・チャンネルを確立しようとします。
- ・ e (GUID) 必須項目。このミラーで一意の内部 GUID。ミラー内のこのノードを一意に識別します。ノードの識別以外の主な用途は、ミラーリングされたデータベースの特定コピーを所有するインスタンスを識別することです。
- ・ f(InstanceDirectory) インスタンスのインストール・ディレクトリ (mgr ディレクトリの親ディレクトリ)。エージェントに対してインスタンスを識別するために、主にフェイルオーバー・メンバ上で使用されます。
- · g (MemberType) ミラー・メンバのタイプを示す数値。次のいずれかです。
  - 0-フェイルオーバー・メンバ
  - 2-非同期メンバ
- h (Mirror Private) このインスタンスがプライマリの場合、他のミラー・メンバはこのアドレスを使用して、プライマリからジャーナル・データを受け取るためのミラー・データ・チャンネルを確立します。ミラー・プライベート・アドレスでこれにアクセスできない場合、非同期メンバは、プライマリのスーパーサーバ・アドレス (Super Server Address) を代わりに利用します。
- i (MirrorSSPort) このインスタンス用のスーパーサーバ・ポート。このインスタンスに対する接続を確立するクライアントによって、MirrorAddress および ECPAddress の両方と共に使用されます。
- j、k、l、m、および n 内部用。

#### 例

各エントリは次のように1行で記述します。

#### [MapMirrors.MIMI]

MIMI\_A=mirrorhostA,2188,,mirrorhostA,C7BA9224-3851-47D4-83BD,C:\intersystems\20142302july10a\,0,mirrorhostA,56776,,0,MIMI\_B=mirrorhostB,2188,,mirrorhostB,D14611B3-E0F5-4708-A111,C:\intersystems\20142302july10b\,0,mirrorhostB,56777,,0,MIMI\_D=mirrorhostD,2188,,mirrorhostD,06E1D307-59D9-4500-AA3B,C:\intersystems\20142302jul10d\,2,mirrorhostD,56779,,0,

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ミラーの作成] ページ ([システム管理] > [構成] > [ミラー設定] > [ミラーの作成]) で、要求された情報を入力します。[ミラーの編集] ページで既存のミラーを編集できますが、編集操作を実行できるのはプライマリ・フェイルオーバー・メンバからのみです。

## [MirrorMember]

このトピックでは、CPFの [MirrorMember] セクションのパラメータについて説明します。

## AgentAddress

未使用。

## 説明

未使用。

## AsyncMemberGUID

非同期メンバ GUID を確認します。

[MirrorMember] AsyncMemberGUID=Name

Name は英数字文字列です。

#### 説明

非同期メンバと呼ばれるミラー・メンバを作成できます。これは、企業全体の1つ以上のミラーから更新を受信するように構成できます。これにより、単一のノードが包括的な全社規模のデータ・ウェアハウスとして機能できるようになります。非同期メンバは、ミラーに属していません。したがって、フェイルオーバーの候補ではありません。

詳細は、"高可用性ガイド"の "ミラーリング" の章で、"非同期ミラー・メンバ" のセクションを参照してください。

#### 例

AsyncMemberGUID=06E1D307-59D9-4500-AA3B-4FF405E2A44D

#### このパラメータの変更

Config.MirrorMember クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、AsyncMemberGUID を変更できます。

## AsyncMemberType

非同期タイプ(災害復旧、読み取り専用、または読み取り/書き込み)を指定します。

[MirrorMember] AsyncMemberType=n

nは、0、1、または2です。

#### 説明

AsyncMemberType は、非同期メンバが災害復旧 (DR)、読み取り専用レポート、または読み取り/書き込みレポートのいずれの非同期メンバであるかを示します。

- ・ 0 災害復旧 (DR)。これは災害復旧の非同期メンバです。このメンバのミラーリングされたデータベースはすべて、 読み取り専用のミラーリングされたデータベースです。
- ・ 1- 読み取り専用レポート。これはレポート非同期メンバです。このメンバのミラーリングされたデータベースはすべて、読み取り専用または読み取り/書き込みのデータベースです。データベースの作成時は、既定で読み取り専用です。
- ・ 2 読み取り/書き込みレポート。これはレポート非同期メンバです。このメンバのミラーリングされたデータベースは すべて、読み取り専用または読み取り/書き込みのデータベースです。データベースの作成時は、既定で読み取り/ 書き込みです。

詳細は、"高可用性ガイド"の "ミラーリング" の章で、"非同期ミラー・メンバ" のセクションを参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [非同期として参加] ページ ([システム管理] > [構成] > [ミラー設定] > [非同期として参加]) で、[ミラー情報] に情報を入力して [次へ] を選択します。 [非同期メンバ情報] ページの [非同期メンバのシステム・タイプ] の行で、ドロップダウン・リストからタイプを選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.MirrorMember クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、AsyncMemberType を変更できます。

## AsyncUseSystemPurgeInterval

レポート非同期メンバでミラー・ジャーナル・ファイルがどのように削除されるかを指定します。

 $[{\tt MirrorMember}] \qquad {\tt AsyncUseSystemPurgeInterval} = n$ 

nは1または0です。

#### 説明

AsyncMemberType は、レポート非同期メンバが、主フェイルオーバー・メンバから受け取ったミラー・ジャーナル・ファイルをどのように削除するかを示します。

- ・ 0-ミラー・ジャーナル・ファイルは、デジャーナリングされると即時に削除されます。
- 1- ミラー・ジャーナル・ファイルは、インスタンス・ジャーナル・ファイルの削除条件に従って削除されます。

詳細は、"高可用性ガイド"の "ミラーリング" の章で、"非同期メンバの編集または削除" を参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [非同期を編集] ページ ([システム管理] > [構成] > [ミラー設定] > [非同期を編集]) で、レポート非同期メンバに対して [ミラー・ジャーナル・ファイルの保持] ドロップダウンを使用して、ミラー・ジャーナル・ファイルを削除する方法を決定します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.MirrorMember クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、AsyncUseSystemPurgeInterval を変更できます。

#### **JoinMirror**

インスタンスが起動時にミラー構成を処理するかどうかを指定します。

[MirrorMember] JoinMirror=n

nは1または0です。

#### 説明

JoinMirror が有効な場合 (n = 1)、ミラー構成は処理され、インスタンスは構成に従ってミラー・メンバであると見なされます。

このパラメータが有効ではない場合、ミラー構成は無視され、インスタンスはミラー・メンバとして初期化されません。構成内の問題が原因でインスタンスを起動できない場合や、メンバがミラーへの参加前に再構成される必要がある場合に使用することをお勧めします。例えば、あるインスタンスが以前にプライマリであったが現在はプライマリではない場合、この値を使用すると、そのインスタンスが再起動時にミラーに参加して再びプライマリになろうとすることが防止されます(このインスタンスが再びプライマリになると二重プライマリの状況になります)。

#### このパラメータの変更

Config.MirrorMember クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、JoinMirrorを変更できます。

## **SystemName**

ミラー・メンバの名前を設定します。

[MirrorMember] SystemName=Name

nは、最大32文字の文字列です。

#### 説明

SystemName は、このインスタンスで構成しているフェイルオーバー・メンバの名前です。既定値は、システムのホスト名と InterSystems IRIS® Data Platform インスタンス名を組み合わせた名前です。

ミラー・メンバ名は、保存前に大文字に変換されます。スペース、タブ、または以下の文字は使用できません。

:[]#;/\*=^~,

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ミラーの作成] ページ、[フェイルオーバとして参加] ページ、または [非同期として参加] ページのいずれか ([システム管理] > [構成] > [ミラー設定]) で、[ミラー・メンバ名] に名前を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.MirrorMember クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、SystemName を変更できます。

#### ValidatedMember

インスタンスが前のロールでミラーに参加するか、またはミラーに参加する前に現在のプライマリから新しいロールを取得するかを指定します。

[MirrorMember] ValidatedMember=n

nは1または0です。

#### 説明

ValidatedMember が有効な場合 (n = 1)、インスタンスは現在のロールでミラーに参加します。

このパラメータが有効ではない場合、インスタンスは、プライマリに接続して現在のロールを取得してからミラーに参加します。これは、インスタンスおよび ISCAgent が停止しているかアクセスできない間にミラー内でロールの変更があった場合に使用します。例えば、前のバックアップが停止している間に DR 非同期がバックアップを促された場合、ミラーの再始動前に前のバックアップがプライマリから DR 非同期の新しいロールを確実に受け取れるように、インスタンスの再始動前に ValidatedMember を 0 に設定します。

#### このパラメータの変更

Config.MirrorMember クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、ValidatedMember を変更できます。

#### VirtualAddressInterface

プライマリ仮想 IP アドレスをホストするローカル・インタフェースを設定します。

[MirrorMember] VirtualAddressInterface=IPaddress/mask

IPaddress は有効な IP アドレスです。mask は、クラスレスのドメイン間ルーティング (CIDR) マスクです。

#### 説明

VirtualAddressInterface を使用して、すべての外部クライアント(言語バインディング、ODBC/JDBC/SQL クライアントなど)が単一アドレスを使用してミラーに接続するように、ミラー仮想 IP(VIP)アドレスを構成することができます。詳細は、"高可用性ガイド"の"ミラーリング"の章で、"ミラー仮想 IP(VIP)の構成"のセクションを参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [ミラーの作成] ページ ([システム管理] > [構成] > [ミラー設定] > [ミラーの作成]) で、[仮想 IP を使用] に入力します。 続いて、[IP アドレス] および [マスク(CIDR 形式)] に入力して、[ネットワーク・インタフェース] でネットワーク・インタフェースを選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.MirrorMember クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、Virtual Address Interface を変更できます。

# [Mirrors]

このトピックでは、CPFの [Mirrors] セクションについて説明します。

#### **Mirrors**

このインスタンスを含むミラーを定義します。

[Mirrors] Name=a,b,c,d,e,f,g,h,i,j|k,l,m,n,o,p

#### 説明

[Mirrors] セクションには、InterSystems IRIS® Data Platform の現在のインスタンスに接続されている各ミラーのエントリが含まれます。以下に示すように、エントリは Name と 14 個のコンマ区切り値 (a  $\sim$  n) で構成されます。

- · Name 必須。このミラーを識別するときに使用できる一意の名前。最大 15 文字の大文字英数字文字列です。
- · a (GUID) 必須項目。このミラーで一意の内部 GUID。
- · b(2)-内部用。
- · c(1)-内部用。
- ・ d (定義済みのプライマリ) 一般に保守目的でミラー・フェイルオーバーを無効にする場合に使用されます。Inter-Systems IRIS または ^MIRROR ルーチンのシャットダウン時に nofailover オプションを使用して操作します。これに は、プライマリにする必要があるメンバのミラー名が含まれています。そのノードが起動してプライマリになると自動的 にクリアされます。
- ・ e (QOSTimeout) サービス品質タイムアウト:フェイルオーバー・メンバが、アクションを実行する前に、他のフェイルオーバー・メンバからの応答を待機する最大時間(ミリ秒単位)。さらに、フェイルオーバー・メンバの応答をアービターが待機する場合にも適用されます。既定は8000msです。一般に、専用のローカル・ネットワークに接続された物理(仮想化されていない)ホストへの導入では、停止に対するより迅速な対応が必要な場合には、この設定を短くすることができます。QoS タイムアウト設定の詳細は、"高可用性ガイド"の"ミラーリング"の章の"サービス品質(QoS)タイムアウトの構成"を参照してください。
- · f(0) 内部用。
- ・ g (UseSSL) ミラー内でセキュリティを実現するために、SSL/TLS を使用するようにミラーのノードを構成できます。こうすると、1 つのノードから別のノードへの認証と、ノード間での暗号化された通信の両方が提供されます。ミラーで SSL/TLS を使用するために、(フェイルオーバーまたは非同期の) 各メンバは、%Mirror\_Client および %Mirror\_Server の SSL/TLS 構成のペアを使用します。これらの構成は、ミラーで SSL/TLS が有効になっているときに、各メンバ上に既に存在している必要があります。SSL の設定方法の詳細は、"ミラー用 TLS 構成の作成および編集"を参照してください。値は 0 (いいえ: 既定値) または 1 (はい) です。
- h (VirtualAddress) 仮想 IP アドレスを指定します。すべての外部クライアント (言語バインディング、ODBC/JDBC/SQL クライアントなど) が単一アドレスを使用してミラーに接続するように、ミラー仮想 IP (VIP) アドレスを構成することができます。この仮想 IP アドレスは、自動的に現在のプライマリ・メンバ上のインタフェースに結合されます。 VIP を使用するには、両方のフェイルオーバー・メンバが同一のサブネットに配置されている必要があります。 詳細は、"高可用性ガイド"の "ミラーリング"の章で、"ミラー仮想 IP (VIP) の構成"のセクションを参照してください。
- · i(0)-内部用。
- ・ j(ArbiterNode) このミラーに対して構成されているアービターのネットワーク・アドレス。アービターは、ミラーのフェイルオーバー・メンバとの継続的な通信が維持される ISCAgent をホストする独立インスタンスで、直接通信できない場合にフェイルオーバーの決定を安全に下すために必要なコンテキストで提供します。
- ・ k (ArbiterPort) 構成済みアービターの ISCAgent プロセスにより使用されるポート (既定では 2188)。j と同じスペースに縦棒で区切って記述します。
- ・ 1(CompressionForFailoverMembers) ジャーナル・データを主ジャーナルからバックアップに転送する前に圧縮するかどうかを判断します。指定可能な値は、0(システムによる選択、フェイルオーバー・メンバ間の応答時間が最適化されます)、1(圧縮しない)、および 2(圧縮する)です。

- ・ m(CompressionForAsyncMembers) ジャーナル・データを主ジャーナルから非同期メンバに転送する前に圧縮するかどうかを決定します。指定可能な値は、0(システムによる選択、ネットワーク使用率が最適化されます)、1(圧縮しない)、および 2(圧縮する)です。
- ・ n (AllowParallelDejournaling) 並列デジャーナリング・アップデータを実行できるミラー・メンバのタイプを決定します。指定可能な値は、0 (フェイルオーバー・メンバと災害復旧メンバ)、1 (フェイルオーバー・メンバのみ)、および 2 (すべてのメンバ) です。
- ・ o (CompressionTypeForFailoverMembers) CompressionForFailoverMembers の圧縮タイプを決定します。指定可能な値は、0 (ZLIB)、1 (ZSTD)、および 2 (LZ4) です。
- ・ p (CompressionTypeForAsyncMembers) CompressionForAsyncMembers の圧縮タイプを決定します。指定可能な値は、0 (ZLIB)、1 (ZSTD)、および 2 (LZ4) です。

ミラーリングの詳細は、"高可用性ガイド"の "ミラーリング" の章を参照してください。

#### 管理ポータル

管理ポータルの [ミラーの作成] ページ ([システム管理] > [構成] > [ミラー設定] > [ミラーの作成]) で、要求された情報を入力します。[ミラーの編集] ページで既存のミラーを編集できますが、編集操作を実行できるのはプライマリ・フェイルオーバー・メンバからのみです。

## [Miscellaneous]

重要 [Miscellaneous] の各パラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーション の構築では使用しないでください。

このトピックでは、CPFの [Miscellaneous] セクションにある [互換性設定] のパラメータについて説明します。

## AsyncDisconnectErr

接続切断エラーをプロセスで非同期的に受信できるようにします。

[Miscellaneous] AsyncDisconnectErr=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

AsyncDisconnectErr は、DisconnectErr を有効化したときの InterSystems IRIS® Data Platform の動作を変更します。AsyncDisconnectErr が有効な場合 (n = 1)、デバイスの接続切断が発生したときにプロセスは非同期で 〈DSCON〉 エラーを受信します。このエラーは、次のコマンドが実行されたときに発生し、Hang コマンドに対して割り込みが発生します。

このパラメータが有効ではない場合、次の Read コマンドまたは Write コマンドのときにプロセスが 〈DSCON〉 エラーを受信します。

AsyncDisconnectErr が適用されるのは、Windows 上の Telnet 接続のみです。それ以外のデバイス・タイプやオペレーティング・システムに対しては、効力がありません。DisconnectErr を 0 (False) に設定している場合、AsyncDisconnectErr は適用されません。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[AsyncDisconnectErr] の 行の [編集] を選択します。[AsyncDisconnectErr] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、AsyncDisconnectErr を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの AsyncDisconnectErr() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## AsynchError

非同期エラーをプロセスで受信できるようにします。

[Miscellaneous] AsynchError=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

AsynchError が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform プロセスは非同期エラーを受信できます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[AsynchError] の行の [編集] を選択します。[AsynchError] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、AsynchError を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、%SYSTEM.Process クラスの AsynchError() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

#### BreakMode

プログラマ・モードでの BREAK コマンドの処理を指定します。

[Miscellaneous] BreakMode=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

InterSystems IRIS® Data Platform プログラムは、InterSystems IRIS の起動方法に応じて、2 種類のモード (アプリケーション・モードまたはプログラマ・モード) で実行できます。

BreakMode は、引数なしの BREAK コマンドが実行されたときに、プログラマ・モードの InterSystems IRIS プロセスが どのように処理を行うかを制御します。BreakMode が有効な場合 (n=1)、InterSystems IRIS はデバッガを起動するか、ダイレクト・モード・プロンプトに戻って、〈BREAK〉エラーを返します。このパラメータが有効ではない場合、BREAK コマンドは無視されます。

アプリケーション・モードのジョブでは、引数のない BREAK コマンドはすべて無視されます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[BreakMode] の行の [編集] を選択します。[BreakMode] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、BreakMode を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスのBreakMode() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## CollectResourceStats

InterSystems IRIS® データ・プラットフォームがインスタンス・リソースの統計情報を収集できるようにします。

[Miscellaneous] CollectResourceStats=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

#### 説明

重要

このパラメータは互換性の目的でのみ保持されていますが、影響はありません。リソースの統計情報は、 すべてのサポート対象プラットフォーム上ですべてのインスタンスによって必ず収集されます。

CollectResourceStats が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS はインスタンス・リソースの統計情報 (seize、nseize、aseize、bseize) を収集します。

インスタンス・リソースの統計情報の詳細は、"監視ガイド"の"mgstatを使用したパフォーマンスの監視"と、"Web サービスを使用した InterSystems IRIS の監視"の Enumresource 関数を参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[CollectResourceStats] の行の [編集] を選択します。[CollectResourceStats] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、CollectResourceStats を変更できます。

#### DisconnectErr

切断に対するプロセスの動作を設定します。

[Miscellaneous] DisconnectErr=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

DisconnectErr は、主入出力デバイスの切断に対する InterSystems IRIS® Data Platform の動作を決定します。このパラメータが有効な場合、ObjectScript の Write コマンドまたは Read コマンドの実行時に切断が検出されたときに、プロセスは〈DSCON〉エラーを受け取ります。このパラメータが有効ではない場合、切断が検知されると、プロセスはアプリケーションにエラーを通知せずに終了します。

DisconnectErr を有効にすると、主デバイスが切断された後もプロセスの実行が継続されることに注意してください。 〈DSCON〉 エラーを検出して正常に終了する処理は、アプリケーション側で実行する必要があります。 DisconnectErr を有効にした場合は、以下の点に注意してください。

DisconnectErr は、TCP デバイスと、切断を検出できるターミナル・デバイスにのみ適用できます。モデムで制御されたターミナルや Windows Telnet、Windows ローカル iristerm (TRM:) 接続などがこの例として挙げられます。 DisconnectErr は、主デバイスにのみ適用できます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[DisconnectErr] の行の [編集] を選択します。[DisconnectErr] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、DisconnectErr を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの DisconnectErr() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

#### **FileMode**

存在しないファイルへの書き込みを許可します。

[Miscellaneous] FileMode=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

FileMode が有効な場合 (n = 1)、ファイルを開いて読み取りまたは書き込みを行おうとすると、新しいファイルが作成されます。このパラメータが有効ではない場合、新しいファイルは作成されません (ただし、OPEN コマンドのパラメータで指定されている場合を除きます)。

InterSystems IRIS® Data Platform で以下のような OPEN コマンドが実行されたとします。

OPEN "file.x":"WS"

FileMode=1 のときは、OPEN コマンドで "N" パラメータが指定されていなくても、新しいファイルが自動的に作成されます。FileMode=1 のときの結果は、OPEN コマンドに N パラメータを追加した場合と同じ結果になります。したがって、上の OPEN コマンドは以下と同じです。

OPEN "file.x": "WNS"

一方、OPEN コマンドで N パラメータが指定されず、かつファイルが存在していない場合に、FileMode=0 ならば、割り込みが発生するまでプロセスが停止することを除いて、OPEN コマンドの結果は何もありません。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[FileMode] の行の [編集] を 選択します。[FileMode] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、FileMode を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの FileMode() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

#### GlobalKillEnabled

添え字なしのグローバルに対して KILL を実行可能にします。

[Miscellaneous] GlobalKillEnabled=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

非推奨。GlobalKillEnabled が有効な場合 (n=1)、添え字なしのグローバルに対して KILL を実行できます。したがって、グローバルの個々の添え字に対して KILL を実行しなくても、1 回の実行ですべての添え字に KILL を実行できます。このパラメータが有効ではない場合、KILL を実行すると PROTECT エラーが発生します。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、 [GlobalKillEnabled] の行の [編集] を選択します。 [GlobalKillEnabled] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、GlobalKillEnabled を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、%SYSTEM.Process クラスの GlobalKillDisabled() メソッドを使用します。これは GlobalKillEnabled の逆になることに注意してください。詳細は、 クラスリファレンスを参照してください。

## **IEEEError**

インスタンス全体で \$DOUBLE が INF 値および NAN 値を返すかどうかを指定します。

[Miscellaneous] IEEEError=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

IEEEError では、インスタンス全体の \$DOUBLE 関数の返り値の動作を設定します。IEEEError が有効な場合 (n = 1)、\$DOUBLE は、解決できない IEEE 浮動小数点変換に対して InterSystems IRIS® Data Platform エラーを生成します。このパラメータが有効ではない場合、\$DOUBLE は解決できない IEEE 浮動小数点の変換に対して INF (無限大)、-INF、および NAN (非数値) を返します。

このパラメータにより、\$DOUBLE 数値演算が数値に解決できない場合に INF、-INF、および NAN を発行するかどうかを制御します。どのような場合にも INF、-INF、および NAN の発行が制御されるわけではありません。\$DOUBLE は、入力値として INF、-INF、または NAN のいずれかが指定されると、このプロパティとは関係なく常にそれらの値を返します。 結果が INF、-INF、または NAN になる \$DOUBLE の数値演算が、このプロパティで制御されます。これらの演算には、数値演算、指数、対数、および三角関数が含まれます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[IEEEError] の行の [編集] を 選択します。[IEEEError] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、IEEEError を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの IEEEError() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

#### LicenseAltHeaders

クライアント・アドレスに HTTP ヘッダの代替セットを使用します。

[Miscellaneous] LicenseAltHeaders=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

#### 説明

InterSystems IRIS では、クライアントIPアドレスに既定で remote\_addr HTTP ヘッダが使用されます。LicenseAltHeaders が真の場合、InterSystems IRIS では代わりに HTTP\_FORWARDED、HTTP\_X\_FORWARDED\_FOR、または REMOTE\_ADDR の各ヘッダが使用されます (必要に応じて、指定の使用順序が適用されます)。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[LicenseAltHeaders] の行の [編集] を選択します。[LicenseAltHeaders] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、LicenseAltHeaders を変更できます。

#### LineRecall

READ コマンドに対するコマンド行呼び出しを許可します。

[Miscellaneous] LineRecall=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

LineRecall が有効な場合 (n = 1)、READ コマンドとコマンド・プロンプトの両方で行呼び出し機能を使用できます。有効ではない場合、コマンド・プロンプトのみで行呼び出しを使用できます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [**互換性**] ページ (**[システム管理**] > **[構成**] > **[追加設定**] > **[互換性**]) で、**[LineRecall**] の行の **[編集**] を選択します。**[LineRecall**] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、LineRecall を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、%SYSTEM.Process クラスの LineRecall() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

#### ListFormat

リスト内の値の圧縮形式を指定します。

[Miscellaneous] ListFormat=n

nは、0から3の範囲の整数です。既定値は0です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

ListFormat では、リスト内で圧縮する必要がある値を指定します。ListFormat に指定できるオプションは以下のとおりです。

- ・ 0-リスト内で圧縮しません。
- 1 リスト内の \$DOUBLE (IEEE) 値を圧縮します。
- 2 リスト内の Unicode 文字列を圧縮します。
- · 3 リスト内の \$DOUBLE と Unicode 文字列の両方を圧縮します。

注釈 外部クライアント (Java、C# など) でリストを使用する場合は、その外部クライアントが圧縮されたリスト形式をサポートしていることを確認してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理]  $\rightarrow$  [構成]  $\rightarrow$  [追加の設定]  $\rightarrow$  [互換性]) で、[ListFormat] の行の [編集] を選択します。この設定の目的の値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、ListFormat を変更できます。

#### 関連項目

- · "ObjectScript リファレンス"の \$DOUBLE 関数
- · "ObjectScript リファレンス"の \$LIST 関数

## LogRollback

トランザクション・ロールバックをログに記録することを許可します。

[Miscellaneous] LogRollback=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

LogRollback が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform は、トランザクション・ロールバックを messages.log ファイルに記録します (このファイルは、install-dir¥mgr ディレクトリ、または console パラメータで指定された代替ディレクトリにあります)。LogRollback が有効ではない場合、トランザクション・ロールバックは記録されません。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [**互換性**] ページ (**[システム管理**] > **[構成**] > **[追加設定**] > **[互換性**]) で、**[LogRollback**] の行の **[編集]** を選択します。**[LogRollback**] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、LogRollback を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、%SYSTEM.Process クラスの LogRollback() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## **MVD**efined

未使用。

### 説明

重要

このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

未使用。

### **NodeNameInPid**

InterSystems IRIS® Data Platform が特殊変数 \$JOB を参照するときの振る舞いを指定します。

[Miscellaneous] NodeNameInPid=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

NodeNameInPid が有効な場合 (n = 1)、\$JOB は、現在のプロセスのプロセス ID 番号とノード名を連結したものを返します。NodeNameInPid が有効ではない場合、\$JOB は、ノード名の付かないプロセス ID 番号のみを返します。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[NodeNameInPid] の行の [編集] を選択します。[NodeNameInPid] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、NodeNameInPid を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの NodeNameInPid() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## **NullSubscripts**

グローバル参照での NULL 添え字の使用を許可します。

[Miscellaneous] NullSubscripts=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

#### 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

NullSubscripts が有効な場合 (n=1)、グローバル参照に対して NULL 添え字を使用できます。このパラメータが有効ではない場合、NULL 添え字を使用すると 〈SUBSCRIPT〉 エラーが発生します。このパラメータは無効のままにすることをお勧めします。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[NullSubscripts] の行の [編集] を選択します。[NullSubscripts] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、NullSubscripts を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの NullSubscripts() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## OldZU5

ネームスペースの切り替え時に、グローバル・ベクトルを消去するかどうかを指定します。

#### [Miscellaneous] OldZU5=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

OldZU5 が有効な場合 (n = 1)、ZN コマンドを使用して現在のネームスペースに切り替えると、グローバル・ベクトルのキャッシュが消去されます。このパラメータが有効ではない場合、現在のネームスペースに切り替えても効果はありません。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[OldZU5] の行の [編集] を選択します。[OldZU5] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、OldZU5 を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、%SYSTEM.Process クラスのOldZU5() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

# OpenMode

シーケンシャル・ファイルを開くときに使用する読み取り/書き込みモードを指定します。

[Miscellaneous] OpenMode=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

OpenMode は、OPEN コマンドでシーケンシャル・ファイルを開くときに使用する既定の読み取り/書き込みモードを指定します。オプションは [読み込み/書き込み] (1) または [読み込み] (0) です。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[OpenMode] の行の [編集] を選択します。[読み込み] (0) または [読み込み/書き込み] (1) のいずれかのモードを選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、OpenMode を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、%SYSTEM.Process クラスの OpenMode() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

# **PopError**

エラー・ハンドラをスタックからポップ・オフするタイミングを指定します。

[Miscellaneous] PopError=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

PopError が有効な場合 (n = 1)、エラーがトリガされたときに、InterSystems IRIS® Data Platform によって現在のエラー・ハンドラがスタックからポップ・オフされます。この場合、インスタンスによって \$ZTRAP エラー・ハンドラが呼び出されると、エラー・ハンドラはスタックから削除されます。そのため、エラー・ハンドラの実行中にエラーが発生した場合は、そのエラーはスタックの前のエラー・ハンドラによって処理されます。

このパラメータが有効ではない場合、通常の振る舞いが優先します。エラー・ハンドラが呼び出されても \$ZTRAP エラー・ハンドラはアクティブなままです。この場合、インスタンスによって \$ZTRAP エラー・ハンドラが呼び出されると、エラー・ハンドラは作成されたエラー・ハンドラのスタックに残ります。このため、エラー・ハンドラの実行中にエラーが発生すると、そのエラー・ハンドラが自分を呼び出そうとして同じエラーが再度返され、エラー・ハンドラが \$ZTRAP を明示的に新しい値に設定するまで無限ループとなります。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[PopError] の行の [編集] を 選択します。[PopError] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、PopError を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの PopError() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## RefInKind

\$NAME および \$QUERY が拡張グローバル参照を処理する方法を指定します。

[Miscellaneous] RefInKind=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

RefInKind が有効な場合 (n=1)、拡張グローバル参照である入力を指定すると、NAME および QUERY は、拡張参照なしでグローバル名のみを返します。このパラメータが有効ではない場合、これらの関数は拡張グローバル参照を返します。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[RefInKind] の行の [編集] を 選択します。[RefInKind] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、RefInKind を変更できます。

注釈 このパラメータの値を変更した場合、変更内容は、変更時に実行されていたプロセスではなく、変更後に起動 したプロセスに適用されます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの RefInKind() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## ScientificNotation

インスタンス全体で科学的記数法の記号として小文字 "e" を使用できるようにします。

[Miscellaneous] ScientificNotation=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

ScientificNotation が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® データ・プラットフォームは、インスタンス全体で科学的記数法の記号として小文字 "e"を使用します。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[ScientificNotation] の行の [編集] を選択します。[ScientificNotation] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、ScientificNotation を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの ScientificNotation() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## SetZEOF

シーケンシャル・ファイルの読み取り時に予期しないファイルの終了エラーが発生した場合の振る舞いを指定します。

#### [Miscellaneous] SetZEOF=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

Set ZEOF が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform によって、シーケンシャル・ファイルの最後に到達したことを示す特殊変数 \$ZEOF が設定されます。このパラメータが有効ではない場合、代わりに 〈ENDOFFILE〉 エラーがスローされます。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[SetZEOF] の行の [編集] を 選択します。[SetZEOF] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、Set ZEOF を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスのSetZEOF() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

# ShutDownLogErrors

シャットダウン時に InterSystems IRIS® Data Platform のシステム・エラー・ログ・エントリを messages.log ファイルに書き込むことを許可します。

[Miscellaneous] ShutDownLogErrors=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

ShutDownLogErrors が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS は、「SYSLOG からのエラー情報を messages.log ファイルに記録します (このファイルは、install-dir¥mgr ディレクトリ、または console パラメータで指定された代替ディレクトリにあります)。ShutDownLogErrors が有効ではない場合、これらのエラーは記録されません。

詳細は、"監視ガイド"の"管理ポータルを使用した InterSystems IRIS の監視"の章の "InterSystems IRIS システム・エラー・ログ"を参照してください。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[ShutDownLogErrors] の行の [編集] を選択します。[ShutDownLogErrors] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、ShutDownLogErrors を変更できます。

# StopID

未使用。

## 説明

重要

このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

未使用。

## **SwitchOSdir**

ネームスペースの変更時に、現在の作業ディレクトリを変更することを禁止します。

[Miscellaneous] SwitchOSdir=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

SwitchOSdir は、別のネームスペースに切り替えた場合に (相対パス名でファイルにアクセスする場合など)、現在の作業ディレクトリをどのように処理するかを指定します。SwitchOSdir が有効な場合 (n = 1)、ネームスペースを変更するときに、切り替えるネームスペースに関係なく、現在の作業ディレクトリは変わりません。

このパラメータが有効ではない場合、ネームスペースを変更すると、現在の作業ディレクトリは、新しいネームスペースで%のないグローバルの既定のデータセットのディレクトリに変わります。ただし、このデータセットがリモートの場合(別のシステムにネットワーク接続されている場合)、現在の作業ディレクトリは変わりません。

例えば、SwitchOSdir が 1 に設定されている場合、または SwitchOSdir が 0 に設定されていてデータセットがリモートの場合があります。その場合、ネームスペースを変更した後、現在の作業ディレクトリは自動的には変わりませんが、プログラムでいつでも現在の作業ディレクトリを変更できます。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[SwitchOSDir] の行の [編集] を選択します。[SwitchOSDir] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、SwitchOSDir を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの SwitchOSDir() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

# **SynchCommit**

TCOMMIT と対応するジャーナル書き込み操作の同期を無効にします。

[Miscellaneous] SynchCommit=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

TCOMMIT コマンドを実行するたびに、トランザクションに伴うジャーナル・データをディスクへフラッシュするよう要求されます。SynchCommit は、この要求時の振る舞いを制御するものです。有効な場合 (n = 1)、TCOMMIT はジャーナル・データの書き込み操作が完了した後に完了します。SynchCommit が有効ではない場合、TCOMMIT は書き込み操作を待たずに完了します。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[SynchCommit] の行の [編集] を選択します。[SynchCommit] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、SynchCommit を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスのSynchCommit() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## **TelnetNUL**

Telnet 転送で行末の Telnet NUL を抑制します。Windows システムでのみ有効です。

[Miscellaneous] TelnetNUL=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

出力の際、Telnet ネットワーク仮想ターミナル (NVT) は既定の行末処理を実行します。具体的には、キャリッジ・リターン文字 (CR) に続いて改行文字 (LF) を発行するか、CR に続いて NUL (LF が発行されない場合) を発行します。 TelnetNUL は、後者のケースで NUL 文字を発行するかどうかを制御します。 TelnetNul が有効な場合 (n=1)、 Telnet 仮想ターミナルは NUL 文字を抑制します。

この設定はWindows システムのみに適用され、Telnet がオペレーティング・システム・ベンダから提供されているUNIX®、および Linux の構成では無視されます。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[TelnetNUL] の行の [編集] を選択します。[TelnetNUL] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、TelnetNUL を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、%SYSTEM.Process クラスの TelnetNUL() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

# **TruncateOverflow**

数値オーバーフローのときに〈MAXNUMBER〉 エラーを抑止します。

[Miscellaneous] TruncateOverflow=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

通常、InterSystems IRIS® Data Platform では、極端に大きな数字 (約 1.0E147 または -1.0E146 ) が見つかると、
<MAXNUMBER> エラーがスローされます。TruncateOverflow が有効な場合、〈MAXNUMBER〉 エラーが抑制されます。

詳細は、"ObjectScript の使用法"の "データ型とデータ値" の章にある "極端に大きな数字" を参照してください。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[TruncateOverflow] の行の [編集] を選択します。[TruncateOverflow] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、TruncateOverflow を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの TruncateOverflow() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

## 関連項目

· "ObjectScript リファレンス"の \$DOUBLE 関数

## **Undefined**

ObjectScript が、存在しない変数をフェッチしようとしたときの動作を指定します。

[Miscellaneous] Undefined=n

nは、0、1、または2です。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

パラメータ Undefined は、ObjectScript が、未定義の変数の値をフェッチしようとしたときの動作を指定します。 Undefined の値は 0.1、または 2 です。

- 0 常に〈UNDEFINED〉エラーをスローします(既定)。
- ・ 1 未定義の変数に添え字がある場合は NULL 文字列を返しますが、未定義の変数が単一値の場合は 〈UNDE-FINED〉 エラーをスローします。
- 2 常に NULL 文字列を返します。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[Undefined] の行の [編集] を 選択します。目的のオプションを選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタ で CPF を編集することによって、Undefined を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、%SYSTEM.Process クラスの Undefined() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

# UseNagleAlgorithm

InterSystems IRIS® Data Platform で Telnet に Nagle アルゴリズムを使用できるようにします。

[Miscellaneous] UseNagleAlgorithm=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

UseNagleAlgorithm が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS は Telnet に Nagle アルゴリズムを使用します。

Nagle アルゴリズムを利用すると、Telnet の効率が向上します。このアルゴリズムは、一定の短い時間内に送信される複数のメッセージを1つのIPパケットにまとめることで、ネットワークで送信されるIPパケットの数を減らします。Nagle アルゴリズムが有効化されているときは、送信コマンドからのデータを実際にコミットする前に、オペレーティング・システムはしばらくの間待機します。これは、その間にアプリケーションから再びデータ送信が呼び出された場合、そのデータを最初のデータと共にまとめることができるためです。詳細は、"RFC 896" を参照してください。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[UseNagleAlgorithm] の行の [編集] を選択します。[UseNagleAlgorithm] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、UseNagleAlgorithm を変更できます。

## ViewPastData

\$VIEW で InterSystems IRIS® Data Platform メモリ領域外のデータを検証できるようにします。

[Miscellaneous] ViewPastData=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

ViewPastData が有効な場合 (n = 1)、 \$VIEW コマンドを使用して、 InterSystems IRIS メモリ領域外のデータを検証できます。 このパラメータが有効ではない場合、 \$VIEW コマンドはエラーをスローします。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[ViewPastData] の行の [編集] を選択します。[ViewPastData] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、ViewPastData を変更できます。

## **ZDateNull**

無効な値に対する \$ZDATE の応答を指定します。

[Miscellaneous] ZDateNull=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

## 説明

重要 このパラメータは互換性の目的でのみ保持されています。新しいアプリケーションの構築では使用しないでください。

ZDateNull は、無効な値によって \$ZDATE が呼び出された場合の応答を決定します。このパラメータが有効な場合、 \$ZDATE は NULL 値を返します。このパラメータが有効ではない場合は、エラーを返します。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [互換性] ページ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [互換性]) で、[ZDateNull] の行の [編集] を 選択します。[ZDateNull] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Miscellanous クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することによって、ZDateNull を変更できます。

(インスタンス全体ではなく) 1 つのプロセスに対してのみこのパラメータを変更するには、**%SYSTEM.Process** クラスの ZDateNull() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

# [Monitor]

このトピックでは、CPFの [Monitor] セクションのパラメータについて説明します。

## **SNMPEnabled**

Simple Network Management Protocol (SNMP) が自動的に開始できるようにします。

#### [Monitor] SNMPEnabled=n

nは1または0です。既定値は0です。

#### 説明

SNMPEnabled が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform が起動したときに自動的に SNMP エージェントが起動します。

SNMP 監視を有効にするには、[システム開始時にSNMPエージェントを開始] を選択します。また、[サービス] ページ ([システム管理] > [セキュリティ] > [サービス]) で \*Service\_Monitor を有効にしておく必要もあります。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [モニタ] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [モニタ]) で、[システム開始時にSNMPエージェントを開始] を選択して、この設定を有効にします。 %Service\_Monitor を有効にするためのショートカットもあります。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Monitor クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、SNMPEnabled を変更できます。

## 関連項目

· "監視ガイド"の "SNMP を使用した InterSystems IRIS の監視"

# [Namespaces]

このトピックでは、CPFの [Namespaces] セクションのパラメータについて説明します。

## Namespace

InterSystems IRIS® Data Platform ネームスペースを定義します。

[Namespaces] Name=globals, routines, temporary

### 説明

[Namespaces] セクションには、InterSystems IRIS インスタンスに対して定義されているすべてのネームスペースのエントリが含まれます。管理ポータルを使用してネームスペースの追加および構成を行うと、構成パラメータ・ファイルにエントリが自動的に追加されます。

各エントリにはコンマ区切り値が最大で3つ含まれますが、必須の値は最初の値のみです。その他の値は、値を指定しない場合、インスタンスの既定値に設定されます。この値は以下のとおりです。

- ・ globals グローバル (一時グローバル以外) の既定のデータベース名。必須項目。
- ・ routines ルーチンおよびクラスに対する既定のデータベース名。データベースを指定しない場合は、既定でグローバル・データベースに設定されます。
- ・ temporary 一時的なストレージ (特に一時グローバルのストレージ) に対する既定のデータベース名。データベースが指定されていない場合、既定値は IRISTEMP です。
  - 一時グローバルは、名前が ^IRIS.Temp (大文字小文字を区別する) で始まるグローバルです。

#### 既定値の例外

先頭が%である名前を持つグローバルは、ユーザ定義グローバル・マッピングによって別のデータベースにマッピングされている場合を除き、IRISSYS にマッピングされます。

すべてのネームスペースで、% で始まるルーチンおよびクラスは、IRISLIB データベースから得られます。ただし、次の例外があります。

- ・ 先頭が %SYS.\* である名前を持つルーチンおよびクラスは、IRISSYS から得られます (InterSystems IRIS に付属するルーチンおよびクラス)。
- ・ 先頭が %Z\* または %z\* である名前を持つルーチンおよびクラスは、IRISSYS から得られます (ユーザ定義のルーチンおよびクラス)。
- ルーチンまたはパッケージのマッピングを使用して、ユーザが別のデータベースから明示的にマッピングするルーチンおよびクラス。

IRISSYS データベースに配置されているルーチンには、特別なセキュリティ特権があることに注意してください。例えば、そのルーチンを実行するプロセスのロールやその他のセキュリティ属性を変更できます。

#### 例

[Namespaces] セクションでは、以下のように、エントリごとにその全体が1行で記述されます。

[Namespaces]
%SYS=IRISSYS
USER=USER
SALES=SALESGBL,SALESRTN
; Globals and routines/classes split into separate databases.
BILLING=BILLING,,TEMPDATA
; Globals and routines/classes in the same database,

; temporary globals are mapped to the databases TEMPDATA

## このパラメータの変更

管理ポータルの [ネームスペース] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [ネームスペース]) に移動します。新しいエントリを追加するには、[新規ネームスペース作成] を選択します。既存のエントリを編集するには、そのエントリの行の [編集] を選択します。

## 関連項目

このドキュメントの [Map] セクションの Global エントリ

このドキュメントの [Map] セクションの Package エントリ

このドキュメントの [Map] セクションの Routine エントリ

# [SQL]

このトピックでは、管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) の設定について説明します。このページの下部には、CPF の [SQL] セクションにあるパラメータのリストが記載されています。

[SQL] ページは、[SQL] **タブ**と [SQL シェル] **タブ**に分かれています。 [SQL] **タブ**では、次の表に示す CPF パラメータに 対応するさまざまな SQL 設定を構成できます。 [SQL シェル] **タブ**のオプションについては、"InterSystems SQL の使用 法" の "SQL シェル・インタフェースの使用法" の章にある "SQL シェルの構成" のセクションで説明します。

#### テーブル U-1: SQL タブ

SQL タブの設定	CPF の同等のパラメータ	
クエリキャッシュのソースを保持	SaveMAC	
GETDATE()、CURRENT_TIME、および CURRENT_TIMESTAMP の既定の時間精度	TimePrecision	
ロックエスカレーション閾値	LockThreshold	
TO_DATE の既定の形式	TODATEDefaultFormat	
VARCHAR のデフォルト長	ODBCVarcharMaxlen	
デフォルトスキーマ	DefaultSchema	
単一プロセス内でクエリを実行	AutoParallel	
DDL を使用して作成されたテーブルのプライマリーキー をIDキーとして定義する	IdKey	
冗長な DDL ステートメントを無視	DDLNo* パラメータを設定	
GROUP BY と DISTINCT クエリでオリジナルの値を結果 に返す	FastDistinct	
アダプティブモードをオフにして実行時プラン選択と自動 チューニングを無効にする	AdaptiveMode	
クエリ実行のパラメータを収集するパラメータ収集を有効 にする	ParameterSampling	
ロック・タイムアウト(秒)	LockTimeout	
クライアント接続の TCP キープアライブ(秒)	TCPKeepAlive	

## **ANSIPrecedence**

SQL クエリの演算子の優先順位を指定します。

#### [SQL] ANSIPrecedence=n

nは1または0です。既定値は1です。

#### 説明

ANSIPrecedence が有効な場合 (n = 1)、InterSystems SQL は算術演算子に関する ANSI の優先順位を使用します。 ANSIPrecedence が無効な場合 (n = 0)、InterSystems SQL は算術式を必ず左から右の順番で実行します。 これは、インスタンス全体の構成設定です。

ANSI の優先順位を構成した場合、演算子 "\*"、"¥"、"/"、および "#" は、演算子 "+"、"-"、および "||" よりも 優先順位が高くなります。優先順位の高い演算子は、優先順位の低い演算子より先に実行されます。この優先順位は、必要に応じて括弧を使用することでオーバーライドできます。

詳細は、"InterSystems SQL の使用法"の"演算子の優先順位"のセクションを参照してください。

## このパラメータの変更

ターミナルから ANSIPrecedence に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("ANSIPrecedence") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ANSIPrecedence を変更することもできます。

## 関連項目

· "InterSystems SQL の使用法"の"言語要素"の章にある"算術演算子と算術関数"のセクション

# AdaptiveMode

アダプティブ・モードのパフォーマンス最適化オプションを有効にします。

#### [SQL] AdaptiveMode=n

nは1または0です。既定値は1です。

#### 説明

AdaptiveMode が有効 (n = 1) である場合、InterSystems SQL ではアダプティブ・モードが使用されます。これにより、可能な範囲で自動化とアダプティブの設定が有効になります。アダプティブ・モードでは以下のオプションを構成します。

- ・ インスタンス全体で並列処理を可能にします。詳細は、"並列クエリ処理の構成"を参照してください。
  - ParallelProcessing オプションが無効 (0 に設定) の場合、アダプティブ・モードによってこの設定がオーバーライドされ、並列処理が有効になります。
- ・ チューニングしていないテーブルを最初にクエリすると、自動テーブル・チューニングが有効になります。テーブル をチューニングすると、今後のクエリの最適化に使用できるテーブルから統計情報が収集されます。詳細は、"テー ブルのチューニング"を参照してください。
- ・ 実行時プラン選択を有効にします。これにより、InterSystems SQL では実行時のクエリ・パラメータの値を考慮して (異常値の存在も含め)代替案が検討されます。その結果、このパラメータを有効にすると、以前のBiasQueriesAsOutlierとRTPCの設定がオーバーライドされます。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL とオブジェクトの設定] > [SQL]) で [アダプティブモードをオフにして実行時プラン選択と自動チューニングを無効にする] を選択してアダプティブ・モードを無効にします。

Config.SQL クラス (クラス・リファレンスを参照) で、またはテキスト・エディタで CPF を編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、AdaptiveMode を変更することもできます。

# AllowRowIDUpdate

ユーザが RowID 値を更新できるようにします。

#### [SQL] AllowRowIDUpdate=n

nは1または0です。既定値は0です。

## 説明

AllowRowIDUpdate が有効な場合 (n=1)、RowID 値はユーザが変更可能です。RowID 値の変更は、取り返しの付かない結果を招くことがあるため、極めて特別な状況でのみ、十分な注意を払って行う必要があります。1 に設定するのは、BEFORE トリガで独自のファイリングを行い、%SkipFiling フラグを使用する場合のみです。それ以外の場合は、既定値の 0 を使用してください。

## このパラメータの変更

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、AllowRowIDUpdate を変更できます。

## 関連項目

・ "InterSystems SQL の使用法"の "テーブルの定義" の章にある "RowID フィールド" のセクション

## **AutoParallel**

インスタンス全体で並列処理を許可します。

#### [SQL] AutoParallel=n

nは1または0です。既定値は1です。

## 説明

AutoParallel が有効な場合 (n=1)、InterSystems SQL クエリで並列処理を使用して実行効率を向上させられます。 これは、シャード環境ではすべてのクエリが並列処理を使用して実行されることを意味します。 非シャード環境では、並列処理を使用するかどうかは、AutoParallelThreshold の値に基づいてクエリごとに判断されます。

このパラメータが有効ではない場合、すべてのクエリは単一プロセスで実行されます。

AdaptiveMode が有効 (1 に設定) で AutoParallel が無効な場合、アダプティブ・モードによって AutoParallel の設定がオーバーライドされ、並列処理が有効になります。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[単一プロセスでクエリを実行する] を選択して、並列処理を無効にします。

ターミナルから AutoParallel に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("AutoParallel") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、AutoParallel を変更することもできます。

# AutoParallelThreshold

並列処理のしきい値を設定します。

#### [SQL] AutoParallelThreshold=n

n は負ではない任意の整数です。既定値は 3200 です。

## 説明

nの値が高いほど、InterSystems SQL クエリが並列処理を使用して実行される可能性は低くなります。値 n は、アクセスしたマップで並列処理を実行するために必要なタプルの最小数にほぼ相当します。

AutoParallel が無効な場合、AutoParallelThreshold には何の効果もありません。

## このパラメータの変更

ターミナルから AutoParallelThreshold に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("AutoParallelThreshold") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、AutoParallelThreshold を変更することもできます。

## **BiasQueriesAsOutlier**

クエリ最適化を異常値優先に設定します。

#### [SQL] BiasQueriesAsOutlier=n

nは1または0です。既定値は0です。

## 説明

BiasQueriesAsOutlier が有効な場合 (n=1)、InterSystems SQL は、主に異常値を返すクエリに対して最適化されます。異常値の選択性の詳細は、"InterSystems SQL 最適化ガイド"の "テーブルの最適化"の章にある "テーブルのチューニング" を参照してください。

BiasQueriesAsOutlierとRTPCの両方を同時に有効にすることはできません。BiasQueriesAsOutlierとRTPCの両方を1に設定するとRTPCが有効になり、BiasQueriesAsOutlier設定は無視されます。RTPCが設定されている場合、InterSystems SQL は、クエリごとに異常値の最適化を使用できます。

AdaptiveMode が有効 (1 に設定) で、BiasQueriesAsOutlier がアクティブで有効な場合、アダプティブ・モードによって BiasQueriesAsOutlier の設定がオーバーライドされ、異常値バイアスが無効になります。

注釈 アダプティブ・モードは以前の BiasQueriesAsOutlier メカニズムに代わる機能です。この設定を以前に 使用していて、サポートが必要な場合は、インターシステムズのサポート窓口までご連絡ください。

## このパラメータの変更

Config.SQL クラス (クラス・リファレンスを参照) で、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、BiasQueriesAsOutlier を変更できます。

## Comment

埋め込み SQL 文を、コメントとしてソース・コード内に保持します。

#### [SQL] Comment=n

nは1または0です。既定値は1です。

## 説明

Comment が有効な場合 (n = 1)、埋め込み SQL 文は、ルーチンのソース・コード (.INT) のコメントとして保持されます。

## このパラメータの変更

ターミナルから Comment に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("RetainSQL") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、Comment を変更することもできます。

# **DBMSSecurity**

SQL セキュリティを有効にします。

#### [SQL] DBMSSecurity=n

nは1または0です。既定値は1です。

#### 説明

DBMSSecurityが有効な場合、すべてのInterSystems SQL セキュリティが有効になります。これは、特権ベースのテーブルやビュー、プロシージャのセキュリティがアクティブであることを意味します。ユーザは、特権が付与されているテーブルやビューのみで、表示やアクションを実行できます。このパラメータが有効ではない場合、ユーザは、必要な特権がなくても、テーブルに対して表示やアクションを実行できます。

詳細は、"GRANT"、"CREATE TABLE"、および "CREATE VIEW" コマンドを参照してください。

## このパラメータの変更

ターミナルから DBMSSecurity に目的の値を設定するには、%SYSTEM.SQL.Util クラスの SetOption("SQLSecurity") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。このオプションの変更は、新規プロセスのみに適用され、既存のプロセスには適用されません。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DBMSSecurity を変更することもできます。

# DDLDefineBitmapExtent

DDL 文によって作成されたテーブルでビットマップ・エクステント・インデックスを定義するかどうかを指定します。

#### [SQL] DDLDefineBitmapExtent=n

nは1または0です。既定値は1です。

#### 説明

DDLDefineBitmapExtent が有効な場合 (n=1)、DDL CREATE TABLE 文によって作成されたテーブルでビットマップ・エクステント・インデックスが定義されます。このインデックスにより、COUNT(\*) (テーブル内の行数を返す関数) のパフォーマンスが向上します。

## このパラメータの変更

ターミナルから DDLDefineBitmapExtent に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("DDLDefineBitmapExtent") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLDefineBitmapExtent を変更することもできます。

# **DDLFinal**

DDL 文によって作成されたクラスを Final にするかどうかを指定します。

#### [SQL] DDLFinal=n

nは1または0です。既定値は1です。

## 説明

DDLFinal が有効な場合 (n = 1)、DDL CREATE TABLE 文によって作成されたテーブルは Final になります。 つまり、 サブクラスを持つことはできません。

# このパラメータの変更

ターミナルから DDLFinal に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("DDLFinal") メソッド を使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLFinal を変更することもできます。

## DDLNo201

既存のテーブルの CREATE を実行して発生するエラーを抑制します。

[SQL] No201=n

nは1または0です。既定値は0です。

#### 説明

DDLNo201 が有効な場合 (n = 1)、既存のテーブルまたはビューの CREATE を実行しようとしたとき、SQLCODE -201 エラーが InterSystems IRIS® Data Platform によって抑制されます。このパラメータが有効ではない場合、InterSystems IRIS はエラーを返します。

詳細は、"CREATE TABLE" コマンドおよび "CREATE VIEW" コマンドを参照してください。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[冗長な DDL 文を無視] を選択して、冗長な SQLCODE エラーを抑制します。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLNo201 を変更することもできます。

## DDLNo30

存在しないテーブルの DROP を実行して発生するエラーを抑制します。

#### [SQL] DDLNo30=n

nは1または0です。既定値は0です。

## 説明

DDLNo30 が有効な場合 (n = 1)、存在しないテーブルの DROP を実行しようとしたとき、SQLCODE -30 エラーが InterSystems IRIS® Data Platform によって抑制されます。このパラメータが有効ではない場合、InterSystems IRIS はエラーを返します。

詳細は、"DROP TABLE" コマンドおよび "DROP VIEW" コマンドを参照してください。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[冗長な DDL 文を無視] を選択して、冗長な SQLCODE エラーを抑制します。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、DDLNo30 を変更することもできます。

## DDLNo307

既存の主キー制約の CREATE を実行して発生するエラーを抑制します。

#### [SQL] DDLNo307=n

nは1または0です。既定値は0です。

#### 説明

DDLNo307 が有効な場合 (n = 1)、既に主キー制約が存在するテーブルに対して、DDL の CREATE を使って主キー制約を作成しようとしたとき、SQLCODE -307 エラーが InterSystems IRIS® Data Platform によって抑制されます。

詳細は、"CREATE TABLE" コマンドおよび "ALTER TABLE" コマンドを参照してください。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[冗長な DDL 文を無視] を選択して、冗長な SQLCODE エラーを抑制します。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLNo307 を変更することもできます。

ADD による外部キーの追加時に、その名前のキーが既に存在していたとき、エラーを抑制します。

## [SQL] DDLNo311=n

nは1または0です。既定値は0です。

# 説明

DDLNo311 が有効な場合 (n = 1)、ADD で外部キーを追加しようとしたときに、その名前のキーが既に存在していても、SQLCODE -311 エラーは InterSystems IRIS® Data Platform によって抑制されます。

詳細は、"ALTER TABLE" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[冗長な DDL 文を無視] を選択して、冗長な SQLCODE エラーを抑制します。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLNo311 を変更することもできます。

存在しない制約の DROP を実行して発生するエラーを抑制します。

## [SQL] DDLNo315=n

nは1または0です。既定値は0です。

# 説明

DDLNo315 が有効な場合 (n = 1)、存在しない制約の DROP を実行しようとすると、SQLCODE -315 エラーが InterSystems IRIS® Data Platform によって抑制されます。

詳細は、"ALTER TABLE" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[冗長な DDL 文を無視] を選択して、冗長な SQLCODE エラーを抑制します。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLNo315 を変更することもできます。

既存のインデックスの CREATE を実行して発生するエラーを抑制します。

## [SQL] DDLNo324=n

nは1または0です。既定値は0です。

# 説明

DDLNo324 が有効な場合 (n = 1)、既存のインデックスの CREATE を実行しようとすると、SQLCODE -324 エラーが InterSystems IRIS® Data Platform によって抑制されます。

詳細は、"CREATE INDEX" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[冗長な DDL 文を無視] を選択して、冗長な SQLCODE エラーを抑制します。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLNo324 を変更することもできます。

存在しないインデックスの DROP を実行して発生するエラーを抑制します。

## [SQL] DDLNo333=n

nは1または0です。既定値は0です。

# 説明

DDLNo333 が有効な場合 (n = 1)、存在しないインデックスの DROP を実行しようとすると、SQLCODE -333 エラーが InterSystems IRIS® Data Platform によって抑制されます。

詳細は、"DROP INDEX" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[冗長な DDL 文を無視] を選択して、冗長な SQLCODE エラーを抑制します。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLNo333 を変更することもできます。

# **DDLSQLOnlyCompile**

SQL のみのコンパイルを可能にします。

## [SQL] DDLSQLOnlyCompile=n

nは1または0です。既定値は0です。

# 説明

DDLSQLOnlyCompile が有効な場合 (n = 1)、DDL 文を実行した結果としてクラスを対象に実行されるコンパイルで、 q (sqlonly) フラグを設定したクラスがコンパイルされます。このパラメータが有効ではない場合、q フラグは使用されません。

# このパラメータの変更

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLSQLOnlyCompile を変更できます。

# **DDLUseExtentSet**

DDL 文によって作成されたテーブルのインデックス・データを格納するグローバルに、ハッシュ化した名前を使用できるようにします。

## [SQL] DDLUseExtentSet=n

nは1または0です。既定値は1です。

# 説明

DDLUseExtentSet が有効な場合 (n = 1)、DDL CREATE TABLE 文によって作成されたテーブルは、そのインデックス・データを、ハッシュ化した名前を使用するグローバルに格納します。通常、テーブルに対してクエリを実行する場合、ハッシュ化した名前の方がパフォーマンスが高くなりますが、ユーザにとって理解しにくくなります。このパラメータが有効ではない場合、インデックス・データは、クラスに基づく名前が付いたグローバルに格納されます。

# このパラメータの変更

ターミナルから DDLUseExtentSet に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("DDLUseExtentSet") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLUseExtentSet を変更することもできます。

# **DDLUseSequence**

DDL 文によって作成されたテーブルで ID の割り当てに使用する関数を指定します。

## [SQL] DDLUseSequence=n

nは1または0です。既定値は1です。

## 説明

DDLUseSequence が有効な場合 (n = 1)、DDL CREATE TABLE 文によって作成されたテーブルは ID の割り当てに \$SEQUENCE を使用します。このパラメータが有効ではない場合、テーブルは \$INCREMENT を使用します。

\$SEQUENCE は既定の関数で、より ID の割り当てに適しています。2 つの関数の比較は、"ObjectScript リファレンス"の "\$INCREMENT" の章にある "\$INCREMENT または \$SEQUENCE" のセクションを参照してください。

# このパラメータの変更

ターミナルから DDLUseSequence に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスのSetOption("DDLUseSequence") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DDLUseSequence を変更することもできます。

# **DefaultSchema**

既定の SQL スキーマ名を設定します。

## [SQL] DefaultSchema=n

nは、最大 128 文字の文字列です。既定文字列は、SQLUser です。

## 説明

DefaultSchema は、既定の SQL スキーマ名を定義します。既定のスキーマ名が使用されるのは、未修飾のテーブル名が SQL 文で出現し、#import 文が指定されていない場合です。この設定は、SQL スキーマ名とクラス・パッケージ名間のマッピングとは関係ありません。既定のスキーマ名を指定するだけです。

既定のスキーマ名として\_CURRENT\_USERを指定した場合、既定のスキーマ名は現在ログインしているプロセスのユーザ名になり、プロセスがログインしていない場合は、SQLUserが既定のスキーマ名になります。

既定のスキーマ名として \_CURRENT\_USER/name (name は任意に選択した文字列)を指定した場合、既定のスキーマ名は現在ログインしているプロセスのユーザ名になり、プロセスがログインしていない場合は、name が既定のスキーマ名として使用されます。例えば、プロセスがログインしていない場合、\_CURRENT\_USER/HMOでは、HMOが既定のスキーマ名として使用されます。

詳細は、"CREATE TABLE" コマンドおよび "CREATE VIEW" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[既定のスキーマ] の設定に文字列を入力します。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DefaultSchema を 変更することもできます。

# **DelimitedIds**

二重引用符で囲まれた文字列を、区切り識別子として解釈できるようにします。

## [SQL] DelimitedIds=n

nは1または0です。既定値は1です。

## 説明

DelimitedIds が有効な場合 (n = 1)、二重引用符で区切られた文字列 ("My String") は、SQL 文の区切り識別子と見なされます。このパラメータが有効ではない場合、二重引用符で区切られた文字列 ("My String") は、文字列定数またはリテラル文字列と見なされます。

詳細は、"SET OPTION" コマンドを参照してください。区切り識別子の詳細は、"InterSystems SQL の使用法"の"識別子"の章を参照してください。

# このパラメータの変更

ターミナルから DelimitedIds に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("DelimitedIdentifiers") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DelimitedIds を変更することもできます。

# **DropDelete**

DROP TABLE でテーブルに加えテーブルのデータも削除するかどうかを指定します。

## [SQL] DropDelete=n

nは1または0です。既定値は1です。

# 説明

DropDelete が有効な場合 (n = 1)、DROP TABLE 文を実行すると、テーブルおよびそのデータが削除されます。このパラメータが有効ではない場合、DROP TABLE 文を実行すると、テーブルは削除されますがデータは削除されません。詳細は、"DROP TABLE" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

ターミナルから DropDelete に目的の値を設定するには、%SYSTEM.SQL.Util クラスの SetOption("DDLDropTabDelData") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DropDelete を変更 することもできます。

# **ECPSync**

クライアントとサーバのキャッシュを同期します。

## [SQL] ECPSync=n

nは1または0です。既定値は0です。

## 説明

ECPSync が有効な場合 (n=1)、SELECT 文が実行されるたびに、InterSystems IRIS® Data Platform は、データベース・サーバに対する保留中の ECP (エンタープライズ・キャッシュ・プロトコル) 要求すべてを強制的に実行します。これが完了すると、クライアント・キャッシュの同期が保証されます。

ECP は分散データ・キャッシュ・アーキテクチャであり、異種のサーバ・システムで構成されるネットワークに分散されるデータとロックを管理します。詳細は、"InterSystems SQL の使用法"の "データベースの問い合わせ"の章にある "クエリと ECP" を参照してください。

# このパラメータの変更

InterSystems ターミナルから ECPSync に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("ECPSync") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ECPSync を変更することもできます。

# **Extrinsic Functions**

SQL 文で外部関数を使用可能にします。

## [SQL] ExtrinsicFunctions=n

nは1または0です。既定値は0です。

## 説明

ExtrinsicFunctions が有効な場合 (n = 1)、ODBC、JDBC、およびダイナミック・クエリを介して外部関数を SQL 文で使用できます。

詳細は、"SELECT" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

ターミナルから ExtrinsicFunctions に目的の値を設定するには、%SYSTEM.SQL.Util クラスの SetOption("AllowExtrinsicFunctions") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ExtrinsicFunctions を変更することもできます。

# **FastDistinct**

SQL DISTINCT の最適化を許可します。

[SQL] FastDistinct=n

nは1または0です。既定値は1です。

## 説明

FastDistinct が有効な場合 (n = 1)、インデックスの効果的な使用により (可能な場合)、DISTINCT および GROUP BY を含んだ SQL クエリを実行するときの効率が向上します。

注意

このクエリによって返される値は、インデックス内に格納されるときと同じ方法で照合されます。このため、このクエリの結果はすべて大文字になることがあります。これは、大文字と小文字を区別するアプリケーションに影響する場合があります。

詳細は、SELECT 文の "GROUP BY" 節および "DISTINCT" 節を参照してください。

# このパラメータの変更

FastDistinct は既定で有効になっています。管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[GROUP BY および DISTINCT クエリで元の値を生成する] を選択して、FastDistinct を無効にします。

ターミナルから FastDistinct に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("FastDistinct") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、FastDistinct を変更することもできます。

# **IdKey**

主キー制約の振る舞いを設定します。

## [SQL] IdKey=n

nは1または0です。既定値は1です。

# 説明

IdKey が有効な場合 (n = 1)、DDL を介して主キー制約を指定すると、その主キー制約はクラス定義の IDKey インデックスになりません。

このパラメータが有効ではない場合、DDLを介して指定された主キー制約は、クラス定義のIDKey インデックスになります。このオプションを使用すると、通常はパフォーマンスが向上しますが、主キーのフィールドを更新できなくなります。

詳細は、"SET OPTION" コマンド、"CREATE TABLE" コマンド、および "ALTER TABLE" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[DDL を使用して作成されたテーブルの ID キーとして主キーを定義する] を選択して、IdKey を無効にします。

ターミナルから IdKey に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("DDLPKeyNotIDKey") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、IdKey を変更することもできます。

# IdTrxFrom

識別子変換の文字の"変換元"リストを定義します。

## [SQL] IdTrxFrom=n

nは、最大256文字の文字列です。既定の文字列は、~ `@#\$%^&\*()\_+-=[]\{}|;':"",./<>?".です。

# 説明

IdTrxFrom は、DDL 識別子変換マッピングの"変換元"リストを指定する文字列です。これらのマッピングによって、SQL 識別子をオブジェクト識別子に変換する場合に、有効な SQL 識別子文字のフィルタ処理や変更が行われます。 DDL 実行時に SQL 識別子をオブジェクト識別子に変換する場合、"変換元"文字列の文字は、"変換先"文字列の文字に変換されます。

詳細は、"InterSystems SQL の使用法"の"識別子"の章を参照してください。パラメータ IdTrxTo も参照してください。

# このパラメータの変更

ターミナルから IdTrxFrom に目的の値を設定するには、%SYSTEM.SQL.Util クラスの SetDDLIdentifierTranslations() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、IdTrxFrom を変更 することもできます。

# IdTrxTo

識別子変換の文字の"変換先"リストを定義します。

## [SQL] IdTrxTo=n

nは、最大 256 文字の文字列です。既定値は空文字列です。

# 説明

IdTrxTo は、DDL 識別子変換マッピングの"変換先"リストを指定する文字列です。

詳細は、"InterSystems SQL の使用法"の"識別子"の章を参照してください。"IdTrxFrom"も参照してください。

# このパラメータの変更

ターミナルから IdTrxTo に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetDDLIdentifierTranslations() メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、IdTrxTo を変更することもできます。

# LockThreshold

SQL テーブルレベルのロックしきい値を設定します。

#### [SQL] LockThreshold=n

n は負ではない任意の整数です。既定値は 1000 です。

# 説明

LockThreshold パラメータは、自動ロック・エスカレーションしきい値です。1 つのトランザクション内で1 つのテーブルに対して実行された挿入、更新、および削除の数がこの数に達すると、テーブルレベル・ロックがトリガされます。

以下の例を見てみましょう。あるプロセスが、2000 行を挿入するトランザクションを開始します。LockThreshold は 1000 に設定されています。1001 番目の行を挿入した後、このプロセスは、引き続き個々の行をロックするのではなく、テーブルレベルのロックを取得しようとします。これにより、ロックの合計数を減らし、ロック・テーブルが一杯になるのを防ぎます。

自動ロック・エスカレーションは、ロック・テーブルのオーバーフローを防ぐことを目的としています。詳細は、"InterSystems SQL リファレンス"の "INSERT" のリファレンス・ページにある "トランザクションのロックしきい値の変更" のセクションを参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[ロック・エスカレーションしきい値] フィールドに数値を入力します。

ターミナルから LockThreshold に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("LockThreshold") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、LockThreshold を 変更することもできます。

# 関連項目

- · gmheap パラメータおよび locksiz パラメータ (ロック・テーブルのサイズを増やすため)。
- · "ロックと並行処理の制御"の"ロック・テーブル"のセクション。
- ・ "InterSystems SQL リファレンス"の"トランザクションのロックしきい値の変更"。

# LockTimeout

SQL ロック・タイムアウトを設定します。

## [SQL] LockTimeout=n

nは、0から32,767の範囲の整数です。既定値は10です。

## 説明

LockTimeout は、SQL 文の実行時に実行される InterSystems IRIS® Data Platform ロックのロック・タイムアウト時間 (秒) です。最大値は 32,767 秒 (9 時間) です。

詳細は、"SET OPTION" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[ロックタイム アウト (秒)] 設定に数値を入力します。

InterSystems ターミナルから LockTimeout に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("LockTimeout") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、LockTimeout を変更することもできます。

# **ODBCVarcharMaxlen**

VarChar 型の ODBC フィールドの最大長 (MaxLen) を設定します。

## [SQL] ODBCVarcharMaxlen=n

n は負ではない任意の整数です。最大値は、最大文字列長です。既定値は 4096 です。

# 説明

ODBCVarcharMaxlen は、InterSystems IRIS® Data Platform から ODBC に通知される MaxLen (最大長) で、データ型が VarChar のフィールドです。

# このパラメータの変更

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ODBCVarcharMaxlen を変更できます。

# **ParameterSampling**

パラメータ収集が有効かどうかを指定します。

## [SQL] ParameterSampling=n

nは1または0です。既定値は0です。

## 説明

ParameterSampling が有効 (n = 1) な場合、文を作成するときに InterSystems SQL によってクエリ・パラメータの完全なセットが保存されます。このデータは、INFORMATION\_SCHEMA.STATEMENT\_PARAMETER\_STATS に投影されます。このデータには、クエリの効率化に関する情報が記述されています。 パラメータ収集の有効化はスキーマの効果の評価 (特に新規スキーマをテストするとき) に役立ちます。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL とオブジェクトの設定] > [SQL]) で [クエリ実行のパラメータを収集するパラメータ収集を有効にする] を選択して Parameter Sampling を有効にします。

InterSystems ターミナルから ParameterSampling に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("ParameterSampling") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラス (クラス・リファレンスを参照) で、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ParameterSampling を変更することもできます。

# QueryProcedures

すべてのクラス・クエリを SQL ストアド・プロシージャとして投影するかどうかを指定します。

## [SQL] QueryProcedures=n

nは1または0です。既定値は0です。

## 説明

QueryProcedures が有効な場合 (n=1)、クエリの SqlProc 値に関係なく、すべての SQL クラス・クエリが SQL ストアド・プロシージャとして投影されます。このパラメータが有効ではない場合、SqlProc=1 で定義されているクラス・クエリのみがストアド・プロシージャとして投影されます。

この設定を変更した場合、この変更を有効にするには、クラス・クエリを含めてクラスを再コンパイルする必要があります。 CPFでこの設定を変更しても、変更内容を有効化するためにインスタンスを再起動する必要はありません。

# このパラメータの変更

ターミナルから QueryProcedures に目的の値を設定するには、%SYSTEM.SQL.Util クラスの SetOption("QueryProcedures") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、QueryProcedures を変更することもできます。

# **RTPC**

実行時プラン選択 (RTPC) によるクエリ最適化を有効にします。

## [SQL] RTPC=n

nは1または0です。既定値は1です。

## 説明

RTPC が有効 (n = 1) な場合、InterSystems SQL ではクエリ入力値に基づいてクエリが幅広く最適化されます。例えば、RTPC は以下を実行します。

- ・ 異常値スキャンを実行し、異常値の情報に基づいてクエリを最適化します。
- · 詳細なテーブル統計に基づき、範囲条件の選択性を効率的に評価します。
- ・ 明示的および暗黙的な真理値条件を評価します。
- ・ リスト条件の選択性を効率的に評価します。

RTPC クエリ最適化の詳細は、"実行時プラン選択の使用法"を参照してください。

RTPC と BiasQueries As Outlier の両方を同時に有効にすることはできません。RTPC と Bias Queries As Outlier の両方を 1 に設定すると RTPC が有効になり、Bias Queries As Outlier 設定は無視されます。RTPC が設定されている場合、InterSystems SQL は、クエリごとに異常値の最適化を使用できます。

AdaptiveMode が有効 (1 に設定) で RTPC が無効な場合、アダプティブ・モードによって RTPC の設定がオーバーライドされ、実行時プラン選択が有効になります。

# このパラメータの変更

ターミナルから RTPC に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("RTPC") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、RTPC を変更することもできます。

# ReferentialChecks

外部キー制約の検証を有効にします。

#### [SQL] ReferentialChecks=n

nは1または0です。既定値は1です。

# 説明

ReferentialChecks が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform により、INSERT、UPDATE、DELETE、および TRUNCATE TABLE の各操作の外部キー制約が検証されます。このパラメータが有効ではない場合、InterSystems IRIS では外部キー制約の検証は行われません。

詳細は、"InterSystems SQL リファレンス"の "DELETE" コマンド、"INSERT" コマンド、"TRUNCATE TABLE" コマンド、および "UPDATE" コマンドを参照してください。

# このパラメータの変更

InterSystems ターミナルから ReferentialChecks に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("FilerRefIntegrity") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、Referential Checks を変更することもできます。

# **SaveMAC**

クエリ・キャッシュのルーチンのソース・コードを保存します。

## [SQL] SaveMAC=n

nは1または0です。既定値は0です。

# 説明

SaveMac が有効な場合 (n = 1)、ダイナミック SQL を介して作成されたクエリ・キャッシュのルーチンのソース・コード  $(.MAC \ge .INT)$  が保存されます。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[クエリ・キャッシュ・ソースの保持] を選択して SaveMac を有効にします。

ターミナルから SaveMac に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("CachedQuerySaveSource") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、SaveMac を変更することもできます。

# **TCPKeepAlive**

キープ・アライブ・メッセージ間の秒数を設定します。

#### [SQL] TCPKeepAlive=n

nは、30から432,000の範囲の整数です。既定値は300です。

## 説明

TCPKeepAlive は、キープ・アライブ・メッセージ間の秒数です。この設定は、Windows および Linux で実行されている InterSystems IRIS® Data Platform にのみ適用されます。既定値は 300 秒 (5 分) で、最大値は 432,000 (5 日) です。この値が 0 の場合、オペレーティング・システムの既定値が使用されます。

詳細は、"入出力デバイス・ガイド"の"TCP クライアント/サーバ通信"の章を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[クライアント接続の TCP キープアライブ (秒)] 設定に値を入力します。

InterSystems ターミナルから TCPKeepAlive に目的の値を設定するには、%SYSTEM.SQL.Util クラスの SetOption("TCPKeepAlive") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、TCPKeepAlive を変更することもできます。

TCP デバイスの場合、OPEN コマンドまたは USE コマンドを使用してこの間隔を指定することもできます。8 番目のパラメータを指定するか (例: O tcp:("SERVER":port:mode:::::keepalive)、キーワード /KEEPALIVE=n を指定します。TCP デバイスの OPEN コマンド・パラメータは

hostname{:port{:mode{:terminators{:ibfsz{:obfsz{:queuesize{:keepalivetime}}}}}}} です。
OPEN および USE のコマンドと引数の詳細は、例を含め、"ObjectScript リファレンス" を参照してください。

# **TODATEDefaultFormat**

SQL TO\_DATE() 関数の既定の日付書式を設定します。

#### [SQL] TODATEDefaultFormat=n

nは、TO\_DATE()関数に対応する書式の任意の文字列です。既定の文字列は、DD MON YYYYです。

# 説明

値nは、書式の指定なしにSQLTO DATE()が呼び出されたときに、この関数が使用する書式の文字列を指定します。

## 例

以下に例を示します。

TODATEDefaultFormat=DD MON YYYY

以下に別の例を示します。

TODATEDefaultFormat=YYYY DD MM

有効な日付文字列の他の例と詳細は、TO DATE のリファレンス・ページにある format 引数の説明を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[TO\_DATE の 既定の形式] フィールドに有効な形式の文字列を入力します。

ターミナルから TODATEDefaultFormat に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("ToDateDefaultFormat") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、TODATEDefaultFormat を変更することもできます。

# **TimePrecision**

SQL スカラ時刻関数の既定の時刻精度を設定します。

## [SQL] TimePrecision=n

nは、0から9の範囲の整数です。既定値は0です。

## 説明

TimePrecision は、SQL スカラ関数 GETDATE()、CURRENT\_TIME、CURRENT\_TIMESTAMP、GETUTCDATE、および UNIX\_TIMESTAMP によって返される値の小数点以下の既定桁数を定義します。これらの関数で返される値の秒の小数部の桁数は、小数点以下 n 桁です。実際に使用可能な精度はプラットフォームに依存し、システムで使用可能な精度を超えた精度の桁はゼロとして返されます。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [SQL] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [SQL]) で、[GETDATE(), CURRENT\_TIME, CURRENT\_TIMESTAMP のデフォルトの時刻精度] の設定で、小数点以下の桁数を選択します。

ターミナルから TimePrecision に目的の値を設定するには、**%SYSTEM.SQL.Util** クラスの SetOption("DefaultTimePrecision") メソッドを使用します。詳細は、クラスリファレンスを参照してください。

Config.SQL クラスで (クラスリファレンスを参照)、CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、または SET OPTION コマンドを使用して、TimePrecision を変更することもできます。

# [SqlSysDatatypes]

このトピックでは、CPF の [SqlSysDatatypes] セクションのパラメータについて説明します。

# システム・データ型

SQL データ型を同等の InterSystems IRIS® Data Platform データ型にマッピングします。

#### [SqlSysDatatypes] x=a

xは、SQLデータ型の名前です。aは、同等のInterSystems IRISデータ型です。

## 説明

[SqlSysDatatypes] セクションには、システム定義のデータ型の記述が含まれます。以下のように、それぞれの記述が、x=a の形式で 1 つの SQL データ型を同等の InterSystems IRIS データ型にマッピングします。

- ・ 各キーワード x は、SQL データ型の名前と使用可能な引数です。
- ・ 値 a は、同等の InterSystems IRIS データ型で、引数に制約がある場合はそれも含まれます。

## 例

構成パラメータ・ファイルから抜粋した以下の内容は、[SqlSysDatatypes] の B という文字で始まる項目を示しています。システム定義 DDL データ型のすべてのマッピングのテーブルは、"InterSystems SQL リファレンス" の "データ型" の章にある "DDL データ型のテーブル" を参照してください。

[SqlSysDatatypes]
BIGINT=%Library.BigInt
BIGINT(%1)=%Library.BigInt
BINARY=%Library.Binary(MAXLEN=1)
BINARY VARYING=%Library.Binary(MAXLEN=1)
BINARY VARYING(%1)=%Library.Binary(MAXLEN=%1)
BINARY(%1)=%Library.Binary(MAXLEN=%1)
BIT=%Library.Boolean

# このパラメータの変更

管理ポータルの [システム定義 DDL マッピング] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [システム定義 DDL マッピング]) で、[編集] を選択して、データ型の定義を変更します。

管理ポータルを使用する代わりに、CPFをテキスト・エディタで編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、データ型の定義を変更できます。

# 関連項目

- ・ このドキュメントの "ユーザ・データ型" のエントリ
- · "InterSystems SQL リファレンス"の"データ型"

# [SqlUserDatatypes]

このトピックでは、CPF の [SqlUserDatatypes] セクションのパラメータについて説明します。

# ユーザ・データ型

SQL データ型を同等の InterSystems IRIS® Data Platform データ型にマッピングします。

#### [SqlUserDatatypes] x=a

x は、SQL データ型の名前です。a は、同等の InterSystems IRIS データ型です。

# 説明

[SqlUserDatatypes] セクションには、ユーザ定義のデータ型の記述が含まれます。以下のように、それぞれの記述 が、x=a の形式で 1 つの SQL データ型を同等の InterSystems IRIS データ型にマッピングします。

- 各キーワード x は、SQL データ型の名前と使用可能な引数です。
- 値 a は、同等の InterSystems IRIS データ型で、引数に制約がある場合はそれも含まれます。

## 例

CPF の以下の行で、文に MYVARCHAR(10) と記述すると、%Library.String(MAXLEN=10,TRUNCATE=0) 型のプロパ ティが作成されます。

[SqlUserDatatypes]
MYVARCHAR(%1)=%Library.String(MAXLEN=%1,TRUNCATE=0)

# このパラメータの変更

管理ポータルの [ユーザ定義 DDL マッピング] ページ ([システム管理] > [構成] > [SQL およびオブジェクトの設定] > [ユーザ DDL マッピング]) で、[新規ユーザ定義 DDL マッピング作成] をクリックして新しいデータ型マッピングを追加す るか、[編集]をクリックして既存のデータ型マッピングを変更します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.SqlUserDatatypes クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキス ト・エディタで編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の 編集"のセクションを参照)、データ型の定義を変更できます。

# 関連項目

- このドキュメントの "システム・データ型" のエントリ
- "InterSystems SQL リファレンス"の"データ型"

# [Startup]

このトピックでは、CPF の [Startup] セクションにある [開始設定] のパラメータについて説明します。これらのパラメータの多くは、ミラー関連のパラメータやシャード・クラスタ関連のパラメータを含め、構成マージを使用する導入に含まれます。

# CallinHalt

コールインのクローズ時にカスタム・ルーチンを実行できるようにします。

#### [Startup] CallinHalt=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

## 説明

CallinHalt が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform は、外部プログラムが CALLIN を終了するたびに、CALLIN %ZSTOP ルーチン・エントリを実行します。このパラメータが有効ではない場合、ルーチンは実行されません。

CALLIN の詳細は、"コールイン API の使用法"を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[CallinHalt] の行の [編集] を選択します。[CallinHalt] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、CallinHalt を変更できます。

# 関連項目

ProcessStart および ProcessHalt は、フォアグラウンド・プロセスに対応します。これらは、ターミナル・セッションを介して起動されるか、フォアグラウンドで実行するために設定されるプロセスです。

JobStart および JobHalt は、バックグラウンド・プロセスに対応します。これには、JOB コマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語バインディングなどのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。

SystemStart および SystemHalt は、InterSystems IRIS インスタンスの開始またはシャットダウンに対応します。

CallinStart および CallinHalt は、CALLIN を実行する外部プログラムに対応します。

これらすべてのパラメータの詳細は、"専用のシステム/ツールおよびユーティリティ"の "InterSystems IRIS システムのカスタマイズ"の章にある "%ZSTART ルーチンと %ZSTOP ルーチンによる開始動作と停止動作のカスタマイズ"のセクションを参照してください。

# **CallinStart**

コールインの初期化時にカスタム・ルーチンを実行できるようにします。

#### [Startup] CallinStart=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

## 説明

CallinStart が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform は、外部プログラムが CALLIN を開始するたびに、CALLIN %ZSTART ルーチン・エントリを実行します。このパラメータが有効ではない場合、ルーチンは実行されません。

CALLIN の詳細は、"コールイン API の使用法"を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[CallinStart] の行の [編集] を選択します。[CallinStart] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、CallinStart を変更できます。

# 関連項目

ProcessStart および ProcessHalt は、フォアグラウンド・プロセスに対応します。これらは、ターミナル・セッションを介して起動されるか、フォアグラウンドで実行するために設定されるプロセスです。

JobStart および JobHalt は、バックグラウンド・プロセスに対応します。これには、JOB コマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語バインディングなどのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。

SystemStart および SystemHalt は、InterSystems IRIS インスタンスの開始またはシャットダウンに対応します。

CallinStart および CallinHalt は、CALLIN を実行する外部プログラムに対応します。

これらすべてのパラメータの詳細は、"専用のシステム/ツールおよびユーティリティ"の "InterSystems IRIS システムのカスタマイズ"の章にある "%ZSTART ルーチンと %ZSTOP ルーチンによる開始動作と停止動作のカスタマイズ"のセクションを参照してください。

# CliSysName

ローカル・システムのノード名を設定します。

## [Startup] CliSysName=n

nは、最大64文字の文字列です。既定値は空文字列です。

## 説明

CliSysName は、このコンピュータのノード名で、以下として使用されます。

- ・ サーバがクライアントを識別できるように、ECP のネットワーク・サーバに送信されるノード名。
- ・ 一意の \$JOB 値のノード名。この値は、\$JOB を使用して、ネットワーク接続された複数のシステムからアクセスされるグローバルのインデックスを作成する際に役立ちます。
- ・ 特定の形式の \$SYSTEM 関数によって返されるノード名に、InterSystems IRIS® Data Platform インスタンス名を連結したもの (nodename:instancename)。この連結された文字列は、監査ファイルに記録されます。

名前を指定しない場合、InterSystems IRIS はコンピュータの設定を読み取り、そのコンピュータの "ホスト名" をクライアントのノード名として使用します。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[CliSysName] の行の [編集] を選択します。目的のノード名を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、CliSysName を変更できます。

# **DBSizesAllowed**

データベースの作成時に選択できるデータベース・ブロック・サイズを指定します。

[Startup] DBSizesAllowed=n[n,n...]

nには、8192、16384、32768、または65536を指定できます。既定値は8192です。

#### 説明

DBSizesAllowed には、データベースの作成時に選択できるデータベース・ブロック・サイズ (バイト) を記述します。

データベースの作成と管理の詳細は、"システム管理ガイド" の "InterSystems IRIS の構成" の章にある "データベースの構成" のセクションを参照してください。

#### 例

DBSizesAllowed=8192,16384

DBSizesAllowed=8192,65536

## このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[DBSizesAllowed] の行の [編集] を選択します。目的の各データベース・ブロック・サイズを選択します。8192 のチェックを外すことはできません。

重要

追加のデータベース・ブロック・サイズを有効にする場合、globals パラメータを使用して、そのブロック・サイズにメモリを割り当てる必要があります。これにより、InterSystems IRIS® Data Platform は、そのサイズに必要なグローバル・バッファのプールを作成できます。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DBSizesAllowed を変更できます。

- ・ このリファレンスの [Config] セクションの globals パラメータ
- · "システム管理ガイド"の "InterSystems IRIS の構成"の章にある"データベースの構成"
- ・ "システム管理ガイド"の "InterSystems IRIS の構成"の章にある"データベース・キャッシュおよびルーチン・キャッシュへのメモリの割り当て"
- · "システム管理ガイド"の "InterSystems IRIS の構成"の章にある "ラージ・ブロック・サイズに関する考慮事項"

# **DefaultPort**

InterSystems IRIS® Data Platform スーパーサーバのポート番号を設定します。

#### [Startup] DefaultPort=n

n は有効なポート番号です。既定値は 1972 です。

#### 説明

DefaultPort は、InterSystems IRIS スーパーサーバのポート番号です。スーパーサーバは、指定したポート(既定では 1972)で InterSystems IRIS への着信接続をリッスンし、それを適切なサブシステムに配信します。

標準の InterSystems IRIS インストールでは、スーパーサーバ・ポート番号として 1972 が設定されます。そのポートが同じシステム上の別の InterSystems IRIS インスタンスによって使用されている場合、この値は 51773 またはこれ以降の次に使用可能な番号に設定されます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [メモリと開始設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [システム構成] > [メモリと開始設定]) で、[スーパーサーバポート番号] フィールドに数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DefaultPort を変更できます。

# **DefaultPortBindAddress**

InterSystems IRIS® Data Platform スーパーサーバをバインドする IP アドレスを設定します。

[Startup] DefaultPortBindAddress=nnn.nnn.nn

nnn.nnn.nn は有効な IP アドレスです。既定では、何も指定されていません。

#### 説明

DefaultPortBindAddress は、スーパーサーバをバインドする、ホスト・システム上の IP アドレスです。スーパーサーバは、ODBC、JDBC、およびその他の接続テクノロジのクライアント接続を許可するプロセスです。ホストの他の IP アドレスからのスーパーサーバ・ポートへの要求は、許可されません。これにより、スーパーサーバへの接続をマルチホーム・ホストの 1 つのアドレスに制限できます。

このプロパティを設定しないと、スーパーサーバはホスト上のすべての IP アドレスからの要求を許可します。既定では、すべてのアドレスを許可します。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[DefaultPortBindAddress] の行の [編集] を選択します。IP アドレスを入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DefaultPortBindAddress を変更できます。

# **EnableSharding**

このインスタンスに対してシャーディング・サービスを有効にします。

#### [Startup] EnableSharding=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。

#### 説明

このパラメータが有効な場合、(n = 1)、InterSystems IRIS® データ・プラットフォームは、インスタンスの開始時にシャーディング・サービス (**%Service\_Sharding**) を有効にします。EnableSharding が無効な場合 (n = 0)、インスタンスの開始時に **%Service\_Sharding** は変更されません。つまり、EnableSharding は、シャーディング・サービスを有効にする目的でのみ使用でき、無効にする目的では使用できません。

EnableSharding は、既定の CPF にはありませんが、構成マージ・ファイルにパラメータとして含めることができます。 EnableSharding パラメータを使用せずに直接 **%Service\_Sharding** を有効にするには、管理ポータルの [サービス] ページ ([システム管理] > [セキュリティ] > [サービス]) を使用します。

#### このパラメータの変更

EnableSharding は、既定の CPF にはありません。テキスト・エディタを使用して、このパラメータを CPF の [Startup] セクションに手動で追加できます (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)。

EnableSharding を追加して InterSystems IRIS を再起動した後、テキスト・エディタ、Config.Startup クラス (クラスリファレンスを参照)、または管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) を使用して、このパラメータを変更できます。

### 関連項目

・ "サービス"

# EnableVSSBackup

ボリューム・シャドウ・コピー・サービス (VSS) によるバックアップを許可します。Windows システムでのみ有効です。

#### [Startup] EnableVSSBackup=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

EnableVSSBackup が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform は Windows で VSS をサポートします。 VSS は Windows でのみ使用可能です。他のプラットフォームでは、EnableVSSBackup パラメータは無視されます。

VSS または他の方法を使用したバックアップの作成に関する詳細は、"データ整合性ガイド"の "バックアップとリストア" の章にある "バックアップの方法" のセクションを参照してください。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、 [EnableVSSBackup] の行の [編集] を選択します。 [EnableVSSBackup] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、EnableVSSBackup を変更できます。

### **EnsembleAutoStart**

InterSystems IRIS® Data Platform の起動時にプロダクションを自動開始できるようにします。

#### [Startup] EnsembleAutoStart=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

EnsembleAutoStart が有効な場合、InterSystems IRIS を開始すると、各相互運用対応ネームスペースで自動開始するように設定したプロダクションが開始します。問題のあるプロダクションに関するデバッグ状況を簡易化するには、この設定を False にすることで、プロダクションが起動することを防止できます。

この設定がプロダクション設定とどのように連係して機能するのかの詳細は、"プロダクションの管理"の "プロダクション の開始と停止" の章で、「プロダクション自動開始」 フィールドの説明を参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[EnsembleAutoStart] の行の [編集] を選択します。[EnsembleAutoStart] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、EnsembleAutoStart を変更できます。

# **ErrorPurge**

エラー・グローバルを保存する日数を設定します。

#### [Startup] ErrorPurge=n

nは、1から1000の範囲の整数です。既定値は30です。

#### 説明

ErrorPurge は、<sup>^</sup>%ETN エラー・ハンドラのエラー・グローバルを保存する日数です。この日数を超えたエラーは、次回の InterSystems IRIS® Data Platform の再起動時に削除されます。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[ErrorPurge] の行の [編集] を選択します。日数を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ErrorPurge を変更できます。

この設定を編集した場合、次回 InterSystems IRIS を再起動したときに、変更内容が適用されます。

# **FIPSMode**

Red Hat Linux で FIPS 140-2 に準拠したデータベース暗号化用ライブラリを有効にします。

#### [Startup] FIPSMode=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

#### 説明

FIPSMode が有効な場合、InterSystems IRIS® Data Platform は、Red Hat Enterprise Linux 6.6 (またはそれ以降のマイナー・バージョン) および Red Hat Enterprise Linux 7.1 (またはそれ以降のマイナー・バージョン) (x86-64) で FIPS 140-2 に準拠したデータベース暗号化用ライブラリを使用します。

注釈 FIPSMode の有効化は、暗号化データベースにのみ影響します。データベースを暗号化するには、データベースの作成プロセス中に [データベース暗号化?] オプションを選択します。

詳細は、"データベース暗号化の FIPS 140-2 準拠" の記事を参照してください。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[FIPSMode] の行の [編集] を選択します。FIPS 140-2 に準拠したデータベース暗号化用ライブラリを使用する場合は、[FIPSMode] を選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、FIPSMode を変更できます。

### IPv6

InterSystems IRIS® Data Platform が IPv6 アドレスを受け入れることができるようにします。

#### [Startup] IPv6=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は0です。

### 説明

IPv6 は、インスタンスを IPv6 (Internet Protocol Version 6) アドレスを使用する IPv6 ネットワークで運用するかどうかを制御します。詳細は、"システム管理ガイド"の "InterSystems IRIS の構成"の章にある "IPv6 のサポート"のセクションを参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[IPv6] の行の [編集] を選択します。[IPv6] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、IPv6 を変更できます。

### **JobHalt**

バックグラウンド・プロセス (ジョブ) のシャットダウン中にカスタム・ルーチンを実行できるようにします。

#### [Startup] JobHalt=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

JobHalt が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform は、バックグラウンド・プロセスの終了時に JOB %ZSTOP ルーチン・エントリを実行します。バックグラウンド・プロセスには、JOB コマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語の結合などのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。このパラメータが有効ではない場合、ルーチンは実行されません。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[JobHalt] の行の [編集] を選択します。[JobHalt] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、JobHalt を変更できます。

#### 関連項目

ProcessStart および ProcessHalt は、フォアグラウンド・プロセスに対応します。これらは、ターミナル・セッションを介して起動されるか、フォアグラウンドで実行するために設定されるプロセスです。

JobStart および JobHalt は、バックグラウンド・プロセスに対応します。これには、JOB コマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語バインディングなどのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。

SystemStart および SystemHalt は、InterSystems IRIS インスタンスの開始またはシャットダウンに対応します。

CallinStart および CallinHalt は、CALLIN を実行する外部プログラムに対応します。

これらすべてのパラメータの詳細は、"専用のシステム/ツールおよびユーティリティ"の "InterSystems IRIS システムのカスタマイズ"の章にある "%ZSTART ルーチンと %ZSTOP ルーチンによる開始動作と停止動作のカスタマイズ"のセクションを参照してください。

# **JobServers**

JOB サーバの数を入力します。

#### [Startup] JobServers=n

nは、0から2000の範囲の整数です。既定値は0です。

#### 説明

JobServers は、InterSystems IRIS® Data Platform によって起動する JOB サーバの数です。

多数の JOB サーバを実行すると、大量のメモリとプロセスを消費しますが、InterSystems IRIS ではシステム・レベルでプロセスを起動して初期化する必要がないため、ジョブ起動プロセスを高速化できます。

JOB サーバを使用するのが最も適しているのは、Job コマンドによってアプリケーションで一時的なプロセスが多数作成される場合です。このようなプロセスでは、オペレーティング・システムのプロセス作成オーバーヘッドがプロセスの実行コスト全体の大半を占めるため、JOB サーバを使用した方が効果的な場合があります。バックグラウンド・プロセスで大きなタスクを実行する場合は、JOB サーバを使用してもあまり効果はありません。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[JobServers] の行の [編集] を選択します。JOB サーバの数を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、JobServers を変更できます。

### **JobStart**

バックグラウンド・プロセス(ジョブ)の開始中にカスタム・ルーチンを実行できるようにします。

#### [Startup] JobStart=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

JobStart が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform は、バックグラウンド・プロセスの開始時に JOB<sup>\*</sup>%ZSTART ルーチン・エントリを実行します。バックグラウンド・プロセスには、JOBコマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語の結合などのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。このパラメータが有効ではない場合、ルーチンは実行されません。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[JobStart] の行の [編集] を選択します。[JobStart] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、JobStart を変更できます。

#### 関連項目

ProcessStart および ProcessHalt は、フォアグラウンド・プロセスに対応します。これらは、ターミナル・セッションを介して起動されるか、フォアグラウンドで実行するために設定されるプロセスです。

JobStart および JobHalt は、バックグラウンド・プロセスに対応します。これには、JOB コマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語バインディングなどのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。

SystemStart および SystemHalt は、InterSystems IRIS インスタンスの開始またはシャットダウンに対応します。

CallinStart および CallinHalt は、CALLIN を実行する外部プログラムに対応します。

これらすべてのパラメータの詳細は、"専用のシステム/ツールおよびユーティリティ"の "InterSystems IRIS システムのカスタマイズ"の章にある "%ZSTART ルーチンと %ZSTOP ルーチンによる開始動作と停止動作のカスタマイズ"のセクションを参照してください。

# LicenseID

インスタンスがライセンス・サーバにキーを要求できるようにします。

#### [Startup] LicenseID=n

nは、ターゲット.keyファイル内のライセンス・キーの名前です。既定では、キーは指定されていません。

#### 説明

インスタンスの開始時にローカルの iris.key ファイルが検出されない場合、InterSystems IRIS® データ・プラットフォームは、LicenseID を使用してライセンス・サーバにライセンス・キーを要求します。ライセンス・サーバにロードされた各ライセンス・キーには固有の LicenseID が付きます。

ライセンス・キーの詳細は、"システム管理ガイド"の"InterSystems IRIS ライセンスの管理"の章を参照してください。

## このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[LicenseID] の行の [編集] を選択します。 LicenseID を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、License ID を変更できます。

# MaxConsoleLogSize

messages.log ファイルの最大サイズを設定します。

#### [Startup] MaxConsoleLogSize=n

nは、1から500 (MB)の範囲の整数です。既定値は5です。

#### 説明

MaxConsoleLogSize は、InterSystems IRIS® Data Platform コンソール・ファイルの最大サイズ (MB) です。コンソール・ファイル messages.log は、既定の install-dir¥mgr ディレクトリ、または console パラメータで指定されたディレクトリにあります。

MaxConsoleLogSize の現在の設定よりも小さい値を入力した場合、またはコンソール・ファイルが増加してサイズ制限に達した場合、現在の messages.log ファイルの名前は messages.old\_Date に変更されます。続いて、空の messages.logファイルが作成され、新規のエントリは、新しく作成されたファイルに追加されます。

メッセージ・ログは、管理ポータルの [メッセージログ] ページ ([システム処理] > [システムログ] > [メッセージログ]) で参照できます。messages.log ファイルの場所を構成するには、ConsoleFile パラメータを参照してください。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[MaxConsoleLogSize] の行の [編集] を選択します。MB 単位の数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、MaxConsoleLogSize を変更できます。

# MaxIRISTempSizeAtStart

再起動時に IRISTEMP データベースの最大サイズを設定します。

[Startup] MaxIRISTempSizeAtStart=n

nは、0から1,000,000 (MB)の範囲の整数です。既定値は0です。

#### 説明

MaxIRISTempSizeAtStart は、インスタンス起動時の IRISTEMP データベースの最大物理サイズ (MB 単位) です。インスタンスの再起動時に、InterSystems IRIS® データ・プラットフォームは、IRISTEMP データベースを MaxIRISTempSizeAtStart で指定されたサイズに切り捨てます。このパラメータが 0 に設定されている場合、インスタンスの再起動時に IRISTEMP データベースは切り捨てられません。

注釈 InterSystems IRIS はインスタンスの起動時に、IRISTEMP データベースで最大 240 MB を初期化します。これは、データベースの IRIS.DAT ファイルの物理サイズより大幅に小さい可能性があります。

IRISTEMP の空き容量情報を調べて IRISTEMP の論理サイズを確認し、IRISTEMP が増大しすぎている場合は、管理ポータルから手動でデータベースを切り捨てることができます。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[MaxIRISTempSizeAtStart] の行の [編集] を選択します。 MB 単位の数値を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、MaxIRISTempSizeAtStart を変更できます。

### PasswordHash

パスワードの暗号化ハッシュとそのソルトを使用して、事前定義のユーザ・アカウントの既定のパスワードを設定します。

#### [Startup] PasswordHash=a,b

a はハッシュ化されたパスワードです。b はソルトです。

#### 説明

PasswordHash は、ハッシュ化されたパスワードとそのパスワードのソルトを指定して、事前定義のユーザ・アカウント (**sys**) の既定のパスワードを置換します。InterSystems IRIS® データ・プラットフォームの起動時に、格納されているパスワード・ハッシュは、**CSPUser** を除く事前定義のアカウントごとに PasswordHash で指定されたものに設定されます。

重要

このパラメータは主に、導入で使用するためのものです。使用できるのは、特定の InterSystems IRIS インスタンスに対して一度のみで、なおかつどの事前定義アカウントに対しても既定のパスワードが変更されていない場合のみです。

導入後に既定のパスワードを変更しないまま使い続けることができると重大なセキュリティ・リスクになるため、構成マージ操作時に PasswordHash を使用して既定のパスワードを導入中に変更し、変更を先延ばししないようにする必要があります(個々のユーザのパスワードを変更する方法は、"承認ガイド"の "既存のユーザ・アカウントの編集"を参照してください)。

複数の事前定義のアカウントで1つのパスワードを共有することはセキュリティ・リスクであるため、PasswordHash を使用して既定のパスワードを変更した導入の後で、事前定義のアカウントそれぞれにログインして、パスワードをそのアカウント固有の値に変更する必要があります。

注釈 PasswordHash 設定では、空白のパスワードを使用することはできません。

#### 例

パスワードのハッシュ化の詳細、コンテナ導入時の PasswordHash の使用例、およびプレーン・テキストのパスワードを PasswordHash の使用時に必要な値に変換する InterSystems IRIS 提供の passwordHash ナノコンテナの詳細は、"コンテナ内でのインターシステムズ製品の実行"の "認証とパスワード" を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[PasswordHash] の行の [編集] を 選択します。 パスワードのハッシュとソルトを貼り付けます。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、PasswordHash を変更できます。

- "コンテナ内でのインターシステムズ製品の実行"の"認証とパスワード"
- インスタンス認証
- 既存のユーザ・アカウントの編集

### **ProcessHalt**

フォアグラウンド・プロセスのシャットダウン中にカスタム・ルーチンを実行できるようにします。

#### [Startup] ProcessHalt=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

ProcessHalt が有効な場合 (n=1)、InterSystems IRIS® Data Platform は、フォアグラウンド・プロセスからのログアウト時 (ユーザがターミナルを閉じたときなど) に LOGIN´%ZSTOP ルーチン・エントリを実行します。このパラメータが有効ではない場合、ルーチンは実行されません。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[ProcessHalt] の行の [編集] を選択します。[ProcessHalt] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ProcessHalt を変更できます。

#### 関連項目

ProcessStart および ProcessHalt は、フォアグラウンド・プロセスに対応します。これらは、ターミナル・セッションを介して起動されるか、フォアグラウンドで実行するために設定されるプロセスです。

JobStart および JobHalt は、バックグラウンド・プロセスに対応します。これには、JOB コマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語バインディングなどのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。

SystemStart および SystemHalt は、InterSystems IRIS インスタンスの開始またはシャットダウンに対応します。

CallinStart および CallinHalt は、CALLIN を実行する外部プログラムに対応します。

これらすべてのパラメータの詳細は、"専用のシステム/ツールおよびユーティリティ"の "InterSystems IRIS システムのカスタマイズ"の章にある "%ZSTART ルーチンと %ZSTOP ルーチンによる開始動作と停止動作のカスタマイズ"のセクションを参照してください。

### **ProcessStart**

フォアグラウンド・プロセスの開始中にカスタム・ルーチンを実行できるようにします。

#### [Startup] ProcessStart=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

ProcessStart が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform は、フォアグラウンド・プロセスへのログイン 時 (ユーザがターミナルにログインしたときなど) に LOGIN %ZSTART ルーチン・エントリを実行します。このパラメータが有効ではない場合、ルーチンは実行されません。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[ProcessStart] の行の [編集] を 選択します。[ProcessStart] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ProcessStart を変更できます。

#### 関連項目

ProcessStart および ProcessHalt は、フォアグラウンド・プロセスに対応します。これらは、ターミナル・セッションを介して起動されるか、フォアグラウンドで実行するために設定されるプロセスです。

JobStart および JobHalt は、バックグラウンド・プロセスに対応します。これには、JOB コマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語バインディングなどのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。

SystemStart および SystemHalt は、InterSystems IRIS インスタンスの開始またはシャットダウンに対応します。

CallinStart および CallinHalt は、CALLIN を実行する外部プログラムに対応します。

これらすべてのパラメータの詳細は、"専用のシステム/ツールおよびユーティリティ"の "InterSystems IRIS システムのカスタマイズ"の章にある "^%ZSTART ルーチンと ^%ZSTOP ルーチンによる開始動作と停止動作のカスタマイズ"のセクションを参照してください。

# ShutdownTimeout

強制的にシャットダウンされるまで InterSystems IRIS® Data Platform が待機する秒数を設定します。

#### [Startup] ShutdownTimeout=n

nは、120から100,000の範囲の整数です。既定値は300(5分)です。

### 説明

ShutdownTimeout は、シャットダウンの正常完了を InterSystems IRIS が待機する時間(秒)です。この時間に達するとタイムアウトになり、強制的にシャットダウンが行われます。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[ShutdownTimeout] の行の [編集] を選択します。 秒数を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ShutdownTimeout を変更できます。

# SystemHalt

インスタンスのシャットダウン時にカスタム・ルーチンを実行できるようにします。

#### [Startup] SystemHalt=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

SystemHalt が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® データ・プラットフォームは、インスタンスのシャットダウン時に SYSTEM %ZSTOP ルーチン・エントリを実行します。このパラメータが有効ではない場合、ルーチンは実行されません。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[SystemHalt] の行の [編集] を選択します。[SystemHalt] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで(クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで(このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、SystemHalt を変更できます。

#### 関連項目

ProcessStart および ProcessHalt は、フォアグラウンド・プロセスに対応します。これらは、ターミナル・セッションを介して起動されるか、フォアグラウンドで実行するために設定されるプロセスです。

JobStart および JobHalt は、バックグラウンド・プロセスに対応します。これには、JOB コマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語バインディングなどのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。

SystemStart および SystemHalt は、InterSystems IRIS インスタンスの開始またはシャットダウンに対応します。

CallinStart および CallinHalt は、CALLIN を実行する外部プログラムに対応します。

これらすべてのパラメータの詳細は、"専用のシステム/ツールおよびユーティリティ"の "InterSystems IRIS システムのカスタマイズ"の章にある "%ZSTART ルーチンと %ZSTOP ルーチンによる開始動作と停止動作のカスタマイズ"のセクションを参照してください。

# SystemMode

管理ポータルのヘッダに表示されるラベルを指定します。

#### [Startup] SystemMode=n

n は英数字文字列です。最大長は32文字です。既定値は空文字列です。

#### 説明

SystemMode は、管理ポータルのヘッダに表示されるラベルを指定します。このラベルを使用すると、InterSystems IRIS® Data Platform のインスタンスを簡単に特定できます。

任意のラベルを入力できます。ただし、一部の SystemMode 値は、管理ポータルで特別な方法で扱われます。これらの値は以下のとおりです。

- ・ LIVE [本稼働システム] に変換され、赤いテキストと赤い境界線が付きます。
- · TEST [テストシステム] に変換されます。
- DEVELOPMENT [開発システム] に変換されます。
- · FAILOVER [フェイルオーバー・システム] に変換されます。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[SystemMode] の行の [編集] を 選択します。[SystemMode] テキスト・ボックスに目的のラベルを入力して、[保存] をクリックします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、SystemMode を変更できます。

### 関連項目

・ "InterSystems Cloud Manager ガイド" の "ICM リファレンス" の章にある "CPF パラメータ"

# SystemStart

インスタンスの開始時にカスタム・ルーチンを実行できるようにします。

[Startup] SystemStart=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

SystemStart が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® データ・プラットフォームは、インスタンスの開始時に SYS-TEM<sup>\*</sup>%ZSTART ルーチン・エントリを実行します。このパラメータが有効ではない場合、ルーチンは実行されません。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[SystemStart] の行の [編集] を選択します。[SystemStart] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、SystemStart を変更できます。

#### 関連項目

ProcessStart および ProcessHalt は、フォアグラウンド・プロセスに対応します。これらは、ターミナル・セッションを介して起動されるか、フォアグラウンドで実行するために設定されるプロセスです。

JobStart および JobHalt は、バックグラウンド・プロセスに対応します。これには、JOB コマンドを介して起動されるプロセスと、ODBC、任意の言語バインディングなどのバックグラウンド・サーバ・プロセスとが含まれます。

SystemStart および SystemHalt は、InterSystems IRIS インスタンスの開始またはシャットダウンに対応します。

CallinStart および CallinHalt は、CALLIN を実行する外部プログラムに対応します。

これらすべてのパラメータの詳細は、"専用のシステム/ツールおよびユーティリティ"の "InterSystems IRIS システムのカスタマイズ"の章にある "%ZSTART ルーチンと %ZSTOP ルーチンによる開始動作と停止動作のカスタマイズ"のセクションを参照してください。

# **TempDirectory**

一時ファイルのサブディレクトリを指定します。

#### [Startup] TempDirectory=n

n は、絶対ディレクトリ・パス名または相対ディレクトリ・パス名です。TempDirectory の値が有効なパス名の場合、最大長はありません。既定値は Temp で、これは <install-dir>\mathbf{4}mgr\mathbf{7}Temp に対応します。

#### 説明

TempDirectory は、InterSystems IRIS® Data Platform が一時ファイルを保存するサブディレクトリの名前です。
TempDirectory に新しい値を設定すると、この名前のサブディレクトリが作成され、InterSystems IRIS の新しい一時ディレクトリになります。

パスの指定は、フル・パスでも相対パスでもかまいません。フル・パスを指定した場合、指定したディレクトリが使用されます。相対パスを指定した場合、そのディレクトリが 〈install-dir〉¥mgr¥ サブディレクトリの下位に作成されます。

#### 例

Windows で c:¥InterSystems¥iris¥mgr¥Temp¥ を作成するには、以下のように指定します。

TempDirectory=Temp

Windows で c:¥TempFiles¥ を作成するには、以下のように指定します。

TempDirectory=c:\TempFiles

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[TempDirectory] の行の [編集] を 選択します。 サブディレクトリ名を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、TempDirectory を変更できます。

# **TerminalPrompt**

ターミナル・プロンプトの書式を定義します。

#### [Startup] TerminalPrompt=n

nは、ターミナル・プロンプトを設定するコンマ区切り値(0-8)の文字列です。既定値は8,2です。

#### 説明

Terminal Prompt は、インスタンスのターミナル・プロンプトに表示される情報を構成します。文字列内の値の順序により、プロンプトに表示される情報の順序が決定されます。例えば、文字列 2,1 はターミナル・プロンプト %SYS: HostName>を生成します。

値は以下のようにコード化されています。

- ・ 0 単純なプロンプト。プロンプトで ">" のみを使用するには、他の値を指定せずに 0 を指定します。
- ・ 1 ホスト名。現在のシステム名ともいいます。コンピュータに割り当てられた名前です。例えば、LABLAPTOP> です。これは、すべてのターミナルのプロセスで同じです。
- ・ 2 ネームスペース名。例えば、\SYS> です。現在のネームスペース名は \NAMESPACE 特殊変数に格納されます。このネームスペース名は、明示的でも暗黙的でもかまいません。
- · 3 構成名。インスタンスの名前。例えば、IRIS2> です。これは、すべてのターミナルのプロセスで同じです。
- ・ 4 現在の時刻。24 時間形式 (整数秒単位) のローカル時刻で示されます。例えば、15:59:36> です。これは、 プロンプトが返されたときの静的な時刻値になります。この値は、プロンプトごとに変わります。
- 5 ターミナルのプロセス ID。 例えば、2336> です。これは、ターミナルのプロセスごとに異なります。この値は、\$JOB 特殊変数から返すこともできます。
- 6 ユーザ名。例えば、fred>です。これは、すべてのターミナルのプロセスで同じです。
- ・ 7 最後のコマンドを実行している経過時間 (秒.ミリ秒単位)。 例えば、. 000495> です。 先頭および末尾のゼロは 抑制されます。 この値は、 プロンプトごとに変わります。
- · 8-トランザクション・レベル。例えば、TL1>です。

TerminalPrompt を空白のままにすることはできません。入力文字列が無効な場合、ターミナルは TerminalPrompt の既定値 8,2 を使用します。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[TerminalPrompt] の行の [編集] を選択します。 コンマで区切られた値の文字列、 または 0 を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、Terminal Prompt を変更できます。

# WebServer

プライベート Web サーバを起動できるようにします。

#### [Startup] WebServer=n

nは、1(真) または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

Webserver が有効な場合 (n=1)、InterSystems IRIS® が起動すると Apache プライベート Web サーバが自動的に起動します。プライベート Web サーバにより、管理ポータルと共に、REST や SOAP API を利用できるようになります。プライベート Web サーバの詳細は、"Web ゲートウェイ・ガイド" の "プライベート Web サーバの使用または置換"を参照してください。

安全な (ロック・ダウン) InterSystems IRIS コンテナでは ("コンテナ内でのインターシステムズ製品の実行"の "InterSystems IRIS ロック・ダウン・コンテナ"を参照)、プライベート Web サーバは常に無効化されています。 構成マージ・ファイルに WebServer パラメータを追加すると、プライベート Web サーバ (および結果的に管理ポータル)を有効にした InterSystems IRIS ロック・ダウン・コンテナを導入できます。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[WebServer] の行の [編集] を選択します。[WebServer] を選択して、プライベート Web サーバを有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、WebServer を変更できます。

注釈 この設定を有効にするには、再起動が必要です。

- · WebServerName
- WebServerPort
- · WebServerURLPrefix

# WebServerName

Web サーバの IP アドレスまたは DNS 名を設定します。

[Startup] WebServerName=nnn.nnn.nn (ip address) or www.DNSname.com

nnn.nnn.nn は有効な IP アドレスです。www.DNSname.com は有効な DNS 名です。1 つの値だけを指定します。

#### 説明

WebServerName は、InterSystems IRIS® Data Platform ツールで使用するように構成される Web サーバの DNS 名または IP アドレスを指定します。Web サーバは、管理ポータルと共に、REST や SOAP API を利用できるようにするために必要です。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[WebServerName] の行の [編集] を選択します。 DNS 名または IP アドレスを入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、WebServerName を変更できます。

- · WebServer
- WebServerPort
- WebServerURLPrefix

# WebServerPort

Web サーバのポートを設定します。

#### [Startup] WebServerPort=nnnnn

n は有効なポート番号です。既定値は 52773 です。

#### 説明

WebServerPort は、Web サーバ用に使用するポート番号です。この番号を 0 に設定すると、Web サーバは無効になります。標準の InterSystems IRIS® Data Platform インストールでは、52773 以降の最初の未使用のポート番号が Web サーバのポート番号として設定されます。Web サーバは InterSystems IRIS サーバと同じシステムで実行されます。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[WebServerPort] の行の [編集] を選択します。ポート番号を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、WebServerPort を変更できます。

- · WebServer
- WebServerName
- WebServerURLPrefix

# WebServerURLPrefix

Web サーバがアクセスする InterSystems IRIS® Data Platform インスタンスの名前を指定します。

#### [Startup] WebServerURLPrefix=n

n は、URL で使用する英数字文字列です。ガイドラインとして、WebServerURLPrefix は 80 文字未満にすることをお勧めします。既定値は空文字列です。

#### 説明

WebServerURLPrefix は、URLを構成する際にスタジオによって使用されます。[CSP サーバインスタンス] 設定に一致している必要があります。

これは、1 つ以上の InterSystems IRIS インスタンスにアクセスするリモート Web サーバの設定に必要な手順の中の 1 つにすぎません。詳細は、"システム管理ガイド" の "リモート・サーバへの接続" の章を参照してください。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[WebServerURLPrefix] の行の [編集] を選択します。InterSystems IRIS インスタンス名を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、WebServerURLPrefix を変更できます。

- · WebServer
- WebServerName
- WebServerPort

# **ZSTU**

ユーザ定義の起動を実行できるようにします。

#### [Startup] ZSTU=n

nは、1(真)または0(偽)のいずれかです。既定値は1です。

#### 説明

重要

このパラメータは互換性のために保持されていますが、「ZSTU ルーチンの使用は推奨されません。代わりに、「%ZSTART ルーチンを使用してください。

ZSTU が有効な場合 (n = 1)、InterSystems IRIS® Data Platform では、^ZSTU ルーチンからユーザ定義の起動が実行されます。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [開始] ページ ([システム管理] > [構成] > [追加設定] > [開始]) で、[ZSTU] の行の [編集] を選択します。 [ZSTU] を選択して、この設定を有効にします。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Startup クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、ZSTU を変更できます。

# [Telnet]

このトピックでは、CPF の [Telnet] セクションのパラメータについて説明します。これらの設定は、インターシステムズが Telnet サーバを提供している Windows 構成にのみ適用されます。 Telnet がオペレーティング・システム・ベンダから提供されている UNIX®、または Linux の構成には適用されません。

これらの設定は、管理ポータルの [Telnet 設定] ページにもあります ([システム管理] > [構成] > [デバイス設定] > [Telnet 設定])。

# **DNSLookup**

Telnet クライアント・アドレスを DNS で検索できるようにします。Windows システムでのみ有効です。

#### [Telnet] DNSLookup=n

nは、ON または OFF のいずれかの文字列です。既定値は ON です。

#### 説明

DNSLookup では、接続を処理するために作成された InterSystems IRIS® Data Platform プロセスにアドレスを渡す前に、Telnet デーモンでのクライアント・アドレスの DNS 検索を有効または無効にします。これにより、InterSystems IRIS プロセスの \$IO と \$ZIO によって返されるクライアント・アドレスの形式が決まります。

DNSLookup が有効な場合、クライアント・アドレスの DNS 検索が実行され、クライアント名が InterSystems IRIS に渡されます。 DNSLookup が有効ではない場合、 DNS 検索が実行されないので、クライアント・アドレスは、ドットで区切った 10 進表記 (IPV4 による接続の場合)、またはコロンで区切った 16 進表記 (IPV6 による接続の場合) の形式で得られます。 DNS サーバで検索ができない場合は、このパラメータを無効にする必要があります。 DNS サーバが利用できない場合は、ログインに時間がかかるためです。

InterSystems IRIS Telnet 設定は、インターシステムズが Telnet サーバを提供している Windows 構成にのみ適用されます。このパラメータは、UNIX® システムでは無視されます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [Telnet 設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [デバイス設定] > [Telnet 設定]) で、[DNS 参照] フィールドで [オン] または [オフ] を選択します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.Telnet クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要" の章にある "アクティブな CPF の編集" のセクションを参照)、DNSLookup を変更できます。

この設定を編集した場合、変更内容を適用するには、InterSystems IRIS を再起動する必要があります。

#### Port.

Telnet ポート番号を設定します。Windows システムでのみ有効です。

#### [Telnet] Port=n

nは、有効な TCP/IP ポート番号です。既定値は 23 です。

#### 説明

Port は、Telnet 接続用の TCP/IP ポート番号です。同じホストで複数の InterSystems IRIS® Data Platform 構成を実行する場合は、各構成でそれぞれ異なる Telnet ポート番号を指定する必要があります。クライアントは、Telnet をクライアント・システムで起動する場合、ポート番号を指定することによって、既定値以外のポート番号を使用した構成を実行できます。 Telnet は、SSL を使用するかどうかにかかわらず任意のポートで構成でき、ポート 992 を使用する必要はありません。

InterSystems IRIS Telnet 設定は、インターシステムズが Telnet サーバを提供している Windows 構成にのみ適用されます。このパラメータは、UNIX® システムでは無視されます。

#### このパラメータの変更

管理ポータルの [Telnet 設定] ページ ([システム管理] > [構成] > [デバイス設定] > [Telnet 設定]) で、[Telnet ポート番号 フィールドに TCP/IP ポート番号を入力します。

管理ポータルを使用する代わりに、Config. Telnet クラスで (クラスリファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタ で編集することで (このドキュメントの "構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、Port を変更できます。

# [WorkQueues]

このトピックでは、CPFの [WorkQueues] セクションの作業キュー・マネージャ・カテゴリについて説明します。既存のカテゴリと同じ構文を使用して新しいカテゴリを作成できます。作業キュー・マネージャの詳細は、"作業キュー・マネージャの使用"を参照してください。

### Default

"既定"の作業キュー・マネージャ・カテゴリを定義します。

[WorkQueues] Default=MaxActiveWorkers, DefaultWorkers, MaxWorkers

Default は、この作業キュー・マネージャ・カテゴリの名前です。MaxActiveWorkers、DefaultWorkers、および MaxWorkers は、3 つのコンマ区切りの整数です。これらは、空白のままにするか、0 を指定すると、既定値を使用できます。
MaxActiveWorkers と MaxWorkers に既定値を使用すると、作業キュー・マネージャ・カテゴリの MaxActiveWorkers の数字がパラメータに対する唯一のハード・リミットとなります。

#### 説明

構成パラメータ・ファイル (CPF) の [WorkQueues] セクションには、各作業キュー・マネージャ・カテゴリのエントリが含まれます。カテゴリには最大3つのコンマ区切りプロパティが含まれます。どの引数も必須ではありません。空白のままにすると、既定値として解決されます。詳細は、"カテゴリの管理"を参照してください。

# このパラメータの変更

管理ポータルの [Work Queue Manager Categories] ページ([システム管理]→[構成]→[システム構成]→[WQM Categories]) で、[デフォルト] をクリックして、このカテゴリを編集します。 代わりに、[Create Category] をクリックして、新しい WQM カテゴリを作成することもできます。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.WorkQueues クラスで (クラス・リファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、Default カテゴリを変更できます。

- ・ 作業キュー・マネージャの使用
- ・ 作業キュー・マネージャ・カテゴリの構成

### SQL

"SQL" の作業キュー・マネージャ・カテゴリを定義します。

[WorkQueues] SQL=MaxActiveWorkers, DefaultWorkers, MaxWorkers

SQL は、この作業キュー・マネージャ・カテゴリの名前です。MaxActiveWorkers、DefaultWorkers、および MaxWorkers は、3 つのコンマ区切りの整数です。これらは、空白のままにするか、0 を指定すると、既定値を使用できます。 MaxActiveWorkers と MaxWorkers に既定値を使用すると、作業キュー・マネージャ・カテゴリの MaxActiveWorkers の数字がパラメータに対する唯一のハード・リミットとなります。

#### 説明

構成パラメータ・ファイル (CPF) の [WorkQueues] セクションには、各作業キュー・マネージャ・カテゴリのエントリが含まれます。カテゴリには最大3つのコンマ区切りプロパティが含まれます。どの引数も必須ではありません。空白のままにすると、既定値として解決されます。詳細は、"カテゴリの管理"を参照してください。

### このパラメータの変更

管理ポータルの [Work Queue Manager Categories] ページ([システム管理]→[構成]→[システム構成]→[WQM Categories]) で、[SQL] をクリックして、このカテゴリを編集します。代わりに、[Create Category] をクリックして、新しい WQM カテゴリを作成することもできます。

管理ポータルを使用する代わりに、Config.WorkQueues クラスで (クラス・リファレンスを参照)、または CPF をテキスト・エディタで編集することで (このドキュメントの"構成パラメータ・ファイルの概要"の章にある "アクティブな CPF の編集"のセクションを参照)、SQL カテゴリを変更できます。

- ・ 作業キュー・マネージャの使用
- ・ 作業キュー・マネージャ・カテゴリの構成