哈工大操作系统-L3操作系统启动

哈工大操作系统-L3操作系统启动

- 1. 开机第二步setup.s
 - 1.1获取操作系统的硬件信息
 - 1.2把操作系统移动到0地址处
 - 1.3进入保护模式

保护模式的地址翻译

初始化保护模式的gdt表

从gdt提取基址

- 1.4setup后直接跳到0地址处
- 2.开机第三步head.s
 - 2.1初始化
 - 2.2执行完后,会跳到main.c
- 3. main.c的初步窥探
- 4.L2+L3总结

中断等参考文献refer to 《x86 汇编语言:从实模式到保护模式》的159页之后。


操作系统开机后,先bootsect读入系统。然后setup进行初始化。

1. 开机第二步setup.s

1.1获取操作系统的硬件信息

setup模块,即setup.s

■根据名字就可以想到: setup将完成OS启动前的设置



内存地址	长度	名称
0x90000	2	光标位置
0x90002	2	扩展内存数
0x9000C	2	显卡参数
0x901FC	2	根设备号


• int 0x15是用来读取内存的大小。而[2]是#INITSEG的偏移寻址。即把内存大小等硬件存放到指定地址。

1.2把操作系统移动到0地址处

```
do_move: mov es,ax add ax,#0x1000
cmp ax,#0x9000 jz end_move
mov ds,ax sub di,di
sub si,si
mov cx,#0x8000
rep 将system模块
movsw 移到0地址
jmp do_move
```

• 操作系统会一直停留在0地址处。以后的内存将会在操作系统后面。


1.3进入保护模式



- 进入保护模式,切换到32位的寻址模式,这样可以寻址的内存就很大了。实模式寻址只能寻1MB。
- 将cr0的最低位设置为1,进入保护模式(否则为实模式)。

保护模式的地址翻译

保护模式下的地址翻译和中断处理



• **gdt全局描述符表**:cs是用来查表的,根据我们所查的表,得到一个值,这个值才为基地址。而IP还 是偏移,这样就组成了地址。


初始化保护模式的gdt表

```
end_move: mov ax, #SETUPSEG mov ds, ax
lidt idt_48 lgdt gdt 48//设置保护模式下的中断和寻址
进入保护模式的命令... 又一个函数表
idt_48:.word 0 .word 0,0 //保护模式中断函数表
gdt_48:.word 0x800 .word 512+gdt,0x9
gdt: .word 0x07FF, 0x0000, 0x9A00, 0x00C0
.word 0x07FF, 0x0000, 0x9200, 0x00C0
```

- 每一个.word为1个表项,一个小单元16bit,而一个表项就为64bit。
- 寻址是以一个字节为单位,因此第二个word所在的gdt内的偏移就为8。
- 比如前面的impi 0,8. cs=8,ip=0. 因此要找gdt表的第2个表项.

从gdt提取基址

jmpi 0,8 //gdt中的8



1.4setup后直接跳到0地址处

jmpi 0,8


2.开机第三步head.s

- 写操作系统的时候,使用Makefile文件确保我们的系统编译完成后在内存中结构,产生Image。因此,Makefile确保了操作系统的第一部分的文件就是head.s。
- head.s是操作系统在内存中的第一部分,也是跳转到0地址后,开始执行的文件
- head.s后,已经处于32位模式了,因此使用的汇编为GNU as汇编,是32位的AT&T 语法。
 - 。 而之前的都为8086的16位汇编, 叫as86汇编。
 - 。 后面还有可能使用内嵌汇编, 即在.c中内嵌入汇编代码。


2.1初始化

- 在保护模式中,head.s开始初始化真正的gdt表和idt表。刚刚setup.s初始化的表只是临时用于使用jump 0,8.
- head.s还完成许多其他的初始化工作。

2.2执行完后,会跳到main.c



3. main.c的初步窥探



main把系统的所有数据结构初始化之后,系统就可以开始工作了。

4.L2+L3总结

开机之后,通过执行bootsect.s, setup.s, head.s 和main.c, 主要完成了两件事情:

• 把操作系统读到0地址处。

- 。 开机之后, 自动寻址ROMBIOS, 完成硬件检查等.
- 。 然后将0磁道0扇区的bootsect.s读入内存的0x7c00处。
- o bootsect.s: 设置各种东西后,将整个系统又移到0x9000,并读入setup.s所在的4个扇区。
- o bootsect.s: 显示正在开机后,继续读入剩下的系统所在的扇区,并交给setup.s
- o setup.s: 读入各种硬件信息,并将整个系统移动到0地址处
- 。 **setup.s**: 开启保护模式,然后跳转到0地址处。0地址处的模块是head.s(head.s执行完后会跳转到main.c)
- 把操作系统的各种数据结构初始化。
 - o head.s初始化idt和gdt的表格。
 - o main.c初始化操作系统各部分的数据结构。