

M Y O U - U M - 0 0 1

ミュー株式会社 御中

入荷・在庫・出荷・照会の日常操作

操作マニュアル（ユーザー向け）

対象システム：製品トレーサビリティ機能

対象製品：セルフフィール MS（スプレー缶）

文書番号	MYOU-UM-001
版数	第 1.0 版
発行日	2026年7月29日

改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容	改訂者
1.0	2026年7月29日	初版発行	—

目次

1. はじめに

- 1.1 本書について
- 1.2 本システムでできること
- 1.3 用語

2. ログインと画面の開き方

- 2.1 ログイン
- 2.2 各機能への移動
- 2.3 ヘルプボタン

3. 日常業務の流れ

4. 入荷登録（製造元からの納品）

- 4.1 QRコードを読み取って登録する
- 4.2 QRコードが読み取れないとき
- 4.3 同じロットが複数回に分けて納品されたとき
- 4.4 メッセージ一覧

5. 在庫の確認

- 5.1 操作手順
- 5.2 表示される項目
- 5.3 先入れ先出しのお願い
- 5.4 在庫が表示されないとき

6. 出荷登録（施工会社へのお荷）

- 6.1 まず共通項目を入力する
- 6.2 方法A：在庫表から出荷する（既定のタブ）
- 6.3 方法B：QRコードをスキャンして出荷する
- 6.4 トレーサビリティQRの印刷
- 6.5 残数が足りないとき
- 6.6 メッセージ一覧

7. 出荷リスト（出荷実績の確認）

- 7.1 操作手順
- 7.2 表示される項目
- 7.3 使用数について

8. トレース照会（問い合わせ対応）

- 8.1 方法A：番号を手入力する
- 8.2 方法B：QRコードをスキャンする

8.3 確認できる内容

8.4 該当がないとき

9. 有効期限の確認

10. 施工会社が製品QRを読み取ったとき

11. よくあるメッセージと対処

12. トラブルシューティング

13. 運用上のお願い

1. はじめに

1.1 本書について

本書は、ミュー株式会社の入荷・出荷・照会を担当される方が、製品トレーサビリティ・有効期限管理システム（以下「本システム」）を日常業務で操作するための手引きです。

マスタ保守・アラート送信・アカウント管理については、別冊「操作マニュアル（管理者向け）（MYOU-AM-001）」をご覧ください。

1.2 本システムでできること

本システムは、スプレー缶製品「セルフイー ル MS」を **製造ロット単位** で管理し、流通履歴と有効期限をデジタルで記録・照会するためのものです。

機能	内容
入荷登録	製造元から納品された段ボール（ロット）のQRをスキャンし、数量を入力して在庫登録する
在庫一覧	未出荷の在庫を、有効期限が近い順に一覧表示する
出荷登録	施工会社へのお荷物を登録し、トレーサビリティQRを発行・印刷する
出荷リスト	これまでの出荷実績を確認し、使用数を記録する
トレース照会	ロット番号またはTraceNoから流通履歴を検索する
有効期限監視	期限が近い出荷済み製品を確認する（メール送信は管理担当者が実施）

1.3 用語

用語	意味
ロット	製造単位。段ボール1箱に相当し、複数本のスプレー缶が入っています
ロット番号	ロットを識別する番号。 LOT-20260729-0001 のような書式です
ロットQR	段ボールに貼られているQRコード
トレーサビリティQR	出荷時に発行し、製品に貼るQRコード
TraceNo	出荷1件ごとに発行される番号。 20260729-0001 のような書式です
残数	そのロットに残っている、出荷できる本数
使用数	出荷した製品のうち、施工会社で使用されたことが分かっている本数

2. ログインと画面の開き方

2.1 ログイン

1. ブラウザで <https://app.hr-dx.jp> を開きます
2. メールアドレスとパスワードを入力してログインします
3. ダッシュボード画面が表示されます

2.2 各機能への移動

1. サイドメニューから「製品トレーサビリティ」を選びます
2. 目的の機能のカードボタンをクリックします

メニュー名	用途
入荷登録（QRスキャン）	製造元から納品された製品の在庫登録
在庫一覧	未出荷在庫の確認
出荷登録（QRスキャン）	施工会社へのお荷登録
出荷リスト	出荷実績の確認・使用数の記録
トレーサビリティ検索	ロット番号／TraceNoによる履歴照会
有効期限監視・アラート	期限が近い出荷済み製品の確認
納入先登録	施工会社マスタの保守（管理担当者向け）
資料一覧	操作資料・システム仕様書の閲覧

画面どうしの直接リンクはありません。別の機能へ移るときは、画面右上の「戻る」からメニューに戻って選び直してください。

2.3 ヘルプボタン

各画面の右上には **ヘルプボタン** があります。操作に迷ったときは、その場で操作要点を確認できます。

3. 日常業務の流れ

日常業務では、次の順序で操作します。

- | | |
|---------|--------------------------|
| ① 入荷登録 | 製造元から納品されたとき |
| ↓ | |
| ② 在庫確認 | 受注を受けたとき（期限が近い在庫から引き当てる） |
| ↓ | |
| ③ 出荷登録 | 施工会社へ出荷するとき |
| ↓ | → トレーサビリティQRを印刷して製品に貼付 |
| ④ 照会・確認 | 問い合わせがあったとき／実績を確認するとき |

4. 入荷登録（製造元からの納品）

画面：入荷登録（QRスキャン）

製造元から段ボール（ロット）が納品されたときに、在庫として登録します。

4.1 QRコードを読み取って登録する

手順	操作
1	メニューから「 入荷登録（QRスキャン） 」を開きます
2	ブラウザから確認されたら、 カメラの使用を許可 します
3	段ボールのロットQRを 枠内に収めて スキャンします
4	自動的に入荷処理の画面（モーダル）が開きます
5	ロット番号・有効期限 を確認します
6	数量（缶の本数） を入力します
7	登録ボタンを押します
8	メッセージを確認します
9	続けて別のロットがある場合は、そのままスキャンを繰り返します
10	在庫一覧 で登録内容を確認します

4.2 QRコードが読み取れないとき

QRコードが汚れている・破損しているなどで読み取れない場合は、次のように操作します。

手順	操作
1	画面下部の「 入荷処理へ進む 」 ボタンを押します
2	ロット番号が 自動採番 されます（LOT-YYYYMMDD-連番）
3	有効期限と数量を入力して登録します

4.3 同じロットが複数回に分けて納品されたとき

同じロットQRを再度スキャンして登録すると、**数量が加算** されます。分納の場合はそのまま登録してください。

4.4 メッセージ一覧

種別	メッセージ	意味・対処
成功（緑）	入荷登録成功: {ロット番号}	新しいロットとして登録されました
警告（黄）	{ロット番号} は既に入荷済みです（数量を追加登録しました）。	分納などによる加算。問題なければそのまま
警告（黄）	{ロット番号} は出荷済み（残数0）でしたが、再入荷として在庫に戻しました。	返品などの再入荷。内容を確認してください

種別	メッセージ	意味・対処
エラー（赤）	認証エラー	いったんログアウトし、再ログインしてください
エラー（赤）	入荷登録に失敗しました。もう一度お試しください。	時間をおいて再試行してください

5. 在庫の確認

画面：在庫一覧

未出荷の在庫を確認し、出荷するロットを選びます。

5.1 操作手順

手順	操作
1	メニューから「 在庫一覧 」を開きます
2	一覧を確認します（有効期限が近い順に並んでいます）
3	必要に応じて 検索バー でロット番号を検索します
4	列見出しをクリックすると 並べ替え ができます
5	期限状況が黄色 （残り30日以内）の在庫から優先して出荷します

5.2 表示される項目

列	内容
ロット番号	ロットを識別する番号
残数	出荷できる残りの本数
入荷総数	これまでに入荷した累計本数
有効期限	そのロットの有効期限
入荷日	直近で入荷登録した日
期限状況	期限切れ（赤）／残りN日（30日以内は黄、それ以上は緑）

5.3 先入れ先出しのお願い

有効期限の近い在庫（**黄色表示**）から優先して出荷してください。出荷登録で残数が0になったロットは、この一覧から自動的に除外されます。

5.4 在庫が表示されないとき

「現在、在庫はありません。」と表示される場合は、**入荷登録** がまだ行われていない可能性があります。先に入荷登録を実施してください。

6. 出荷登録（施工会社へのお荷）

画面：出荷登録（QRスキャン）

施工会社へお荷するとき、お荷先・数量を記録し、トレーサビリティQRを発行します。

6.1 まず共通項目を入力する

お荷方法にかかわらず、最初に次の項目を入力します。

項目	必須	内容
お荷先（施工会社）	必須	プルダウンから選択します
受注数量	必須	お荷する缶の本数
客先注文番号	任意	施工会社の注文番号（50文字以内）

お荷先を選択しないままスキャンすると、登録されずにエラーとなります。

6.2 方法A：在庫表からお荷する（既定のタブ）

手順	操作
1	「在庫表より」タブを開きます
2	在庫一覧から、お荷したいロットの「お荷」ボタンを押します
3	表示されたモーダルで数量を確認します
4	確定するとお荷登録され、QR印刷画面が開きます

6.3 方法B：QRコードをスキャンしてお荷する

手順	操作
1	「QRスキャン」タブを開きます
2	段ボールのロットQRを枠内に収めてスキャンします
3	入力済みの受注数量で自動的にお荷登録されます
4	QR印刷画面が開きます

6.4 トレーサビリティQRの印刷

お荷登録が完了すると、トレーサビリティQRの印刷画面が自動的に開きます。

手順	操作
1	ロット番号・TraceNo・お荷数量・有効期限を確認します
2	印刷部数を確認します（初期値はお荷数量。最大1,000部）
3	印刷ボタンを押し、ブラウザの印刷画面から出力します
4	印刷したラベルを製品に貼付します

発行されるQRコードは、出荷1件につき **1種類** です。缶ごとに複数枚必要な場合は、同じ内容のQRを必要な部数だけ印刷してご使用ください。

6.5 残数が足りないとき

指定した受注数量が、そのロットの残数を超過している場合はエラーになります。システムが自動で別のロットに振り分けることはありません。**別のロットを選び直して** 出荷してください。

6.6 メッセージ一覧

種別	メッセージ	対処
成功（緑）	出荷登録成功: {ロット番号} ({数量}個)	QR印刷画面で印刷してください
エラー（赤）	先に出荷先（施工会社）を選択してください。	出荷先を選んでから操作してください
エラー（赤）	受注数量を入力してください。	数量を入力してください
エラー（赤）	ロット {ロット番号} が見つかりませんでした。	未入荷の可能性。入荷登録を確認してください
エラー（赤）	在庫数量が不足しています（残りN個）。別のロットをスキャンしてください。	別のロットを選び直してください
エラー（赤）	出荷登録に失敗しました。もう一度お試しください。	時間をおいて再試行してください

7. 出荷リスト（出荷実績の確認）

画面：出荷リスト

これまでの出荷実績を確認し、施工会社での使用数を記録します。

7.1 操作手順

手順	操作
1	メニューから「 出荷リスト 」を開きます
2	出荷日の新しい順に一覧が表示されます
3	必要に応じて 出荷先（施工会社） で絞り込みます
4	使用数を記録する場合は、該当行の「 編集 」を押します
5	使用数を入力して保存します

7.2 表示される項目

列	内容
出荷日	出荷を登録した日
ロット番号	引き当てたロット
トレースNo	発行されたTraceNo
得意先No	施工会社の番号
出荷先	施工会社名
客先注文番号	入力していない場合は -
出荷数量	出荷した本数
使用数	施工会社で使用された本数
期限状況	期限切れ／残りN日。全量使用済みの場合は -

7.3 使用数について

- 使用数は **0以上、出荷数量以下** の範囲で入力できます
- 出荷数量と使用数が **同じ**（＝全量使用済み）になると、期限管理の対象から外れ、期限状況が **-** になります
- 使用数は有効期限アラートの対象判定にも使われます（未使用分だけが通知対象になります）

8. トレース照会（問い合わせ対応）

画面：トレサビリティ検索

ロット番号またはTraceNoから、製品の流通履歴を照会します。

8.1 方法A：番号を手入力する

手順	操作
1	メニューから「トレサビリティ検索」を開きます
2	ロット番号（例：LOT-20260729-0001）またはTraceNo（例：20260729-0001）を入力します
3	「履歴を照会する」を押します

8.2 方法B：QRコードをスキャンする

手順	操作
1	「QRスキャン」ボタンを押します
2	ロットQRまたはトレサビリティQRを読み取ります
3	自動的に照会が始まります
4	終了するときは「キャンセル」を押します

8.3 確認できる内容

区分	項目
ロット情報	ロット番号、現在の状態、残数／入荷総数、有効期限、入荷日
出荷履歴	出荷先（施工会社）、出荷日、数量、TraceNo、客先注文番号、登録担当者

出荷履歴は、出荷日の新しい順に表示されます。

8.4 該当がないとき

「製品が見つかりません」と表示された場合は、次を確認してください。

- 入力した番号に誤りがないか
- そのロットが入荷登録されているか

9. 有効期限の確認

画面：有効期限監視・アラート

出荷済み製品のうち、有効期限が **30日以内** のものを施工会社別に確認できます。

項目	内容
対象	出荷済み（トレーサビリティQR発行済み）で、期限が30日以内のもの
除外されるもの	全量が使用済みのもの
表示	施工会社ごとにグループ化され、TraceNo・ロット番号・数量・有効期限・残り日数が並びます

施工会社への注意喚起メールの送信は、**管理担当者の業務** です。手順は「操作マニュアル（管理者向け）」をご覧ください。メールは自動送信されません。

10. 施工会社が製品QRを読み取ったとき

出荷時に貼付したトレーサビリティQRは、施工会社や現場の作業者がスマートフォンの標準カメラで読み取ることができます。

項目	内容
読み取り方法	スマートフォンの標準カメラでQRを読み取る（アプリ不要）
ログイン	不要
表示される内容	ロット番号、施工先No、トレースNo、有効期限、販売元

在庫情報・出荷先の会社名・担当者名など、業務上の情報は表示されません。

11. よくあるメッセージと対処

画面	メッセージ	種別	対処
入荷登録	入荷登録成功: {ロット番号}	成功	在庫一覧で確認する
入荷登録	{ロット番号} は既に入荷済みです (数量を追加登録しました)。	警告	分納であれば問題なし
入荷登録	{ロット番号} は出荷済み (残数0) でしたが、再入荷として在庫に戻しました。	警告	返品等。内容を確認する
出荷登録	出荷登録成功: {ロット番号} ({数量}個)	成功	QRを印刷して貼付する
出荷登録	先に出荷先 (施工会社) を選択してください。	エラー	出荷先を選んでからスキャンする
出荷登録	在庫数量が不足しています (残りN個)。	エラー	別のロットを選び直す
出荷登録	ロット {ロット番号} が見つかりませんでした。	エラー	入荷登録がされているか確認する
出荷リスト	使用数は出荷数量 (N) 以下にしてください。	エラー	出荷数量以下の値を入力する
トレース照会	製品が見つかりません	該当なし	番号を再確認する
トレース照会	照会中にエラーが発生しました。時間をおいて再度お試しください。	エラー	時間をおいて再試行する

12. トラブルシューティング

症状	考えられる原因	対処
カメラが起動しない	ブラウザのカメラ許可がオフ	ブラウザの設定でカメラを許可してください
カメラが起動しない	HTTP接続になっている	https://app.hr-dx.jp からアクセスしてください
QRが読み取れない	ラベルの汚れ・照明不足	ラベルを拭き、明るい場所で再スキャンしてください
QRが読み取れない	ラベルの破損	「入荷処理へ進む」から手動で登録するか、ラベルを再発行してください
出荷先が選べない	施工会社が未登録	管理担当者に納入先登録を依頼してください
在庫に表示されない	入荷登録がされていない	入荷登録を実施してください
在庫に表示されない	残数が0になっている	出荷済みのため正常です（在庫一覧には残数のあるロットのみ表示）
出荷登録できない	残数不足	別のロットを選び直してください
画面が読み込めない	通信エラー・権限不足	再ログインするか、「再試行」ボタンを押してください
メニューに機能が表示されない	権限が付与されていない	管理担当者へ権限の確認を依頼してください

13. 運用上のお願い

No	お願い
1	納品されたら、その場で入荷登録を行ってください（登録漏れは在庫差異の原因になります）
2	出荷は、有効期限の近いロットから優先して行ってください（先入れ先出し）
3	出荷登録は、必ず出荷先と数量を確認してから実行してください
4	印刷したトレーサビリティQRは、必ず出荷する製品に貼付してください
5	施工会社から使用実績の連絡があった場合は、出荷リストの使用数を更新してください
6	共用端末を使用する場合は、業務終了後にログアウトしてください