

1. はじめに

1.1 本書について

本書は、ミュー株式会社において製品トレーサビリティ・有効期限管理システム（以下「本システム」）の**管理・運用**を担当される方のための手引きです。

日常の入荷・出荷・照会操作については、別冊「操作マニュアル（ユーザー向け）（MYOU-UM-001）」をご覧ください。

1.2 管理担当者の業務

No	業務	頻度	参照
1	納入先（施工会社）マスタの保守	随時	第3章
2	有効期限の監視とアラート送信	週次（推奨）	第4章
3	処理ステータスの管理	アラート対応時	第5章
4	使用数の記録	報告都度	第6章
5	利用者アカウント・権限の管理	随時	第7章
6	日常の運用点検	日次・月次	第8章
7	障害時の対応	発生時	第9章

2. 運用開始前の準備

本システムを使い始める前に、次の準備が必要です。

順序	作業	担当	参照
1	利用者アカウントの発行と権限の割当	システム管理者	第7章
2	納入先（施工会社）マスタの登録	管理担当者	第3章
3	施工会社のメールアドレス登録（アラート用）	管理担当者	第3章
4	期首在庫の入荷登録	入荷担当者	ユーザー向けマニュアル
5	在庫一覧による登録内容の確認	管理担当者	—
6	試験出荷によるQR印刷の確認	出荷担当者	—

重要：出荷登録と有効期限アラートは、施工会社マスタが登録されていないと利用できません。運用開始前に必ず登録してください。

3. 納入先（施工会社）マスタの保守

画面：納入先登録

出荷先の選択肢、および有効期限アラートの送信先となるマスタです。

3.1 新規登録

手順	操作
1	メニューから「納入先登録」を開きます
2	「新規登録」ボタンを押します
3	会社名（必須）を入力します（100文字以内、正式名称を推奨）
4	メールアドレス（任意）を入力します（255文字以内）
5	「登録する」を押します
6	新規登録が完了しました。 と表示されたら完了です

登録すると、**出荷先No（得意先No）** が自動的に採番されます。この番号は出荷リストやトレーサビリティQRラベルに表示されます。

3.2 編集・削除

操作	方法
編集	一覧の 鉛筆アイコン を押して内容を修正します
削除	一覧の ゴミ箱アイコン を押します（確認ダイアログが出ます）

3.3 メールアドレスに関する注意

状態	有効期限アラートの動作
登録済み	「アラート送信」ボタンが有効になります
未登録（空欄）	「アラート送信」ボタンが 無効 になり、送信できません

アラート機能を利用する施工会社には、必ずメールアドレスを登録してください。

3.4 削除できないケース

次の場合、施工会社は削除できません。

- その会社への **出荷履歴** がある場合
- その会社宛の **トレーサビリティQR発行履歴** がある場合

このとき、次のメッセージが表示されます。

この会社は出荷履歴またはトレーサビリティQR発行履歴から参照されているため 削除できません。

取引を終了した会社については、削除ではなく **そのまま残す** 運用としてください（過去の履歴を追跡できるようにするためです）。

3.5 メッセージ一覧

メッセージ	種別	対処
新規登録が完了しました。	成功	—
更新が完了しました。	成功	—
削除が完了しました。	成功	—
会社名を入力してください。	エラー	会社名は必須です
メールアドレスの形式が正しくありません。	エラー	書式を確認してください
この会社は…削除できません。	エラー	履歴があるため削除不可
出荷先Noの採番に失敗しました。	エラー	時間をおいて再試行してください

4. 有効期限の監視とアラート送信

画面：有効期限監視・アラート

出荷済み製品の有効期限を監視し、施工会社へ注意喚起メールを送信します。

重要：本システムはメールを **自動送信しません**。管理担当者が定期的にこの画面を確認し、必要に応じて手動で送信してください。**週1回程度の確認**を推奨します。

4.1 監視対象

条件	内容
対象	トレーサビリティQR発行済み（＝施工会社へ出荷済み）のもの
期限条件	有効期限が 本日から30日以内 （日本時間基準）
除外条件	未使用数量（出荷数量－使用数）が 0 のもの
送信対象	処理ステータスが「 未使用 」のもののみ

4.2 画面の見方

区分	内容
ヘッダー	アラート対象の総件数、直近の送信日時
明細	施工会社ごとにグループ化され、TraceNo・ロット番号・出荷数量・使用数・未使用数量・有効期限・残り日数・処理ステータスが並びます
送信ボタン	施工会社ごとに配置。メールアドレス未登録の場合は無効
送信履歴	直近50件の送信結果（日時・送信先・対象TraceNo・成否）

4.3 アラート送信の手順

手順	操作
1	メニューから「 有効期限監視・アラート 」を開きます
2	画面上部の アラート対象件数 を確認します
3	施工会社ごとの明細を確認します
4	使用済みのものが含まれていないか確認します（第5章・第6章参照）
5	送信対象の施工会社の「 アラート送信 」ボタンを押します
6	アラートメールを送信しました。 と表示されたら完了です
7	画面下部の アラート送信履歴 で結果を確認します

4.4 送信されるメールの内容

項目	内容
件名	【重要】製品有効期限に関するお知らせ（{会社名}様）
宛先	施工会社マスタに登録されたメールアドレス
本文	対象製品の一覧（ロット番号／数量／有効期限／TraceNo）

本文に記載される数量は、出荷数量ではなく **未使用数量**（出荷数量－使用数）です。

4.5 メッセージ一覧

メッセージ	種別	対処
アラートメールを送信しました。	成功	送信履歴で確認してください
送信先のメールアドレスが登録されていません。	エラー	納入先登録でメールアドレスを設定してください
対象の期限間近製品が見つかりませんでした。	エラー	画面を再読み込みしてください
送信対象の未使用製品がありません。	エラー	すべて使用済み／アラート無視になっています
送信に失敗しました。	エラー	時間をおいて再試行してください

4.6 送信履歴の確認

送信履歴には、成功・失敗の両方が記録されます。失敗している場合はエラー内容が表示されますので、次を確認してください。

- 施工会社のメールアドレスが正しいか
- メール送信設定（SMTP）が有効か（第10章参照）

5. 処理ステータスの管理

有効期限監視画面の各明細には **処理ステータス** があり、アラート送信の対象を制御します。

5.1 処理ステータスの種類

ステータス	意味	アラート送信
未使用	施工会社でまだ使用されていない（初期値）	対象
使用済	使用済み	対象外
アラート無視	通知不要と判断したもの	対象外

5.2 変更手順

手順	操作
1	有効期限監視画面で、対象明細の 鉛筆アイコン を押します
2	「未使用」または「アラート無視」を選択します
3	保存します

5.3 「使用済」を直接選べない理由

「使用済」は、**出荷リストの使用数** から判定される状態です。使用実績を反映する場合は、処理ステータスではなく **出荷リストの使用数を更新** してください（第6章）。使用数が出荷数量に達すると、その明細は自動的に監視対象から外れます。

5.4 「アラート無視」の使いどころ

次のような場合に使用します。

- 施工会社から「使用予定がないため返却する」と連絡を受けた
- 既に別の手段で連絡済みで、重複した通知を避けたい
- 廃棄処理が確定している

6. 使用数の記録

画面：出荷リスト

施工会社から使用実績の報告を受けた際に記録します。使用数は有効期限アラートの対象判定に直結する重要な情報です。

6.1 更新手順

手順	操作
1	メニューから「 出荷リスト 」を開きます
2	必要に応じて 出荷先 で絞り込みます
3	該当行の「 編集 」ボタンを押します
4	使用数を入力します
5	保存します

6.2 入力できる範囲

条件	結果
0 ～ 出荷数量	正常に登録されます
出荷数量を超える値	使用数は出荷数量（N）以下にしてください。
マイナス値・小数	使用数は0以上の整数で指定してください。

6.3 使用数の更新による影響

状態	有効期限監視画面での扱い
使用数 < 出荷数量	未使用分が監視対象として表示されます
使用数 = 出荷数量	監視対象から 除外 されます（期限状況は - ）

7. 利用者アカウントと権限の管理

7.1 権限の考え方

本システムは権限管理に従い、次の2つの条件を **両方** 満たす場合に、その機能がメニューに表示されます。

条件	内容
テナントの契約機能	貴社で利用可能な機能として設定されていること
役割ごとの割当	その利用者の役割に対して許可されていること

いずれかを満たさない場合、その機能はメニューに表示されず、アクセスもできません。

7.2 想定する役割分担

役割	利用する機能
入荷担当者	入荷登録、在庫一覧
出荷担当者	在庫一覧、出荷登録、出荷リスト、トレーサビリティ検索
管理担当者	上記すべて、納入先登録、有効期限監視・アラート
システム管理者	上記すべて、アカウント管理、権限・メニュー設定

7.3 アカウント運用のお願い

No	お願い
1	アカウントは 利用者ごと に発行し、共用しないでください
2	退職・異動が発生した場合は、速やかにアカウントを無効化してください
3	権限は業務上必要な最小限としてください
4	共用端末では、業務終了後に必ずログアウトしてください
5	パスワードは推測されにくいものを設定し、他システムと使い回さないでください

7.4 メニュー表示に関する問い合わせ

「メニューに機能が表示されない」という相談を受けた場合は、次を確認してください。

確認項目	対処
その利用者の役割が正しいか	役割の割当を修正する
役割に機能が許可されているか	役割ごとの機能割当を修正する
貴社の契約機能に含まれているか	サポート窓口へ問い合わせる

8. 運用点検

8.1 日次点検

No	点検項目	確認方法
1	当日の入荷が登録されているか	在庫一覧の入荷日を確認
2	当日の出荷が登録されているか	出荷リストの出荷日を確認
3	出荷分のトレーサビリティQRが貼付されているか	現場での確認

8.2 週次点検

No	点検項目	確認方法
1	有効期限が30日以内の出荷済み製品がないか	有効期限監視画面
2	該当がある場合、施工会社へアラートを送信したか	アラート送信履歴
3	期限切れ（赤表示）の在庫がないか	在庫一覧の期限状況

8.3 月次点検

No	点検項目	確認方法
1	在庫の実数とシステム上の残数が一致しているか	棚卸との突合
2	施工会社のメールアドレスが最新か	納入先登録の一覧
3	退職者・異動者のアカウントが残っていないか	利用者一覧
4	使用数の記録が実態と合っているか	出荷リスト

8.4 在庫差異が見つかった場合

ケース	対応
実在庫 > システム残数	入荷登録の漏れ。該当ロットを入荷登録して数量を加算する
実在庫 < システム残数	出荷登録の漏れ。該当ロットの出荷を登録する
返品により在庫が戻った	該当ロットを入荷登録する（再入荷の警告が出ますが正常です）

9. 障害時の対応

9.1 一次切り分け

症状	確認事項	対処
画面が開かない	他の端末でも同様か	全端末で発生する場合はサポートへ連絡
ログインできない	メールアドレス・パスワードは正しいか	パスワード再設定を案内
カメラが起動しない	ブラウザのカメラ許可、HTTPS接続か	許可設定を確認、 https:// でアクセス
メールが届かない	送信履歴に成功と記録されているか	成功なら受信側の迷惑メール設定を確認
メール送信が失敗する	送信履歴のエラー内容	メール設定（SMTP）をサポートへ確認
特定の機能だけ表示されない	利用者の役割・権限	第7.4節を参照

9.2 エスカレーション時にお伝えいただきたい情報

No	情報
1	発生日時（できるだけ正確に）
2	操作していた画面名
3	画面に表示されたメッセージ（画面キャプチャがあると確実です）
4	対象のロット番号・TraceNo・施工会社名
5	使用していた端末とブラウザ
6	他の利用者・端末でも再現するか

9.3 データ復旧について

データベースは基盤側で自動的にバックアップされています。誤操作によるデータ消失が疑われる場合は、**追加の操作を行わずに** サポート窓口へご連絡ください。

10. システム設定に関する情報

以下は、サポート窓口や保守担当と連絡を取る際の参考情報です。設定変更にはシステム側での作業が必要です。

10.1 主な設定値

項目	設定値	変更可否
有効期限アラートの対象日数	30日	変更にはシステム改修が必要
在庫一覧の取得件数上限	1,000件	同上
出荷リストの取得件数上限	500件	同上
アラート送信履歴の表示件数	50件	同上
入荷数量の上限	100,000	同上
トレーサビリティQRの印刷部数上限	1,000部	同上
日付の基準タイムゾーン	日本時間	変更不可

10.2 メール送信設定

アラートメールの送信には、メールサーバー（SMTP）の設定が必要です。次の項目がシステム側に設定されています。

項目	内容
送信サーバー	SMTPホスト・ポート
認証情報	ユーザー名・パスワード
送信元アドレス	メールの差出人として表示されるアドレス

メールが送信できない場合は、これらの設定をサポート窓口へご確認ください。

10.3 番号体系

番号	書式	採番方法
ロット番号	LOT-YYYYMMDD-NNNN	入荷登録時。QR未スキャン時は当日通番で自動採番
TraceNo	YYYYMMDD-NNNN	出荷登録1件につき1つ自動採番
出荷先No	連番	施工会社の新規登録時に自動採番

11. 現行バージョンの機能範囲

導入検討時にご提示した内容のうち、現行バージョンでの取り扱いは次のとおりです。

項目	現行バージョン	備考
有効期限アラートの手動送信	提供	管理担当者が画面から送信
有効期限アラートの 自動送信	未提供	担当者による定期確認・手動送信での運用をお願いします
購買管理システムとのデータ連携	未提供	連携先仕様の確定後に別途ご相談
売掛管理システムとのデータ連携	未提供	同上
缶1本ごとの個体シリアル管理	未提供	業務実態に合わせ、ロット+数量管理を採用
施工会社による直接ログイン	未提供	アラートメールの受信と公開ページの閲覧のみ

12. 管理業務チェックリスト

12.1 運用開始前

- ☐ 利用者アカウントを発行し、役割を割り当てた
- ☐ 施工会社（納入先）をすべて登録した
- ☐ アラートを送る施工会社にメールアドレスを登録した
- ☐ 期首在庫を入荷登録した
- ☐ 在庫一覧で登録内容を確認した
- ☐ 試験出荷でトレーサビリティQRの印刷を確認した
- ☐ 担当者へ操作マニュアルを配付した

12.2 週次

- ☐ 有効期限監視画面を確認した
- ☐ 期限30日以内の製品について、施工会社へアラートを送信した
- ☐ 送信履歴で送信結果（成功・失敗）を確認した
- ☐ 期限切れ在庫の有無を確認した

12.3 月次

- ☐ 棚卸とシステム残数を突合した
- ☐ 差異があった場合、原因を特定し是正した
- ☐ 施工会社のメールアドレスを確認・更新した
- ☐ 不要なアカウントを無効化した
- ☐ 使用数の記録状況を確認した