

MYOU-UM-001

ミュー株式会社 御中

入荷・在庫・出荷・照会の日常操作

操作マニュアル（ユーザー向け）

対象システム：HR-DX SaaS / 製品トレーサビリティ機能

対象製品：セルフィール MS（スプレー缶）

文書番号 MYOU-UM-001

版数 第 1.0 版

発行日 2026年7月29日

HR-DX SaaS 開発チーム

改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容	改訂者
1.0	2026年7月29日	初版発行	HR-DX SaaS 開発チーム

目次

1. はじめに

- 1.1 本書について
- 1.2 本システムでできること
- 1.3 用語

2. ログインと画面の開き方

- 2.1 ログイン
- 2.2 各機能への移動
- 2.3 ヘルプボタン

3. 日常業務の流れ

4. 入荷登録（製造元からの納品）

- 4.1 QRコードを読み取って登録する
- 4.2 QRコードが読み取れないとき
- 4.3 同じロットが複数回に分けて納品されたとき
- 4.4 メッセージ一覧

5. 在庫の確認

- 5.1 操作手順
- 5.2 表示される項目
- 5.3 先入れ先出しのお願い
- 5.4 在庫が表示されないとき

6. 出荷登録（施工会社へのお荷）

- 6.1 まず共通項目を入力する

6.2 方法A：在庫表から出荷する（既定のタブ）

6.3 方法B：QRコードをスキャンして出荷する

6.4 トレーサビリティQRの印刷

6.5 残数が足りないとき

6.6 メッセージ一覧

7. 出荷リスト（出荷実績の確認）

7.1 操作手順

7.2 表示される項目

7.3 使用数について

8. トレース照会（問い合わせ対応）

8.1 方法A：番号を手入力する

8.2 方法B：QRコードをスキャンする

8.3 確認できる内容

8.4 該当がないとき

9. 有効期限の確認

10. 施工会社が製品QRを読み取ったとき

11. よくあるメッセージと対処

12. トラブルシューティング

13. 運用上のお願い

1. はじめに

1.1 本書について

本書は、ミュー株式会社の入荷・出荷・照会を担当される方が、製品トレーサビリティ・有効期限管理システム（以下「本システム」）を日常業務で操作するための手引きです。

マスタ保守・アラート送信・アカウント管理については、別冊「操作マニュアル（管理者向け）（MYOU-AM-001）」をご覧ください。

1.2 本システムでできること

本システムは、スプレー缶製品「セルフィール MS」を **製造ロット単位** で管理し、流通履歴と有効期限をデジタルで記録・照会するためのものです。

機能	内容
入荷登録	製造元から納品された段ボール（ロット）のQRをスキャンし、数量を入力して在庫登録する
在庫一覧	未出荷の在庫を、有効期限が近い順に一覧表示する
出荷登録	施工会社へのお荷物を登録し、トレーサビリティQRを発行・印刷する
出荷リスト	これまでの出荷実績を確認し、使用数を記録する
トレース照会	ロット番号またはTraceNoから流通履歴を検索する
有効期限監視	期限が近い出荷済み製品を確認する（メール送信は管理担当者が実施）

1.3 用語

用語	意味
ロット	製造単位。段ボール1箱に相当し、複数本のスプレー缶が入っています
ロット番号	ロットを識別する番号。 LOT-20260729-0001 のような書式です
ロットQR	段ボールに貼られているQRコード
トレーサビリティQR	出荷時に発行し、製品に貼るQRコード
TraceNo	出荷1件ごとに発行される番号。 20260729-0001 のような書式です
残数	そのロットに残っている、出荷できる本数
使用数	出荷した製品のうち、施工会社で使用されたことが分かっている本数

2. ログインと画面の開き方

2.1 ログイン

1. ブラウザで `https://app.hr-dx.jp` を開きます
2. メールアドレスとパスワードを入力してログインします
3. ダッシュボード画面が表示されます

2.2 各機能への移動

1. サイドメニューから「製品トレーサビリティ」を選びます
2. 目的の機能のカードボタンをクリックします

メニュー名	用途
入荷登録（QRスキャン）	製造元から納品された製品の在庫登録
在庫一覧	未出荷在庫の確認
出荷登録（QRスキャン）	施工会社へのお荷登録
出荷リスト	出荷実績の確認・使用数の記録
トレーサビリティ検索	ロット番号／TraceNoによる履歴照会
有効期限監視・アラート	期限が近い出荷済み製品の確認
納入先登録	施工会社マスタの保守（管理担当者向け）
資料一覧	操作資料・システム仕様書の閲覧

画面どうしの直接リンクはありません。別の機能へ移るときは、画面右上の「戻る」からメニューに戻って選び直してください。

2.3 ヘルプボタン

各画面の右上には **ヘルプボタン** があります。操作に迷ったときは、その場で操作要点を確認できます。

3. 日常業務の流れ

日常業務では、次の順序で操作します。

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| ① 入荷登録 | 製造元から納品されたとき |
| ↓ | |
| ② 在庫確認 | 受注を受けたとき（期限が近い在庫から引き当てる） |
| ↓ | |
| ③ 出荷登録 | 施工会社へ出荷するとき
→ トレーサビリティQRを印刷して製品に貼付 |
| ↓ | |
| ④ 照会・確認 | 問い合わせがあったとき／実績を確認するとき |

4. 入荷登録（製造元からの納品）

画面：入荷登録（QRスキャン）

製造元から段ボール（ロット）が納品されたときに、在庫として登録します。

4.1 QRコードを読み取って登録する

手順	操作
1	メニューから「 入荷登録（QRスキャン） 」を開きます
2	ブラウザから確認されたら、 カメラの使用を許可 します
3	段ボールのロットQRを 枠内に収めて スキャンします
4	自動的に入荷処理の画面（モーダル）が開きます
5	ロット番号・有効期限 を確認します
6	数量（缶の本数） を入力します
7	登録ボタンを押します
8	メッセージを確認します
9	続けて別のロットがある場合は、そのままスキャンを繰り返します
10	在庫一覧 で登録内容を確認します

4.2 QRコードが読み取れないとき

QRコードが汚れている・破損しているなどで読み取れない場合は、次のように操作します。

手順	操作
1	画面下部の「 入荷処理へ進む 」ボタンを押します
2	ロット番号が 自動採番 されます（ LOT-YYYYMMDD-連番 ）
3	有効期限と数量を入力して登録します

4.3 同じロットが複数回に分けて納品されたとき

同じロットQRを再度スキャンして登録すると、**数量が加算** されます。分納の場合はそのまま登録してください。

4.4 メッセージ一覧

種別	メッセージ	意味・対処
成功（緑）	入荷登録成功: {ロット番号}	新しいロットとして登録されました
警告（黄）	{ロット番号} は既に入荷済みです（数量を追加登録しました）。	分納などによる加算。問題なければそのまま
警告（黄）	{ロット番号} は出荷済み（残数0）でしたが、再入荷として在庫に戻しました。	返品などの再入荷。内容を確認してください
エラー（赤）	認証エラー	いったんログアウトし、再ログインしてください
エラー（赤）	入荷登録に失敗しました。もう一度お試しください。	時間を置いて再試行してください

5. 在庫の確認

画面：在庫一覧

未出荷の在庫を確認し、出荷するロットを選びます。

5.1 操作手順

手順	操作
1	メニューから「 在庫一覧 」を開きます
2	一覧を確認します（有効期限が近い順に並んでいます）
3	必要に応じて 検索バー でロット番号を検索します
4	列見出しをクリックすると 並べ替え ができます
5	期限状況が黄色 （残り30日以内）の在庫から優先して出荷します

5.2 表示される項目

列	内容
ロット番号	ロットを識別する番号
残数	出荷できる残りの本数
入荷総数	これまでに入荷した累計本数
有効期限	そのロットの有効期限
入荷日	直近で入荷登録した日
期限状況	期限切れ（赤）／残りN日（30日以内は黄、それ以上は緑）

5.3 先入れ先出しのお願い

有効期限の近い在庫（**黄色表示**）から優先して出荷してください。出荷登録で残数が0になったロットは、この一覧から自動的に除外されます。

5.4 在庫が表示されないとき

「現在、在庫はありません。」と表示される場合は、**入荷登録** がまだ行われていない可能性があります。先に入荷登録を実施してください。

6. 出荷登録（施工会社へのお荷）

画面：出荷登録（QRスキャン）

施工会社へ出荷するときに、出荷先・数量を記録し、トレーサビリティQRを発行します。

6.1 まず共通項目を入力する

出荷方法にかかわらず、最初に次の項目を入力します。

項目	必須	内容
出荷先（施工会社）	必須	プルダウンから選択します
受注数量	必須	出荷する缶の本数
客先注文番号	任意	施工会社の注文番号（50文字以内）

出荷先を選択しないままスキャンすると、登録されずにエラーとなります。

6.2 方法A：在庫表から出荷する（既定のタブ）

手順	操作
1	「在庫表より」タブを開きます
2	在庫一覧から、出荷したいロットの「出荷」ボタンを押します
3	表示されたモーダルで数量を確認します
4	確定すると出荷登録され、QR印刷画面が開きます

6.3 方法B：QRコードをスキャンして出荷する

手順	操作
1	「QRスキャン」タブを開きます
2	段ボールのロットQRを枠内に収めてスキャンします
3	入力済みの受注数量で自動的に出荷登録されます
4	QR印刷画面が開きます

6.4 トレーサビリティQRの印刷

出荷登録が完了すると、**トレーサビリティQRの印刷画面** が自動的に開きます。

手順	操作
1	ロット番号・TraceNo・出荷数量・有効期限を確認します
2	印刷部数 を確認します（初期値は出荷数量。最大1,000部）
3	印刷ボタン を押し、ブラウザの印刷画面から出力します
4	印刷したラベルを製品に貼付します

発行されるQRコードは、出荷1件につき **1種類** です。缶ごとに複数枚必要な場合は、同じ内容のQRを必要な部数だけ印刷してご使用ください。

6.5 残数が足りないとき

指定した受注数量が、そのロットの残数を超えている場合はエラーになります。システムが自動で別のロットに振り分けることはありません。**別のロットを選び直して** 出荷してください。

6.6 メッセージ一覧

種別	メッセージ	対処
成功（緑）	出荷登録成功: {ロット番号} ({数量}個)	QR印刷画面で印刷してください
エラー（赤）	先に出荷先（施工会社）を選択してください。	出荷先を選んでから操作してください
エラー（赤）	受注数量を入力してください。	数量を入力してください
エラー（赤）	ロット {ロット番号} が見つかりませんでした。	未入荷の可能性。入荷登録を確認してください
エラー（赤）	在庫数量が不足しています（残りN個）。別のロットをスキャンしてください。	別のロットを選び直してください
エラー（赤）	出荷登録に失敗しました。もう一度お試しください。	時間をおいて再試行してください

7. 出荷リスト（出荷実績の確認）

画面：出荷リスト

これまでの出荷実績を確認し、施工会社での使用数を記録します。

7.1 操作手順

手順	操作
1	メニューから「 出荷リスト 」を開きます
2	出荷日の新しい順に一覧が表示されます
3	必要に応じて 出荷先（施工会社） で絞り込みます
4	使用数を記録する場合は、該当行の「 編集 」を押します
5	使用数を入力して保存します

7.2 表示される項目

列	内容
出荷日	出荷を登録した日
ロット番号	引き当てたロット
トレースNo	発行されたTraceNo
得意先No	施工会社の番号
出荷先	施工会社名
客先注文番号	入力していない場合は -
出荷数量	出荷した本数
使用数	施工会社で使用された本数
期限状況	期限切れ／残りN日。全量使用済みの場合は -

7.3 使用数について

- 使用数は **0以上、出荷数量以下** の範囲で入力できます
- 出荷数量と使用数が **同じ**（＝全量使用済み）になると、期限管理の対象から外れ、期限状況が - になります
- 使用数は有効期限アラートの対象判定にも使われます（未使用分だけが通知対象になります）

8. トレース照会（問い合わせ対応）

画面：トレーサビリティ検索

ロット番号またはTraceNoから、製品の流通履歴を照会します。

8.1 方法A：番号を手入力する

手順	操作
1	メニューから「 トレーサビリティ検索 」を開きます
2	ロット番号（例： LOT-20260729-0001 ）またはTraceNo（例： 20260729-0001 ）を入力します
3	「 履歴を照会する 」を押します

8.2 方法B：QRコードをスキャンする

手順	操作
1	「 QRスキャン 」 ボタンを押します
2	ロットQRまたはトレーサビリティQRを読み取ります
3	自動的に照会が始まります
4	終了するときは「 キャンセル 」を押します

8.3 確認できる内容

区分	項目
ロット情報	ロット番号、現在の状態、残数／入荷総数、有効期限、入荷日
出荷履歴	出荷先（施工会社）、出荷日、数量、TraceNo、客先注文番号、登録担当者

出荷履歴は、出荷日の新しい順に表示されます。

8.4 該当がないとき

「製品が見つかりません」と表示された場合は、次を確認してください。

- 入力した番号に誤りがないか
- そのロットが入荷登録されているか

9. 有効期限の確認

画面：有効期限監視・アラート

出荷済み製品のうち、有効期限が **30日以内** のものを施工会社別に確認できます。

項目	内容
対象	出荷済み（トレーサビリティQR発行済み）で、期限が30日以内のもの
除外されるもの	全量が使用済みのもの
表示	施工会社ごとにグループ化され、TraceNo・ロット番号・数量・有効期限・残り日数が並びます

施工会社への注意喚起メールの送信は、**管理担当者の業務**です。手順は「操作マニュアル（管理者向け）」をご覧ください。メールは自動送信されません。

10. 施工会社が製品QRを読み取ったとき

出荷時に貼付したトレーサビリティQRは、施工会社や現場の作業者がスマートフォンの標準カメラで読み取ることができます。

項目	内容
読み取り方法	スマートフォンの標準カメラでQRを読み取る（アプリ不要）
ログイン	不要
表示される内容	ロット番号、施工先No、トレースNo、有効期限、販売元

在庫情報・出荷先の会社名・担当者名など、業務上の情報は表示されません。

11. よくあるメッセージと対処

画面	メッセージ	種別	対処
入荷登録	入荷登録成功: {ロット番号}	成功	在庫一覧で確認する
入荷登録	{ロット番号} は既に入荷済みです (数量を追加登録しました)。	警告	分納であれば問題なし
入荷登録	{ロット番号} は出荷済み (残数0) でしたが、再入荷として在庫に戻しました。	警告	返品等。内容を確認する
出荷登録	出荷登録成功: {ロット番号} ({数量}個)	成功	QRを印刷して貼付する
出荷登録	先に出荷先 (施工会社) を選択してください。	エラー	出荷先を選んでからスキャンする
出荷登録	在庫数量が不足しています (残りN個)。	エラー	別のロットを選び直す
出荷登録	ロット {ロット番号} が見つかりませんでした。	エラー	入荷登録がされているか確認する
出荷リスト	使用数は出荷数量 (N) 以下にしてください。	エラー	出荷数量以下の値を入力する
トレース照会	製品が見つかりません	該当なし	番号を再確認する
トレース照会	照会中にエラーが発生しました。時間をおいて再度お試しください。	エラー	時間をおいて再試行する

12. トラブルシューティング

症状	考えられる原因	対処
カメラが起動しない	ブラウザのカメラ許可がオフ	ブラウザの設定でカメラを許可してください
カメラが起動しない	HTTP接続になっている	https://app.hr-dx.jp からアクセスしてください
QRが読み取れない	ラベルの汚れ・照明不足	ラベルを拭き、明るい場所で再スキャンしてください
QRが読み取れない	ラベルの破損	「入荷処理へ進む」から手動で登録するか、ラベルを再発行してください
出荷先が選べない	施工会社が未登録	管理担当者に納入先登録を依頼してください
在庫に表示されない	入荷登録がされていない	入荷登録を実施してください
在庫に表示されない	残数が0になっている	出荷済みのため正常です（在庫一覧には残数のあるロットのみ表示）
出荷登録できない	残数不足	別のロットを選び直してください
画面が読み込めない	通信エラー・権限不足	再ログインするか、「再試行」ボタンを押してください
メニューに機能が表示されない	権限が付与されていない	管理担当者へ権限の確認を依頼してください

13. 運用上のお願い

No	お願い
1	納品されたら、その場で入荷登録を行ってください（登録漏れは在庫差異の原因になります）
2	出荷は、有効期限の近いロットから優先して行ってください（先入れ先出し）
3	出荷登録は、必ず出荷先と数量を確認してから実行してください
4	印刷したトレーサビリティQRは、必ず出荷する製品に貼付してください
5	施工会社から使用実績の連絡があった場合は、出荷リストの使用数を更新してください
6	共用端末を使用する場合は、業務終了後にログアウトしてください