

MYOU-AM-001

ミュー株式会社 御中

マスタ保守・アラート運用・アカウント管理

操作マニュアル（管理者向け）

対象システム：HR-DX SaaS / 製品トレーサビリティ機能

対象製品：セルフィール MS（スプレー缶）

文書番号 MYOU-AM-001

版数 第 1.0 版

発行日 2026年7月29日

HR-DX SaaS 開発チーム

改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容	改訂者
1.0	2026年7月29日	初版発行	HR-DX SaaS 開発チーム

目次

1. はじめに

- 1.1 本書について
- 1.2 管理担当者の業務

2. 運用開始前の準備

3. 納入先（施工会社）マスタの保守

- 3.1 新規登録
- 3.2 編集・削除
- 3.3 メールアドレスに関する注意
- 3.4 削除できないケース
- 3.5 メッセージ一覧

4. 有効期限の監視とアラート送信

- 4.1 監視対象
- 4.2 画面の見方
- 4.3 アラート送信の手順
- 4.4 送信されるメールの内容
- 4.5 メッセージ一覧
- 4.6 送信履歴の確認

5. 処理ステータスの管理

- 5.1 処理ステータスの種類
- 5.2 変更手順
- 5.3 「使用済」を直接選べない理由

5.4 「アラート無視」の使いどころ

6. 使用数の記録

6.1 更新手順

6.2 入力できる範囲

6.3 使用数の更新による影響

7. 利用者アカウントと権限の管理

7.1 権限の考え方

7.2 想定する役割分担

7.3 アカウント運用のお願い

7.4 メニュー表示に関する問い合わせ

8. 運用点検

8.1 日次点検

8.2 週次点検

8.3 月次点検

8.4 在庫差異が見つかった場合

9. 障害時の対応

9.1 一次切り分け

9.2 エスカレーション時にお伝えいただきたい情報

9.3 データ復旧について

10. システム設定に関する情報

10.1 主な設定値

10.2 メール送信設定

10.3 番号体系

11. 現行バージョンの機能範囲

12. 管理業務チェックリスト

12.1 運用開始前

12.2 週次

12.3 月次

1. はじめに

1.1 本書について

本書は、ミュー株式会社において製品トレーサビリティ・有効期限管理システム（以下「本システム」）の **管理・運用** を担当される方のための手引きです。

日常の入荷・出荷・照会操作については、別冊「操作マニュアル（ユーザー向け）（MYOU-UM-001）」をご覧ください。

1.2 管理担当者の業務

No	業務	頻度	参照
1	納入先（施工会社）マスタの保守	随時	第3章
2	有効期限の監視とアラート送信	週次（推奨）	第4章
3	処理ステータスの管理	アラート対応時	第5章
4	使用数の記録	報告都度	第6章
5	利用者アカウント・権限の管理	随時	第7章
6	日常の運用点検	日次・月次	第8章
7	障害時の対応	発生時	第9章

2. 運用開始前の準備

本システムを使い始める前に、次の準備が必要です。

順序	作業	担当	参照
1	利用者アカウントの発行と権限の割当	システム管理者	第7章
2	納入先（施工会社）マスタの登録	管理担当者	第3章
3	施工会社のメールアドレス登録（アラート用）	管理担当者	第3章
4	期首在庫の入荷登録	入荷担当者	ユーザー向けマニュアル
5	在庫一覧による登録内容の確認	管理担当者	—
6	試験出荷によるQR印刷の確認	出荷担当者	—

重要：出荷登録と有効期限アラートは、施工会社マスタが登録されていないと利用できません。運用開始前に必ず登録してください。

3. 納入先（施工会社）マスタの保守

画面：納入先登録

出荷先の選択肢、および有効期限アラートの送信先となるマスタです。

3.1 新規登録

手順	操作
1	メニューから「納入先登録」を開きます
2	「新規登録」ボタンを押します
3	会社名（必須）を入力します（100文字以内、正式名称を推奨）
4	メールアドレス（任意）を入力します（255文字以内）
5	「登録する」を押します
6	新規登録が完了しました。 と表示されたら完了です

登録すると、**出荷先No（得意先No）** が自動的に採番されます。この番号は出荷リストやトレーサビリティQRラベルに表示されます。

3.2 編集・削除

操作	方法
編集	一覧の 鉛筆アイコン を押して内容を修正します
削除	一覧の ゴミ箱アイコン を押します（確認ダイアログが出ます）

3.3 メールアドレスに関する注意

状態	有効期限アラートの動作
登録済み	「アラート送信」ボタンが有効になります
未登録（空欄）	「アラート送信」ボタンが 無効 になり、送信できません

アラート機能を利用する施工会社には、必ずメールアドレスを登録してください。

3.4 削除できないケース

次の場合、施工会社は削除できません。

- その会社への **出荷履歴** がある場合
- その会社宛の **トレーサビリティQR発行履歴** がある場合

このとき、次のメッセージが表示されます。

この会社は出荷履歴またはトレーサビリティQR発行履歴から参照されているため
削除できません。

取引を終了した会社については、削除ではなく **そのまま残す** 運用としてください（過去の履歴を追跡できるようにするためです）。

3.5 メッセージ一覧

メッセージ	種別	対処
新規登録が完了しました。	成功	—
更新が完了しました。	成功	—
削除が完了しました。	成功	—
会社名を入力してください。	エラー	会社名は必須です
メールアドレスの形式が正しくありません。	エラー	書式を確認してください
この会社は…削除できません。	エラー	履歴があるため削除不可
出荷先Noの採番に失敗しました。	エラー	時間をおいて再試行してください

4. 有効期限の監視とアラート送信

画面：有効期限監視・アラート

出荷済み製品の有効期限を監視し、施工会社へ注意喚起メールを送信します。

重要：本システムはメールを **自動送信しません**。管理担当者が定期的にこの画面を確認し、必要に応じて手動で送信してください。**週1回程度の確認**を推奨します。

4.1 監視対象

条件	内容
対象	トレーサビリティQR発行済み（＝施工会社へ出荷済み）のもの
期限条件	有効期限が 本日から30日以内 （日本時間基準）
除外条件	未使用数量（出荷数量－使用数）が 0 のもの
送信対象	処理ステータスが「 未使用 」のもののみ

4.2 画面の見方

区分	内容
ヘッダー	アラート対象の総件数、直近の送信日時
明細	施工会社ごとにグループ化され、TraceNo・ロット番号・出荷数量・使用数・未使用数量・有効期限・残り日数・処理ステータスが並びます
送信ボタン	施工会社ごとに配置。メールアドレス未登録の場合は無効
送信履歴	直近50件の送信結果（日時・送信先・対象TraceNo・成否）

4.3 アラート送信の手順

手順	操作
1	メニューから「 有効期限監視・アラート 」を開きます
2	画面上部の アラート対象件数 を確認します
3	施工会社ごとの明細を確認します
4	使用済みのものが含まれていないか確認します（第5章・第6章参照）

手順	操作
5	送信対象の施工会社の「 アラート送信 」ボタンを押します
6	アラートメールを送信しました。 と表示されたら完了です
7	画面下部の アラート送信履歴 で結果を確認します

4.4 送信されるメールの内容

項目	内容
件名	【重要】製品有効期限に関するお知らせ（{会社名}様）
宛先	施工会社マスタに登録されたメールアドレス
本文	対象製品の一覧（ロット番号／数量／有効期限／TraceNo）

本文に記載される数量は、出荷数量ではなく **未使用数量**（出荷数量－使用数）です。

4.5 メッセージ一覧

メッセージ	種別	対処
アラートメールを送信しました。	成功	送信履歴で確認してください
送信先のメールアドレスが登録されていません。	エラー	納入先登録でメールアドレスを設定してください
対象の期限間近製品が見つかりませんでした。	エラー	画面を再読み込みしてください
送信対象の未使用製品がありません。	エラー	すべて使用済み／アラート無視になっています
送信に失敗しました。	エラー	時間を置いて再試行してください

4.6 送信履歴の確認

送信履歴には、成功・失敗の両方が記録されます。失敗している場合はエラー内容が表示されますので、次を確認してください。

- 施工会社のメールアドレスが正しいか
- メール送信設定（SMTP）が有効か（第10章参照）

5. 処理ステータスの管理

有効期限監視画面の各明細には **処理ステータス** があり、アラート送信の対象を制御します。

5.1 処理ステータスの種類

ステータス	意味	アラート送信
未使用	施工会社でまだ使用されていない（初期値）	対象
使用済	使用済み	対象外
アラート無視	通知不要と判断したもの	対象外

5.2 変更手順

手順	操作
1	有効期限監視画面で、対象明細の 鉛筆アイコン を押します
2	「未使用」または「アラート無視」を選択します
3	保存します

5.3 「使用済」を直接選べない理由

「使用済」は、**出荷リストの使用数** から判定される状態です。使用実績を反映する場合は、処理ステータスではなく **出荷リストの使用数を更新** してください（第6章）。使用数が出荷数量に達すると、その明細は自動的に監視対象から外れます。

5.4 「アラート無視」の使いどころ

次のような場合に使用します。

- 施工会社から「使用予定がないため返却する」と連絡を受けた
- 既に別の手段で連絡済みで、重複した通知を避けたい
- 廃棄処理が確定している

6. 使用数の記録

画面：出荷リスト

施工会社から使用実績の報告を受けた際に記録します。使用数は有効期限アラートの対象判定に直結する重要な情報です。

6.1 更新手順

手順	操作
1	メニューから「 出荷リスト 」を開きます
2	必要に応じて 出荷先 で絞り込みます
3	該当行の「 編集 」ボタンを押します
4	使用数を入力します
5	保存します

6.2 入力できる範囲

条件	結果
0 ～ 出荷数量	正常に登録されます
出荷数量を超える値	使用数は出荷数量（N）以下にしてください。
マイナス値・小数	使用数は0以上の整数で指定してください。

6.3 使用数の更新による影響

状態	有効期限監視画面での扱い
使用数 < 出荷数量	未使用分が監視対象として表示されます
使用数 = 出荷数量	監視対象から 除外 されます（期限状況は - ）

7. 利用者アカウントと権限の管理

7.1 権限の考え方

本システムは HR-DX SaaS の権限管理に従い、次の2つの条件を **両方** 満たす場合に、その機能がメニューに表示されます。

条件	内容
テナントの契約機能	貴社で利用可能な機能として設定されていること
役割ごとの割当	その利用者の役割に対して許可されていること

いずれかを満たさない場合、その機能はメニューに表示されず、アクセスもできません。

7.2 想定する役割分担

役割	利用する機能
入荷担当者	入荷登録、在庫一覧
出荷担当者	在庫一覧、出荷登録、出荷リスト、トレーサビリティ検索
管理担当者	上記すべて、納入先登録、有効期限監視・アラート
システム管理者	上記すべて、アカウント管理、権限・メニュー設定

7.3 アカウント運用のお願い

No	お願い
1	アカウントは 利用者ごと に発行し、共用しないでください
2	退職・異動が発生した場合は、速やかにアカウントを無効化してください
3	権限は業務上必要な最小限としてください
4	共用端末では、業務終了後に必ずログアウトしてください
5	パスワードは推測されにくいものを設定し、他システムと使い回さないでください

7.4 メニュー表示に関する問い合わせ

「メニューに機能が表示されない」という相談を受けた場合は、次を確認してください。

確認項目	対処
その利用者の役割が正しいか	役割の割当を修正する
役割に機能が許可されているか	役割ごとの機能割当を修正する
貴社の契約機能に含まれているか	サポート窓口へ問い合わせる

8. 運用点検

8.1 日次点検

No	点検項目	確認方法
1	当日の入荷が登録されているか	在庫一覧の入荷日を確認
2	当日の出荷が登録されているか	出荷リストの出荷日を確認
3	出荷分のトレーサビリティQRが貼付されているか	現場での確認

8.2 週次点検

No	点検項目	確認方法
1	有効期限が30日以内の出荷済み製品がないか	有効期限監視画面
2	該当がある場合、施工会社へアラートを送信したか	アラート送信履歴
3	期限切れ（赤表示）の在庫がないか	在庫一覧の期限状況

8.3 月次点検

No	点検項目	確認方法
1	在庫の実数とシステム上の残数が一致しているか	棚卸との突合
2	施工会社のメールアドレスが最新か	納入先登録の一覧
3	退職者・異動者のアカウントが残っていないか	利用者一覧
4	使用数の記録が実態と合っているか	出荷リスト

8.4 在庫差異が見つかった場合

ケース	対応
実在庫 > システム残数	入荷登録の漏れ。該当ロットを入荷登録して数量を加算する
実在庫 < システム残数	出荷登録の漏れ。該当ロットの出荷を登録する
返品により在庫が戻った	該当ロットを入荷登録する（再入荷の警告が出ますが正常です）

9. 障害時の対応

9.1 一次切り分け

症状	確認事項	対処
画面が開かない	他の端末でも同様か	全端末で発生する場合はサポートへ連絡
ログインできない	メールアドレス・パスワードは正しいか	パスワード再設定を案内
カメラが起動しない	ブラウザのカメラ許可、HTTPS接続か	許可設定を確認、 https:// でアクセス
メールが届かない	送信履歴に成功と記録されているか	成功なら受信側の迷惑メール設定を確認
メール送信が失敗する	送信履歴のエラー内容	メール設定（SMTP）をサポートへ確認
特定の機能だけ表示されない	利用者の役割・権限	第7.4節を参照

9.2 エスカレーション時にお伝えいただきたい情報

No	情報
1	発生日時（できるだけ正確に）
2	操作していた画面名
3	画面に表示されたメッセージ（画面キャプチャがあると確実です）
4	対象のロット番号・TraceNo・施工会社名
5	使用していた端末とブラウザ
6	他の利用者・端末でも再現するか

9.3 データ復旧について

データベースは基盤側で自動的にバックアップされています。誤操作によるデータ消失が疑われる場合は、**追加の操作を行わずに** サポート窓口へご連絡ください。

10. システム設定に関する情報

以下は、サポート窓口や保守担当と連絡を取る際の参考情報です。設定変更にはシステム側での作業が必要です。

10.1 主な設定値

項目	設定値	変更可否
有効期限アラートの対象日数	30日	変更にはシステム改修が必要
在庫一覧の取得件数上限	1,000件	同上
出荷リストの取得件数上限	500件	同上
アラート送信履歴の表示件数	50件	同上
入荷数量の上限	100,000	同上
トレーサビリティQRの印刷部数上限	1,000部	同上
日付の基準タイムゾーン	日本時間	変更不可

10.2 メール送信設定

アラートメールの送信には、メールサーバー（SMTP）の設定が必要です。次の項目がシステム側に設定されています。

項目	内容
送信サーバー	SMTPホスト・ポート
認証情報	ユーザー名・パスワード
送信元アドレス	メールの差出人として表示されるアドレス

メールが送信できない場合は、これらの設定をサポート窓口へご確認ください。

10.3 番号体系

番号	書式	採番方法
ロット番号	LOT-YYYYMMDD-NNNN	入荷登録時。QR未スキャン時は当日通番で自動採番
TraceNo	YYYYMMDD-NNNN	出荷登録1件につき1つ自動採番
出荷先No	連番	施工会社の新規登録時に自動採番

11. 現行バージョンの機能範囲

導入検討時にご提示した内容のうち、現行バージョンでの取り扱いは次のとおりです。

項目	現行バージョン	備考
有効期限アラートの手動送信	提供	管理担当者が画面から送信
有効期限アラートの 自動送信	未提供	担当者による定期確認・手動送信での運用をお願いします
購買管理システムとのデータ連携	未提供	連携先仕様の確定後に別途ご相談
売掛管理システムとのデータ連携	未提供	同上
缶1本ごとの個体シリアル管理	未提供	業務実態に合わせ、ロット＋数量管理を採用
施工会社による直接ログイン	未提供	アラートメールの受信と公開ページの閲覧のみ

12. 管理業務チェックリスト

12.1 運用開始前

- ☐ 利用者アカウントを発行し、役割を割り当てた
- ☐ 施工会社（納入先）をすべて登録した
- ☐ アラートを送る施工会社にメールアドレスを登録した
- ☐ 期首在庫を入荷登録した
- ☐ 在庫一覧で登録内容を確認した
- ☐ 試験出荷でトレーサビリティQRの印刷を確認した
- ☐ 担当者へ操作マニュアルを配付した

12.2 週次

- ☐ 有効期限監視画面を確認した
- ☐ 期限30日以内の製品について、施工会社へアラートを送信した
- ☐ 送信履歴で送信結果（成功・失敗）を確認した
- ☐ 期限切れ在庫の有無を確認した

12.3 月次

- ☐ 棚卸とシステム残数を突合した
- ☐ 差異があった場合、原因を特定し是正した
- ☐ 施工会社のメールアドレスを確認・更新した
- ☐ 不要なアカウントを無効化した
- ☐ 使用数の記録状況を確認した