

Raspberry Pi 4 한글 입력 환경 설정

Raspberry Pi OS (64-bit) Full · fcitx5 한글 입력기 · 나눔 글꼴 · 4단계만 키보드 사용, 나머지는 마우스로 진행 · 업데이트 생략

1 SD카드 굽기 (Raspberry Pi Imager)
장치 **Raspberry Pi 4** → OS **Raspberry Pi OS (64-bit) Full** → 저장소 **SD카드**를 선택하고 굽습니다. 끝나면 SD카드를 Pi에 꽂고 부팅합니다.

2 첫 부팅 설정 화면
처음 켜면 나오는 설정 화면에서 아래처럼 입력하고 **Next**로 넘어갑니다.

Set Country	Country: South Korea ☒ Use English language , ☒ Use US keyboard 둘 다 체크
Create User	User Name: pi / Password: 11111111
Wi-Fi	Wi-Fi network: SWAI_5G / Password: swai2024
Update Software	Skip (시간이 오래 걸리므로 건너뛴)

3 프로그램 설치
메뉴(🍓) → **Preferences** → **Add / Remove Software** 를 열고, 아래 두 가지를 검색해 체크한 뒤 **OK**를 누릅니다.

- fcitx5-hangul — 한글 입력기 (설정 도구 등 필요한 프로그램이 함께 설치됨)
- nanum — 나눔 글꼴 (Nanum Korean fonts)

4 화면 방식 변경 (Wayland → X11)
최신 OS(Trixie)는 이 설정이 Control Centre에 없어서 **설정 메뉴 화면(raspi-config)**에서 바꿉니다. 키보드 **방향키** · **Enter** · **Tab**만 씁니다.

1. 메뉴 → **Accessories** → **Terminal** 을 열고 `sudo raspi-config` 를 입력한 뒤 **Enter**
2. **6 Advanced Options** → **Wayland** → **X11** 선택 후 **Enter**, 안내 창에서 **OK**
3. **Tab**으로 <Finish>로 이동해 **Enter**, 재부팅할지 물으면 <No> (5단계 후 한 번에 재부팅)

5 기본 입력기 지정
메뉴 → **Preferences** → **Input Method** 를 열고 **OK**, **Yes**를 누른 뒤 **fcitx5**를 선택하고 **OK**를 누릅니다. 그다음 아래 **재부팅** 방법대로 재부팅합니다.

6 지역 설정 (Localisation)
메뉴 → **Preferences** → **Control Centre** 의 **Localisation** 탭에서 **Set Locale**을 누르고, 로케일을 **ko_KR.UTF-8**로 지정 한 뒤 **OK**를 누릅니다. 그다음 **재부팅**합니다.
※ 재부팅 후 메뉴가 한국어로 바뀔 수 있습니다. (예: Preferences → 기본 설정)

7 한글 입력기 추가

1. 메뉴 → **Preferences(기본 설정)** → **Fcitx 5 Configuration(Fcitx 5 구성)** 을 엽니다.
2. 오른쪽 목록의 **Hangul**을 ◀ 버튼으로 왼쪽에 추가합니다.
3. **Global Options(전역 옵션)** → **Trigger Input Method(입력기 전환)** 칸을 누르고 **한/영 키**를 누릅니다. 인식되지 않으면 오른쪽 **Alt**를 누릅니다.
4. **Apply(적용)**를 누릅니다.

8 확인
Chromium을 열고 한/영 키로 한글이 입력되면 완료입니다. ✓

재부팅 방법
메뉴(🍓) → **Shutdown** 을 누르고, 나타나는 창에서 **Reboot**을 누릅니다. 화면이 꺼졌다가 1~2분 뒤 다시 바탕화면이 나오면 끝입니다. **전원 선을 뽑아서 끄지 마세요.**

문제가 생기면

- 작업표시줄에 키보드 아이콘이 없을 때: 메뉴 → **Preferences** → **Fcitx 5** 를 실행합니다.
- Global Options 내용이 비어 있을 때: 6단계(Localisation)를 했는지 확인하고 재부팅합니다.
- raspi-config 메뉴 번호가 다를 때: **Advanced Options**라는 이름을 찾아 들어갑니다.