# PXE Kickstart 无人值守安装

#os/linux

#### PXE Kickstart 无人值守安装

准备工作

相关服务程序

配置流程

- 1. 基本配置
- 2. 配置dhcp
- 3. 配置TFTP
- 4. 配置syslinux
- 5. 配置kickstart文件

注释

## 准备工作

1. 一台配置服务用的主机

#参考信息

PXE主机

IP: 10.30.22.39

掩码: 255.255.255.0 网关: 10.30.22.254

DHCP分配地址段

10.30.22.50-10.30.22.80

2. 无dhcp的网络环境

## 相关服务程序

服务名称	主要作用
dhcpd	分配网卡信息及指引获取驱动文件
tftp-server	提供驱动及引导文件的传输
syslinux	提供驱动及引导文件
vsftpd	提供完整系统镜像的传输
kickstart	提供安装过程中选项的问答设置

## 配置流程

#### 1. 基本配置

- 1. yum源
- 2. 关闭防火墙
- 3. 关闭selinux

### 2. 配置dhcp

1. 安装dhcp

```
yum install dhcp # For OS 6-7
yum install dhcp-server # For OS 8
```

2. 配置dhcp

```
vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
allow booting;
allow bootp;
ddns-update-style none;
ignore client-updates;
subnet 10.30.22.0 netmask 255.255.255.0 {
        option subnet-mask
                                           255.255.255.0;
        option domain-name-servers
                                          10.30.22.39;
        option routers
                                           10.30.22.254;
        range dynamic-bootp 10.30.22.50 10.30.22.80;
        default-lease-time
                                           21600;
        max-lease-time
                                           43200;
        next-server
                                           10.30.22.39;
        filename
                                           "pxelinux.0";
}
```

3. 启动服务

```
systemctl enable dhcpd --now
```

#### 3. 配置TFTP

1. 安装TFTP

```
yum install tftp-server xinetd
```

2. 配置TFTP

```
      server
      = /usr/sbin/in.tftpd

      server_args
      = -s /var/lib/tftpboot

      disable
      = no # 设置为no

      per_source
      = 11

      cps
      = 100 2

      flags
      = IPv4
```

3. 启动服务

```
systemctl enable xinetd --now
```

#### 4. 配置syslinux

1. 安装syslinux

```
yum install syslinux
```

- 2. 复制引导文件pxelinux.0 <sup>1</sup>
  - cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /var/lib/tftpboot
- 3. 复制安装盘引导文件vmlinuz <sup>2</sup> ,initrd.img <sup>3</sup>

```
mount -o loop /tmp/centos7.6 /mnt
cp /mnt/isolinux/{vmlinuz,initrd.img} /var/lib/tftpboot
```

4. 创建pxelinux.cfg,编辑引导菜单

```
mkdir -p /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg
cp /mnt/isolinux/isolinux.cfg /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
vim /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
default linux
timeout 300
display boot.msg
menu clear
menu background splash.png
menu title Giga-SH PXE Kickstart System
menu vshift 8
menu rows 18
menu margin 8
menu helpmsgrow 15
menu tabmsgrow 13
label 1_InstallCentOS7.6
  menu label ^Install CentOS_7.6
 kernel centos7.6/vmlinuz
  append initrd=centos7.6/initrd.img inst.stage2=ftp://10.30.22.39/centos7.6
ks=ftp://10.30.22.39/pub/centos7.6_ks.cfg quiet
```

## 5. 配置kickstart文件

- 配置方法
  - 1. 已安装完成的主机/root下的anaconda-ks.cfg可以作为参考
  - 2. 安装system-config-kickstart后使用图形化界面编写
  - 3. 参考网络
- 1. 使用ks文件

```
mv ks.file /var/ftp/pub/ks.cfg
chmod +r /var/ftp/pub/ks.cfg
```

## 注释

- 1. PXE引导文件 <u>←</u>
- 2. 可引导的压缩的内核 €
- 3. 启动内存文件 ←