cephfs

```
$ ceph-deploy mds create tg-ops-sz003 #这里只安装了 tg-ops-sz003 节点

[tg-ops-sz003][INFO ] Running command: sudo systemctl enable ceph-mds@tg-ops-sz003

[tg-ops-sz003][INFO ] Running command: sudo systemctl start ceph-mds@tg-ops-sz003

[tg-ops-sz003][INFO ] Running command: sudo systemctl enable ceph.target

create two pools with default settings for use with a filesystem, you might run the following commands:

[cehper@tg-ops-sz001 my-cluster]$ ceph osd pool create fs_data 20

pool 'fs_data' created

[cehper@tg-ops-sz001 my-cluster]$ ceph osd pool create fs_metadata 20

pool 'fs_metadata' created
```

CREATING A FILESYSTEM

```
[cehper@tg-ops-sz001 my-cluster]$ ceph fs new cephfs fs_metadata fs_data
new fs with metadata pool 27 and data pool 26

$ ceph mds stat
cephfs-1/1/1 up {0=tg-ops-sz002=up:active}, 2 up:standby

$ ceph fs ls
name: cephfs, metadata pool: fs_metadata, data pools: [fs_data ]

创建用户:

[cehper@tg-ops-sz001 my-cluster]$ ceph auth get-or-create client.cephfs mon 'allow
r' mds 'allow r, allow rw path=/' osd 'allow rw pool=fs_data' -o ceph.client.ceph
fs.keyring
[cehper@tg-ops-sz001 my-cluster]$ cat ceph.client.cephfs.keyring
[client.cephfs]
key = AQDrNkldB1YEDBAAsdXnyryyftwuGmudd8JIcw==
```

Client

```
# ceph auth get-key client.cephfs
AQDrNkldB1YEDBAAsdXnyryyftwuGmudd8JIcw==

[root@tg-ops-sz004 ~]# mount -t ceph tg-ops-sz003:6789://fs -o name=cephfs,secret
=AQDrNkldB1YEDBAAsdXnyryyftwuGmudd8JIcw== # name=cephfs 对应于上面创建的用户名

[root@tg-ops-sz004 ~]# df -h /fs
文件系统 容量 已用 可用已用%挂载点
172.31.217.44:6789:/ 12G 0 12G 0%/fs
```

指定key文件

```
cat /etc/ceph/cephfskey
AQDrNkldB1YEDBAAsdXnyryyftwuGmudd8JIcw==

# mount -t ceph tg-ops-sz003:/ /fs -o name=cephfs,secretfile=/etc/ceph/cephfskey

# df -h /fs
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点

172.31.217.44:/ 12G 0 12G 0% /fs
```

开机自启

ceph-fuse用法

```
[root@tg-ops-sz004 ~]# yum list|grep ceph-fuse
ceph-fuse.x86_64
                                      2:13.2.6-0.el7
                                                                    Ceph
[root@tg-ops-sz004 ~]# yum install ceph-fuse -y
[root@tg-ops-sz004 ~]# ceph-fuse --keyring /etc/ceph/ceph.client.cephfs.keyring --
name client.cephfs -m tg-ops-sz003:6789 /fs
ceph-fuse[2796414]: starting ceph client
2019-08-06 16:37:24.489 7f17c0b1dc00 -1 init, newargv = 0x55d9883f3bc0 newargc=7
ceph-fuse[2796414]: starting fuse
[root@tg-ops-sz004 ~]# df -h /fs/
文件系统
              容量 已用 可用 已用% 挂载点
ceph-fuse
                        0 12G 0% /fs
                12G
同上:
# ceph-fuse --name client.cephfs -m tg-ops-sz003:6789 /fs # 不需要指定keyring, 可
根据 --name client.cephfs 来查找
开机启动:
# cat /etc/fstab
id=cephfs,keyring=/etc/ceph/ceph.client.cephfs.keyring /fs fuse.ceph defaults 0 0
也可以这样写:
none /fs fuse.ceph ceph.id=cephfs,_netdev,defaults 0 0
这里什么都没有指定,但是他是通过到 /etc/ceph/ceph.conf mon host 来查找对应服务器
mon_host = 172.31.217.45,172.31.217.43,172.31.217.44
```