

Isolation und Schutz in Betriebssystemen

3. Systemaufrufe bei x86-64

Michael Schöttner


- Bisher können unsere User-Mode Threads (Ring 3) einfach alle Funktionen des Kernels direkt aufrufen.
 - Jedoch wirft der Prozessor eine General Protection Fault (GPF), falls in den aufgerufenen Kern-Funktionen eine privilegierte Instruktion verwendet wird
 - Normalerweise werden die Funktionen des Kerns über das Paging vor direkten Aufrufen aus dem Ring 3 geschützt.
- Wir wollen nun Systemaufrufe realisieren, wodurch nur noch bestimmte Kernel-Funktionen indirekt in kontrollierter Weise aufgerufen werden

3.2 Mechanismen für Systemaufrufe bei x86

- Call Gate
 - Deskriptor in der GDT
 - Zugriff mit einer `call` oder `jmp` Instruktion
 - Stack wird mithilfe des TSS umgeschaltet
- Interrupt Trap Gate
 - Deskriptor in der IDT
 - Zugriff mit einer `int` Instruktion
 - Stack wird mithilfe des TSS umgeschaltet
- Schnelle Systemaufrufe
 - Mithilfe MSR (Model Specific Register)
 - Zugriff mit einer `syscall/sysret`
 - Stack muss in Software umgeschaltet werden


3.3 Call Gate

- Offset im Register sowie im Code Segment Deskriptor werden ignoriert



3.4 Interrupt/Trap Gate

- Nutzung durch die Instruktion
 - Beispiel int 0x80
 - Referenziert ein Trap Gate mit Index 0x80 in der IDT
- Offset: Adresse des Handlers
- Segment Selector wählt ein Segment Deskriptor in der GDT



DPL

Descriptor Privilege Level

Offset

Offset to procedure entry point

P

Segment Present flag

Selector

Segment Selector for destination code segment

IST

Interrupt Stack Table

3.4 Interrupt/Trap Gate

- Interrupt Gate
 - Interrupt Enable Flag wird gelöscht
 - Verwendet für Interrupt Handler → sequentielle Abarbeitung (auf Single Core)

- Trap Gate
 - Interrupt Enable Flag wird nicht gelöscht
 - Verwendet für Systemaufrufe

3.5 Interrupts

- Externe- oder Hardware-Interrupts
 - von einem Gerät, z.B. Timer-Interrupt
 - Kommen von außerhalb, aus Sicht der CPU
- Interne- oder Software- Interrupts:
 - Kommen von der CPU selbst
 - Exceptions (siehe nächste Seite)
 - Oder durch die Assemblerinstruktion `INT <nr>`
 - Verwendet für Systemaufrufe (Linux, Windows NT, MacOS, MSDOS)

■ **Fault** (dt. Störung):

- kann behoben werden, z.B. Page Fault
- CPU-Zustand wird gesichert & Adresse der Instruktion, die Fault ausgelöst hat

■ **Trap** (~ dt. Falle):

- ausgelöst durch speziellen Befehl, z.B. INT 3 (Breakpoint)
- Programm kann fortgeführt werden

■ **Abort** (dt. Abbruch):

- bei schwerem Fehler
- Auslöser oft nicht genau lokalisierbar
- führt zum Restart (z.B. Double Fault)


- Interrupts und Exceptions werden durch eine Vektornummer identifiziert
- 0 – 31 ist reserviert für x86 Exceptions
- 32 – 255 steht zur freien Verfügung
- Vektoren und ihre Bedeutung (Auszug)

Vektor	Bedeutung	Vektor	Bedeutung
0	Division by 0	11	Segment fault
1	Debug	12	Stack overflow
2	NMI	13	General protection fault
3	Break	14	Page fault
4	Overflow	16	-
5	Bounds range exceeded	18	Machine check
6	Illegal instruction
8	Double fault		

Stackaufbau ohne Ringwechsel

- Falls keine Privilegstufe gewechselt wird, so wird auch der Stack nicht umgeschaltet
- D.h. der Interrupt-Handler verwendet den Stack des unterbrochenen Threads
- Dies entspricht dem Ablauf bei hhuTOS (unser gesamter Code läuft im Ring 0)
- Einen error code gibt es nur bei manchen Exceptions

Stack des unterbrochenen Threads



Stackaufbau bei einem Ringwechsel


- Neuer Stack wird aus dem Task State Segment ermittelt (siehe letztes Kapitel)

Stack des unterbrochenen Threads



RSP vor
dem Transfer
zum Handler


Handler Stack




RSP nach
dem Transfer
zum Handler

Beispiel unserer IDT

- Einträge 0-31 sind durch x86 reserviert für Exceptions
 - Interrupt Gates, alle DPL = 0
- Einträge 32 – 47 für externe Interrupts
 - Interrupt Gates, alle DPL = 0
 - IRQ0 != Vektor0
- Eintrag 0x80 für System-Aufrufe
 - Trap-Gate
 - DPL=3



Systemaufruf über ein Trap-Gate



3.6 Syscall/sysret

- Verwendet Model Specific Registers (MSRs) →
- Benötigt bestimmtes Layout in der GDT
- Stack muss händisch im Syscall-Handler umgeschaltet werden

- Verwenden FS und GS
 - Hier gibt es noch eine Basisadresse
 - Typischerweise speichert die Basisadresse in GS den Zeiger auf den Kernel-Stack

