# AMoAd SDK 3.0.0 Guide for iOS

2014年1月28日

# 更新履歴

更新日	パージョン	更新内容
2014.01.28	3.0.0	

# 目次

1.	概要		4
2.	対応環境		4
3.	ファイル構成	<b>t</b>	4
4.	環境設定		5
	本 SDK のi	<b>追加</b>	5
	関連フレース	ムワークの追加	5
	リンクオプシ	ョンの追加	5
5.	実装方法		6
	UllmageVie	ew	6
	Custom Cla	ass	7
6.	デリゲート		8
7.	ローテーショ	ンの開始、停止	9
8.	テスト検証に	こついて	9
APF	PENDIX A.	API 仕様	10
	AMoAdViev	w	10
	非推奨		10
	AMoAdDele	egate プロトコル	11
APF	PENDIX B.	広告をソースコードで生成する	12
	サンプルコー	<b>−</b> ド	12


## 1. 概要

AMoAd SDK for iOS(以下、本 SDK と表記します)は、iOS デベロッパーが自らのアプリケーションに AMoAd が配信する広告を表示させるためのツールキットです。AMoAd Web サイトで発行する固有 ID を 指定してアプリケーションに個別の広告を配信します。


広告は iOS デベロッパーが Interface Builder で指定する任意の位置に表示することが可能です。

## 2. 対応環境

本 SDK は以下のバージョンの iOS と iPhone 端末、iPad 端末をサポートします。







## 3. ファイル構成

本 SDK は以下のファイルから構成されます。



AMoAd\_SDK\_3\_0\_0\_Guide\_for\_ iOS.pdf..... 本ドキュメント

AMoAdSample.......ライブラリを使用したサンプルプログラム


AMoAdView.h ...... ライブラリヘッダ

libAMoAd\_3\_0\_0.a ...... ライブラリ本体

## 4. 環境設定

#### 本 SDK の追加

- ① プロジェクトナビゲーターを開き、libAMoAd\_3\_0\_0.a と AMoAdView.h をドラッグ &ドロップ します。ターゲットの Link Binary With Libraries には自動的に追加されます。
- ※ 自動的に追加されなかった場合は+ボタンから手動で追加してください。



#### 関連フレームワークの追加


① ターゲットの Link Binary With Libraries に、+ボタンで以下のライブラリを追加する



- ※ Xcode 4 の場合は Quartzcore.framework も追加する必要があります。
- ※ iOS 5 の場合、AdSupport.framework は Optional にする必要があります

#### リンクオプションの追加

① ターゲットの Build Settings タブを開き、Linking カテゴリの Other Linker Flags に「-ObjC」を設定する




## 5. 実装方法

本 SDK は Interface Builder (Xib/Storyboard) に AMoAdView を配置することで画面に広告を表示することができます。

#### **UllmageView**


② Interface Builder に UllmageView を配置します



③ AMoAdView は UllmageView のサブクラスなので最初の広告が表示されるまでに表示する 画像を指定することができます。



#### **Custom Class**



- ④ Identity Inspector の Custom Class に「AMoAdView」を指定します
- ⑤ User Defined Runtime Attributes に管理画面から発行される sid をセットする
- ⑥ rotate\_transition、click\_transitionを設定する

Key Path	Type	Value			
sid	String	管理画面から発行される SID を設定してください(※必須)		管理画面から発行される SID を設定してください(※必須)	
rotate_trans	String	広告ローテーション時のトランジションを設定する			
ition		"none"	トランジション「なし」(デフォルト)		
		"curl_up"	トランジション「巻き上げ」		
		"curl_down"	トランジション「巻き下げ」		
		"flip_from_left"	トランジション「左フリップ」		
		"flip_from_right"	トランジション「右フリップ」		
click_transit	String	広告クリック時のトランジションを設定する			
ion		"none"	トランジション「なし」(デフォルト)		
		"jump"	トランジション「ジャンプ」		

※ AMoAdView をソースコードで生成する場合は、「APPENDIX B 広告をソースコードで生成する」を参照ください。

# 6. デリゲート

AMoAdViewDelegate プロトコルを採用することで SDK からの通知を受け取ることが可能です。通知の種類は以下の通りです。

メソッド	通知内容
AMoAdViewDidReceiveAd:	受信成功
AMoAdView:didFailToReceiveAdWithError:	受信失敗
AMoAdViewDidReceiveEmptyAd:	空広告の受信

### ※ サンプルコード

```
@interface ViewController () <AMoAdViewDelegate>
@property (nonatomic, weak) IBOutlet AMoAdView *amoadView; // IB 上の AMoAdViewを参照する
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    // AMoAdViewDelegate の設定
    self.amoadView.delegate = self;
}

- (void)AMoAdView:(AMoAdView *)amoadView didFailToReceiveAdWithError:(NSError *)error {
    // 広告の取得に失敗した
}

- (void)AMoAdViewDidReceiveEmptyAd:(AMoAdView *)amoadView {
    // 空の広告を受信した
}

- (void)AMoAdViewDidReceiveAd:(AMoAdView *)amoadView {
    // 正常に広告を受信した
}

@end
```

# 7. ローテーションの開始、停止


本 SDK は、管理画面の「自動更新間隔」で指定された間隔で自動的に広告をローテーション表示します。 ローテーションさせたくない場合や AdMob 広告ネットワークメディエーション等の外部機能で AMoAd SDK を制御する際は、管理画面の「自動更新間隔」に「0」を設定してください。

※ 本 SDK でローテーションを止めたり間隔を制御することはできません。

## 8. テスト検証について

組み込みが正しく行われたかどうかは、管理画面から発行される sid を設定していただくことで、確認いただけます。

広告枠を作成いただくと、AMoAd で広告枠の審査を行わせていただきます。広告枠の審査が完了するまでは、以下のバナーが表示されます。



広告枠の審査が完了すると、広告主から提供されている広告が配信されるようになります。

# APPENDIX A. API 仕様

AMoAd SDK for iOS で公開されている API を以下にまとめます。

#### **AMoAdView**

sid	
説明	AMoAd Web サイトで発行される ID(必須)
型	文字列(NSString *)

rotateTransition				
説明	ローテーション時のトランジション	ローテーション時のトランジション		
	AMoAdRotateTransitionNone	トランジション「なし」		
	AMoAdRotateTransitionFlipFromLeft	トランジション「左フリップ」		
	AMoAdRotateTransitionFlipFromRight	トランジション「右フリップ」		
	AMoAdRotateTransitionCurlUp	トランジション「巻き上げ」		
	AMoAdRotateTransitionCurlDown	トランジション「巻き下げ」		
型	列挙型(AMoAdRotateTransition)			

clickTransition				
説明	クリック時のトランジション			
	AMoAdClickTransitionNone	トランジション「なし」		
	AMoAdClickTransitionJump トランジション「ジャンプ」			
型	列拳型(AMoAdClickTransition)			

delegate			
説明	説明 通知を受け取るデリゲート		
型 AMoAdDelegate プロトコルを採用したクラスのインスタンス(id)			

## 非推奨

以下のプロパティは対応する新しいプロパティに変更されました。以前のプロパティも使用することは可能ですが、非推奨となり、今後のバージョンでは使用できなくなる可能性があります。

	変更前	型	変更後	型
rotationAnimationTransitio AMoAdViewAnimation		AMoAdViewAnimationTra	rotateTransition	AMoAdRotateTran
	n	nsition		sition
	clickAnimationTransition	AMoAdViewClickAnimatio	clickTransition	AMoAdClickTransit
L		nTransition		ion

## 以下のプロパティ、メソッドは非推奨となり呼び出しても何も起こりません。

enableModal , rootController , currentContentSizeIdentifier , enableRotation , displayAd , startRotation , stopRotation

## AMoAdDelegate プロトコル

AMoAdView:didFailToReceiveAdWithError:				
機能	広告受信に失敗した場合に呼び出されます。			
パラメータ	amoadView	AMoAdView *	受信に失敗した AMoAdView オブジェクト	
	error	NSError	エラーオブジェクト	
戻り値	なし			

AMoAdViewDidReceiveEmptyAd:				
機能	空広告を受信した場合に呼び出されます。			
パラメータ	amoadView	AMoAdView *	受信した AMoAdView オブジェクト	
戻り値	なし			

AMoAdViewDidReceiveAd:			
機能	広告受信に成功した場合に呼び出されます。		
パラメータ	amoadView	AMoAdView *	受信した AMoAdView オブジェクト
戻り値	なし		

# APPENDIX B. 広告をソースコードで生成する

本 SDK では広告の生成をソースコードで行うこともできます。その場合でもシングルトン・パターンなどで 生成を管理する必要はなく、各画面に同じ固有 ID を設定することで広告を内部的に共有します。API の詳 細については「APPENDIX A API 仕様」を参照ください。

### サンプルコード

```
- (void)viewDidLoad {

[super viewDidLoad];

// 広告の設置

AMoAdView *amoadView = [[AMoAdView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 64, 320, 50)];

amoadView.sid = @"管理画面から発行される SID を設定してください";

amoadView.rotateTransition = AMoAdRotateTransitionFlipFromLeft;

amoadView.clickTransition = AMoAdClickTransitionJump;

[self.view addSubview:amoadView];
}
```

※ 各画面で同じ固有 ID の広告を生成して追加します。