



Enmish Pointer

画面共有に注釈を重ねる Chrome 拡張

商談や社内MTGの画面共有中に、見ているタブの上へ直接、カーソル強調・線・図形・文字などの注釈を描けます。録画もできます。

記録バック：録画すると動画・スライド画像・メモを1つのZIPにまとめて保存

概要

Enmish Pointer とは

画面共有中に注釈を重ねる Chrome 拡張です。ツールバーは普段は隠れていて、画面の右端にカーソルを近づけると表示されます。終了すると画面から消えます。

電源 OFF (紺)
左下のマーク。押すとON。

電源 ON (緑+グロー)
起動中。ツールバーが使えます。

セットアップ

Chromeへの入れかた・差し替え

配布されたzipを展開して読み込むだけ。更新版が来たら同じ手順で入れ直します。

1 受け取った **zip** を展開 (フォルダができます)。

2 Chromeで `chrome://extensions` を開き、右上の **デベロッパーモード** をON。

3 「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」→展開したフォルダを選択。

4 ツールバー右上のバズルアイコンから **Enmish Pointer** をピン留めすると使いやすい。

5 差し替え時は古い方を削除してから読み込み、設定パネル末尾のバージョン番号が新しいか確認。

使いはじめ：共有したいタブを開いて、左下の電源マーク（または **※+E**）でON。あとは描くだけ。

基本操作

ツールバーとツール

画面の右端にカーソルを近づけると、ツールバーが表示されます。普段は隠れていきます。




実際の利用画面 — スライドに四角で囲い・矢印・テキスト注釈。右にツールバー、左下に電源マーク、下に色スイッチ。

描く (ドラッグで描画)



視線を集める




「注目」= スポットライト。「[]」で広さを調整。帯か丸かは設定で。

色・線・テキスト

- 色：ツールバー下のスイッチでワンタップ切替 (4色)。明暗どちらの背景でも線が見える二重リング。
- 線の太さ：色の下の細 / 中 / 太 でワンタップ切替。
- テキスト：サイズ・太さ・色を設定可。文字の下に自動で下地チップを敷いて読みやすく。





画面の操作ボタン



消し方はこの2つだけ：描いたら **Delete** (1つ戻す)、迷ったら **Esc** 2連打 (全消去)。文字入力中は **Delete** は文字の削除が優先されます。

こまかい設定 (⚙ 設定)

ツールバーの「設定」から開きます。下記がすべての項目 (緑=初期値)。一部はそのツール選択中だけ出ます。



録画


記録バック (録画)

録画すると、動画・スライド画像・メモが1つのZIPにまとめて保存されます。録画中は、設定した間隔で画面が自動でキャプチャされます。

手順 1
録画ボタンを押す
共有先を選ぶピッカード、見ているタブ (スライド/ドキュメント) も選べます。

手順 2
話す・進める
設定した間隔で、スライドが自動的に静止画として保存され続けます。

手順 3
もう一度押して停止
動画+スライド+メモをZIPにまとめて自動ダウンロード。



- ✓ **自動スクショ**
間隔を OFF / 15秒 / 30秒 / 1分 から選択。1時間なら30秒で約120枚。
- 🎧 **マイクも録る**
ONで自分の声も画面音声とミックス (登場録画向け/既定OFF)。
- 📁 **1フォルダで整理**
動画とスライドが時刻で対応。あとで突き合わせやすい。

設定 → 録画でマイクも録る 設定 → 録画中の自動スクショ

録画中のサイン：左下の電源マークに赤い点が点滅します (バーが隠れていても録画中と分かる)。文字起こしについて：いまは音声つき動画を同梱するところまで。video.webm を Notta / tldv / Google Meetの字幕等に渡すと文字起こしできます。

プレゼンで使う

スライドショー・全画面でも

Google スライドの発表 (全画面) 中でもツールバーは右端ホバーで出せます。描画やボタン操作はスライドに伝わらないので、勝手にページ送りされません。

Esc + Tab 起動中だけ。注釈オーバーレイをまるごと隠す/戻す。

録画ピッカ 「いま開いているタブ」も選べます (Macで音も録るなら「Chromeタブ」を1選択)。

ショートカット

キー一覧

キー	動作
※+E	ポインターの ON / OFF
Esc	カーソルに戻す・パネルやモードを閉じる
Esc 2連打	全消去 (どのページでも効く)
Esc + Tab	オーバーレイを隠す/戻す (起動中)
⌫ / Delete	1つ戻す (※+E で全消去)
[]	注目 (スポットライト) の広さ
⌵ =	ズームの倍率

※ Windows は **⌘** を **Ctrl** に読み替えてください。

困ったとき

トラブルシュート

ツールバーが出てこない +

古いバージョンが読み込まれる +

録画ピッカにスライドのタブが出ない +

録画に自分の声が入らない +

白い画面で白アイコンが見えない +

拡張を消したのに画面に残る +

