

SeatOn 엔터프라이즈 사용자 가이드 (User Guide & Manual)

문서 버전	v1.4.0-ENTERPRISE
작성일자	2026년 8월 26일
대상	일반 임직원, 총무/인사/시설 관리자, AI MCP 클라이언트 사용자
문서 개요	좌석 검색과 좌석맵 조회, 도면 등록과 좌석 인식, 격자 보정과 배치 편집, Drag & Drop 배정, 개인 API 키와 Streamable MCP 연동

1. 개요 및 좌석맵 워크플로우 (SeatMap Workflow)

SeatOn은 사무실 도면과 직원 정보를 비율 좌표 SVG 좌석맵으로 연결합니다. 도면 파일과 좌석 좌표를 모두 사내 PostgreSQL에 보관하고, 외부 지도 SDK나 CDN 없이 단일 컨테이너에서 동작합니다.

전체 흐름은 다음 순서로 진행됩니다.

- 사업장 · 층 등록** — 건물과 층 코드를 만듭니다. 좌석 번호 접두어(**HQ-3F-**)가 여기서 정해집니다.
- 도면 업로드** — PNG, JPG, PDF 도면을 층별 버전으로 올립니다.
- 좌석 인식** — 오프라인 CV 또는 사내 비전 모델이 좌석 후보를 만듭니다.
- 검토 · 보정** — 신뢰도가 낮은 후보를 확인하고 격자에 맞춰 정렬합니다.
- 게시** — 층의 활성 도면으로 게시하면 일반 직원 화면에 노출됩니다.
- 배정 · 운영** — Drag & Drop 또는 CSV/XLSX로 배정하고, 이상 좌석을 처리합니다.

1.1 좌석 좌표 체계

좌석은 도면 대비 비율(0~1) 좌표로 저장됩니다. 좌석맵은 도면 원본 픽셀 비율과 동일한 좌표계에서 렌더링하므로, 세로 도면이나 정사각 도면에서도 좌석이 도면과 정확히 겹칩니다. 화면 확대·축소나 창 크기에 좌표가 영향을 받지 않습니다.

PDF 도면은 업로드 시 첫 페이지를 150 DPI PNG로 변환해 보관하고, 그 이미지를 좌석 오버레이의 기준으로 씁니다. 따라서 PDF 도면에서도 좌석이 도면 위에 그대로 표시됩니다.

2. 일반 직원용 검색 및 좌석 탐색

- 직원/좌석 검색:** 좌측 검색창에 이름, 사번, 조직명을 입력하면 결과 목록이 뜹니다. 배정된 직원을 선택하면 **그 좌석이 화면 중앙으로 이동하며 확대되고 테두리가 맥동해** 눈에 바로 들어옵니다. 좌석 번호로도 검색할 수 있습니다.
- 건물 · 층 · 도면 버전 선택:** 상단 선택기로 사업장과 층을 바꿉니다. 기본값은 각 층의 게시된 활성 도면입니다.

2.1 도면 탐색 조작

조작	동작
빈 곳 드래그	화면 이동
마우스 휠	커서 위치를 기준으로 확대·축소

조작	동작
방향키	화면 이동
+ / -	확대 / 축소
0	전체 보기로 되돌리기
좌하단 미니맵	현재 보는 영역 표시. 클릭·드래그로 이동

확대 배율은 도면 좌상단에 %로 표시되며 전체 보기가 100%입니다. 미니맵은 확대했거나 필터·조직 강조가 걸렸을 때 나타납니다.

좌석 번호는 도면 안에서 구분되는 뒷자리만 보여 줍니다. **HQ-3F-011** 좌석은 도면 위에서 **011**로 읽히고, 전체 번호는 좌석을 고르면 오른쪽 상세와 툴팁에 나옵니다. 라벨 크기는 확대해도 화면상 크기가 거의 유지되므로, 크게 확대해도 글자가 좌석을 뒤덮지 않습니다.

2.2 색상 기준과 필터

도면 위쪽 툴바에서 좌석을 어떻게 보여줄지 고릅니다. 툴바는 도면과 겹치지 않으므로 어떤 좌석도 가리지 않습니다.

- **상태 색(기본)**: 배정, 빈 좌석, 공용, 사용불가를 색으로 구분합니다.
- **조직 색**: 실제로 앉은 직원의 소속 색으로 칠해 어느 팀이 어디에 앉는지 한눈에 봅니다. 범례에서 조직을 누르면 그 조직만 도드라집니다.
- **구역**: 좌석에 지정된 조직 구역을 배경 상자로 표시합니다.
- **필터**: 배정 · 빈 좌석 · 검토 필요 · 구역 불일치를 여러 개 고를 수 있습니다. 걸리지 않은 좌석은 사라지지 않고 흐려지므로 도면 맥락이 유지됩니다. 강조된 좌석 수가 패널 아래에 표시됩니다.
- **범례**: 배정, 빈 좌석, 공용, 사용불가, 검토 필요(점선), 구역 불일치(자주색 점선)를 색과 테두리로 구분합니다. 색만으로 구분하지 않으므로 색각 이상이 있어도 판별할 수 있습니다. 조직 색 모드에서는 범례가 그 도면의 조직 목록으로 바뀝니다.
- 좌석에 마우스를 올리면 좌석 번호, 배정자, 소속, 검토 필요 여부, 구역 불일치가 툴팁으로 표시됩니다.

키보드만으로 쓰기. 도면 위 좌석도 키보드로 옮겨 다닐 수 있습니다.

조작	동작
Tab	도면 안 좌석 하나로 들어옵니다. 좌석 수백 개를 모두 훑지 않도록 탭에는 한 좌석만 들어오고, 한 번 더 누르면 도면을 지나 다음 조작으로 갑니다
방향키	그 방향에 있는 이웃 좌석으로 초점을 옮깁니다. 줄이 살짝 어긋난 도면에서도 옆자리로 이어집니다
Home / End	도면의 첫 좌석 / 마지막 좌석
Enter · Space	그 좌석을 선택해 오른쪽에 상세를 엽니다

초점이 도면 밖의 좌석으로 가면 그 좌석이 보이도록 화면이 따라 움직입니다. 이미 보이는 좌석으로 옮길 때는 화면이 흔들리지 않습니다. 좌석마다 좌석 번호·배정자·소속·검토 상태를 읽어 주므로 화면 낭독기로도 누가 어디에 앉는지 알 수 있습니다.

사람을 알고 찾을 때는 검색이 빠릅니다. 왼쪽 검색창에 이름·사번·조직을 넣고 Enter를 누르면 첫 결과의 좌석으로 확대되며 상세가 열립니다. 결과가 여러이면 탭으로 목록을 옮겨 다니며 Enter나 Space로 고릅니다.

3. 관리자용 도면 등록과 좌석 인식

3.1 도면 업로드

관리자 메뉴 **도면 · 좌석** **도면 업로드**에서 층과 버전을 지정해 PNG, JPG, PDF(25MB 이하)를 올립니다. 같은 층에 같은 버전은 중복 등록되지 않으며, 새 버전을 올려도 기존 게시 도면은 그대로 서비스됩니다.

업로드 직후 도면 목록에 좌석 수와 검토 필요 건수가 표시됩니다. PDF는 이 시점에 오버레이용 이미지 변환이 함께 이뤄집니다.

3.2 좌석 인식 실행

도면 카드의 **AI 분석**을 누르면 좌석 인식이 시작됩니다. 분석은 즉시 완료되지 않고 백그라운드에서 진행되며, 버튼이 진행 상태로 바뀌고 완료되면 결과와 경고가 화면 상단에 표시됩니다. 비전 모델을 사용하는 경우 도면 크기에 따라 수십 초가 걸릴 수 있습니다.

인식 엔진은 시스템 설정에서 세 가지 중 선택합니다. 기본값은 외부 통신이 전혀 없는 오프라인 CV입니다.

엔진	방식	특징
오프라인 CV	내장 영상 처리	결과가 항상 재현되고 외부 통신이 없습니다
비전 모델(VLM)	사내 추론 서버	결과가 모두 검토 대상으로 남습니다
하이브리드	두 결과를 교차 검증	두 엔진이 합의한 좌석은 검토 없이 승인됩니다

엔진별 정확도 비교와 설정 방법은 관리자 가이드를 참고하십시오. 같은 도면이라도 엔진에 따라 결과가 달라지므로, 도입 시 대표 도면으로 비교해 보고 선택하는 것을 권합니다.

3.3 인식 결과 검토

인식된 좌석에는 신뢰도와 근거가 함께 기록됩니다. 신뢰도가 자동 승인 기준(기본 0.95) 아래인 좌석은 좌석맵에서 **점선 테두리**로 표시되고 검토 대상으로 집계됩니다. 대시보드의 처리 필요 목록에서도 저신뢰 좌석을 모아 볼 수 있습니다.

좌석의 근거는 다음 네 가지입니다.

- **cv** — 오프라인 CV가 도면의 실제 선에서 찾은 좌석
- **vlm** — 비전 모델만 찾은 좌석. 항상 검토 대상입니다
- **cv+vlm** — 두 엔진이 같은 자리를 지목해 교차 검증된 좌석
- **grid-fill** — 격자에서 빠진 자리에 도면 흔적이 있어 채운 좌석. 항상 검토 대상입니다

3.4 좌석 배치 편집

좌석맵 우측 상단의 편집 모드를 켜면 배치를 직접 다룰 수 있습니다.

- **이동**: 좌석을 끌어 옮깁니다. Shift로 여러 좌석을 선택해 함께 옮길 수 있습니다.
- **키보드 미세 조정**: 방향키로 이동하고 Shift와 함께 누르면 크게 이동합니다.
- **정렬 · 회전**: 선택한 좌석을 왼쪽/위 기준으로 맞추거나 90도 회전합니다.
- **실행 취소 · 다시 실행**: Ctrl/ Z, Ctrl/ Shift Z.
- **신규 좌석**: 도면의 빈 곳을 더블 클릭하면 그 위치에 좌석을 만듭니다.
- **삭제**: 배정되지 않은 좌석만 삭제할 수 있습니다.

3.5 도면 격자 보정

책상이 규칙적으로 배치된 도면에서는 격자를 보정해 두면 편집이 훨씬 빨라집니다.

- 1 편집 모드에서 가로·세로로 떨어진 좌석 **2개 이상**을 Shift로 선택합니다.
- 2 자(Straighten) 버튼을 누르면 선택한 좌석의 간격이 그 도면의 격자로 저장됩니다.
- 3 이후 드래그 스냅이 임의의 고정 간격이 아니라 실제 책상 열 간격을 따르고, 격자 오버레이가 청록색으로 표시됩니다.
- 4 정렬 버튼으로 선택 좌석 또는 도면 전체를 격자 교점에 한 번에 맞춥니다.

정렬 결과에는 좌석이 실제로 얼마나 움직였는지 함께 표시됩니다. 좌석 간격의 절반을 넘게 이동했다는 경고가 뜨면 격자 보정값이 잘못되었을 가능성이 높으므로, 그대로 두지 말고 격자를 다시 보정하십시오.

좌석 인식이 반복 격자를 찾아내면 격자 보정값을 자동으로 채웁니다. 관리자가 직접 보정한 값은 재분석이 덮어쓰지 않습니다.

3.6 좌석 일괄 생성

인식 결과가 없거나 도면이 지나치게 단순한 경우, 도면 카드의 **좌석 일괄** 도구로 행·열·간격을 지정해 좌석 격자를 한 번에 만들 수 있습니다. 한 번에 최대 500석까지 생성됩니다.

3.7 게시

검토가 끝나면 **게시**를 눌러 해당 도면을 층의 활성 버전으로 올립니다. 같은 층의 이전 게시 도면은 자동으로 보관 상태가 됩니다. 게시된 도면은 다시 분석할 수 없으므로, 인식을 다시 돌리려면 새 버전을 올리십시오.

3.8 잘못 올린 버전 삭제

파일을 잘못 골랐거나 시험 삼아 올린 버전은 도면 카드의 **삭제**로 지웁니다. 무엇을 지우는지 확인한 뒤에 진행합니다.

두 경우에는 지워지지 않습니다.

- **게시 중인 도면**: 삭제 단추가 나타나지 않습니다. 지우면 좌석맵이 통째로 비기 때문입니다. **게시 내림**으로 먼저 내린 뒤 지우거나, 다른 버전을 게시해 밀어내십시오. 게시를 내리면 좌석맵에서는 사라지지만 좌석과 이력은 남으므로 언제든지 다시 게시할 수 있습니다.
- **배정이나 변경 이력이 걸린 좌석이 있는 도면**: 좌석이 사라지면 변경 이력에서 "누가 어디서 어디로 옮겼는지"를 잃습니다. 이력을 지키기 위해 거절합니다.

4. 변경 이력 조회와 내보내기

좌석 이동은 별도 입력 없이 처리 주체·사유·경로까지 자동으로 남습니다. **관리자** → **변경 이력**에서 조회합니다.

- **검색**: 이름, 사번, 좌석 번호로 찾습니다. 이전 좌석과 새 좌석 양쪽이 검색 대상입니다.
- **방식 필터**: 수동 배정, 일괄 등록, 처리필요에서 조치, 처리필요 일괄 조치, 인사 동기화, MCP 연동 중에서 고릅니다.
- **기간 필터**: 시작일과 종료일을 고르면 그 날 전체가 포함됩니다. 기간 경계는 보고 있는 브라우저의 시간대로 계산되므로, 해외 지사와 본사가 같은 날짜를 골라도 각자의 하루가 기준이 됩니다.
- **더 보기**: 100건씩 늘려 최대 500건까지 봅니다. 조건에 맞는 건수가 5000건을 넘으면 **5000+**로 표시합니다.
- **CSV 내보내기**: 화면에 보이는 만큼이 아니라 **조건에 맞는 전체**를 다시 조회해 내려받습니다. 한 번에 500건까지 받을 수 있으며, 그보다 많으면 몇 건을 받았는지 알려 주므로 기간을 나눠 다시 내보내십시오. Excel에서 한글이 깨지지 않도록 BOM이 붙습니다.

변경일시는 최근 것일수록 "3분 전"처럼 상대 시간으로 보여주고, 마우스를 올리면 정확한 시각이 나옵니다.

5. 세션과 로그아웃

세션 유효시간은 시스템 설정에서 정하며 기본값은 8시간입니다. 화면을 열어 둔 채 세션이 만료되면 다음 동작 시 자동으로 로그인 화면으로 돌아가고 만료되었다는 안내가 표시됩니다. 작업 중이던 내용은 저장되지 않으므로, 오래 자리를 비웠다면 저장 전에 한 번 새로 고치는 편이 안전합니다.

6. Drag & Drop 배정 및 CSV/XLSX 일괄 가져오기

- 좌석맵 좌측에서 직원을 검색해 목표 좌석으로 Drag & Drop하면 즉시 배정됩니다.
 - 한 직원은 동시에 한 좌석만 점유하며, 이미 배정된 좌석에는 다른 직원을 배정할 수 없습니다.
 - 직원 관리 화면에서 인사 CSV/XLSX를 올려 직원을 가져오고, 사번과 좌석 번호 두 열로 좌석을 일괄 배정할 수 있습니다. 실패한 행은 행 번호와 사유가 함께 보고됩니다.
 - 모든 배정 변경은 좌석 이력과 감사 로그에 기록됩니다.
-

7. 개인 API 키 발급 및 AI(MCP) 연동

- 1 프로필 메뉴 `/profile/keys` 이동.
- 2 **키 만들기**를 누르고 이름과 범위(**read**, **write**, **mcp**)를 지정합니다. 범위를 벗어난 요청은 **403** 으로 막힙니다. 조회용으로 나눠 준 **read** 키로는 데이터를 바꿀 수 없고, **mcp** 범위가 없으면 MCP 연결도 되지 않습니다.
- 3 발급 직후 화면에 한 번만 표시되는 **seat_...** 형식의 키 원문을 안전한 곳에 보관합니다. 서버는 해시만 저장하므로 원문은 다시 볼 수 없습니다.
- 4 목록의 **상태** 칸이 사용 중 · 회전 유예 · 폐기됨을 알려 줍니다.
- 5 키를 갈아 끼울 때는 **회전**을 씁니다. 새 키가 한 번 표시되고, 기존 키는 설정된 유예 시간(**security.rotation_grace_hours**, 기본 24시간) 동안만 함께 동작한 뒤 막힙니다. 연동을 새 키로 바꿀 시간을 벌어 줍니다.
- 6 키가 유출된 것으로 보이면 **폐기**로 즉시 무효로 만듭니다. 유예 없이 그 순간부터 막히고 되돌릴 수 없으므로, 어떤 키인지 확인하는 창이 한 번 뜹니다.

MCP 클라이언트에는 Streamable HTTP 엔드포인트 하나만 등록합니다.

```
{
  "mcpServers": {
    "seaton": {
      "type": "http",
      "url": "https://seaton.internal/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer seat_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
      }
    }
  }
}
```

제공되는 MCP Tools 목록

도구	설명
search_employees	이름, 사번, 이메일, 조직명으로 직원을 찾고 현재 좌석을 반환합니다
list_available_seats	건물·층의 사용 가능한 좌석을 조회합니다
get_floor_map	층 도면과 좌석 배치를 조회합니다. 이미지 원문 대신 내부 URL과 비율 좌표를 반환합니다
get_action_items	미배정, 퇴직자 점유, 조직 불일치 등 처리 필요 건수를 조회합니다
assign_seat	좌석 관리자 권한과 write 범위로 좌석을 배정합니다. 모든 변경이 감사·이력에 기록됩니다

읽기 도구는 **read** 범위로 동작하고, **assign_seat**는 좌석 관리자 권한과 **write** 범위를 모두 요구합니다.

8. 자주 겪는 상황

상황	확인할 점
좌석맵에 도면만 보이고 좌석이 없다	인식을 실행했는지, 신뢰도 기준이 지나치게 높지 않은지 확인합니다
좌석이 도면과 어긋나 보인다	도면 우측 상단에 크기 정보 경고가 있는지 확인하고, 없으면 격자 보정값을 점검합니다
PDF 도면에 좌석이 겹쳐 보이지 않는다	변환 경고가 표시되면 도면을 다시 올리거나 인식을 한 번 실행합니다
인식이 끝나지 않는다	비전 모델 응답 제한 시간과 사내 추론 서버 상태를 확인합니다. 실패해도 CV 결과로 완료됩니다
정렬 후 좌석이 흐트러졌다	정렬 결과의 이동량 경고를 확인하고 격자를 다시 보정합니다
좌석을 삭제할 수 없다	배정된 좌석은 삭제되지 않습니다. 먼저 배정을 해제합니다

상황	확인할 점
이력에서 오늘 것이 안 보인다	시작일·종료일을 모두 오늘로 두었는지 확인합니다. 기간은 보고 있는 브라우저 시간대로 계산됩니다
내려받은 CSV가 화면보다 적다	한 번에 500건까지만 받습니다. 안내에 나온 전체 건수를 보고 기간을 나눠 다시 내보냅니다
갑자기 로그인 화면으로 돌아갔다	세션이 만료된 것입니다. 다시 로그인하면 이어서 작업할 수 있습니다