瞳 Hitomi　快速指南

版本 1.0 正式版　·　一個人也能錄出合奏：多格錄音 → 自動對齊 → 混音 → 匯出

開始之前

- **戴有線耳機**。沒有耳機，拍子機和前面幾格的聲音會漏進麥克風。藍牙耳機延遲大又不穩定，盡量避免。
- **允許相機和麥克風權限**，並用 HTTPS 網址開啟；錄音時讓手機保持亮屏，不要切換到其他 App。
- **一格＝一段錄音**（一個聲部或樂手），最多 36 格。專案**只存在這部裝置的瀏覽器裡**，重要的要備份（見最後一頁）。

五步完成一個合奏

步驟	做什麼	重點
1　準備	設定歌曲速度（BPM）、格數、畫面比例；選「錄影」或「只錄聲音」。	**先定好速度**：每一格都跟著同一個拍子機錄。人聲、原聲樂器建議用「只錄聲音」。
2　錄音	選一格，按紅鈕，聽 4 下預備拍後開始，錄完按「停止錄音」。	每格錄完會出現「好／重錄」；App 自動跳到下一個空格。先錄節奏最穩的聲部當基準。
3　混音	按 ▶ 聽全部；按「自動對齊」和「平衡音量」；不合拍的格用「調整 › 時間」微調。	自動對齊只是輔助，**以耳朵為準**。
4　匯出	選影片（MP4）或音訊（WAV／M4A），按「匯出」，完成後下載或分享。	影片要即時播放一遍，期間**留在這個畫面**；音量預設「發佈用」。
5　備份	準備頁 › 「全部」 › 「⋯」 › 「匯出」，存成 .egrid 專案檔。	清除瀏覽資料會一併刪除專案；有錄音而未備份時，準備頁會提醒你。

> **五分鐘上手**
> 準備頁把 BPM 設成歌曲速度、格數設 4、比例選 9:16（Reels／Shorts）→ 開始錄音 → 錄 4 格 → 混音按「自動對齊」「平衡音量」→ 匯出 MP4。

畫面速覽



① 準備

1 格數（1–36）
2 畫面比例：1:1、4:5、9:16、16:9
3 BPM 捲輪（40–220）；也可用「敲拍」
4 進入錄音頁



② 錄音

1 金框＝目前格；點選換格，**長按格名改名**
2 音量條：下方文字說明是否太大或太小
3 試音：先吹最大聲一句，檢查會不會爆
4 紅鈕：錄／停止



③ 錄完一格

1 好：保留
2 重錄：不滿意就重來
3 品質提示：收音、長度、對齊、錄音機啟動；有問題時「重錄」會變金色



④ 混音

1 播放全部（可循環）
2 自動對齊：錄在拍子機上的格最多移 60 ms；移不動的會說明
3 平衡音量：結果會寫在按鈕下
4 對齊結果；點一格跳到該音軌，「調整」可微調時間、修剪、音色、畫面



⑤ 匯出

1 影片／音訊
2 格式：MP4、WebM；WAV、M4A
3 音量：發佈用（約 −14 LUFS）、保持原音量、最大音量
4 開始匯出（顯示預計大小）

圖中的錄音頁用「只錄聲音」模式；錄影模式的畫面相同，格內是相機畫面，另有切換前後鏡頭的按鈕。

常見提示與處理

畫面上的提示	怎樣做
⚠ 聲音有削波／音量條「會爆」	退後、斜一點吹；先按「試音」再錄。
⚠ 收音偏小聲	靠近一點。寧願小聲，也不要爆音。
⚠ 錄音機比第一拍晚了約 x ms 才開始	手機太忙，開頭可能被切掉。關掉其他 App 後「重錄」。
⚠ 只有約 x 秒有聲音（錄了約 y 秒）	聲音沒有完整錄下。「重錄」；格數多時改用「只錄聲音」。
混音頁：「與其他格相差約 x ms，但已按拍子機放好，所以沒有移動」	這是設計。先聽；真的不合拍，再用「調整 › 時間」微調（負數＝提早，正數＝延後）。
按「平衡音量」後整體變小聲	為了讓最小聲的一格夠大聲，所有格一起降低；匯出選「發佈用」會自動補回。
錄出來和拍子對不上（尤其藍牙耳機）	改用有線耳機；或準備頁「更多設定 › 耳機同步」按「檢查耳機同步」，跟著拍子機拍手 8 下。
影片匯出慢、畫面停頓，或「影片比聲音長」	改選「標準」畫質、減少格數、關閉其他 App；匯出時不要切走畫面（App 會自動降到「標準」，請再按一次）。
iPhone 播放不了匯出檔	不要用 WebM；改匯出 MP4（影片）或 M4A／WAV（音訊）。
頂部提示：另一個分頁也開著瞳	只留一個分頁，否則專案會互相覆蓋。
錄音中閃退	重新開啟時按提示救回；救回的內容放進空格，不會蓋掉已有的錄音。

快速鍵（錄音頁）

按鍵	功能
空白鍵、PageDown、→（藍牙翻頁器／腳踏）	開始／停止錄音
P、PageUp、←	播放／暫停
Ctrl／⌘＋S	立即儲存

已知限制（請先看一眼）

- 測試用的是**合成聲音和桌面版 Chromium（模擬手機畫面）**。**真手機（Samsung、iPhone、iPad）、藍牙耳機、真樂器、Safari／Firefox 還沒有實測**；第一次正式使用前，建議先用幾格試錄。
- **多格錄影在較弱的裝置上**，可能出現「錄音機晚啟動」或「缺聲」（App 每格都會警告）。多格時建議用「只錄聲音」。
- **自動對齊只輔助**：節奏稀疏或離拍的聲部最難判斷，所以錄在拍子機上的格最多移 60 ms；匯入的檔案沒有拍子機可依，準確度較低。
- **平衡音量按響度計**，不等於聽感；很大聲的聲部（例如小號）仍可能要再手動調。