视频连接 WEB 控件使用说明

一、控件简介

名称: ICH_RVS_PLAYER.ocx

版本号: 3.1.1

控件描述:

本 IE 控件实现了视频连接,双向语音,切换码流等功能.

其中 ICH_SysInit, ICH_SysDestroy 是系统基本接口;

属于全局方法,程序生命周期内,只能调用一次;

主要完成了系统初始化,登陆和销毁工作;

其他方法,如 $ICH_ConnectStreamer$, $ICH_DisConnStreamer$, $ICH_PlayStream$

等;

主要完成了采集端连接,播放,控制等功能.

调用流程:

- 1、 模块初始化 (ICH_SysInit).
- 2 、 连接采集端 ICH_ConnectStreamer 处理连接响应ICH_OnConnStreamerStatus.
 - 3、 播放视频 ICH_PlayStream,控制视频(切换码流,静音,对讲等).
 - 4、 停止视频 ICH_StopStream。
 - 5、 断开采集端(ICH_DisConnStreamer,可选).
 - 6、 模块销毁 ICH_SysDestroy.

其中 2,3,4,5 步骤是可以循环重复操作的可以多次对视频进行观看停止操作.

控件 IID: {A9C0FB7D-07F6-4242-ADD6-71695DFF75E9}

二、 接口说明

*

* Function Name : ICH SysInit

* Descriptions : 系统初始化接口

* Input : bstrCompanyId: 公司 id;

ullCompanyKey: 公司 key; bstrAppId: App id;

以上 3 个参数请到众云视频官网 http://rvs.ichano.cn/download 注册后获取。

* Output : N/A

* Return : 成功 0, 其他失败;

初始化后,可以通过回调接口获取登陆状态: void ICH_OnSysLoginResult(SHORT sStatus, SHORT sErrid);

sStatus:登陆状态取值如下:

E RVS LOGIN STATE IDLE = 0,

E_RVS_LOGIN_STATE_CONNECTING = 1, //连接中... E_RVS_LOGIN_STATE_CONNECTED = 2, //连接成功... E_RVS_LOGIN_STATE_DISCONNECT = 3 //连接失败

sErrid:登陆子进度;

typedef enum enPROGRESS{

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_INIT = 0,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_SERVICEGET,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_SERVICEGETTED,

EN CBAU AUTH PROGRESS AUTHING,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_AUTHED,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_CONNECTING,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_CONNECTED,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_REGISTING,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_REGISTED,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_ALLOCATING,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_ALLOCATED,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_GETSYSCONFIG, EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_UPLOADINFO, EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_STARTBUSSINESS, EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_STARTED,

EN_CBAU_AUTH_PROGRESS_END = 99
}EN_AUTH_CONNECT_PROGRESS;

SHORT ICH_SysDestroy(void);

* Function Name : ICH_SysDestroy

* Descriptions : 模块销毁接口;

* Input : N/A

* Output : N/A

* Return : 成功 0, 其他失败;

* Function Name : ICH_ConnectStreamer

* Descriptions : 连接采集端;

* Input :

ullStreamerCid: 采集端 cid; bstrUser: 采集端用户名; bstrPwd: 采集端密码;

* Output : N/A

* Return : 成功 0, 其他失败;

连接采集端后,可以通过连接回调接口获取采集端连接状态: void ICH_OnConnStreamerStatus(ULONGLONG ullStreamerCid, SHORT sConnStatus)

ullStreamerCid:采集端 cid;

sConnStatus:采集端在线状态,如下:

```
typedef enum enum RVS STREAMER PRESENCE STATE
               E STREAMER STATE INIT = 0, //初始状态;
               E_TREAMER_STATE_OFFLINE = 1, //离线;
               E_STREAMER_STATE_ONLINE = 2,
                                    //在线;
               E STREAMER STATE ERRUSERPWD = 3, //用户名或密码错误;
               E STREAMER UNSUPPORTED DEVICE = 8, //不支持的设备;
               E_STREAMER_UNSUPPORTED_VERSION = 9 //不支持的软件版本
            }EN RVS STREAMER PRESENCE STATE;
SHORT ICH DisConnStreamer(ULONGLONG ullStreamerCid);
* Function Name : ICH DisConnStreamer
* Descriptions : 断开采集端连接;释放连接资源;
          : ullStreamerCid: 采集端 cid;
* Input
* Output : N/A
* Return : 成功 0, 其他失败;
SHORT ICH_PlayStream(ULONGLONG ullStreamerCid,SHORT sCamId,SHORT sStreamId,SHORT
sMicId,SHORT sPosition)
/******************************
* Function Name : ICH_PlayStream
* Descriptions : 发起视频播放请求;
* Input
          : ullStreamerCid: 采集端 cid;
            sCamId: 摄像头 id, 默认取值 0;
            sStreamId: 流 id, 默认取值 0;
            sMicId: 音频麦克风 id, 默认 0;
            sPosition, 当前需要操作的窗口序号, 0表示第一个窗口, -1表示当前
选中的窗口;
```

* Output : N/A

```
发起播放请求后,可以通过播放回调接口获取播放是否成功:
          void ICH_OnPlayStreamStatus(SHORT sPosition, SHORT sStatus),
          sPosition: 窗口序号;
          sStatus:播放状态,取值如下:
          typedef enum enum RVS MEDIASTREAM STATE{
             EN RVS MEDIASTREAM STATE CREATED
                                         = 0,//播放成功;
             EN RVS MEDIASTREAM STATE FAILED
                                            //播放失败;
          }EN_RVS_MEDIASTREAM_STATE;
*******************************
void ICH_StopStream(SHORT sPosition);
/*****************************
* Function Name : ICH_StopStream
* Descriptions : 停止视频流;
          :sPosition, 当前需要操作的窗口序号, 0表示第一个窗口, -1表示当前选
* Input
中的窗口;
* Output
     : N/A
         :成功 0,其他失败;
* Return
SHORT ICH GetPlayStatus(SHORT sPosition);
* Function Name : ICH_GetPlayStatus
* Descriptions : 获取指定位置的窗口的播放状态,
* Input
       :sPosition,当前需要操作的窗口序号,0表示第一个窗口,-1表示当前选中的
窗口;
* Output
     : N/A
         : 当前的播放状态,详见如下定义;
* Return
typedef enum enPlayerStatus
```

: 成功 0, 其他失败;

* Return

```
EN_PLAYER_INIT
                = 0x00,
                = 0x01.
  EN_PLAYER_PREPARING
  EN_PLAYER_LOADING
                 = 0x02,
  EN PLAYER PLAYING
                = 0x03,
  EN PLAYER PAUSED
                 = 0x04,
  EN_PLAYER_STOPING
                 = 0x05,
  EN_PLAYER_STOPED
                  = 0x06
}EN_PLAYER_STATUS,*LP_EN_PLAYER_STATUS;
SHORT ICH_SetMute(SHORT sPosition, SHORT bForceMute);
/*****************************
* Function Name : ICH_SetMute
* Descriptions : 设置静音;
* Input
        : sPosition, 当前需要操作的窗口序号, 0表示第一个窗口, -1表示当前选
中的窗口;
         bForceMute: 1 静音 , 0 取消;
* Output : N/A
* Return : 成功 0, 其他失败;
SHORT ICH_IsMute(SHORT sPosition);
/*****************************
* Function Name : ICH IsMute
* Descriptions : 是否开启静音;
* Input
         :sPosition,当前需要操作的窗口序号,0表示第一个窗口,-1表示当前选
中的窗口;
* Output : N/A
* Return : 1 静音, 0 无静音;
SHORT ICH_SetSpeaking(SHORT sPosition, SHORT bOpenSpeaking);
```

i unction Name	. ICIT_SetSpeaking
* Descriptions : * Input 中的窗口;	设置对讲; :sPosition,当前需要操作的窗口序号,0表示第一个窗口,-1表示当前选bOpenSpeaking: 1打开对讲,0关闭对讲;
* Output	: N/A
	:成功开启 0,其他失败; ************************************
	aking(SHORT sPosition); ************************************
•	是否已开启对讲; :sPosition,当前需要操作的窗口序号,0表示第一个窗口,-1表示当前选
* Output	: N/A
	:1开启对讲,0没有开启; ************************************
_ /**********	dbStream(SHORT sPosition); ***********************************
* Descriptions : * Input 中的窗口;	检测判断是否有双码流;:sPosition,当前需要操作的窗口序号,0表示第一个窗口,-1表示当前选
* Output	: N/A
	:1有双码流,0 没有; ************************************
_	hStream(SHORT sPosition); ************************************

* Function Name : ICH_SwitchStream

```
* Input
          : sPosition, 当前需要操作的窗口序号, 0表示第一个窗口, -1表示当前选
中的窗口;
* Output
      : N/A
* Return : 成功 0, 其他失败;
SHORT ICH_PtzControl(SHORT sPosition, USHORT sCtrlFlag, SHORT sCtrlVal);
/******************************
* Function Name : ICH PtzControl
* Descriptions : 摄像头云台操作方法,目前只支持左右和上下操作,暂不支持缩放;
       : sPosition, 当前需要操作的窗口序号, 0表示第一个窗口, -1表示当前选中的
* Input
窗口;
        sCtrlFlag,参数的取值如下,PTZ_ZOOM缩放功能暂时不支持;
        #define PTZ_UP
                        1//向上;
        #define PTZ_DOWN
                        2//向下;
        #define PTZ_LEFT 3//向左;
        #define PTZ RIGHT
                    4//向右;
        #define PTZ ZOOM
                     5//缩放;
         sCtrlVal, 取值 1-1000, 具体的值可根据厂家参数进行测试调整;
* Output
         : N/A
       :成功 0,其他失败;
* Return
void ICH SetWindowsLayout(SHORT sLayoutFlag);
* Function Name : ICH_SetWindowsLayout
* Descriptions : 设置分屏模式;
* Input
       : sLayoutFlag 分屏模式,具体的值如下:
  //#define LAYOUT NONE
                                           0
  //#define LAYOUT_1X1
                                        1
  //#define LAYOUT_2X2
                                        4
  //#define LAYOUT 3X3
                                        9
  //#define LAYOUT 4X4
                                        16
```

* Descriptions : 如果存在双码流,进行码流切换;

* Output : N/A

* Return	: N/A	
******	***************************************	
SHORT ICH GotC	CurrentWindow(void);	
/**********	**************************************	
	: ICH_GetCurrentWindow	
* Descriptions * Input	: 获取当前选中的窗口的位置; : N/A	
•	: N/A	
* Return *******	:返回当前选中的窗口位置,0 开始; ************************************	
void ICH_SetCurrentWindow(SHORT sPosition); /************************************		
	: ICH_SetCurrentWindow	
•	: 设置选中的指定位置的窗口,0 开始; : sPosition,窗口位置,0 开始;	
πραι	. 51 Osition, 因 中 医 且 , O /1 /41,	
•	: N/A	
* Return		
******	***************************************	