

Manga Auto Colorizer 客户环境配置教程

Windows / D 盘部署 / 自动上色阅读器

1. 文档目的

本文用于帮助客户在一台新的 Windows 电脑上配置 Manga Auto Colorizer 的运行环境。配置完成后，客户可以通过桌面快捷方式打开软件，导入本地漫画文件，阅读黑白原图，并按页或批量生成彩图。

当前交付方案默认把项目、缓存、运行目录和桌面应用都放在 D 盘，避免占用系统盘，也便于后续维护。

2. 准备条件

- Windows 10 或 Windows 11, 64 位系统。
- D 盘至少预留 20 GB 可用空间；如果书籍较多，建议预留更多空间。
- 建议安装 Miniconda 或 Anaconda；如果没有安装，可把 Miniconda 安装包放入交付包。
- CPU 可以运行基础功能；如需更快上色，建议使用 NVIDIA 显卡并安装匹配驱动。
- 客户只需要使用本地漫画文件，不需要浏览器插件或在线账号。

3. 交付包结构

建议把交付包解压到 D 盘，例如 D:\MangaColorizer_Customer_Package。交付包建议包含以下内容：

项目	说明
setup_customer_environment.ps1	自动配置环境脚本
app\win-unpacked\	Electron 桌面应用文件
project\	manga-auto-colorizer 项目运行文件
manga-colorization-v2\	自动上色模型代码仓库
weights\generator.zip	生成器权重文件
weights\denoiser.pth	线稿增强或去噪权重文件
Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe	可选的 Conda 安装包
wheelhouse\	可选的离线 Python wheel 缓存

4. 一键配置步骤

在交付包目录中打开 PowerShell，按顺序执行以下命令。脚本会创建 D 盘目录、准备 Conda 环境、复制应用文件、建立桌面快捷方式，并运行基础检查。

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
.\setup_customer_environment.ps1 -PackageRoot "D:\MangaColorizer_Customer_Package"
```

5. 常用参数

项目	说明
-PackageRoot	交付包所在目录。
-ProjectRoot	项目安装目录，默认 D:\AIProjects\manga-auto-colorizer。
-CondaEnvPath	Conda 环境目录，默认 D:\CondaEnvs\manga-color-v2。
-InstallDir	桌面应用安装目录，默认 D:\Programs\Manga Auto Colorizer。
-SkipPythonPackages	跳过 Python 依赖安装，适合已有环境时使用。
-SkipWeightInstall	跳过模型权重复制，适合现场手动放置权重。
-Wheelhouse	指定离线 wheel 目录，适合无网络环境。

6. 配置完成后的检查

- 1. 桌面出现 Manga Auto Colorizer 快捷方式。
- 2. D:\Programs\Manga Auto Colorizer 中存在可执行程序。
- 3. D:\AIProjects\manga-auto-colorizer 中存在 scripts、configs、desktop 等目录。
- 4. D:\CondaEnvs\manga-color-v2 中存在 python.exe。
- 5. 打开软件后，设置页显示后端状态正常。

7. 常见问题

项目	说明
PowerShell 提示禁止运行脚本	先执行 Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass，再重新运行脚本。
没有 D 盘	当前脚本按 D 盘交付设计，请先准备 D 盘或修改脚本参数。
模型权重缺失	确认 generator.zip 和 denoiser.pth 已放入交付包 weights 目录。
上色速度慢	确认显卡驱动、CUDA 相关依赖和 PyTorch 版本匹配；CPU 模式会明显更慢。
应用打不开	先运行脚本的环境检查，确认后端口未被占用，并查看 logs 目录中的运行记录。