# PICO-8 中文手册

## v0.2.6c rev1

译者: hp7hao

PICO-8 像素炸弹! 爱好者交流群: 143554779

PICO-8 v0.2.6c

https://www.pico-8.com

(c) Copyright 2014-2024 Lexaloffle Games LLP

作者: Joseph White // hey@lexaloffle.com

PICO-8 由以下工具或类库构建:

SDL2 http://www.libsdl.org

Lua 5.2 http://www.lua.org // 查看 license.txt

ws281x 作者 jgarff // 查看 license.txt

GIFLIB http://giflib.sourceforge.net/

WiringPi http://wiringpi.com/

libb64 作者 Chris Venter

miniz 作者 Rich Geldreich

z8lua 作者 Sam Hocevar https://github.com/samhocevar/z8lua

可以从下面的链接访问最新版本的手册(HTML和TXT格式)以及一些其他资源:

https://www.lexaloffle.com/pico-8.php?page=resources

### 目录: 编辑工具 | Lua 语法入门 | API 参考 | 附录

### **図 欢迎来到 PICO-8!**

PICO-8 是一个用于制作、分享和玩小型游戏和其他计算机程序的幻想游戏主机。当你打开它时,机器会用一个用于输入 Lua 程序的控制台迎接你,并提供一些简单的内置工具来创建精灵、地图和声音。

PICO-8 对于规格的严格限制是经过精心选择的,旨在使与之交互的过程是有趣的,且鼓励小型但富有表现力的设计,并希望给 PICO-8 卡带一种独特的外观和感觉。

### 図 规格

显示: 128x128, 固定 16 色调色板

输入: 6 按钮手柄

**卡带**: 32k 数据量,被编码为 png 文件 **声音**: 4 通道, 64 个可定义芯片声音 **代码**: P8 Lua (最多 8192 个代码标记)

CPU: 4M 虚拟机指令/秒

精灵: 一个可容纳 128 个 8x8 精灵的精灵表 (+128 个共享)

地图: 128 x 32 瓦片地图 (+ 128 x 32 共享)

# 1开始使用

# 1.1 键盘快捷键

ALT+ENTER: 切换全屏

ALT+F4: 快速退出 (Windows)
CTRL-Q: 快速退出 (Mac, Linux)
CTRL-R: 重新加载 / 运行 / 重启卡带
CTRL-S: 快速保存工作中的卡带
CTRL-M: 静音 / 取消静音声音

ENTER / P: 暂停菜单 (运行卡带时)

**玩家1默认按键:** 方向键 + ZX / NM / CV **玩家2默认按键:** SDFE + tab, Q / shift A

要更改默认按键,请使用 PICO-8 内部的 KEYCONFIG 工具:

> KEYCONFIG

# 1.2 Hello World

启动 PICO-8 后,尝试输入以下命令并按回车:

- > PRINT("HELLO WORLD")
- > RECTFILL(80,80,120,100,12)
- > CIRCFILL(70,90,20,14)
- > FOR I=1,4 DO PRINT(I) END

(注意: PICO-8 仅显示大写字母 -- 无需使用大写锁定键正常输入即可!)

您可以通过在代码编辑模式下使用这些命令以及两个特殊回调函数 \_UPDATE 和 \_DRAW 来构建交互式程序。例如,以下程序允许您使用方向键移动一个圆圈。按 Esc 键切换到代码编辑器并输入或复制粘贴以下代码:

```
X = 64 Y = 64
FUNCTION \_UPDATE()
   IF (BTN(0)) THEN X=X-1 END
   IF (BTN(1)) THEN X=X+1 END
   IF (BTN(2)) THEN Y=Y-1 END
   IF (BTN(3)) THEN Y=Y+1 END
END

FUNCTION \_DRAW()
   CLS(5)
   CIRCFILL(X,Y,7,14)
END
```

现在按 Esc 键返回到控制台并输入 RUN(或按 CTRL-R)查看效果。请参阅演示卡带以获取更复杂的程序(输入 INSTALL DEMOS)。

如果您想保存程序以供以后使用,请使用 SAVE 命令:

```
> SAVE PINKCIRC
```

要再次加载它:

```
> LOAD PINKCIRC
```

# 1.3 示例卡带

这些卡带包含在 PICO-8 中,可以通过以下命令安装:

```
> INSTALL_DEMOS
> CD DEMOS
> LS
```

HELLO 来自 PICO-8 的问候 API 演示大多数 PICO-8 函数 JELPI 支持双人的平台游戏演示 CAST 2.5D 射线投射演示 DRIPPY 绘制一条滴答的曲线 WANDER 简单的步行模拟器 COLLIDE 墙壁和角色碰撞示例

要运行一个卡带,请打开 PICO-8 并输入:

> LOAD JELPI

> RUN

按 escape 键停止程序,再次按以进入编辑模式。

还可以通过以下命令将一些 BBS 卡带安装到 /GAMES:

> INSTALL GAMES

# 1.4 文件系统

这些命令可以用来管理文件和目录(文件夹):

LS 列出当前i CD BLAH 更改目录 列出当前目录

CD ..

返回上一级目录 返回到 PICO-8 虚拟磁盘的顶级目录 CD /

MKDIR BLAH 创建一个目录

FOLDER 在主机操作系统的文件浏览器中打开当前目录

LOAD BLAH 从当前目录加载一个 cart SAVE BLAH 将 cart 保存到当前目录

如果你想移动文件、复制文件或删除文件,请使用 FOLDER 命令并在主机操作系统中进 行操作。

PICO-8 驱动器的默认位置为:

Windows: C:/Users/Yourname/AppData/Roaming/pico-8/carts

OSX: /Users/Yourname/Library/Application Support/pico-8/carts

Linux: ~/.lexaloffle/pico-8/carts

你可以在pico-8/config.txt 中更改此和其他设置。

提示:驱动器目录可以映射到云驱动器(由 Dropbox、Google Drive 或类似服务提供),以便在不同的主机机器上创建一个共享的磁盘。

# 1.5 加载和保存

使用 LOAD 和 SAVE 时,可以省略 .P8 扩展名,它会自动添加。

> SAVE FOO SAVED FOO.P8

也可以将卡带文件拖放到 PICO-8 的窗口中进行加载。

使用.p8.png 文件名扩展名将卡带以特殊图像格式写入,该格式看起来像一个卡带。使用.p8.rom 写入原始 32k 二进制格式。

使用文件名为 "@clip" 可以加载或保存到剪贴板。

使用文件名为 "@url" 可以将内容保存到剪贴板作为 pico-8-edu.com 的 URL,前提是内容可以编码在 2040 个字符以内(仅限代码和图形)。

一旦卡带已加载或保存,也可以使用 CTRL-S 快速保存。

### ■ 使用文本标签和预览图像保存 .p8.png 卡带

要生成与卡带一起保存的标签图像,请先运行程序,然后按 CTRL-7 抓取屏幕上的内容。程序开头以 '--' 开始的前两行也会绘制到卡带的标签上。

- -- OCEAN DIVER LEGENDS
- -- BY LOOPY

### ■ .p8.png / .p8.rom 格式的代码大小限制

在保存为 .png 或 .rom 格式时,代码的压缩大小必须小于 15360 字节,以便总数据量 <= 32k。

要查看当前代码的大小,请使用 INFO 命令。保存为 .p8 格式时,不会强制执行压缩大小限制。

# 1.6 使用外部文本编辑器

使用单独的文本编辑器直接编辑 .p8 文件是可能的。使用 CTRL-R 运行卡带时,如果满足以下条件,文件会自动重新加载:

- 1. PICO-8 编辑器中没有未保存的更改, AND
- 2. 文件的内容与上次加载的版本不同。

如果磁盘上的卡带和编辑器中都有更改,会显示通知(不要重新加载,存在未保存的更改):

DIDN'T RELOAD; UNSAVED CHANGES

另外,可以在单独的编辑器中修改 .lua 文本文件,然后每次运行卡带时使用 #INCLUDE (在所需代码位置)包含到卡带的代码中:

#INCLUDE YOURFILE.LUA

# 1.7 备份

当不保存更改而退出,或覆盖现有文件时,会将卡带的备份保存到 {appdata}/pico-8/backup。还可以通过输入 BACKUP 命令将当前卡带的额外副本保存到同一文件夹中。

要使用主机操作系统中的文件浏览器打开备份文件夹,请使用:

> FOLDER BACKUPS

然后可以将文件拖放到 PICO-8 窗口中以加载它们。

从 0.2.4c 版本开始,在编辑器中非空闲状态时每 20 分钟会自动保存一次定期备份,这意味着备份文件夹大约每 5 小时会增长约 1MB。可以在 config.txt 中禁用或调整此功能。

# 1.8 配置

PICO-8 在每次会话开始时从 config.txt 文件读取配置设置,并在退出时保存(因此,当 PICO-8 没有运行时应编辑 config.txt)。

config.txt 文件的位置取决于主机操作系统:

Windows: C:/Users/Yourname/AppData/Roaming/pico-8/config.txt

OSX: /Users/Yourname/Library/Application Support/pico-8/config.txt

Linux: ~/.lexaloffle/pico-8/config.txt

使用-home 开关(见下文)以使用不同的路径来存储 config.txt 和其他数据。

某些设置可以在运行 PICO-8 时通过输入 CONFIG SETTING VALUE 来更改。(单独输入 CONFIG 可以查看设置列表)

#### ■ 命令行参数

```
// 注意: 这些参数会覆盖 config.txt 中的设置
pico8 [开关] [filename.p8]
-width n
                 设置窗口宽度
-height n
                 设置窗口高度
-windowed n
                设置窗口模式为关闭 (0) 或开启 (1)
-volume n
                设置音频音量 0..256
               手柄控制从玩家 n 开始 (0..7)
-joystick n
-pixel_perfect n 1 表示在整数缩放时使用无过滤屏幕拉伸(默认开启)
-preblit_scale n 在绘制到屏幕前按 n 缩放显示(与 -pixel_perfect 0 结合使用时有用)
-draw_rect x,y,w,h 绘制 pico-8 屏幕的绝对窗口坐标和大小
-run filename
                 加载并运行一个卡带
-x filename
                 以无头模式执行一个 PICO-8 卡带然后退出(实验性功能!)
-export param_str 以无头模式运行 EXPORT 命令然后退出(参见 export 下的说明)
-p param_str 向指定卡带传递一个参数字符串
-splore
                 以 splore 模式启动
-home path 设置存储 config.txt 和其他用户数据文件的路径
-root_path path 设置存储卡带文件的路径
-desktop path 设置保存截图和 GIF 的位置
-screenshot_scale n 截图的缩放比例。默认: 3 (368x368 像素)
-gif_scale n GIF 捕获的缩放比例。默认: 2 (256x256 像素)
              设置 GIF 最大长度(秒)。范围: 1..120 使用 1 表示使用高对比度的编辑器颜色方案
-gif_len n
-qui_theme n
                下载超时等待时间(秒)。默认: 30
-timeout n
-software_blit n 使用软件绘制模式关闭 (0) 或开启 (1)
-foreground_sleep_ms n 每帧之间休眠的毫秒数。
-background_sleep_ms n 在后台运行时每帧之间休眠的毫秒数
-accept_future n 1 表示允许加载使用未来版本的 PICO-8 创建的卡带
-global_api n 1 表示将 API 函数保留在全局作用域(调试时有用)
```

### ☑ 控制器设置

PICO-8 使用 SDL2 控制器配置方案。它会在启动时检测常见的控制器,并且还会查找与config.txt 相同目录下的自定义映射文件 sdl\_controllers.txt。sdl\_controllers.txt 中每行一个映射。

要为你的控制器生成自定义映射字符串,可以使用随 SDL2 提供的 controllermap 程序,或者尝试 http://www.generalarcade.com/gamepadtool/

要查找 SDL2 检测到的控制器 ID,请在运行 PICO-8 后在 log.txt 中搜索 "joysticks" 或 "Mapping"。此 ID 可能在不同的操作系统下有所不同。参见: https://www.lexaloffle.com/bbs/?tid=32130

要设置哪些键盘按键触发手柄按钮按下,请使用 KEYCONFIG。

# 1.9 截图和 GIF

在运行卡带时使用以下快捷键:

CTRL-6 保存截图到桌面

CTRL-7 捕获卡带标签图像

CTRL-8 开始录制视频

CTRL-9 保存GIF 视频到桌面(默认 8 秒)

您可以在任何时间保存视频(它始终在录制);CTRL-8 只是重置视频的起始点。要录制超过 8 秒,请使用 CONFIG 命令(最大: 120 秒)

CONFIG GIF\_LEN 60

如果您希望每次录制都重置(以创建非重叠序列),请使用:

CONFIG GIF\_RESET\_MODE 1

GIF 格式无法精确匹配 30fps,因此 PICO-8 使用最接近的匹配: 33.3fps。

如果您在保存到桌面时遇到问题,请尝试在 config.txt 中配置替代的桌面路径。

# 1.10 分享卡带

在 PICO-8 中有三种分享卡带的方式:

1. 直接将 .p8 或 .p8.png 文件分享给其他 PICO-8 用户

输入 FOLDER 打开当前文件夹在主机操作系统中的位置。

2. 将卡带发布到 Lexaloffle BBS 以获取一个可网页播放的版本

http://www.lexaloffle.com/pico-8.php?page=submit

3. 将卡带导出为独立的 html/js 或原生二进制播放器(详情请参见导出部分)

### 1.11 SPLORE

SPLORE 是一个内置工具,用于浏览和组织本地和 BBS(在线)卡带。输入 SPLORE [回车] 启动它,或者使用 -splore 启动 PICO-8。

可以通过手柄完全控制 SPLORE:

- 左右键导航卡带列表
- 上下键选择每个列表中的项目
- X、O 或 MENU 启动卡带

在卡带内部,按 MENU 可以将卡带设为收藏,或退出到 SPLORE。如果使用键盘,也可以在卡带列表视图中选择项目后按 F 将其设为收藏。

查看 BBS 卡带列表时,使用顶部列表项重新下载卡带列表。如果处于离线状态,将显示上次下载的列表,仍然可以播放已下载的任何卡带。

如果在没有互联网访问的机器上安装了 PICO-8,也可以使用 INSTALL\_GAMES 将少量预安装的 BBS 卡带添加到 /games

# 2编辑工具

按 ESC 在控制台和编辑器之间切换。 点击右上角的编辑模式选项卡以切换,或按 ALT+LEFT/RIGHT。

# 2.1 代码编辑器

按住 Shift 键可以选择(或使用鼠标点击并拖动)

CTRL-X, C, V 剪切、复制或粘贴选中的内容

CTRL-Z, Y 撤销、重做

CTRL-F 在当前标签页中搜索文本

CTRL-G 重复上一次搜索

CTRL-L 跳转到行号

CTRL-UP, DOWN 跳转到文件的开头或结尾

ALT-UP, DOWN 导航到上一个、下一个函数

CTRL-LEFT, RIGHT 逐词跳转

CTRL-W, E 跳转到当前行的开头或结尾

CTRL-D 复制当前行

TAB 缩进选中的内容(Shift 取消缩进)

CTRL-B 注释或取消注释选中的块

CTRL-U 获取光标下关键字的帮助

要输入代表按钮的特殊字符(以及其他符号),使用 SHIFT-L, R, U, D, O, X。有 3 种额外的字体输入模式可以切换:

```
CTRL-J 日文平假名 // 输入罗马音等价字符 (ka, ki, ku..)
CTRL-K 日文片假名 // + shift-0..9 输入额外符号
```

① 默认情况下,小字体字符在复制/粘贴时会被编码为 Unicode 替换字符,而大小写 ASCII 字符会被粘贴为常规的 PICO-8 字符。要将小字体字符作为大写 ASCII 复制/粘贴,请确保小字体模式(CTRL-P)已打开。

### ■ 代码标签

点击顶部的 [+] 按钮添加新标签。通过左键点击或使用 CTRL-TAB, SHIFT-CTRL-TAB 导航标签。要删除最后一个标签,请删除其中的所有内容,然后移开光标(CTRL-A, DEL, CTRL-TAB)

运行一个卡带时,通过按顺序连接所有标签生成一个单一的程序。

### ■ 代码限制

代码标记的数量显示在右下角。一个程序最多可以有 8192 个标记。每个标记是一个单词(例如变量名)或运算符。成对的括号和字符串各计为 1 个标记。逗号、句号、LOCAL、分号、END 和注释不计入。

右键点击切换其他统计信息(字符计数、压缩大小)。如果达到限制,警告灯会闪烁。可以通过右键点击禁用此功能。

# 2.2 精灵编辑器

精灵编辑器既可以用于精灵级别的编辑,也可以用于自由形式的像素级别编辑。屏幕底部的精灵导航器提供了对精灵表的 8x8 精灵级别的视图,但在处理较大或形状不规则的区域时,可以使用自由形式工具(平移、选择)。

#### ■ 绘制工具

点击并拖动精灵以绘制像素,或使用右键选择光标下的颜色。

所有操作仅适用于可见区域,或如果有部分,则适用于该部分。

按住 CTRL 可以搜索并替换颜色。

### ■ 图章工具

点击以在复制缓冲区中盖章。按住 CTRL 可以将颜色 0(黑色)视为透明。

### ■ 选择工具(快捷键:SHIFT 或 S)

点击并拖动以创建矩形选择。要移除选择,按 ENTER 或点击任何地方。

如果没有像素级选择,许多操作将应用于精灵级选择或可见视图。要选择精灵,请在精灵导航器中按住 SHIFT 并拖动。要选择精灵表,请按 CTRL-A(重复以切换关闭与地图数据共享的下半部分)

### ■ 平移工具(快捷键:SPACE)

点击并拖动以移动精灵表。

### ■ 填充工具

用当前颜色填充。这仅适用于当前选择,如果没有选择,则适用于可见区域。

### ■ 形状工具

点击工具按钮以循环选择:椭圆、矩形、线条选项。

按住 CTRL 可以获得填充的椭圆或矩形。

按住 SHIFT 可以对齐为圆形、正方形或低整数比的线条。

### ■ 额外快捷键

CTRL-Z: 撤销

CTRL-C/X: 复制/剪切选中的区域或选中的精灵

CTRL-V: 粘贴到当前精灵位置

Q/A,W/Z: 切换到前一个/下一个精灵 1,2: 切换到前一个/下一个颜色

TAB: 切换全屏视图

鼠标滚轮或 < 和 > 来缩放(全屏时居中)

CTRL-H 切换十六进制视图(显示精灵索引的十六进制)

CTRL-G 切换放大时的黑色网格线

#### ■ 对选中的区域或选中的精灵的操作

F: 水平翻转精灵 V: 垂直翻转精灵

R: 旋转(需要方形选择)

方向键平移(如果精灵选择则循环) DEL/BACKSPACE 清除选中的区域

#### ■ 精灵标志

8 个彩色圆圈是当前精灵的精灵标志。这些标志没有特定含义,但可以使用 FGET() / FSET() 函数访问。它们从左开始索引为 0。

有关更多信息,请参见FSET()。

### ■ 将 .png 文件加载到精灵表

要将任何大小的 .png 文件加载到精灵表中,首先选择应作为左上角目标的精灵,然后键入 "IMPORT IMAGE\_FILE.PNG" 或将图像文件拖放到 PICO-8 窗口中。在这两种情况下,图像都会根据当前显示调色板进行颜色匹配。

# 2.3 地图编辑器

PICO-8 地图是一个 128x32(或使用共享空间时为 128x64)的 8 位值块。每个值在编辑器中显示为对精灵的引用(0..255),但你可以使用这些数据来表示任何你想要的内容。

① **警告**:精灵表的第二部分(银行 2 和 3)和地图的下半部分共享相同的卡带空间。数据的使用方式由你决定,但请注意,在精灵表的第二部分绘图可能会覆盖地图的数据,反之亦然。

工具与精灵编辑模式中使用的工具类似。选择一个精灵并点击拖动以在地图上绘制值。

要绘制多个精灵,使用 Shift+拖动从精灵导航器中选择。要复制一个值块,使用选择工具,然后使用图章工具粘贴。要平移地图,使用平移工具或按住空格键。Q/W 切换到前一个/下一个精灵。鼠标滚轮或 < 和 > 来缩放(全屏时居中)。Ctrl-H 切换十六进制视图(显示瓦片值和精灵索引的十六进制)。

在不破坏地图中引用的情况下移动精灵表中的精灵有点棘手,但可以实现:

- 1. 按 ENTER 清除任何地图选择
- 2. 选择你想要移动的精灵(仍在地图视图中),然后按 Ctrl-X

- 3. 选择你想要更改的地图区域(默认为地图的上半部分) // 按两次 Ctrl-A 以选择包括 共享内存在内的整个地图
- 4. 选择目标精灵(仍在地图视图中),然后按 Ctrl-V

// 注意:此操作会修改地图和精灵编辑器的撤销历史记录,但 // PICO-8 会尽可能保持它们同步。否则,通过手动在精灵编辑器中撤销更改, // 可以撤销移动地图精灵引起的更改。

# 2.4 SFX 编辑器

PICO-8 卡带中有 64 个 SFX(声音效果),用于声音和音乐。

每个 SFX 有 32 个音符,每个音符包含: 频率 (C0..C5)

乐器 (0..7)

音量 (0..7)

效果 (0..7)

每个 SFX 还有以下属性:

播放速度 (SPD):每个音符播放的 'tick' 数。 // 这意味着 1 是最快, 3 是 3 倍慢,等等。

循环开始和结束:这是循环返回的音符索引 // 当开始索引 >= 结束索引时,循环关闭

当只使用两个数字中的第一个(第二个为 0)时,它表示要播放的音符数量。这通常不需要用于声音效果(可以留空剩余的音符),但对于控制音乐播放很有用。

有 2 种模式用于编辑/查看 SFX: 音高模式(更适合声音效果)和跟踪模式(更适合音乐)。可以通过左上角的按钮更改模式,或使用 TAB 切换。

### 図 音高模式

在音高区域点击并拖动以设置每个音符的频率,使用当前选定的乐器(由颜色指示)。

按住 shift 只应用选定的乐器。 按住 CTRL 将输入的音符对齐到 C 小调五声音阶。 右键点击抓取该音符的乐器。

### ℴ 跟踪模式

每个音符显示:频率 八度 乐器 音量 效果

要输入一个音符,使用 q2w3er5t6y7ui zsxdcvgbhnjm(钢琴布局)

输入音符时按住 shift 转移 -1 八度 .. +1 八度 新音符将获得选定的乐器/效果值 要删除一个音符,使用 backspace 或将音量设置为 0

点击并然后 shift-点击以选择一个范围,可以复制(CTRL-C)和粘贴(CTRL-V)。请注意,只有选定的属性会被复制。双击选择单个音符的所有属性。

#### 导航:

PAGEUP/DOWN 或 CTRL-UP/DOWN 跳过 4 个音符 HOME/END 跳转到第一个或最后一个音符 CTRL-LEFT/RIGHT 跳过列

### 网 两种模式的控制

- + 导航当前 SFX
- <>更改速度。SPACE播放/停止

SHIFT-SPACE 从当前 SFX 四分之一(8 个音符)播放

A 释放循环采样

左键或右键点击增加/减少SPD或LOOP值

// 按住 shift 点击增加 / 减少 4

// 或者点击并拖动左右或上下

Shift-点击乐器、效果或音量以应用到所有音符。

### 网 效果

0 无

1 滑音 // 滑到下一个音符和音量

2 颤音 // 在一个四分之一音内快速变化音高

3 下降 // 快速降低频率到很低的值

4 渐入 // 从 0 升音量

5 渐出 // 将音量降到 0

6 快琶音 // 以速度 4 迭代 4 个音符组

7 慢琶音 // 以速度 8 迭代 4 个音符组

如果 SFX 速度 <= 8, 琶音速度减半为 2, 4

### ∞ 滤波器

每个 SFX 在跟踪模式下有 5 个滤波器开关:

NOIZ: 生成纯白噪声(仅适用于乐器 6)

BUZZ: 各种波形变化,使声音更像蜂鸣声

DETUNE-1: 调音第二个声音以创建类似颤音的效果

DETUNE-2: 各种第二个声音调音,大多上下八度

REVERB: 应用延迟为 2 或 4 ticks 的回声

DAMPEN: 两级低通滤波器

当使用 BUZZ 和乐器 6,且 NOIZ 关闭时,生成纯棕色噪声。

# 2.5 音乐编辑器

PICO-8 中的音乐由一系列"模式"控制。每个模式是一个包含 4 个数字的列表,指示该通道将播放哪个 SFX。

### 网 流程控制

播放流程可以通过右上角的 3 个按钮进行控制。

当一个模式播放完毕时,会播放下一个模式,除非:

- 没有数据可供播放(音乐停止)
- 该模式设置了 STOP 命令(第三个按钮)
- 设置了 LOOP BACK 命令(第二个按钮),在这种情况下,音乐播放器会回溯查找 设置了 LOOP START 命令的模式(第一个按钮),如果没有找到,则返回到模式 0。

当一个模式包含不同速度的 SFX 时,模式会在最左边的非循环通道播放完毕时结束播放。这可以用来设置双倍时间的鼓点或不寻常的复节奏。

对于 3/4 这样的时间签名,如果应该在跳转到下一个模式之前播放少于 32 行,可以通过 仅调整第一个循环位置并保持第二个位置为零来设置 SFX 的长度。这将在 SFX 编辑器中 显示为 "LEN"(表示"长度"),而不是 "LOOP"。

### 図 复制和粘贴音乐

要选择一系列模式:单击模式导航器中的第一个模式,然后按住 Shift 单击最后一个模式。可以选择的模式可以使用 CTRL-C 和 CTRL-V 进行复制和粘贴。粘贴到另一个卡带时,如果 SFX 不存在,每个模式指向的 SFX 也会被粘贴(可能具有不同的索引)。

### **図 SFX 乐器**

除了 8 个内置乐器外,还可以使用前 8 个 SFX 定义自定义乐器。使用乐器右侧的切换按 钮选择一个索引,该索引将在乐器通道中显示为绿色而不是粉色。 当播放 SFX 乐器音符时,它实际上会触发该 SFX,但会改变音符的属性:

- 音高相对于 C2 添加
- 音量乘以
- 效果会叠加到 SFX 乐器的效果上
- SFX 乐器中启用的任何滤波器也会为该音符启用

例如,可以通过在 SFX 0 中定义一个快速在音量 5 和 2 之间交替的简单颤动效果来实现。使用该乐器播放音符时,音量可以像平常一样进一步改变(通过音量通道或使用淡入/淡出效果)。这样,SFX 乐器可以用来控制音量、音高和纹理的详细变化组合。

SFX 乐器仅在音高变化或前一个音符的音量为零时重新触发。这对于随时间变化较慢的乐器很有用。例如:逐渐淡出的铃声。要反转此行为,可以在触发音符时使用效果 3(通常是"drop")。触发 SFX 乐器时,其他所有效果值具有其通常的含义。

### 网 波形乐器

波形乐器的工作方式与 SFX 乐器相同,但由一个自定义的 64 字节循环波形组成。在 SFX 编辑器中点击波形切换按钮以使用 SFX 0..7 作为波形乐器。在这种模式下,可以使用鼠标绘制样本。

### 図 音阶捕捉

在音高模式下绘制音符时,按住 CTRL 可以捕捉到当前定义的音阶。默认音阶为 C 小调五声音阶,但可以使用音阶编辑模式进行自定义。右下角有一个小键盘图标可以切换此功能。有 2 个移调按钮、1 个反转按钮和 3 个音阶预设按钮:

Dim 减七度音阶 // 反转以获得全半音阶

 Maj
 大调音阶
 // 反转以获得五声音阶

 Who
 全音阶
 // 反转以获得...另一个全音阶

更改音阶不会改变当前的 SFX,只有在按住 CTRL 绘制新音符时才会应用音阶。

# 3 导出器 / 导入器

EXPORT 命令可以用于生成 png、wav 文件以及独立的 html 和原生二进制 cartridges 应用程序。输出格式根据文件扩展名推断(例如 .png)。

您可以自由分发和使用导出的 cartridges 和数据,前提是您获得了 cartridge 作者和贡献者的许可。

### 精灵表 / 标签 (.png)

- > IMPORT BLAH.PNG -- 期望 128X128 PNG 并且颜色适合 PICO-8 调色板
- > EXPORT BLAH.PNG -- 使用 "FOLDER" 命令定位导出的 PNG

导入时,可以使用-x和-y开关指定目标位置(以像素为单位):-s可以用于缩小图像(3表示从384x384缩放到128x128)

> IMPORT BLAH.PNG -X 16 -Y 16 -S 3

使用-l 开关与 IMPORT 和 EXPORT 一起使用,可以从 cartridge 的标签读取和写入:

- > IMPORT -L BLAH.PNG
- 导入精灵表或标签时,调色板会根据当前绘图状态的调色板进行颜色适配。

### SFX 和音乐 (.wav)

要从当前模式(当编辑器模式为音乐时)或当前 SFX 导出音乐:

> EXPORT FOO.WAV

要导出所有 SFX 为 foo0.wav, foo1.wav .. foo63.wav:

> EXPORT FO0%D.WAV

### 地图和代码

cartridge 的地图或源代码可以导出为名为 .map.png 或 .lua.png 的单个图像:

- > EXPORT FOO.MAP.PNG
- > EXPORT FOO.LUA.PNG

地图图像为 1024x512(128x32 8x8 精灵)。Lua 图像大小适合,但每行固定(并裁剪)为 192 像素宽。

### cartridges (.p8, .p8.png, .p8.rom)

使用 EXPORT 保存 cartridge 与使用 SAVE 相同,但不会更改当前的工作 cartridge。这在例如要保存一个 .p8.png 格式的副本用于分发而不意外继续更改该文件而不是原始 .p8 文件时很有用。

EXPORT 还可以用于从命令行执行 cartridge 文件格式转换。例如,在 Linux shell 中:

> pico8 foo.p8 -export foo.p8.png

# 3.1 Web 应用程序 (.html)

可以生成一个独立的 HTML 播放器(mygame.html, mygame.js):

> EXPORT MYGAME.HTML

或者只生成 .js 文件:

> EXPORT MYGAME.JS

使用 -f 选项将文件写入名为 mygame\_html 的文件夹,并使用 index.html 而不是 mygame.html

> EXPORT -F MYGAME.HTML

可以使用-p选项提供自定义HTML模板:

> EXPORT MYGAME.HTML -P ONE\_BUTTON

这将使用文件 {application data}/pico-8/plates/one\_button.html 作为 HTML 外壳,用 .js 文件名替换特殊的字符串 "##js\_file##"(不带引号),并可选地用卡带的标签图像替换字符串 "##label\_file##" 作为数据 URL。

使用 -w 选项导出为 .wasm + .js:

> EXPORT -W MYGAME.HTML

① 当导出为 .wasm 时,页面需要通过 Web 服务器提供,而不是直接从本地文件系统在浏览器中打开。对于大多数用途,默认的 .js 导出已经足够,但 .wasm 稍小且更快。

# 3.2 二进制应用程序 (.bin)

要生成适用于 Windows、Linux (64 位)、Mac 和 Raspberry Pi 的独立可执行文件:

#### **EXPORT MYGAME.BIN**

默认情况下,卡带标签将用作图标且没有透明度。要指定一个来自精灵表的图标,请使用-i,并可选地使用-s和/或-c来控制大小和透明度。

- -IN 使用默认透明色为 0 (黑色) 的图标索引 N。
- -S N 大小为 NxN 的精灵。大小 3 将生成一个 24x24 的图标。
- -C N 将颜色 N 视为透明。使用 16 表示无透明。

例如,要使用精灵表中索引 32 开始的 2x2 精灵,并将颜色 12 作为透明色:

> EXPORT -I 32 -S 2 -C 12 MYGAME.BIN

要将一个额外的文件包含在输出文件夹和归档文件中,请使用-E开关:

- > EXPORT -E README.TXT MYGAME.BIN
- ① Windows 文件系统不支持创建 Linux 或 Mac 可执行文件所需的文件元数据。PICO-8 通过以一种保留文件属性的方式导出 zip 文件来解决这个问题。因此,建议您按原样分发输出的 zip 文件,以确保其他操作系统上的用户可以运行它们。否则,Linux 用户在下载二进制文件后可能需要对文件执行 "chmod +x mygame" 以运行它,而 Mac 用户则需要对 "chmod +x mygame.app/Contents/MacOS/mygame" 执行相同操作。

## 3.3 上传到 itch.io

如果你希望将导出的卡带到 itch.io 作为可玩的 HTML 上传:

- 1. 在 PICO-8 内部: EXPORT -F MYGAME.HTML
- 2. 在你的 itch 仪表板中创建一个新项目。
- 3. 将文件夹压缩并上传(设置"This file will be played in the browser")
- 4. 嵌入页面,大小为 750px x 680px。

- 5. 设置"Mobile Friendly"为开启(默认方向)和"Automatically start on page load"为开启。
- // 不需要全屏按钮,因为默认的 PICO-8 模板已经自带。
- 6. 将背景(BG2)设置为深色(例如 #232323),并将文本设置为浅色(#cccccc)

# 3.4 导出多个卡带

最多可以将 32 个卡带打包在一起,通过将它们传递给 EXPORT,当生成独立的 HTML 或原生二进制播放器时。

> EXPORT MYGAME.HTML DAT1.P8 DAT2.P8 GAME2.P8

在运行时,额外的卡带可以像本地文件一样访问:

RELOAD(0,0,0X2000, "DAT1.P8") -- 从 DAT1.P8 加载精灵表LOAD("GAME2.P8") -- 加载并运行另一个卡带

① 导出的卡带无法加载和运行 BBS 卡带,例如通过 LOAD("#FOO")

# 3.5 从主机操作系统运行 EXPORT

使用启动 PICO-8 时的 -export 开关以无头模式运行导出器。文件路径相对于当前目录而不是 PICO-8 文件系统。

导出命令的参数作为单个(小写)字符串传递:

pico8 mygame.p8 -export "-i 32 -s 2 -c 12 mygame.bin dat0.p8 dat1.p8"

# 4 Lua 语法入门

PICO-8 程序使用 Lua 语法编写,但不使用标准的 Lua 库。以下是 Lua 语法的基本摘要。

更多详细信息或了解标准 Lua,请访问 www.lua.org。

### 注释

```
-- 使用两个短横线写注释
--[[ 多行
注释 ]]
```

### 类型和赋值

Lua 中的类型包括数字、字符串、布尔值和表:

```
NUM = 12/100
S = "这是一个字符串"
B = FALSE
T = {1,2,3}
```

PICO-8 中的数字都是 16:16 固定点。范围从 -32768.0 到 32767.99999

可以使用带有可选小数部分的十六进制表示法:

```
?0x11 -- 17
?0x11.4000 -- 17.25
```

以十进制书写的数字会被四舍五入到最近的固定点值。要查看 32 位十六进制表示法,请使用 PRINT(TOSTR(VAL,TRUE)):

```
?TOSTR(-32768,TRUE) -- 0x8000.0000
?TOSTR(32767.99999,TRUE) -- 0X7FFF.FFFF
```

除以零的结果为 0x7fff.ffff(如果为正),或 -0x7fff.ffff(如果为负)。

# 条件语句

```
IF NOT B THEN
PRINT("B 为 FALSE")
ELSE
PRINT("B 不是 FALSE")
END
```

-- 使用 ELSEIF

```
IF X == 0 THEN
PRINT("X 为 0")
ELSEIF X < 0 THEN
PRINT("X 为负数")
ELSE
PRINT("X 为正数")
END
```

```
IF (4 == 4) THEN PRINT("相等") END
IF (4 ~= 3) THEN PRINT("不相等") END
IF (4 <= 4) THEN PRINT("小于或等于") END
IF (4 > 3) THEN PRINT("大于") END
```

### 循环

循环范围是包含的:

```
FOR X=1,5 DO
PRINT(X)
END
-- 打印 1,2,3,4,5
```

```
X = 1
WHILE(X <= 5) DO
    PRINT(X)
    X = X + 1
END</pre>
```

```
FOR X=1,10,3 DO PRINT(X) END -- 1,4,7,10
```

```
FOR X=5,1,-2 DO PRINT(X) END -- 5,3,1
```

### 函数和局部变量

使用 LOCAL 声明的变量作用域仅限于其包含的代码块(例如,函数、FOR 循环或 IF THEN END 语句)。

```
Y=0
FUNCTION PLUSONE(X)
LOCAL Y = X+1
RETURN Y
END
PRINT(PLUSONE(2)) -- 3
PRINT(Y) -- 0
```

### 表

在 Lua 中,表是键值对的集合,其中键和值的类型都可以混合。可以通过整数索引使用表作为数组。

```
A={} -- 创建一个空表
A\[1\] = "BLAH"
A\[2\] = 42
A\["F00"\] = {1,2,3}
```

数组默认使用1基索引:

```
> A = {11,12,13,14}
> PRINT(A\[2\]) -- 12
```

但如果希望使用 0 基数组,只需写入零槽位:

```
> A = {\[0\]=10,11,12,13,14}
```

具有 1 基整数索引的表是特殊的。可以使用 # 运算符找到此类数组的长度,并且 PICO-8 使用此类数组来实现 ADD、DEL、DELI、ALL 和 FOREACH 函数。

```
> PRINT(#A) -- 4
> ADD(A, 15)
> PRINT(#A) -- 5
```

字符串索引可以使用点表示法编写

```
PLAYER = {}
PLAYER.X = 2 -- 等价于PLAYER\["X"\]
PLAYER.Y = 3
```

有关更多详细信息,请参见表函数部分。

### PICO-8 简写

PICO-8 还允许使用几种非标准的简写方式来编写常见模式。

1. IF THEN END 语句和 WHILE THEN END 可以写在一行中,如下所示:

```
IF (NOT B) I=1 J=2
```

### 等价于:

```
IF NOT B THEN I=1 J=2 END
```

注意,简写条件周围的括号是必需的。

2. 赋值运算符

如果整个语句在一行中,也可以使用简写赋值运算符。它们可以通过在任何二进制运算符后面附加 '=' 来构造,包括算术运算符(+=, -= ..),按位运算符(&=, |= ..)或字符串连接运算符(..=)

```
A += 2 -- 等价于: A = A + 2
```

3.!= 运算符

不是简写,但 pico-8 也接受!= 代替~= 表示"不等于"

```
PRINT(1 != 2) -- TRUE
PRINT("F00" == "F00") -- TRUE (字符串是内部化的)
```

# PICO-8 程序结构

当 PICO-8 程序运行时,所有标签中的代码会从左到右连接并执行。可以手动提供自己的 主循环,但通常 PICO-8 程序使用 3 个特殊函数,如果作者定义了这些函数,它们会在程 序执行期间被调用:

```
_UPDATE() -- 每更新一次调用一次,帧率为 30fps。
```

\_DRAW() -- 每个可见帧调用一次

\_INIT() -- 程序启动时调用一次。

一个使用所有三个函数的简单程序可能如下所示:

```
FUNCTION _INIT()
-- 总是开始于白色
COL = 7
END

FUNCTION _UPDATE()
-- 按下X 键以随机颜色
IF (BTNP(5)) COL = 8 + RND(8)
END

FUNCTION _DRAW()
CLS(1)
CIRCFILL(64,64,32,COL)
END
```

\_DRAW() 通常以 30fps 调用,但如果无法及时完成,PICO-8 将尝试以 15fps 运行并每帧调用 \_UPDATE() 两次以补偿。

## ☑ 以 60fps 运行 PICO-8

当定义\_UPDATE60() 而不是\_UPDATE() 时,PICO-8 将以 60fps 模式运行:

- \_UPDATE60() 和 \_DRAW() 都以 60fps 调用
- 每帧可用的 PICO-8 CPU 占比为一半,然后降至 30fps

请注意,并非所有主机机器都支持以 60fps 运行。较旧的机器或 Web 版本可能会请求 PICO-8 以 30 fps(或 15 fps)运行,即使 PICO-8 CPU 不过载。在这种情况下,每个 \_DRAW 调用都会进行多个 \_UPDATE60 调用,方式与之前相同。

### **#INCLUDE**

源代码可以在卡带启动时注入(但不能在运行时),使用 "#INCLUDE FILENAME",其中 FILENAME 可以是纯文本文件(包含 Lua 代码)、另一个卡带的标签,或另一个卡带的所有标签:

#INCLUDE SOMECODE.LUA #INCLUDE ONETAB.P8:1 #INCLUDE ALLTABS.P8

当运行卡带时,每个包含文件的内容被视为已粘贴到编辑器中该行的位置。

- 文件名相对于当前卡带(因此,需要先保存)
- 不会递归执行包含操作。
- •正常的字符计数和令牌限制适用。

当卡带以 .P8.PNG 保存或导出为二进制时,任何包含的文件都会被展平并保存与卡带一起,因此没有外部依赖。

#### #INCLUDE 可用于:

- 在卡带之间共享代码(库或通用多卡带代码)
- 使用外部代码编辑器而无需直接编辑 .p8 文件。
- 将卡带视为数据文件,加载 PICO-8 编辑工具进行修改。
- •加载和存储由外部(非 PICO-8)工具生成的数据。

### 网 PICO-8 的一些特性

#### 常见的陷阱要注意:

- 精灵表的下半部分和地图的下半部分占用相同的内存。 // 如果不确定如何工作,最好只使用其中一个。
- PICO-8 数字具有有限的精度和范围;数字之间的最小步长约为 0.00002 (0x0.0001),范围为 -32768 (-0x8000) 到大约 32767.99999 (0x7fff.ffff) // 如果每帧向计数器加 1,大约 18 分钟后会溢出!
- Lua 数组默认是 1 基的,而不是 0 基的。FOREACH 从 TBL[1] 开始,而不是 TBL[0]。
- COS() 和 SIN() 接受 0..1 而不是 0..PI\*2, 且 SIN() 是反向的。
- SGN(0) 返回 1。

### **⊠ CPU**

尽管 PICO-8 没有明确定义的 CPU,但有一个虚拟 CPU 速度为 8MHz,其中每个 Lua VM 指令大约消耗 2 个周期。内置操作(如绘制精灵)也有 CPU 开销。这意味着在具有强大 CPU 的主机机器上创建的 PICO-8 卡带仍然可以在较慢的机器上很好地运行,并且不会在 手机上或在 Web 上运行时消耗过多电池。

要查看运行中的卡带的 CPU 负载,按 CTRL-P 切换 CPU 计量器,或在每帧末尾打印 STAT(1)。

# 6 应用程序接口参考

PICO-8 基于 Lua 编程语言,但不包括 Lua 标准库。相反,提供了一个小型 API,符合 PICO-8 的极简设计和有限的屏幕空间。有关使用大多数 API 函数的示例程序,请参见 / DEMOS/API.P8

函数在此处写为:

FUNCTION\_NAME(PARAMETER, [OPTIONAL\_PARAMETER])

① 请注意,PICO-8 不区分大小写 -- 如果直接编辑 .p8 或 .lua 文件,函数名应全部为小写。

## 6.1 系统

通过命令行调用的系统函数可以省略通常的括号和字符串引号。例如,而不是LOAD("BLAH.P8"),可以写为:

LOAD BLAH.P8

LOAD(FILENAME, [BREADCRUMB], [PARAM\_STR])

加载或保存卡带

当从正在运行的卡带加载时,加载的卡带会立即运行,并带有参数字符串 PARAM\_STR (可通过 STAT(6) 访问),并且会插入一个菜单项,名称为 BREADCRUMB,返回到之前的卡带。

以 '#' 开头的文件名被视为 BBS 卡带 ID, 会立即下载并运行:

> LOAD("#MYGAME\_LEVEL2", "BACK TO MAP", "LIVES="..LIVES)

如果 ID 是卡带的父帖子,或未指定修订号,则会获取最新版本。BBS 卡带可以从其他 BBS 卡带或本地卡带加载,但不能从导出的卡带加载。

#### **SAVE(FILENAME)**

加载或保存卡带

#### **FOLDER**

在主机操作系统中打开卡带文件夹。

#### LS([DIRECTORY])

列出给定目录(文件夹)中的 .p8 和 .p8.png 文件,相对于当前目录。目录项以斜杠结尾(例如 "foo/")。

当从正在运行的卡带调用时,LS 只能本地使用,并返回结果表。当从 BBS 卡带调用时,LS 返回 nil。

目录只能解析到 PICO-8 的虚拟驱动器内部;从根目录调用 LS("..") 将解析到根目录。

#### RUN([PARAM\_STR])

从程序的开头运行。

RUN() 可以在正在运行的程序中调用以重置。

当提供 PARAM STR 时,可以在运行时通过 STAT(6) 访问它。

#### STOP([MESSAGE])

停止卡带并可选地打印消息。

#### **RESUME**

恢复程序。使用R作为快捷方式。

使用单个 "." 从命令行进入单帧模式。这会进入帧级模式,可以通过 stat(110) 读取。当帧级模式处于活动状态时,输入空命令(通过按回车键)会前进一帧。

#### ASSERT(CONDITION, [MESSAGE])

如果 CONDITION 为假,则停止程序并打印 MESSAGE(如果提供)。这对于调试卡带很有用,通过 ASSERT() 确保预期为真的事情确实是真实的。

```
ASSERT(ADDR >= 0 AND ADDR <= 0x7FFF, "OUT OF RANGE")
POKE(ADDR, 42) -- THE MEMORY ADDRESS IS OK, FOR SURE!
```

#### **REBOOT**

重启机器。适用于启动新项目

#### RESET()

将 RAM 中 0x5f00..0x5f7f 的值重置为其默认值。这包括调色板、相机位置、裁剪和填充模式。如果在命令提示符处迷路,因为绘图状态使得查看文本变得不可能,可以尝试输入 RESET! 也可以在正在运行的程序中调用。

#### INFO()

打印有关卡带的一些信息: 代码大小、标记、压缩大小

#### 还会显示:

UNSAVED CHANGES 当内存中的卡带与磁盘上的卡带不同时 EXTERNAL CHANGES 当磁盘上的卡带自加载以来已更改 (例如,通过使用单独的文本编辑器编辑程序)

#### FLIP()

翻转后缓冲区到屏幕并等待下一帧。当定义了\_**DRAW** 或\_**UPDATE** 回调时,不需要此调用,因为会自动进行翻转。但在使用自定义主循环时,通常需要调用 FLIP:

```
::_::
CLS()
FOR I=1,100 DO
    A=I/50 - T()
    X=64+COS(A)\*I
    Y=64+SIN(A)\*I
    CIRCFILL(X,Y,1,8+(I/4)%8)
END
FLIP()GOTO _
```

如果程序在帧结束前没有调用 FLIP,并且没有 \_**DRAW** 回调正在进行中,则会将后缓冲区的当前内容复制到屏幕。

### PRINTH(STR, [FILENAME], [OVERWRITE], [SAVE\_TO\_DESKTOP])

将字符串打印到主机操作系统的控制台进行调试。

如果设置了 filename,则将字符串追加到主机操作系统中的文件(默认为当前目录 -- 使用 FOLDER 查看)。

设置 OVERWRITE 为 true 会导致该文件被覆盖而不是追加。

设置 SAVE\_TO\_DESKTOP 为 true 会将内容保存到桌面而不是当前路径。

使用 "@clip" 作为文件名可以写入主机的剪贴板。

① 使用 stat(4) 读取剪贴板内容,但剪贴板内容仅在运行时按下 CTRL-V 后可用(出于安全考虑)。

TIME()

T()

返回自卡带运行以来的秒数。

这不是实际世界的时间,而是通过计算

\_UPDATE 或 @\_UPDATE60 被调用的次数来计算的。

STAT(X)

获取系统状态,其中 X 为:

```
0 内存使用情况 (0..2048)
```

- 1 自上次翻转以来使用的 CPU (1.0 == 100% CPU)
- 4 剪贴板内容(用户按下CTRL-V后)
- 6 参数字符串
- 7 当前帧率
- 46..49 当前在通道 0..3 上播放的 SFX 的索引
- 50..53 通道 0..3 上的音符编号 (0..31)
- 54 当前播放的模式索引
- 55 播放的模式总数
- 当前模式播放的节拍数 56
- (Boolean) 当前是否正在播放音乐 57
- 80..85 UTC 时间: 年、月、日、小时、分钟、秒
- 90..95 本地时间
- 100 当前面包屑标签,或 nil
- 110 当处于帧级模式时返回 true

 音频值 16..26 是音频状态查询 46..56 的旧版本。它们仅报告音频混音器的当前状态, 该状态每秒变化约 20 次(取决于主机声音驱动程序和其他因素)。46..56 而是存储了每 个节拍的混音器状态,以提供当前可听状态的更高分辨率估计。

#### EXTCMD(CMD\_STR, [P1, P2])

特殊系统命令,其中 CMD\_STR 为字符串:

请求打开暂停菜单 "pause" 请求卡带重置 "reset"

"go\_back" 如果存在则返回到之前的卡带

"label" 设置卡带标签 "screen" 保存屏幕截图 设置视频开始点 "rec"

"rec\_frames" 设置视频开始点为帧模式 "video" 保存 .qif 到桌面

"audio\_rec" 开始录制音频 "audio\_end" 将录制的音频保存到桌面(Web 不支持)

"shutdown" 退出卡带(从导出的二进制文件)

"folder" 在主机操作系统中打开当前工作文件夹 "set\_filename" 设置屏幕截图 / gif / 音频录制的文件名 "set\_title" 设置主机窗口标题

#### 某些命令具有可选的数字参数:

"video" 和 "screen": P1: 一个整数缩放因子,覆盖系统设置。P2: 当 > 0 时,保存到当前文件夹而不是桌面

"audio\_end" P1: 当 > 0 时,保存到当前文件夹而不是桌面

#### **∞** 录制 GIF

EXTCMD("REC"), EXTCMD("VIDEO") 与使用 ctrl-8, ctrl-9 相同,并使用当前的 GIF\_SCALE 设置保存桌面中的 gif(使用 CONFIG GIF\_SCALE 更改)。

可以使用两个附加参数来覆盖这些默认值:

```
EXTCMD("VIDEO", 4) -- SCALE \*4 (512 X 512) EXTCMD("VIDEO", 0, 1) -- 默认缩放,保存到用户数据文件夹
```

用户数据文件夹可以通过 EXTCMD("FOLDER") 打开,默认为与卡带相同的路径,或 {pico-8 appdata}/appdata/appname 对于导出的二进制文件。

由于 gif 格式的性质,所有 gif 都以 33.3fps 录制,并且 PICO-8 生成的帧会根据用户看到 的内容进行跳帧或重复。要记录每次调用 **FLIP** 时恰好一帧,无论运行时帧率或生成帧所 需的时间,使用:

```
EXTCMD("REC_FRAMES")
```

gif(以及截图、音频)的默认文件名是 foo\_%d,其中 foo 是卡带的名称,%d 是从 0 开始的数字,自动递增,直到不存在同名文件。使用 EXTCMD("SET\_FILENAME","FOO")可以覆盖默认值。如果自定义文件名包含 "%d",则使用自动递增数字行为,否则即使存在同名文件也会写入文件。

## 6.2 图形

PICO-8 拥有 128 个 8x8 像素的精灵固定容量,再加上另外 128 个与地图数据下半部分重叠的精灵("共享数据")。这 256 个精灵统称为精灵表,可以看作是一个 128x128 像素的图像。

PICO-8 的所有绘图操作都受当前绘图状态的影响。绘图状态包括相机位置(用于向所有坐标添加偏移)、调色板映射(用于重新着色精灵)、裁剪矩形、绘图颜色和填充模式。

每次程序运行时,绘图状态都会重置,或者通过调用 RESET() 来重置。

### 颜色索引:

```
0 黑色 1 深蓝色 2 深紫色 3 深绿色
4 棕色 5 深灰色 6 浅灰色 7 白色
8 红色 9 橙色 10 黄色 11 绿色
12 蓝色 13 靛蓝色 14 粉色 15 桃色
```

### CLIP(X, Y, W, H, [CLIP\_PREVIOUS])

设置像素单位的裁剪矩形。所有绘图操作都会被裁剪到 x,y 处宽度为 w、高度为 h 的矩形。

CLIP() 重置裁剪区域。

当 CLIP\_PREVIOUS 为真时,新的裁剪区域会被旧的裁剪区域裁剪。

#### PSET(X, Y, [COL])

将 x, y 处的像素设置为颜色索引 COL (0..15)。

当 COL 未指定时,使用当前绘图颜色。

```
FOR Y=0,127 DO
FOR X=0,127 DO
PSET(X, Y, X\*Y/8)
END
END
```

#### PGET(X, Y)

返回屏幕上(X,Y)处像素的颜色。

```
WHILE (TRUE) DO

X, Y = RND(128), RND(128)

DX, DY = RND(4)-2, RND(4)-2

PSET(X, Y, PGET(DX+X, DY+Y))

END
```

当 X 和 Y 超出范围时, PGET 返回 0。可以通过以下方式指定自定义返回值:

POKE(0x5f36, 0x10) POKE(0x5f5B, NEWVAL)

SGET(X, Y)

SSET(X, Y, [COL])

获取或设置精灵表像素的颜色 (COL)。

当 X 和 Y 超出范围时,SGET 返回 0。可以通过以下方式指定自定义值:

POKE(0x5f36, 0x10) POKE(0x5f59, NEWVAL)

FGET(N, [F])

FSET(N, [F], VAL)

获取或设置精灵 N 的标志 F 的值 (VAL)。

F 是标志索引 0..7。

VAL 是 TRUE 或 FALSE。

标志 0..7 的初始状态可以在精灵编辑器中设置,因此可以用来创建自定义精灵属性。还可以通过在 MAP() 中提供掩码来绘制地图瓦片的子集。

当 F 未指定时,所有标志将作为一个位字段被获取/设置。

```
FSET(2, 1 | 2 | 8) -- 设置位 0,1 和 3
FSET(2, 4, TRUE) -- 设置位 4
PRINT(FGET(2)) -- 27 (1 | 2 | 8 | 16)
```

PRINT(STR, X, Y, [COL])

PRINT(STR, [COL])

打印字符串 STR 并可选地设置绘图颜色为 COL。

快捷方式: 单行书写时,可以使用?调用 print 而无需括号:

?"HI"

当 X, Y 未指定时,会自动追加换行符。可以通过在字符串末尾添加显式的终止控制字符来省略换行:

?"THE QUICK BROWN FOX\\0"

此外,当 X, Y 未指定时,打印的文本低于 122 时会导致控制台滚动。可以通过以下方式 在运行时禁用:

POKE(0x5f36,0x40)

PRINT 返回打印时最右边的 x 位置。可以通过打印到屏幕外的方式找到某些文本的宽度:

W = PRINT("HOGE", 0, -20) -- 返回 16

有关控制代码和自定义字体的信息,请参阅 附录 A (P8SCII)。

CURSOR(X, Y, [COL])

设置光标位置。

如果指定了 COL, 还将设置当前颜色。

COLOR([COL])

设置绘图函数使用的当前颜色。

如果未指定 COL,则当前颜色设置为 6

CLS([COL])

清除屏幕并重置裁剪矩形。

COL 默认为 0 (黑色)

```
CAMERA([X, Y])
```

为所有绘图操作设置 -x, -v 的屏幕偏移

CAMERA() 重置偏移

CIRC(X, Y, R, [COL])

CIRCFILL(X, Y, R, [COL])

在 x,y 处绘制一个半径为 r 的圆或填充圆

如果r为负数,则不绘制圆。

当 COL 的位 0x1800.0000 被设置,并且 0x5F34 & 2 == 2 时,圆将被反转绘制。

OVAL(X0, Y0, X1, Y1, [COL])

OVALFILL(X0, Y0, X1, Y1, [COL])

绘制一个关于x和y对称(椭圆)的椭圆,给定边界矩形。

LINE(X0, Y0, [X1, Y1, [COL]])

从(X0, Y0)绘制一条线到(X1, Y1)

如果未给出(X1, Y1),则使用上次绘制线的终点。

LINE() 不带参数意味着下一次调用 LINE(X1, Y1) 将仅设置终点而不会绘制。

```
CLS()
LINE()
FOR I=0,6 DO
   LINE(64+COS(I/6)\*20, 64+SIN(I/6)\*20, 8+I)
END
```

RECT(X0, Y0, X1, Y1, [COL])

RECTFILL(X0, Y0, X1, Y1, [COL])

绘制一个矩形或填充矩形,角点位于 (X0, Y0), (X1, Y1)。

PAL(C0, C1, [P])

PAL() 交换颜色 c0 和 c1 对于三个调色板重映射中的一个(p 默认为 0):

### 0: 绘图调色板

绘图调色板在绘制时重映射颜色。例如,可以通过将第 9 个调色板值设置为 8 来将一个橙色花精灵绘制为红色:

PAL(9,8) -- 将后续橙色(颜色 9)像素绘制为红色(颜色 8) SPR(1,70,60) -- 该精灵中的任何橙色像素都将用红色绘制,而不是橙色

更改绘图调色板不会影响已经绘制到屏幕上的任何内容。

### 1: 显示调色板

显示调色板在每帧结束时显示整个屏幕时重映射。例如,如果启动 PICO-8 并输入 PAL(6,14,1),可以看到所有灰色(颜色 6)文本立即变为粉色(颜色 14),即使它已经 绘制完成。这对于屏幕范围的效果(如淡入淡出)非常有用。

### 2: 辅助调色板

由 **FILLP**() 绘制精灵时使用。这提供了从单个 4 位颜色索引到两个 4 位颜色索引的映射。

PAL() 重置所有调色板到系统默认值(包括透明度值) PAL(P) 重置特定调色板(0..2)到系统默认值

### PAL(TBL, [P])

当 pal 的第一个参数为表时,颜色将为每个条目分配。例如,要将颜色 12 和 14 重新映射为红色:

 $PAL(\{[12]=9, [14]=8\})$ 

或者将整个屏幕重新着色为灰色阴影(包括已经绘制的所有内容):

PAL({1,1,5,5,5,6,7,13,6,7,7,6,13,6,7,1}, 1)

因为表索引从1开始,所以颜色0在这种情况下在末尾给出。

### PALT(C, [T])

设置颜色索引的透明度为 T (布尔值) 透明度被 SPR(), SSPR(), MAP() 和 TLINE() 观察

PALT(8, TRUE) -- 在后续的精灵/TLINE 绘制调用中不会绘制红色像素

PALT() 重置为默认: 所有颜色不透明,除了颜色 0

当 C 为唯一参数时,它被视为用于设置所有 16 个值的位字段。例如:要将颜色 0 和 1 设置为透明:

PALT(0B11000000000000000)

**SPR(N, X, Y, [W, H], [FLIP\_X], [FLIP\_Y])** 

在位置 X,Y 绘制精灵 N (0..255)

W (宽度) 和 H (高度) 默认为 1,1 并指定要绘制的精灵数量。

默认情况下颜色 0 透明(参见 PALT())

当 FLIP X 为真时,水平翻转。

当 FLIP\_Y 为真时,垂直翻转。

SSPR(SX, SY, SW, SH, DX, DY, [DW, DH], [FLIP\_X], [FLIP\_Y])

将精灵表中的一个矩形区域 (sx, sy, sw, sh) 拉伸到屏幕上的一个目标矩形 (dx, dy, dw, dh)。在这两种情况下,x 和 y 值是矩形左上角的坐标,宽度为 w,高度为 h。

默认情况下颜色 0 透明(参见 PALT())

dw, dh 默认为 sw, sh

当 FLIP X 为真时,水平翻转。

当 FLIP\_Y 为真时,垂直翻转。

#### FILLP(P)

PICO-8 填充模式是一个 4x4 的 2 色平铺模式,被 CIRC() CIRCFILL() RECT() RECTFILL() OVAL() OVALFILL() PSET() LINE() 观察

P 是一个从最高位开始按顺序读取的位字段。要计算所需的模式的 P 值,将所需的位值相加:

例如,FILLP(4+8+64+128+256+512+4096+8192)将创建一个棋盘图案。

这可以用二进制更简洁地表示: FILLP(0b0011001111001100)。

默认填充模式为 0, 这意味着绘制单色。

要指定模式的第二种颜色,使用任何颜色参数的高位:

```
FILLP(0b001101010101000)
CIRCFILL(64,64,20, 0x4E) -- 棕色和粉色
```

其他设置在位 0b0.111 中给出:

0b0.100 透明

当此位被设置时,第二种颜色不会被绘制

```
-- 棋盘带透明方块
FILLP(0b001100111001100.1)
```

### 0b0.010 应用于精灵

当设置时,填充模式应用于精灵(spr, sspr, map, tline),使用辅助调色板提供的颜色映射。

精灵中的每个像素值(在应用绘图调色板后)被视为辅助调色板的索引。辅助调色板中的每个条目包含用于渲染填充模式的两种颜色。例如,要为精灵中的蓝色像素(颜色 12)绘制白色和红色(7 和 8)的棋盘图案:

```
FOR I=0,15 DO PAL(I, I+I\*16, 2) END -- 其他所有颜色映射到自身 PAL(12, 0x87, 2) -- 在辅助调色板中重新映射颜色 12 FILLP(0b0011001111001100.01) -- 棋盘调色板,应用于精灵 SPR(1, 64,64) -- 绘制精灵
```

### 0b0.001 全局应用辅助调色板

当设置时,辅助调色板映射也被所有尊重填充模式的绘图函数(circfill, line 等)应用。 这在与精灵绘制函数结合使用时很有用,因为每个精灵像素的颜色索引与提供给绘图函数 的颜色索引含义相同。

```
FILLP(0b0011001111001100.001)
PAL(12, 0x87, 2)
CIRCFILL(64,64,20,12) -- 红色和白色棋盘圆
```

辅助调色板映射在常规绘图调色板映射之后应用。因此,以下也会绘制一个红色和白色棋 盘圆:

```
PAL(3,12)
CIRCFILL(64,64,20,3)
```

填充模式也可以通过在任何颜色参数中设置位来设置(例如,提供给 COLOR() 的参数,或提供给 LINE(), RECT() 等的最后一个参数)。

```
POKE(0x5F34, 0x3) -- 0x1 启用高位中的填充模式 0x2 启用反转模式
CIRCFILL(64,64,20, 0x114E.ABCD) -- 设置填充模式为 ABCD
```

当使用颜色参数来设置填充模式时,使用以下位:

- 位 0x1000.0000 需要设置: 这意味着"观察位 0xf00.ffff"
- 位 0x0100.0000 透明
- 位 0x0200.0000 应用于精灵
- 位 0x0400.0000 全局应用辅助调色板
- 位 0x0800.0000 反转绘制操作(circfill/ovalfill/rectfill)
- 位 0x00FF.0000 是常规颜色位
- 位 0x0000.FFFF 被解释为填充模式

## 6.3 表函数

△ 除了 PAIRS() 之外,以下函数和 # 运算符仅适用于从索引 1 开始且不包含 NIL 条目的表。所有其他形式的表可以被视为哈希映射或集合,而不是具有长度的数组。

ADD(TBL, VAL, [INDEX])

将值 VAL 添加到表 TBL 的末尾。等效于:

```
TBL[#TBL + 1] = VAL
```

如果提供了索引,则元素将插入到该位置:

```
F00={} -- 创建空表
ADD(F00, 11)
ADD(F00, 22)
PRINT(F00[2]) -- 22
```

#### DEL(TBL, VAL)

删除表 TBL 中第一个值为 VAL 的实例。剩余的条目将左移一个索引以避免空洞。

请注意,VAL 是要删除的项的值,而不是表中的索引。(要删除特定索引处的项,请使用DELI)。DEL 返回被删除的项,如果没有删除任何内容,则不返回任何值。

```
A={1,10,2,11,3,12}

FOR ITEM IN ALL(A) DO

IF (ITEM < 10) THEN DEL(A, ITEM) END

END

FOREACH(A, PRINT) -- 10,11,12

PRINT(A[3]) -- 12
```

### DELI(TBL, [I])

类似于 DEL,但从表 TBL 中删除索引 I 处的项。当未提供 I 时,将删除并返回表的最后一个元素。

#### COUNT(TBL, [VAL])

返回表 t 的长度(与 #TBL 相同)。如果提供了 VAL,则返回该表中 VAL 的实例数量。

### ALL(TBL)

用于 FOR 循环以按添加顺序迭代表中的所有项(具有 1 基整数索引)。

```
T = {11,12,13}
ADD(T,14)
ADD(T,"HI")
FOR V IN ALL(T) DO PRINT(V) END -- 11 12 13 14 HI
PRINT(#T) -- 5
```

### FOREACH(TBL, FUNC)

对于表 TBL 中的每一项,使用该项作为单个参数调用函数 FUNC。

```
> FOREACH({1,2,3}, PRINT)
```

### PAIRS(TBL)

用于 FOR 循环以迭代表 TBL,提供每个项的键和值。与 **ALL**() 不同,PAIRS() 会迭代表中的每个项,而不考虑索引方案。顺序不保证。

```
T = {["HELLO"]=3, [10]="BLAH"}
T.BLUE = 5;
FOR K,V IN PAIRS(T) DO
    PRINT("K: "..K.." V:"..V)
END
```

### 输出:

```
K: 10 v:BLAH
K: HELLO v:3
K: BLUE v:5
```

# 6.4 输入

### BTN([B], [PL])

获取玩家 PL 的按钮 B 状态 (默认 0)

B: 0..5: 左右上下按钮 o 按钮 x

PL: 玩家索引 0..7

除了使用数字表示 B,还可以使用按钮符号。(在编码编辑器中,使用 Shift-L R U D O X)

如果不提供任何参数,则返回玩家 0 和 1 的所有 12 个按钮状态的位字段 // P0: 位 0..5 P1: 位 8..13

默认键盘映射到玩家按钮:

△ 尽管 PICO-8 接受所有按钮组合,但请注意,在物理游戏控制器上同时按下 LEFT 和 RIGHT 通常是不可能的。在某些控制器上,UP + LEFT/RIGHT 也很难按下,如果可以使用 [X] 或 [O] 代替 UP(例如跳跃 / 加速)。

## BTNP(B, [PL])

BTNP 是 "Button Pressed" 的缩写;与按钮被按住时返回 true 不同,BTNP 在按钮被按下且上一帧未按下时返回 true。它还会在 15 帧后重复,之后每 4 帧返回一次(在 30fps下--在 60fps 下是两倍)。这可以用于菜单导航或网格状玩家移动等场景。

BTNP 读取的状态在每次调用 \_UPDATE 或 \_UPDATE60 开始时重置,因此最好在这些函数内部使用 BTNP。

可以通过写入以下内存地址来设置自定义延迟(以帧数 30fps 计算):

```
POKE(0X5F5C, DELAY) -- 设置重复前的初始延迟。255 表示永不重复。
POKE(0X5F5D, DELAY) -- 设置重复延迟。
```

在这两种情况下,0可用于默认行为(延迟15和4)

## 6.5 音频

## SFX(N, [CHANNEL], [OFFSET], [LENGTH])

播放音效 N (0..63) 在通道 CHANNEL (0..3) 从音符 OFFSET (0..31 的音符) 播放 LENGTH 个音符。

使用负的 CHANNEL 值具有特殊含义:

CHANNEL -1: (默认)自动选择一个未使用的通道 CHANNEL -2: 停止给定音效在任何通道上的播放

N 可以是给定 CHANNEL 的命令(或当 CHANNEL < 0 时对所有通道):

N-1: 停止该通道上的声音

N-2: 释放该通道上的音效循环

SFX(3) -- 播放音效 3

SFX(3,2) -- 在通道 2 上播放音效 3

SFX(3,-2) -- 停止音效 3 在任何通道上的播放 SFX(-1,2) -- 停止通道 2 上播放的任何内容

SFX(-2,2) -- 释放通道 2 上的循环

SFX(-1) -- 停止所有通道上的所有声音 SFX(-2) -- 释放所有通道上的循环

### MUSIC(N, [FADE\_LEN], [CHANNEL\_MASK])

从模式 N (0..63) 开始播放音乐 N-1 停止音乐

FADE LEN 以毫秒为单位(默认:0)。因此,要在1秒内淡入模式0:

```
MUSIC(0, 1000)
```

CHANNEL\_MASK 指定仅用于音乐的通道。例如,仅在通道 0..2 上播放:

```
MUSIC(0, NIL, 7) -- 1 | 2 | 4
```

保留的通道仍然可以用于播放音效,但仅当通过 SFX() 显式请求该通道索引时。

## 6.6 地图

PICO-8 地图是一个 128x32 的 8 位值网格,或在使用共享内存时为 128x64。在使用地图编辑器时,每个值被视为精灵表中的一个索引(0..255)。但是,它也可以用作一般的数据块。

MGET(X, Y)

MSET(X, Y, VAL)

获取或设置 X,Y 处的地图值 (VAL)

当 X 和 Y 超出范围时,MGET 返回 0,或者可以通过以下方式指定自定义返回值:

POKE(0x5f36, 0x10) POKE(0x5f5a, NEWVAL)

MAP(TILE\_X, TILE\_Y, [SX, SY], [TILE\_W, TILE\_H], [LAYERS])

从 TILE X, TILE Y 开始绘制地图的一部分,在屏幕位置 SX, SY (像素) 处。

要从地图的 0,0 开始绘制 4x2 块的瓦片到屏幕的 20,20 处:

MAP(0, 0, 20, 20, 4, 2)

TILE\_W 和 TILE\_H 默认为整个地图(包括适用的共享空间)。

MAP() 通常与 CAMERA() 结合使用。要使玩家对象(以像素为单位位于 PL.X, PL.Y)居中:

CAMERA(PL.X - 64, PL.Y - 64) MAP()

LAYERS 是一个位字段。当提供时,只有具有匹配精灵标志的精灵会被绘制。例如,当 LAYERS 为 0x5 时,只有具有标志 0 和 2 的精灵会被绘制。

精灵 0 被视为"空"且不被绘制。要禁用此行为,使用: POKE(0x5F36, 0x8)

TLINE(X0, Y0, X1, Y1, MX, MY, [MDX, MDY], [LAYERS])

从 (X0,Y0) 到 (X1,Y1) 绘制一条纹理线,从地图采样颜色值。当指定 LAYERS 时,只有具有匹配标志的精灵会被绘制(类似于 MAP())

MX, MY 是地图坐标,以瓦片为单位进行采样。颜色值从每个地图瓦片上的 8x8 精灵中采样。例如:

2.0, 1.0 表示地图上位置 2,1 处的精灵的左上角

2.5, 1.5 表示相同精灵的像素 (4,4)

MDX, MDY 是在绘制每个像素后添加到 mx, my 的增量。(默认为 0.125, 0)

地图坐标 (MX, MY) 通过从地址 0x5F38 和 0x5F39 的值减去 0x0.0001 进行掩码。简单来说,这意味着可以通过 pocking 想要循环的宽度和高度来循环地图的一部分,只要它们是 2 的幂(2,4,8,16..)

例如,要每8个瓦片水平循环,每4个瓦片垂直循环:

```
POKE(0x5F38, 8)
POKE(0x5F39, 4)
TLINE(...)
```

默认值 (0,0) 提供一个掩码 0xff.ffff, 这意味着样本每 256 个瓦片循环一次。

也可以在地址 0x5f3a, 0x5f3b 指定一个采样偏移(以瓦片为单位):

```
POKE(0x5F3A, OFFSET_X)
POKE(0x5F3B, OFFSET_Y)
```

精灵 0 被视为"空"且不被绘制。要禁用此行为,使用: POKE(0x5F36, 0x8)

### ■ 设置 TLINE 精度

默认情况下,tline 坐标 (mx,my,mdx,mdy) 以瓦片为单位表示。这意味着 1 个像素是 0.125,只有 13 位用于小数部分。如果需要更高的精度,可以通过调用 TLINE 并传递一个参数来调整坐标空间,以允许更多位用于小数部分。这对于纹理墙等场景很有用,因为 mdx,mdy 的累积误差在近距离查看时可能会变得明显。

每个像素的小数部分使用的位数存储在一个特殊寄存器中,可以通过调用 TLINE 并传递一个参数来调整:

TLINE(16) -- MX,MY,MDX,MDY 以像素为单位表示

## 6.7 内存

PICO-8 有 3 种类型的内存:

- 1. 基础 RAM (64k): 请参见下方布局。使用 PEEK() POKE() MEMCPY() MEMSET() 访问
- 2. 卡带 ROM (32k): 与基础 RAM 布局相同, 直到 0x4300
- 3. Lua RAM (2MB): 编译后的程序 + 变量
- ① 技术说明: 在使用编辑器时,正在修改的数据位于卡带 ROM 中,但 API 函数如 SPR()和 SFX() 仅操作基础 RAM。PICO-8 在以下 3 种情况下自动将卡带 ROM 复制到基础 RAM(即调用 RELOAD()):
- 1. 当加载一个卡带时
- 2. 当运行一个卡带时
- 3. 当退出任何编辑模式时 // 可以通过 poke(0x5f37,1) 关闭

[

### ■ 基础 RAM 内存布局

](https://www.lexaloffle.com/dl/docs/pico-8\_manual.html#Base\_RAM\_Memory\_Layout)

```
0X0 GFX
0X1000 GFX2/MAP2 (共享)
0X2000 MAP
0X3000 GFX 标志
0X3100 SONG
0X3200 SFX
0X4300 用户数据
0X5600 自定义字体(如果有定义)
0X5E00 持久化卡带数据(256 字节)
0X5F00 绘制状态
0X5F40 硬件状态
0X5F80 GPIO 引脚(128 字节)
0X6000 屏幕(8K)
0x8000 用户数据
```

用户数据没有特定含义,可以通过 **MEMCPY**(), **PEEK**() & **POKE**() 使用。持久化卡带数据映射到 0x5e00..0x5eff,但仅在调用 **CARTDATA**() 后存储。颜色格式(gfx/screen)是每字节 2 像素: 低位编码每对像素的左像素。地图格式是一个字节每个瓦片,其中每个字节通常编码一个精灵索引。

### ■ 重新映射图形和地图数据

GFX, MAP 和 SCREEN 内存区域可以通过在以下地址设置值进行重新映射:

 0X5F54 GFX:
 可以是 0x00 (默认) 或 0x60 (使用屏幕内存作为精灵表)

 0X5F55 SCREEN:
 可以是 0x60 (默认) 或 0x00 (使用精灵表作为屏幕内存)

 0X5F56 MAP:
 可以是 0x20 (默认) 或 0x10..0x2f, 或 0x80 及以上。

0X5F57 MAP SIZE: 地图宽度。0 表示 256。默认为 128。

地址可以以 256 字节的增量表示。因此,0x20 表示 0x2000,0x21 表示 0x2100 等。地图地址 0x30..0x3f 被视为 0x10..0x1f(共享内存区域)。地图数据只能包含在内存区域 0x1000..0x2fff, 0x8000..0xffff 内,地图高度由给定区域中可以容纳的最大尺寸决定。

GFX 和 SCREEN 地址还可以映射到更高的内存位置 0x80, 0xA0, 0xC0, 0xE0, 但约束条件是 MAP 不能与这些地址重叠(在这种情况下,冲突的 GFX 和/或 SCREEN 映射将恢复到默认映射)。

① GFX 和 SCREEN 内存映射发生在低级别,也影响内存访问函数(peek, poke, memcpy)。从 0x0 和 0x6000 开始的 8k 内存块可以被视为指向单独视频 RAM 的指针,设置 0X5F54 和 0X5F56 的值会改变这些指针。

### PEEK(ADDR, [N])

从基础 RAM 的地址读取一个字节。如果指定了 N,则 PEEK() 返回指定数量的结果(最大: 8192)。例如,要读取视频内存的前 2 个字节:

A, B = PEEK( $0 \times 6000$ , 2)

### POKE(ADDR, VAL1, VAL2, ...)

将一个或多个字节写入基础 RAM 的地址。如果提供了多个参数,则它们将按顺序写入 (最大: 8192)。

PEEK2(ADDR)

POKE2(ADDR, VAL)

PEEK4(ADDR)

### POKE4(ADDR, VAL)

16 位和 32 位版本的 PEEK 和 POKE。读取和写入一个数字(VAL),采用小端格式:

16 位: 0xffff.0000 32 位: 0xffff.fff

ADDR 不需要对齐到 2 或 4 字节边界。

还可以使用以下运算符进行 peek(但不能 poke),并且速度稍快:

@ADDR -- PEEK(ADDR)
%ADDR -- PEEK2(ADDR)
\$ADDR -- PEEK4(ADDR)

### MEMCPY(DEST\_ADDR, SOURCE\_ADDR, LEN)

从源复制 LEN 字节的基础 RAM 到目标。段可以重叠

RELOAD(DEST ADDR, SOURCE ADDR LEN, [FILENAME])

与 MEMCPY 相同,但从卡带 ROM 复制。

代码段(>=0x4300)受到保护,无法读取。

如果指定了文件名,则从单独的卡带加载数据。在这种情况下,卡带必须是本地的(BBS 卡带不能以这种方式读取)。

### CSTORE(DEST\_ADDR, SOURCE\_ADDR, LEN, [FILENAME])

与 memcpy 相同,但从基础 RAM 复制到卡带 ROM。

CSTORE() 等同于 CSTORE(0, 0, 0x4300)

代码段(>=0x4300)受到保护,无法写入。

如果指定了FILENAME,则数据直接写入磁盘上的该卡带。一次会话最多可以写入 64 个卡带。有关更多信息,请参见**卡带数据**。

#### MEMSET(DEST\_ADDR, VAL, LEN)

将 8 位值 VAL 写入从 DEST\_ADDR 开始的内存,长度为 LEN 字节。

例如,要将视频内存的一半填充为 0xC8:

```
\> MEMSET(0x6000, 0xC8, 0x1000)
```

# 6.8 数学

MAX(X, Y)

MIN(X, Y)

MID(X, Y, Z)

返回参数的最大值、最小值或中间值

```
> ?MID(7,5,10) -- 7
```

### FLR(X)

```
> ?FLR ( 4.1) --> 4
> ?FLR (-2.3) --> -3
```

### CEIL(X)

返回大于或等于 x 的最接近的整数

```
> ?CEIL( 4.1) --> 5
> ?CEIL(-2.3) --> -2
```

### COS(X)

### SIN(X)

返回 x 的余弦或正弦值,其中 1.0 表示一个完整的旋转。例如,要制作一个每秒旋转一圈的指针:

```
FUNCTION _DRAW()

CLS()

CIRC(64, 64, 20, 7)

X = 64 + COS(T()) \* 20

Y = 64 + SIN(T()) \* 20

LINE(64, 64, X, Y)

END
```

PICO-8 的 SIN() 返回一个反转的结果以适应屏幕空间(其中 Y 表示"向下",而数学图中 Y 通常表示"向上")。

```
> SIN(0.25) -- 返回 -1
```

为了获得基于弧度的常规三角函数(不带 Y 轴反转),请将以下代码片段粘贴到程序的开 头附近:

```
P8COS = COS FUNCTION COS(ANGLE) RETURN P8COS(ANGLE/(3.1415\*2)) END
P8SIN = SIN FUNCTION SIN(ANGLE) RETURN -P8SIN(ANGLE/(3.1415\*2)) END
```

### ATAN2(DX, DY)

将 DX, DY 转换为 0..1 之间的角度

与 cos/sin 类似,角度在屏幕空间中逆时针运行。例如:

```
> ?ATAN(0, -1) -- 返回 0.25
```

ATAN2 可以用于查找两个点之间的方向:

```
X=20 Y=30
FUNCTION _UPDATE()
 IF (BTN(0)) X-=2
 IF (BTN(1)) X+=2
 IF (BTN(2)) Y-=2
 IF (BTN(3)) Y+=2
END
 FUNCTION _DRAW()
 CLS()
 CIRCFILL(X,Y,2,14)
 CIRCFILL(64,64,2,7)
     A=ATAN2(X-64, Y-64)
 PRINT("角度: "..A)
  LINE(64,64,
   64+COS(A)\*10,
   64+SIN(A)\*10,7)
END
```

## SQRT(X)

返回 x 的平方根

### ABS(X)

返回 x 的绝对(正值)值

### RND(X)

返回一个随机数 n, 其中 0 <= n < x

如果需要整数,使用 flr(rnd(x))。如果 x 是一个数组样式的表,返回一个介于 table[1] 和 table[#table] 之间的随机元素。

### SRAND(X)

设置随机数种子。种子在卡带启动时会自动随机化。

```
FUNCTION _DRAW()
  CLS()
  SRAND(33)
  FOR I=1,100 DO
     PSET(RND(128),RND(128),7)
  END
END
```

### ■ 位运算

位运算类似于逻辑表达式,不同之处在于它们在位级别上工作。

假设你有两个数字(使用二进制前缀 "0b" 写出):

```
X = 0b1010

Y = 0b0110
```

一个按位 AND 操作会在 X 和 Y 的相应位都设置时给出结果

```
> PRINT(BAND(X,Y)) -- 结果:0B0010 (2 以十进制表示)
```

PICO-8 中有 9 个按位函数可用:

```
BAND(X, Y) -- 两个位都设置
BOR(X, Y) -- 任一位设置
BXOR(X, Y) -- 任一位设置,但不是两者都设置
BNOT(X) -- 每个位未设置
SHL(X, N) -- 左移 N 位(右侧填零)
SHR(X, N) -- 算术右移(左侧的位状态被复制)
LSHR(X, N) -- 逻辑右移(左侧填零)
ROTL(X, N) -- 将 X 中的所有位向左旋转 N 位
ROTR(X, N) -- 将 X 中的所有位向右旋转 N 位
```

还提供了运算符版本: & | ^^ ~ << >> >>> <<> >><

例如: PRINT(67 & 63) -- 结果:3 等价于 BAND(67,63)

运算符比它们对应的函数稍快。它们的行为完全相同,除了如果任何操作数不是数字,结果将是一个运行时错误(函数版本则默认为 0)。

### ■ 整数除法

整数除法可以使用\

```
> PRINT(9\\2) -- 结果:4 等价于FLR(9/2)
```

## 6.9 自定义菜单项

MENUITEM(INDEX, [LABEL], [CALLBACK])

添加或更新暂停菜单中的一个项目。

INDEX 应该是 1..5 并决定每个菜单项显示的顺序。

LABEL 应该是一个最多 16 个字符的字符串

CALLBACK 是用户选择该项时调用的函数。如果回调返回 true,暂停菜单将保持打开状态。

当没有标签或函数被提供时,菜单项将被移除。

```
MENUITEM(1, "RESTART PUZZLE",
  FUNCTION() RESET\_PUZZLE() SFX(10) END
)
```

回调接收一个参数,该参数是 L,R,X 按钮按下的位域。

```
MENUITEM(1, "F00",
  FUNCTION(B) IF (B&1 > 0) THEN PRINTH("LEFT WAS PRESSED") END END
)
```

为了过滤可以触发回调的按钮按压,可以在 INDEX 的位 0xff00 中提供一个掩码。例如,要为特定菜单项禁用 L, R, 可以在索引中设置位 0x300:

```
MENUITEM(2 | 0x300, "RESET PROGRESS",
  FUNCTION() DSET(0,0) END
)
```

菜单项可以在回调内更新、添加或移除:

```
MENUITEM(3, "SCREENSHAKE: OFF",
FUNCTION()
SCREENSHAKE = NOT SCREENSHAKE
MENUITEM(NIL, "SCREENSHAKE: "..(SCREENSHAKE AND "ON" OR "OFF"))
RETURN TRUE -- 不要关闭
END
)
```

# 6.10 字符串和类型转换

Lua 中的字符串可以用单引号或双引号或匹配的 [[]] 方括号表示:

```
S = "THE QUICK"
S = 'BROWN FOX';
S = \[\[
  JUMPS OVER
  MULTIPLE LINES
\]\]
```

可以使用#运算符获取字符串的长度(字符数):

```
>PRINT(#S)
```

可以使用...运算符连接字符串。连接数字会将其转换为字符串。

```
>PRINT("THREE "..4) --> "THREE 4"
```

当作为算术表达式的一部分使用时,字符串值会被转换为数字:

```
>PRINT(2+"3") --> 5
```

TOSTR(VAL, [FORMAT\_FLAGS])

将 VAL 转换为字符串。

FORMAT\_FLAGS 是一个位域:

0x1: 以原始十六进制值写入数字、函数或表。

0x2: 通过将其左移 16 位,将 VAL 写作一个有符号的 32 位整数。

### TOSTR(NIL) 返回 "[nil]"

TOSTR() 返回 ""

```
TOSTR(17) -- "17"
TOSTR(17,0x1) -- "0x0011.0000"
TOSTR(17,0x3) -- "0x00110000"
TOSTR(17,0x2) -- "1114112"
```

### TONUM(VAL, [FORMAT\_FLAGS])

将 VAL 转换为数字。

```
TONUM("17.5") -- 17.5
TONUM(17.5) -- 17.5
TONUM("HOGE") -- 没有返回值
```

## FORMAT\_FLAGS 是一个位域:

0x1: 将字符串作为十六进制(无符号、整数)读取,不带 "0x" 前缀 非十六进制字符被视为 '0'。

0x2: 将字符串作为有符号的 32 位整数读取,并右移 16 位。

0x4: 当 VAL 无法转换为数字时,返回 0

```
TONUM("FF", 0x1) -- 255
TONUM("1114112", 0x2) -- 17
TONUM("1234abcd", 0x3) -- 0x1234.abcd
```

### CHR(VAL0, VAL1, ...)

将一个或多个字符代码转换为字符串。

```
CHR(64) -- "@"
CHR(104,101,108,108,111) -- "hello"
```

### ORD(STR, [INDEX], [NUM RESULTS])

将字符串 STR 中的一个或多个字符转换为其序数值(0..255)。

使用 INDEX 参数指定要使用的字符串中的字符。当 INDEX 超出范围或 str 不是字符串时,ORD 返回 nil。

当提供了 NUM RESULTS 时, ORD 从 INDEX 开始返回多个值。

```
ORD("@") -- 64
ORD("123",2) -- 50 (字符串中的第二个字符: "2")
ORD("123",2,3) -- 50,51,52
```

### SUB(STR, POS0, [POS1])

从字符串 str 中提取子字符串,从 pos0 开始到 pos1 结束。当未指定 POS1 时,返回从 pos0 开始的剩余字符串。当指定了 POS1,但不是数字时,返回 pos0 处的单个字符。

```
S = "THE QUICK BROWN FOX"

PRINT(SUB(S,5,9)) --> "QUICK"

PRINT(SUB(S,5)) --> "QUICK BROWN FOX"

PRINT(SUB(S,5,TRUE)) --> "Q"
```

#### SPLIT(STR, [SEPARATOR], [CONVERT\_NUMBERS])

根据给定的分隔符(默认为 ",")将字符串拆分为元素表。当分隔符是一个数字 n 时,字符串将被拆分为 n 个字符的组。当 convert\_numbers 为真时,数值标记将被存储为数字(默认为真)。空元素将被存储为空字符串。

```
SPLIT("1,2,3") -- {1,2,3}

SPLIT("ONE:TWO:3",":",FALSE) -- {"ONE","TWO","3"}

SPLIT("1,,2,") -- {1,"",2,""}
```

#### TYPE(VAL)

返回 val 的类型作为字符串。

```
> PRINT(TYPE(3))
NUMBER
> PRINT(TYPE("3"))
STRING
```

# 6.11 卡带数据

使用 **CARTDATA**(), **DSET**() 和 **DGET**(),可以在用户的 PICO-8 上存储 64 个数字(256 字节)的持久化数据,这些数据在卡带卸载或 PICO-8 关闭后仍然保留。这可以作为一种轻量级的方式存储高分或其他玩家进度。它还可以用于在不同的卡带或卡带版本之间共享数据。

如果需要超过 256 字节的数据,也可以直接使用 **CSTORE**() 写入卡带。缺点是数据将绑定到该特定版本的卡带。例如,如果游戏更新,玩家将丢失他们的存档。此外,还需要在卡带的数据部分留出一些空间作为存储。

另一种方法是通过向 **CSTORE**() 指定第四个参数,将数据写入第二个卡带。这需要进行卡带交换(实际上只是用户需要观看一个旋转的卡带动画 1 秒)。

```
CSTORE(0,0,0X2000, "SPRITE SHEET.P8")
-- 后续,恢复保存的数据:
RELOAD(0,0,0X2000, "SPRITE SHEET.P8")
```

#### CARTDATA(ID)

打开一个由 ID 索引的永久数据存储槽,可以使用 **DSET**() 和 **DGET**() 存储和检索最多 256 字节(64 个数字)的数据。

```
CARTDATA("ZEP_DARK_FOREST")
DSET(0, SCORE)
```

ID 是一个最多 64 个字符的字符串,应该足够独特,以避免其他卡带意外使用相同的 ID。合法字符包括 a..z, 0..9 和下划线 (\_)

如果成功加载数据则返回 true, 否则返回 false。

CARTDATA 每个卡带执行只能调用一次,因此只能使用一个数据槽。

一旦设置了 cartdata ID,内存区域 0X5E00..0X5EFF 将映射到永久存储,可以通过直接访问或使用 **DGET**()/**DSET**() 访问。

无需刷新写入的数据 -- 即使通过直接 **POKE**() 修改 0X5E00..0X5EFF,数据也会自动保存 到永久存储。

#### **DGET(INDEX)**

获取 INDEX (0..63) 处存储的数字

使用此函数之前必须先调用 CARTDATA()

**DSET(INDEX, VALUE)** 

设置 INDEX (0..63) 处存储的数字

使用此函数之前必须先调用 CARTDATA()

## 6.12 **GPIO**

GPIO 代表"通用输入输出",允许机器之间进行通信。PICO-8 将 0x5f80..0x5fff 范围内的字节映射到可以使用 POKE() 写入(例如点亮 LED)或 PEEK() 读取(例如读取开关状态)的 GPIO 引脚。

GPIO 对于不同的主机平台具有不同的含义:

CHIP: 0x5f80..0x5f87 映射到 xio-p0..xio-p7

Pocket CHIP: 0x5f82..0x5f87 映射到 GPIO1..GPIO6

// xio-p0 & p1 在外壳内部的原型区域暴露。

Raspberry Pi: 0x5f80..0x5f9f 映射到 wiringPi 引脚 0..31

// 请参见 http://wiringpi.com/pins/ 以获取不同型号的映射。

// 另外:注意 BCM 和 WiringPi GPIO 编号的区别!

CHIP 和 Raspberry Pi 的值都是数字: 0 (LOW) 和 255 (HIGH)

一个程序用于闪烁连接的任何 LED 开关:

```
T = 0

FUNCTION _DRAW()

CLS(5)

FOR I=0,7 DO

VAL = 0

IF (T % 2 < 1) VAL = 255

POKE(0X5F80 + I, VAL)

CIRCFILL(20+I*12,64,4,VAL/11)

END

T += 0.1

END
```

## 串口

对于更精确的定时,可以使用 **SERIAL**() 命令。GPIO 写入是缓冲的,并在每帧结束时分派,允许以比手动使用 **POKE**() 调用更高的速度或更规则的时钟循环。

SERIAL(CHANNEL, ADDRESS, LENGTH)

#### CHANNEL:

0x000..0x0fe 对应 GPIO 引脚编号;发送 0x00 表示 LOW 或 0xFF 表示 HIGH 0x0ff 延迟;长度表示"持续时间"(微秒,不包括开销) 0x400..0x401 ws281x LED 字符串(实验性)

ADDRESS: PICO-8 内存位置读取/写入。

LENGTH: 要发送的字节数。允许 1/8 发送部分位字符串。

例如,要逐位发送一个字节到典型的 APA102 LED 字符串:

额外的通道可用于与主机操作系统进行字节流通信。这些通道主要用于在开发工具链时的类 UNIX 环境中最有用,而在运行 BBS 或导出的卡带时不可用 [1]。所有情况下的最大传输速率为 64k/sec(阻塞 CPU)。

0x800 拖放的文件 // stat(120) 返回 TRUE 时数据可用 0x802 拖放的图像 // stat(121) 返回 TRUE 时数据可用 0x804 stdin 0x805 stdout

0x806 文件指定为: pico8 -i filename 0x807 文件指定为: pico8 -o filename

拖放到 PICO-8 的图像文件以字节流形式出现在通道 0x802 上,具有特殊格式:前 4 字节是图像的宽度和高度(每个 2 字节小端,类似于 PEEK2),然后是按读取顺序排列的图像,每个像素一个字节,颜色适合于文件拖放时的显示调色板。

[1] 通道 0x800 和 0x802 在导出的二进制文件中可用,但最大文件大小为 256k,或 128x128 对于图像。

### **HTML**

导出为 HTML / .js 的卡带使用整数数组(pico8\_gpio)表示 GPIO 引脚。外壳 HTML 应该定义该数组:

var pico8\_gpio = Array(128);

# 6.13 鼠标和键盘输入

// 实验性 -- 但在大多数平台上都能正常工作

通过启用 devkit 输入模式可以实现鼠标和键盘输入:

POKE(0x5F2D, 标志) -- 其中标志为:

0x1 启用

0x2 鼠标按钮触发 btn(4)..btn(6)

0x4 指针锁定(使用 stat 38..39 读取移动)

请注意,并非每个 PICO-8 都会连接键盘或鼠标,因此在发布到 Lexaloffle BBS 时,建议使键盘和/或鼠标控制可选且默认关闭(如果可能)。当启用 devkit 输入模式时,会向 BBS 用户显示一条消息,警告程序可能期望超出标准 6 按钮控制器的输入。

鼠标和键盘的状态可以通过 stat(x) 查找:

```
STAT(30) -- (布尔值) 当有按键可用时为真
STAT(31) -- (字符串) 键盘返回的字符
STAT(32) -- 鼠标 X
STAT(33) -- 鼠标 Y
STAT(34) -- 鼠标按钮(位字段)
STAT(36) -- 鼠标滚轮事件
STAT(38) -- 相对 x 移动(以主机桌面像素为单位) -- 需要标志 0x4
STAT(39) -- 相对 y 移动(以主机桌面像素为单位) -- 需要标志 0x4
```

## 6.14 附加的 Lua 功能

PICO-8 还暴露了 Lua 的两个功能供高级用户使用:元表和协程。

有关更多信息,请参阅 Lua 5.2 手册。

## ∞ 元表

元表可以用于定义对象在特定操作下的行为。例如,要使用表来表示可以相加的二维向量,可以通过为元表定义一个 "add"函数来重新定义 "+" 运算符:

```
VEC2D={
    __ADD=FUNCTION(A,B)
        RETURN {X=(A.X+B.X), Y=(A.Y+B.Y)}
    END
}

V1={X=2,Y=9} SETMETATABLE(V1, VEC2D)
V2={X=1,Y=5} SETMETATABLE(V2, VEC2D)
V3 = V1+V2
PRINT(V3.X..","..V3.Y) -- 3,14
```

## **⊠ SETMETATABLE(TBL, M)**

将表 TBL 的元表设置为 M

## **☑** GETMETATABLE(TBL)

返回表 t 的当前元表,如果没有设置元表则返回 nil

- **ℤ RAWGET(TBL, KEY)**
- **⊠ RAWEQUAL(TBL1,TBL2)**
- **⊠ RAWLEN(TBL)**

绕过元方法直接访问表

## 网 函数参数

函数参数列表可以使用 ...

```
FUNCTION PREPRINT(PRE, S, ...)
LOCAL S2 = PRE..TOSTR(S)
PRINT(S2, ...) -- 将剩余的参数传递给 PRINT()
END
```

要接受可变数量的参数,可以将它们定义为一个表,或者使用 Lua 的 select() 函数。 select(index, ...) 返回索引之后的所有参数。

```
FUNCTION FOO(...)
LOCAL ARGS={...} -- 成为参数表
FOREACH(ARGS, PRINT)
?SELECT("#",...) -- 另一种方式来计算参数数量
FOO2(SELECT(3,...)) -- 将第 3 个参数及之后的参数传递给 FOO2()
END
```

## 図 协程

协程提供了一种以某种并发方式运行程序的不同部分的方法,类似于线程。函数可以作为 协程调用,使用

## 図 YIELD() 任意次数暂停,然后在相同点恢复。

```
FUNCTION HEY()
   PRINT("DOING SOMETHING")
   YIELD()
   PRINT("DOING THE NEXT THING")
   YIELD()
   PRINT("FINISHED")
END

C = COCREATE(HEY)
FOR I=1,3 DO CORESUME(C) END
```

## **⊠** COCREATE(F)

为函数 f 创建一个协程。

## **ℤ** CORESUME(C, [P0, P1 ..])

运行或继续协程 c。参数 p0, p1.. 传递给协程的函数。

如果协程没有错误完成,则返回 true;如果发生错误,则返回 false, error\_message。

在协程内部发生的运行时错误不会导致程序停止运行。建议将 CORESUME() 包装在 ASSERT() 中。如果断言失败,它将打印由 coresume 生成的错误消息。

## **■ ASSERT(CORESUME(C))**

## **⊠** COSTATUS(C)

返回协程 C 的状态字符串: "running" "suspended" "dead"

### **M YIELD**

暂停执行并返回到调用者。

# 7.01 附录 A: P8SCII 控制码

使用 **PRINT**() 打印时,某些字符具有特殊含义,可以用来改变光标位置和文本渲染样式。PICO-8 中的控制字符是 CHR(0)..CHR(15),可以写成转义序列(例如 "\n" 表示换行等)。

下面的一些控制码需要参数,这些参数使用一种超集于十六进制格式的方案书写。也就是说,'0'..'f' 也表示 0..15。但是 'f' 之后的字符也被接受: 'g' 表示 16 等等。这样的参数在下面表示为 P0, P1。

例如,要以蓝色背景 ("\#c") 和深灰色前景 ("\f5") 打印:

PRINT("\\#C\\F5 蓝色 ")

PRINT() 对绘图状态的唯一影响是改变光标位置和前景色; 所有其他属性在每次调用 PRINT() 时都会重置。

### ■ 控制码

- 0 "\0" 终止打印
- 1"\\*" 重复下一个字符 P0 次。例如: "\\*3a" --> aaa
- 2"\#" 用颜色 P0 绘制实心背景
- 3"\-" 水平移动光标 P0-16 像素
- 4"\|" 垂直移动光标 P0-16 像素
- 5"\+" 移动光标 P0-16, P1-16 像素
- 6"\^" 特殊命令(见下文)
- 7"\a" 音频(见下文)
- 8"\b" 退格
- 9"\t" 制表符
- a "\n" 换行
- b "\v" 装饰前一个字符(见下文)
- c"\f" 设置前景色
- d "\r" 回车
- e "\014" 切换到 0x5600 处定义的字体
- f"\015"切换到默认字体

#### ■ 特殊命令

这些命令都以 "\^" 开头,并且最多接受两个参数(P0, P1)。例如,要将屏幕清除为深蓝色: PRINT("\^c1")

- 1..9 跳过 1,2,4,8,16,32..256 帧
- c 清屏为颜色 P0,将光标设置为 0,0
- d 设置每打印一个字符的延迟为 P0 帧
- g将光标位置设置为起始位置
- h 将起始位置设置为当前光标位置
- j 跳转到绝对位置 P0\*4, P1\*4(以屏幕像素为单位)

- r 设置右侧字符换行边界为 P0\*4
- s 设置制表符宽度为 PO 像素(用于 "\t")

x 设置字符宽度(默认: 4) y 设置字符高度(默认: 6)

### ■ 渲染模式选项

// 在这些前面加上 "-" 以禁用: 例如 ?"\^i on \^-i off "

w 宽模式: 按 2x1 缩放 t 高模式: 按 1x2 缩放

\= 条纹模式: 当使用宽模式或高模式时,只绘制偶数像素 p 弹球模式: 相当于同时设置宽模式、高模式和条纹模式

i 反转

b 边框:在左侧和顶部添加 1 像素的填充(默认开启) # 实心背景 // 默认关闭,但当使用 "\#" 时会自动开启

### ■ 原始内存写入

下面两个命令接受 4 个字符的十六进制参数:

@addrnnnn[binstr] 将 nnnn 字节写入地址 addr!addr[binstr] 将所有剩余字符写入地址 addr

例如,要将4字节写入屏幕内存的中间位置:

>?"\\^@70000004xxxxhello"

### ■ 单次字符

可以使用 \^. 后跟 8 字节的原始二进制数据,或 \^: 后跟 8 个 2 位十六进制值来指定和打印内联字符数据。数据格式与自定义字体相同;每个字节指定一行 1 位像素值,最低位在左侧。

\^.[8 字节原始二进制数据] \^:[16 字节十六进制]

例如,打印一个猫:

> ?"\\^:447cb67c3e7f0106"

### ■ 音频

??"\A" -- 单音蜂鸣?"\A12" -- 播放现有数据在SFX 12

如果没有指定 SFX 索引,则会自动选择一个未使用的 SFX 在 60..63 之间。为了在播放前填充 SFX 数据,可以附加以下命令。

1. (可选) SFX 属性必须在开始时出现一次,因为它们适用于整个声音:

s P0 设置 SFX 速度

1P0 P1 设置 SFX 循环开始和结束点

2. 音符数据:

音符写成 a...g, 可选后跟升号 # 或降号 - 和八度号。

PRINT "\\ACE-G" -- 小三和弦

空音符可以写成点:

PRINT "\\AC..E-..G" -- 断奏小三和弦

音符属性命令适用于随后的音符:

i P0 设置乐器 (默认: 5)

v P0 设置音量 (默认: 5)

x P0 设置效果 (默认: 0)

<>增加或减少音量1

例如,要以快速(速度 4)、断奏(效果 5)的琶音从 C1 开始播放:

PRINT "\\AS4X5C1EGC2EGC3EGC4"

### ■ 装饰字符

控制字符 \v 可以用来在不管理光标位置的情况下,使用给定偏移量装饰最后打印的字符。打印装饰字符后,会恢复之前的光标位置。

格式为 \v P0 char,其中 P0 是一个数字,给出所需的偏移量,char 是要打印的字符(相对于之前打印的字符)。

偏移量将 x 打包到最低 2 位,并从阅读顺序的 (-2,-8) 开始。因此 3 表示 (+1,-8),4 表示 (-2,-7) 等等。

例如,要写 "café!",使用逗号来绘制尖音符号:

```
PRINT"\\NCAFE\\VB,!"
```

在这种情况下 P0 是 'b', 读作数字 11。因此逗号绘制在:

```
x = (11\%4)-2 = 1

y = (11\4)-8 = -6
```

## ■ 自定义字体

自定义字体可以在 0x5600 处定义,由每个字符 8 字节 \* 256 字符 = 2048 字节组成。每个字符是一个 8x8 位图(1 位/像素),从顶部开始,每一行是一个字节,从 0x1 开始在左侧。

前 128 字节(字符 0~15 从不绘制)描述字体的属性:

0x5600 字符宽度(像素)(可以大于8,但只绘制8像素)

0x5601 字符宽度(字符 128 及以上)

0x5602 字符高度(像素)

0x5603 绘制偏移 x

0x5604 绘制偏移 v

0x5605 标志: 0x1 应用\_size\_adjustments 0x2: 相对于光标起始位置应用制表符

0x5606 制表符宽度(像素)(仅在使用替代字体时使用)

0x5607 未使用

接下来的 120 字节用于调整字符 16..255 的宽度和垂直偏移。每个半字节(低位半字节优 先)描述一个字符的调整:

位 0x7: 调整字符宽度为 0,1,2,3,-4,-3,-2,-1

位 0x8: 当设置时,将字符向上绘制一个像素(适用于拉丁字符的重音符号)

### ■ 默认属性

虽然属性在每次调用 **PRINT**() 时都会重置,但可以通过写入内存地址 0x5f58..0x5f5b 来设置它们的默认值。

```
0x5f58 // 位域
0x1 当设置为 0x1 时,位 1..7 被观察:
0x2 填充
0x4 宽
0x8 高
0x10 实心背景
0x20 反转
0x40 条纹(当宽或高时)
0x80 使用自定义字体

// 例如: poke(0x5f58, 0x1 | 0x2 | 0x4 | 0x8 | 0x20 | 0x40) -- 处处弹球
0x5f59 char_w(低半字节), char_h(高)
0x5f5a char_w2(低半字节), tab_w(高)
0x5f5b offset_x (低半字节), offset_y (高)
```

// 任何半字节等于 0 都被忽略

// tab\_w(全局制表符宽度)值映射到 4..60