
HPL *ink* Music

Instrukcja obsługi

Dokładny przewodnik po indeksowaniu biblioteki, okładkach, odtwarzaczu, wizualizatorze EQ, Chromecast, radiu internetowym oraz wyborze wyjścia audio.

Wersja programu

v1.50 z 12.07.2026

Platforma

Windows x64, WinUI 3

Dystrybucja

portable, self-contained

Zakres instrukcji: dokument opisuje funkcje dostępne w **HPL ink Music v 1.50 [12.07.2026]**.

Elementy oznaczone **INTERNET** wymagają połączenia sieciowego, a **OPCJONALNE** są potrzebne tylko w określonych scenariuszach.

Instrukcja po polsku

1. Wersja i przeznaczenie	9. Equalizer i tryb mini
2. Wymagania i uruchomienie	10. Chromecast
3. Główne okno programu	11. Radio internetowe
4. Indeksowanie biblioteki	12. Bluetooth i wyjście audio
5. Przeglądanie i wyszukiwanie	13. Język i wygląd
6. Edycja metadanych	14. Pliki programu i formaty
7. Pobieranie okładek	15. Szybkie operacje
8. Odtwarzacz	16. Rozwiązywanie problemów

1. Wersja i przeznaczenie

Element	Informacja
Pełna nazwa	HPL ink Music v 1.50 [12.07.2026]
Główne zadanie	Budowanie lokalnego indeksu muzyki, wyszukiwanie nagrań i odtwarzanie plików bez przenoszenia ich z dotychczasowych folderów.
Dodatkowe funkcje	Metadane, okładki, wizualizator EQ, Chromecast, radio internetowe, wybór urządzenia audio oraz interfejs PL/EN.
Sposób instalacji	Wersja portable. Program działa z kompletnego katalogu i zapisuje swoje bazy obok pliku EXE.

Ważne: indeks jest katalogiem informacji o plikach, nie kopią muzyki. Usunięcie lub przeniesienie nagrania poza programem wymaga ponownego indeksowania.

2. Wymagania i uruchomienie

Wymagania

- Windows 10 w wersji 2004 (build 19041) lub nowszy; zalecany Windows 11, system 64-bitowy.
- Kompletny katalog programu. Nie uruchamiaj samego `HPLMusicWinUI.exe` po skopiowaniu bez bibliotek, folderu `Assets` oraz narzędzi FFmpeg.
- Prawo zapisu w katalogu programu, potrzebne do zapisywania indeksu, ustawień, stacji radiowych i okładek.

- Połączenie z Internetem tylko dla okładek online, radia oraz Chromecast.

INTERNET


Pierwsze uruchomienie

1. Rozpakuj cały folder aplikacji w wybrane miejsce.
2. Uruchom `HPLMusicWinUI.exe`.
3. Przy pierwszym starcie nie ma jeszcze indeksu; wybierz folder z muzyką i wykonaj indeksowanie.
4. Przy kolejnych uruchomieniach istniejący plik `hpl_music_index.sqlite` zostanie wczytany automatycznie.

Ochrona komputera: w licencjonowanej kompilacji może działać kontrola adresu MAC. Komunikat o braku autoryzacji oznacza konieczność kontaktu z dostawcą programu.

3. Główne okno programu

Poniższy schemat pokazuje układ programu bez prywatnych ścieżek i nazw plików.



Znaczenie pasów

- **Górny pasek:** język PL/EN, styl GUI, przełącznik jasny/ciemny i logo.
- **Pasek folderu:** ścieżka biblioteki, wybór folderu oraz przycisk **Indeksuj**.
- **Pasek narzędzi:** okładki, odtwarzanie, Chromecast, radio, Bluetooth, wyszukiwanie, filtr typu, duplikaty i czyszczenie filtrów.
- **Panel lewy:** drzewo folderów z liczbą plików. **Panel prawy:** tabela nagrań.
- **Pasek dolny:** status i postęp indeksowania oraz wskazówka o dwukliku.

4. Indeksowanie biblioteki

1. Wybierz folder

Wskaż katalog nadrzędny zawierający muzykę.

2. Indeksuj

Program skanuje folder i wszystkie podfoldery.

3. Poczekaj

Pasek stanu pokazuje liczbę przetworzonych plików.

4. Wybierz gałąź

Kliknij folder w drzewie, aby wyświetlić nagrania.

Indeksowanie odczytuje tytuł, wykonawcę, album, rok, gatunek, czas, format, rozmiar i ścieżkę. Foldery bez uprawnień są pomijane bez zatrzymywania całego skanu. Wynik trafia do lokalnej bazy SQLite.

Obsługiwane rozszerzenia podczas skanowania

.aac

.ac3

.aiff

.dts

.flac

.m4a

.mp3

.ogg

.opus

.wav

.wma

Dobra praktyka: wykonaj ponowne indeksowanie po dodaniu, usunięciu, przeniesieniu albo zmianie nazw większej liczby plików.

5. Przeglądanie, wyszukiwanie i porządkowanie

Foldery i tabela

Kliknij dowolny folder w lewym drzewie. Lista po prawej pokaże pliki z wybranej gałęzi wraz z jej podfolderami. Kliknięcie nagłówka **Format, Tytuł, Artysta, Album, Rok, Gatunek, Czas** lub **Plik** sortuje kolumnę; kolejne kliknięcie odwraca kolejność.

Wyszukiwanie

1. Wpisz jedno lub kilka słów w pole wyszukiwania.
2. Naciśnij **Enter** albo kliknij **Szukaj**.
3. Każde wpisane słowo musi wystąpić w danych pliku. Przeszukiwane są m.in. tytuł, artysta, album, rok, gatunek, nazwa pliku, folder i pełna ścieżka.
4. Opcjonalnie wybierz rozszerzenie w polu **Typ**. Filtr typu może działać samodzielnie lub razem z tekstem.

Duplikaty

Duplikaty pokazują pliki mające tę samą nazwę i ten sam rozmiar. Program niczego automatycznie nie usuwa. Zweryfikuj ścieżki i usuń zbędny plik samodzielnie w Eksploratorze Windows.

Wyczyść usuwa tekst wyszukiwania, filtr typu i widok wyników, a następnie przywraca drzewo biblioteki.

6. Edycja metadanych

1. Kliknij plik prawym przyciskiem.
2. Wybierz **Edytuj metadane**.
3. Zmień tytuł, artystę, album, rok lub gatunek.
4. Kliknij **Zapisz**.

Uwaga: zapis modyfikuje znaczniki w oryginalnym pliku audio. Przed masową edycją wykonaj kopię zapasową. Nie każdy format lub wariant pliku pozwala na stabilny zapis; wtedy program pokaże komunikat o błędzie i nie powinien nadpisywać indeksu błędnymi danymi.

7. Pobieranie okładek

INTERNET DLA ŹRÓDŁA 2

1. Kliknij **Pobieranie okładek**.
2. Wybierz folder z bazy indeksu.
3. Wybierz jedno ze źródeł:
 - **Źródło 1: z plików** - odczytuje grafikę osadzoną w tagach audio.
 - **Źródło 2: online dla brakujących** - wyszukuje wydanie w MusicBrainz i pobiera okładkę z Cover Art Archive.
4. Poczekaj na podsumowanie: zapisane, pominięte, brakujące i błędy.

Już przypisane okładki są pomijane. Pliki graficzne trafiają do folderu `hpl_music_covers`, a powiązania do `hpl_music_covers.sqlite`. Pomarańczowa kropka w odtwarzaczu oznacza, że znaleziono rzeczywistą okładkę; brak kropki oznacza obraz zastępczy.

8. Odtwarzacz

Uruchamianie

1. Wybierz folder albo wyniki wyszukiwania.
2. Zaznacz utwór.
3. Kliknij zielony **PLAY** lub wykonaj dwuklik na wierszu.

Lista widoczna w głównym oknie staje się playlistą odtwarzacza, a wybrany utwór jej punktem startowym. Główne okno zostaje ukryte; przycisk **Pokaż GUI** przywraca je bez zamykania odtwarzacza.

Sterowanie	Działanie
Poprzedni / Następny	Przechodzi po aktualnej playliście; po końcu lista zaczyna się od początku.
Play / Pauza	Uruchamia, wstrzymuje lub wznowia standardowe formaty.
Stop	Zatrzymuje bieżące odtwarzanie i zeruje pozycję.
Pasek postępu	Przewija utwór, jeżeli znany jest jego czas i używany silnik obsługuje przewijanie.
Głośność / Mute	Reguluje dźwięk; Mute jest dostępne w trybie mini.
Pokaż/Ukryj playlistę	Zmienia wysokość okna i pokazuje listę. Dwuklik na pozycji od razu ją odtwarza.
Zawsze na wierzchu	Utrzymuje pełny odtwarzacz nad innymi oknami.

AC3 i DTS **FFPLAY**

Pliki `.ac3` i `.dts` są uruchamiane przez `ffplay.exe`. W tym trybie czas może pozostać `0:00`, przewijanie i klasyczna pauza nie są dostępne, a przycisk Play działa jako zatrzymanie/ponowne uruchomienie. Po naturalnym końcu program przechodzi do następnego utworu.

9. Equalizer i tryb mini

Typy wizualizacji

Dostępne są: **Słupki**, **Neon LED z odbiciem**, **Tęczowe segmenty** oraz **Soundwave neon**. Kolor można ustawić jako wielokolorowy albo jednolity: fioletowy, jasny fiolet, neonowy czerwony, turkus, cyjan, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy lub biały.

Wybór jest zapisywany i używany w pełnym oraz mini odtwarzaczu. Radio ma własne, niezależne ustawienia typu i koloru EQ.

Tryb mini

Kliknij **Minimalizuj**, aby przejść do szerokiego panelu z tytułem, sterowaniem, okładką i EQ. Przycisk **GUI** wraca do pełnego okna. Zamknięcie odtwarzacza zatrzymuje muzykę i ponownie pokazuje główne okno.

10. Chromecast

SIEĆ LOKALNA

1. Połącz komputer i Chromecast z tą samą siecią.
2. Kliknij **Chromecast**. Wyszukiwanie trwa kilka sekund.
3. Jeśli jest kilka urządzeń, wybierz właściwe i potwierdź.
4. Po komunikacie o połączeniu wybierz utwór i uruchom go zwykłym przyciskiem **PLAY**.

MP3, WAV, FLAC, AAC i M4A są udostępniane bezpośrednio. Pozostałe obsługiwane formaty są w locie konwertowane do MP3 przez lokalny `ffmpeg.exe`. Program uruchamia tymczasowy serwer HTTP na komputerze, dlatego Zapora Windows może poprosić o zgodę dla sieci prywatnej.

Ważne: program i komputer muszą pozostać uruchomione podczas odtwarzania. Sieć gościnna, izolacja klientów Wi-Fi, VPN albo blokada zapory mogą uniemożliwić wykrycie urządzenia lub dostęp do strumienia.

W odtwarzaczu działają pauza, wznowienie, przewijanie, głośność i przejście do następnego nagrania. Aby zakończyć sesję, kliknij w głównym oknie **Rozłącz Cast**.

11. Radio internetowe

INTERNET

Odtwarzanie

1. Kliknij **Radio**.
2. Wybierz stację z listy.
3. Kliknij Play albo wykonaj dwuklik.
4. Reguluj głośność i EQ niezależnie od odtwarzacza plików.

Przy braku własnej bazy program pokazuje zestaw stacji startowych. Pole wyszukiwania filtruje nazwę, kraj, gatunek i URL, a lista gatunków zawęży wyniki. Strumień może wskazywać bezpośrednio na audio albo na playlistę M3U, M3U8 lub PLS; program próbuje automatycznie odczytać pierwszy adres strumienia.

Dodawanie i edycja

Dodaj stację lub **Edytuj** otwiera pola: nazwa, URL, kraj, gatunek i URL logo. Nazwa i URL są wymagane. **Usuń** wymaga potwierdzenia i zapisuje zmianę w bazie użytkownika.

Import i eksport M3U

- **Wczytaj M3U** obsługuje `.m3u` i `.m3u8`. Stacje o URL już obecnym w bazie są pomijane.
- **Eksportuj M3U** zapisuje aktualnie widoczne stacje. Jeśli działa filtr, wyeksportowany zostanie tylko przefiltrowany zestaw.

Widok mini i playlista

Minimalizuj przełącza radio w szeroki panel mini. **Ukryj/Pokaż playlistę** działa w obu widokach. Zamknięcie okna radia zatrzymuje strumień.

12. Bluetooth i wyjście audio

Przycisk **Bluetooth** wybiera urządzenie wyjściowe dla odtwarzacza i radia. Nie wykonuje parowania Bluetooth.

1. Jeśli urządzenie nie jest sparowane, kliknij **Otwórz ustawienia BT Windows** i sparuj je w systemie.
2. Wróć do programu i kliknij **Odśwież**.
3. Zaznacz urządzenie lub pozycję **Domyślne urządzenie Windows**.
4. Kliknij **Ustaw jako aktywne** albo wykonaj dwuklik.

Wybrane wyjście jest zapisywane i natychmiast przekazywane do otwartego odtwarzacza oraz radia. Jeżeli urządzenie zniknie, wybierz domyślne wyjście Windows i odśwież listę.

13. Język, motyw i styl GUI

Opcja	Działanie
Język PL / EN	Zmienia etykiety głównego okna, odtwarzacza, radia i Bluetooth. Ustawienie jest zapisywane.
Styl GUI: Obecny	Klasyczny wygląd aplikacji. Dostępny jest przełącznik jasny/ciemny głównego okna.
Styl GUI: Black Glass	Wymusza ciemny, szklany wariant we wszystkich oknach. Przycisk jasny/ciemny jest wtedy nieaktywny.

14. Pliki programu i obsługiwane formaty

Plik lub folder	Przeznaczenie
hpl_music_index.sqlite	Indeks biblioteki i zapamiętana ścieżka główna.
hpl_music_settings.json	Język, wygląd, EQ i wybrane urządzenie audio.
hpl_music_covers.sqlite	Powiązania plików z okładkami.
hpl_music_covers	Lokalne kopie okładek.
hpl_music_radio.json	Własna lista stacji radiowych.
hpl_music_winui_crash.log	Raport ostatniej nieobsłużonej awarii, jeżeli wystąpiła.
ffplay.exe	Odtwarzanie AC3/DTS.
ffmpeg.exe	Konwersja formatów dla Chromecast.
Assets	Ikona i grafiki programu.

Kopia zapasowa: aby zachować ustawienia, radio, okładki i indeks, skopiuj cały katalog programu albo co najmniej wymienione pliki danych oraz folder okładek.

15. Szybkie operacje

Operacja	Rezultat
Enter w wyszukiwaniu	Uruchamia wyszukiwanie.
Dwuklik na pliku	Odtwarza wybrany utwór.
Prawy klik na pliku	Otwiera edycję metadanych.
Klik nagłówka tabeli	Sortuje rosnąco; kolejny klik malejąco.
Dwuklik na pozycji playlisty	Przechodzi do wybranego utworu lub stacji.
Dwuklik na urządzeniu audio	Ustawia je jako aktywne.

16. Rozwiązywanie problemów

Po uruchomieniu lista jest pusta

Wybierz poprawny folder, kliknij **Indeksuj**, a po zakończeniu kliknij folder w lewym drzewie. Samo wczytanie indeksu celowo nie pokazuje wszystkich plików do chwili wyboru folderu lub wyszukiwania.

Indeks lub ustawienia nie zapisują się

Program zapisuje dane obok EXE. Przenieś cały katalog do miejsca zapisywalnego przez użytkownika, np. poza `Program Files`, i uruchom ponownie indeksowanie. Nie uruchamiaj tylko pojedynczego EXE.

Plik nie jest widoczny

Sprawdź rozszerzenie na liście obsługiwanych formatów i wykonaj ponowne indeksowanie. Folder bez uprawnień mógł zostać pominięty.

Brak okładki online

Uzupełnij poprawnie artystę, album lub tytuł, sprawdź Internet i spróbuj ponownie. Nie każde wydanie ma okładkę w MusicBrainz/Cover Art Archive.

AC3 lub DTS nie działa

Sprawdź, czy `ffplay.exe` znajduje się w katalogu programu. Program potrafi też znaleźć ffplay w PATH i kilku typowych lokalizacjach, ale kopia obok EXE jest rozwiązaniem zalecanym.

Chromecast nie jest znaleziony albo nie odtwarza

Sprawdź wspólną sieć, wyłącz izolację klientów i VPN, zezwól aplikacji w Zaporze Windows dla sieci prywatnej oraz upewnij się, że `ffmpeg.exe` istnieje dla formatów wymagających konwersji.

Radio nie gra

Sprawdź Internet i URL stacji. Dostawca mógł zmienić adres lub zablokować strumień. Spróbuj innej stacji, a następnie popraw lub usuń niedziałający wpis.

Bluetooth nie pojawia się na liście

Sparuj urządzenie w ustawieniach Windows, włącz je, kliknij **Odśwież** i wybierz właściwy profil audio. Program nie paruje urządzeń samodzielnie.

Program zamknął się po błędzie

Sprawdź `hpl_music_winui_crash.log` w katalogu aplikacji. Plik można przekazać pomocy technicznej razem z opisem ostatniej wykonanej czynności.

HPL ink Music v 1.50 [12.07.2026] - instrukcja przygotowana 16.07.2026.