Z80/R800 macro assembler



1.	はじめに	-
2.	インストール	5
3.	実行 ————————————————————————————————————	5
4.	ニーモニックの違い	
5.	未定義命令 ————————————————————————————————————	
6.	R800 命令 ——————————————————————————————————	
7.	疑似命令 ————————————————————————————————————	
1.1.	DEFB 命令 ·····	6
1.1.1.	書式 6	
1.1.2.	機能 6	
1.2.	DEFW 命令 ·····	6
1.2.1.	書式 6	
1.2.2.	機能 6	
1.3.	DEFD 命令 ·····	6
1.3.1.	書式 6	
1.3.2.	機能 6	
1.4.	DEFS 命令 ·····	6
1.4.1.	書式 6	
1.4.2.	機能 6	
1.5.		7
1.5.1.	書式 7	
1.5.2.	機能 7	
1.6.	ALIGN 命令 ·····	7
1.6.1.	書式 7	
1.6.2.	機能 7	
1.7.		7
1.7.1.	書式 7	
1.7.2.		
	INCLUDE 命令	8
	書式 8	
1.8.2.		
	ADD_INCLUDE_PATH 命令	8
	書式 8	
1.9.2.		
	BINARY_LINK 命令 ·····	8
	書式 8	
1.10.2.	機能 8	
	MACRO 命令 ······	8
	書式 8	
1.11.2.	機能 9	

1.12.	SCOPE 命令 ······	···10
1.12.1.	書式 10	
1.12.2.	機能 11	
1.13.	REPEAT 命令 ······	···11
1.13.1.	書式 11	
1.13.2.	機能 11	
1.14.	IF 命令 ·····	···12
1.14.1.	書式 12	
1.14.2.	機能 12	
1.15.	MESSAGE 命令 ···································	···13
1.15.1.	書式 13	
1.15.2.		
1.16.	ERROR 命令 ·····	···13
1.16.1.	書式 13	
1.16.2.	機能 13	
1.17.	ローカルラベル	···13
1.17.1.	書式 13	
1.17.2.	機能 13	
1.18.	グローバルラベル	···14
1.18.1.	書式 14	
1.18.2.		
1.19.	ローカルラベル代入	···14
1.19.1.	書式 14	
1.19.2.	機能 14	
1.20.	7 ¹ ローバルラベル代入 ····································	···14
1.20.1.	書式 14	
1.20.2.	機能 14	
8.	式 ————————————————————————————————————	 14
9.	7. 3. 7. 2. 4	- 0
文字列に	に対してもある程度の演算を行うことができる。	 16
		 16
		 16
	"abc" == "abc"は1になる。"abc" == "xyz"は0になる。	 16
	* 3 は、" ababab " になる。 ————————————————————————————————————	 16
" ab " -	+ 3 は、"ab3"になる。	 16
		 16
		 16
"ab"	* (3 + 2)	 16
10.	コメント ー	 16
: より右	はコメントと見なし、無視される。	 16

			 16
11. エ	ラーメッ	セージ	 16
			 19
履歴 ——			 19
2019/06/26	t.hara	v1.0 初版 ———————————————————————————————————	 19
2019/06/27	t.hara	v1.0 文字列式の説明を追加 ————————————————————————————————————	19
2019/06/29	t.hara	v1.0 エラーメッセージの説明を追加	 19
2020/12/11	t.hara	v1.0.13 SPACE/ALIGN 疑似命令の説明を追加 —————	 19
2020/12/29	t hara	v1.0.14 BINARY LINK 疑似命令を追加	19

1. はじめに

ZMA は、Z80/R800 用のコードを生成するクロスアセンブラです。ニーモニックで記述されたテキストファイルを処理して機械語コードを生成します。また、いくつかの疑似命令を備えています。

MSX を主なターゲットとしていますが、Z80/R800 を搭載している別のシステム向けにも利用可能です。

2. インストール

ZMA は、インストーラーを用意していない。zma.exe と、include フォルダを好きな場所に配置し、zma.exe のある場所に実行パスを通せばインストール完了である。

3. 実行

zma.exe には 2 つの引数を指定する。1 つ目は入力ファイル名。2 つ目は出力ファイル名。 引数を指定せずに実行すると、簡単なヘルプが表示される。

4. ニーモニックの違い

ZMA では、構文解析の都合等によりザイログニーモニックを一部改変しています。違いを下記の表にまとめる。

Zilog ニーモニックと ZMA の違い

Zilog ニーモニック	ZMA	備考
LD A, (HL)	LD A, [HL]	アドレス参照は、数式の優先順位指定の() と区別
		するために [] を使う。
JP (HL)	JP HL	レジスタによる飛び先アドレス指定は()で囲まな
		l',
LD A, (IX+0)	LD A, [IX]	[IX+0] を [IX] と記述できる。IY も同様。
SUB B	SUB A, B	演算命令の記述で A を記述する。

5. 未定義命令

Z80の未定義命令にも対応している。IXH, IXL, IYH, IYL を利用可能である。

6. R800命令

R800 の乗算命令に対応している。mulub, muluw を利用可能である。

7. 疑似命令

ZMA にはいくつかの疑似命令を利用可能になっている。本章では、各疑似命令について個別に説明する。

1.1. DEFB命令

1.1.1. 書式

DEFB 式

1.1.2. 機能

式の評価結果を 8bit 値と見なし、下位 8bit を記述箇所に配置する。 式は、カンマで区切って複数記述できる。 複数記述した場合は、左から順に 8bit 値として配置される。

1.2. DEFW命令

1.2.1. 書式

DEFW 式

1.2.2. 機能

式の評価結果を 16bit 値と見なし、下位 16bit を記述箇所に配置する。 式は、カンマで区切って複数記述できる。 複数記述した場合は、左から順に 16bit 値として配置される。 バイトオーダーはリトルエンディアンであり、下位 8bit、上位 8bit の順で配置される。

1.3. DEFD命令

1.3.1. 書式

DEFD 式

1.3.2. 機能

式の評価結果を 32bit 値と見なし、下位 32bit を記述箇所に配置する。 式は、カンマで区切って複数記述できる。 複数記述した場合は、左から順に 32bit 値として配置される。 バイトオーダーはリトルエンディアンである。

1.4. DEFS命令

1.4.1. 書式

DEFS 文字列式

1.4.2. 機能

文字列式の評価結果を配置する。他のアセンブラと異なり、領域確保ではない。スペースを取りたい場合は、SPACE 疑似命令を使って下さい。

1.5. SPACE命令

1.5.1. 書式

SPACE 領域サイズ [, 初期値]

1.5.2. 機能

領域サイズだけ、初期値(1Byte値)を詰める。

1.6. ALIGN命令

1.6.1. 書式

ALIGN ブロックサイズ

1.6.2. 機能

アドレスがブロックサイズの倍数の値になるまで、0 を詰める。 すでにブロックサイズの倍数の場合は何も詰めない。

1.7. ORG命令

1.7.1. 書式

ORG 式

1.7.2. 機能

この記述箇所を、式の評価結果の値のアドレスであると見なすようになる。 例えば、下記の2つのプログラムは、出力されるコードが異なる。

ORG	0
JR	0
ORG	50
JR	0

ともに 2 バイトのコードを生成するが、上の記述の場合 0 番地に配置されているつもりで 0 番地へ相対ジャンプするコードを生成するため、生成コードは 0x18 0xFE となる。下の記述の場合 50 番地に配置されているつもりで 0 番地へ総体ジャンプするコードを生成するため、生成コードは 0x18 0xCC となる。

生成ファイルの先頭から何バイト目であるかとは独立して、各行が何番地に配置されているかを認識しており、ORG はこれを変更するための疑似命令となる。

これは、例えば ROM 上のコードを、DRAM ヘコピーして使う場合など「元々格納されているアドレス」と「実際に実行されるアドレス」が異なる場合にも対応できるようにするための仕組みであ

る。

1.8. INCLUDE命令

1.8.1. 書式

INCLUDE 文字列式

1.8.2. 機能

文字列式の評価結果による文字列をファイル名と認識し、そのファイルを読み出して記述箇所に挿入する。

1.9. ADD_INCLUDE_PATH命令

1.9.1. 書式

ADD INCLUDE PATH 文字列式

1.9.2. 機能

文字列式の評価結果による文字列をディレクトリ名と認識し、INCLUDE 命令によるファイル名指定の前につけるパス名リストにそのディレクトリ名を追加する。

デフォルトでは、カレントディレクトリと、ZMA.exe が格納されているパスの中にある include ディレクトリがリストに含まれている。これ以外の場所から INCLUDE したい場合に使用する命令である。

ZMA.exe はオブジェクトファイル生成とリンクの過程を省略するため、INCLUDE が各種ライブラリのリンクの役割を兼ねる。ライブラリのソースの中に特定のパスを記述したくないため、リンクする側のソースに ADD_INCLUDE_PATH を記述して「ライブラリのソース置き場」を指定することで、使い回すライブラリの中にパスの記述をしなくて済む。

1.10. BINARY_LINK命令

1.10.1. 書式

BINARY LINK 文字列式

1.10.2. 機能

文字列式の評価結果による文字列をファイル名と認識し、そのファイルを読み出して記述箇所に挿入する。INCLUDE と異なり、ファイルの内容そのものを、そのままバイナリ値として挿入する。外部ツールで作成したバイナリデータを挿入したい場合に利用する。

1.11. MACRO命令

1.11.1. 書式

マクロ名 MACRO 引数リスト

文

ENDM

1.11.2. 機能

文に記載の内容を「マクロ名」の記述で表記できるようにする。 文は複数行にわたる記述も可能である。

HOGE MACRO

LD D, H

LD E, L

ENDM

このような記述の後に HOGE と記述すると、LD D, H/LD E, L の 2 行に置き換えられる。 マクロには引数を持たせることができる。

MOGE MACRO n

LD A, n

ENDM

n は引数であるが、 $MOGE\ 100\ のように記述すると\ LD\ A,\ 100\ と展開されるようになる。$ $当然 <math>MOGE\ 10+20\ のような式も記述可能であるが、単純置換になるため下記のような記述は$ 注意が必要である。

FOO MACRO m

LD A, 10*m

ENDM

FOO 1+2

FOO 1+2 は、LD A 10*1+2 に展開されるため、最終的に LD A, 12 になる。下記のように記述するのが安全である。

FOO MACRO m

LD A, 10*(m)

ENDM

FOO 1+2

引数を複数持たせることもできる。

```
BAR MACRO n, m

LD A, n

LD B, m

ENDM
```

引数の名前に @ をつけると、その引数は文字列に変換されるようになる。

```
LDM
       MACRO @D, @S
       IF D == "BC"
           IF S == " DE"
              LD B, D
              LD C, E
           ELSEIF S == "HL"
              LD B, H
              LD C, L
           ELSE
              ERROR "LDM macro isn't support the source "+S+"."
           ENDIF
       ENDIF
       ENDM
       LDM BC, DE
       LDM BC, HL
```

このように、あたかもそのような命令があるかのような記述が可能となる。

文字列に変換する際、小文字は大文字に変換される。単語間は半角スペース 1 つで区切られる。例えば、a+B+3 と書かれていても、"A+B+3"のように変換される。+の前後に半角スペースが 1 つ入る。

マクロ名として、実際に存在する命令と同じ名前をつけると、その命令が使えなくなるので注意すること。

MACRO ~ ENDM, REPEAT ~ ENDR, IF ~ ENDIF の中でマクロを宣言することはできない。

1.12. SCOPE命令

1.12.1. 書式

SCOPE スコープ名 文

ENDSCOPE

1.12.2. 機能

SCOPE から ENDSCOPE までの間を、スコープ名で示したスコープに指定する。 この中で宣言されたローカルラベルは、この中でのみ有効となる。 ネストも可能である。

1.13. REPEAT命令

1.13.1. 書式

REPEAT ループ変数名,式

文

ENDR

1.13.2. 機能

式の評価結果で示される回数だけ、文を繰り返し出力する。 その際、ループ変数は 0 から順に 1 ずつインクリメントされ、式-1 まで変化する。 文の中の式でループ変数を利用することも可能である。

REPEAT I, 2

REPEAT J, 3

DEFB I*5 + J

ENDR

ENDR

これにより、0, 1, 2, 5, 6, 7 の 6byte が生成される。 ループ内は、専用のスコープを形成するが、式はそのスコープの外側の扱いである。 ネストも可能である。

REPEAT I, 3

REPEAT I, I+1

DEFB I

ENDR

ENDR

これにより、0, 0, 1, 0, 1, 2 の 6byte が生成される。

内側の REPEAT の式である I+1 に登場する I は、外側の REPEAT のループ変数である。 DEFB I の I は、内側の REPEAT のループ変数である。

スコープが形成されているため、同じ名前でもループ回数は問題なく展開されるが、一番内側の式の中では、一番内側のループ変数しか使えなくなるため、式の中で使うループ変数名はユニークにしておかねばならない。

1.14. IF命令

1.14.1. 書式

IF 式

文

ENDIF

IF 式1

文 1

ELSEIF 式 2

文 2

ENDIF

IF 式

文 1

ELSE

文 2

ENDIF

1.14.2. 機能

式の評価結果が 0以外の場合に文を展開する。

主に MACRO の中で、引数の値に応じて生成されるコードを変更したい場合に利用する命令 であるが、MACRO の外でも利用可能である。

ELSEIF を含む記法では、式 1 が 0 以外の場合に文 1 を展開し、式 1 が 0 でかつ式 2 が 0 以外の場合に文 2 を展開する。

ELSE を含む記法では、式が 0以外の場合に文 1 を、0 の場合に文 2 を展開する。

ELSEIF は複数使うことができ、ELSE を ELSEIF と組み合わせることもできる。

IF 11 == 100

ld a, 100

elseif 11 == 200

ld a, 100

ld b, 2

elseif 11 == 300

ld a, 100

ld b, 3

else

ld b, 2

endif

- 1.15. MESSAGE命令
- 1.15.1. 書式

MESSAGE 文字列式

1.15.2. 機能

ログに文字列式の評価結果を出力する。

- 1.16. ERROR命令
- 1.16.1. 書式

ERROR 文字列式

1.16.2. 機能

ログに文字列式の評価結果を出力し、エラーが発生したことにする。

- 1.17. ローカルラベル
- 1.17.1. 書式

ラベル名:

1.17.2. 機能

ラベル名に、記述位置のコードアドレスを紐つける。

ラベル記述位置のスコープに影響される。

スコープ内の場合、そのスコープ内からしか参照できない。

また、別のスコープの中に同じ名前のラベルがあっても問題ない。

ORG 100

LABEL1:

SCOPE HOGE

ORG 200

LABEL1:

MESSAGE "LABEL1 = " + LABEL1

ENDSCOPE

MESSAGE "LABEL1 = " + LABEL1

これをアセンブルすると、下記のようなメッセージが表示される

LABEL1 = 200

LABEL1 = 100

- 1.18. グローバルラベル
- 1.18.1. 書式

ラベル名::

1.18.2. 機能

ラベル名に、記述位置のコードアドレスを紐つける。 スコープには影響されず、コード上のどこからでも参照可能である。 サブスコープ内に同名のローカルラベルが存在する場合、ローカルラベルが優先される。

ORG 100

LABEL1::

MESSAGE "LABEL1 = " + LABEL1

これをアセンブルすると、下記のようなメッセージが表示される

- 1.19. ローカルラベル代入
- 1.19.1. 書式

ラベル名 = 式

1.19.2. 機能

ラベル名に、式の評価結果を紐つける。

記述の順序は無関係であり、1 つのラベルには 1 つの値しか紐つけられない。 式は文字列式でもかまわない。

LABEL1 = LABEL2

LABEL2 = "hoge"

- 1.20. グローバルラベル代入
- 1.20.1. 書式

ラベル名 := 式

1.20.2. 機能

使い方はローカルラベル代入と同様である。

スコープ内で使用しても、グローバルなラベルに対する紐つけになる点のみ異なる。

8. 式

ZMA では、様々な場所に式を記述できる。

下記の演算子を利用できる。

演算子と優先順位

優先順	演算	名前	意味
位	子		
I	+	正値	なにもしない。
I	-	負値	符号を反転する。
1	!	否定	0は 1に。0以外は 0 になる。
1	~	ビット反転	ビットごとに 0は1に、1は0になる。
I	()	優先記述子	()の内側を先に演算する。
2	*	乗算	掛ける
2	/	除算	割る
2	%	剰余	割ったあまり
3	+	加算	足す
3	-	減算	키く
4	<<	左ビットシフト	左ビットシフト
4	>>	右ビットシフト	符号付き右ビットシフト
5	<	小なり	左項が小さければ1, 小さくなければ0
5	^	大なり	左項が大きければ1,大きくなければ0
5	\=	小なりまたは一致	左項が小さいか一致していれば1,大きければO
5	>=	大なりまたは一致	左項が大きいか一致していれば1,小さければO
6	==	一致	一致していれば1,不一致なら0
6	!=	不一致	不一致していれば1,一致なら0
7	&	ビットごとの論理積	ビットごとの論理積
8	^	ビットごとの排他的論理	ビットごとの排他的論理和
		和	
9		ビットごとの論理和	ビットごとの論理和
10	&&	論理積	左右の項が両方とも 〇以外 なら 1, 一方でも
			0 なら 0
11		論理和	左右の項が一方でも O以外なら I, 両方 O な
			ら 0

式の中では、下記の定数を利用できる。

利用可能な定数一覧

13/13 3 110 6 / 2 20 30		
定数	意味	
\$	記述行の開始コードアドレス	
CODE_ADDRESS	\$ と同じ	
FILE_ADDRESS	記述行のファイル内アドレス(先頭から何バイト目か)	
ラベル名	ラベルの値	

9. 文字列式

文字列に対してもある程度の演算を行うことができる。

演算子と優先順位(文字列式)

優先順	演算	名前	意味
位	子		
2	*	乗算	反復。左項または右項は数値でなければならな
			۱۱ _°
3	+	加算	連結。左項または右項が数値なら10進数文字列
			にして連結。
6	==	一致	一致していれば1,不一致なら0
6	!=	不一致	不一致していれば1,一致なら0

例えば、"abc" == "abc" は 1 になる。 "abc" == "xyz" は 0 になる。

式と文字列式は、特に区別が無く混在させることができるため、下記のような記述も可能。

10. コメント

;より右はコメントと見なし、無視される。

11. エラーメッセージ

エラーメッセージ	意味
(' are not closed.	式の中で(に対応する)が存在しない。
Block processing is not close.	ブロック処理(IF,REPEAT,MACRO)が閉じられていな
	l,
Cannot evaluate the expression(N)	defb/w/d で N番目の式が評価できない。
Cannot open include file 'FILE_NA	INCLUDE に指定されたファイル 'FILE_NAME' が開
ME'.	けない。
Description of numerical value '0X	数値の記述が異常。

[&]quot;ab" * 3 は、"ababab" になる。

[&]quot;ab" + 3 は、"ab3" になる。

ABCDEFG' is abnormal.	数値の記述と、ラベルの記述が繋がっていると1つの
	単語と誤認されてこのエラーになるケースがある。
Divided by zero.	除算演算子 / および % において、右側の項が 0
	であり、値が確定しない。
ENDIF is not need parameters.	ENDIFに不正なパラメータ指定がある。
ENDR is not need parameters.	ENDRにパラメータの記述がある。
ENDSCOPE command has not par	引数を持たない ENDSCOPE に引数が指定されてい
ameter.	る 。
ENDSCOPE in wrong position.	ENDSCOPEの記述位置がおかしい。SCOPEしてない
	のにENDSCOPEしていたり、
	MACROやIFの中にENDSCOPEだけ書いていたりする
	と発生する。
Illegal command	解釈不能な命令がある。
Illegal condition.	IF/ELSEIFの条件式に、値が確定しない式の記述が
	ある。
Illegal ENDIF.	ENDIFが不正な位置に存在する。
Illegal ENDR.	不正な位置にENDRの記述がある。
Illegal expression.	数式の記述が異常。
Illegal operand	オペランドの値を確定できない。
Illegal parameter in ADD_INCLUDE_	ADD_INCLUDE_PATH命令のパラメータを評価できな
PATH.	l,
Illegal parameter in MESSAGE.	MESSAGE命令のパラメータを評価できない。
INCLUDE command has only one	INCLUDE に2つ以上のパラメータが指定されている。
parameter.	
Invalid expression.	式の記述に異常があり、評価できない。
Invalid operator '-'	二項演算子 - の右側に値が記述されていない。ある
	いは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '!'.	単項演算子!に対する値が記述されていない。
Invalid operator '!='	二項演算子 != の右側に値が記述されていない。あ
	るいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '%'	二項演算子 % の右側に値が記述されていない。ある
	いは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '*'	二項演算子 * の右側に値が記述されていない。ある
	いは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '-'.	単項演算子 - に対する値が記述されていない。
Invalid operator '/'	二項演算子 / の右側に値が記述されていない。ある
	いは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '~'.	単項演算子 ~ に対する値が記述されていない。

Invalid operator '+'	二項演算子 + の右側に値が記述されていない。ある
	いは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '+'.	単項演算子 + に対する値が記述されていない。
Invalid operator '<'	二項演算子 < の右側に値が記述されていない。ある
	いは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '<<'	二項演算子 << の右側に値が記述されていない。あ
	るいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '<='	二項演算子 <= の右側に値が記述されていない。あ
	るいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '=='	二項演算子 == の右側に値が記述されていない。あ
	るいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '>'	二項演算子 > の右側に値が記述されていない。ある
	いは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '>='	二項演算子 >= の右側に値が記述されていない。あ
	るいは、左右の項が評価不能な値である。
Invalid operator '>>'	二項演算子 >> の右側に値が記述されていない。あ
	るいは、左右の項が評価不能な値である。
Label name cannot be string.	ラベル名として文字列が指定されている。
Message not found in MESSAGE.	MESSAGE命令にメッセージの指定が無い。
Mismatched number of arguments.	マクロに対する引数指定が少なすぎる。
Multiple arguments of the same na	マクロ宣言において、引数名 XXXX が複数指定され
me 'XXXX' exist.	ている。
Must be set include file name.	INCLUDEにファイル名指定が無い。
Must be set scope name.	SCOPEにスコープ名の指定が無い。
Offset value is out of range (N).	[IX+n], [IY+n] の n が、-128~127 の範囲を超えて
	いる。N は実際の n の値。
Path not found in ADD_INCLUDE_	ADD_INCLUDE_PATH命令にパスの指定が無い。
PATH.	
SCOPE command has only one pa	SCOPE に2つ以上のパラメータが指定されている。
rameter.	
Scope is not closed.	SCOPEに対応するENDSCOPEが存在しない。
Scope of ENDR does not exist.	REPEAT と ENDR の対応関係がとれない。MACRO
	の中にENDRだけ記述されている場合など。
There are declarations of the sam	ラベル XXXX が複数箇所で宣言されている。
e label 'XXXX' in multiple places.	
There is an ELSE description at a	IF無しのELSEがある。
n incorrect position.	
There is an ELSEIF description at	IF無しのELSEIFがある。

an incorrect position.	
There is an extra account that ca	解釈不能な余計な記述がある。例えば LD A, B AA
n not be interpreted.	A のような場合。余計な記述 AAA がある。
Too many arguments for XXXX.	マクロXXXX に対する引数指定が多すぎる。
User error	ERROR命令で引数がない。

履歴

2019/06/26 t.hara v1.0 初版

2019/06/27 t.hara v1.0 文字列式の説明を追加

2019/06/29 t.hara v1.0 エラーメッセージの説明を追加

2020/12/11 t.hara v1.0.13 SPACE/ALIGN 疑似命令の説明を追加

2020/12/29 t.hara v1.0.14 BINARY_LINK 疑似命令を追加