

2024-2025

1. Pré-requis

Sources

Lien utile:

Page officiel Prometheus: https://prometheus.io/download/

Page officiel Grafana: https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-

grafana/installation/debian/

Dépôt Github:

Prometheus: https://github.com/prometheus/prometheus/releases
https://github.com/prometheus/node_exporter/releases

Email


Mail: plot.6.turgot@gmail.com | Mdp: Labo-113

VM

Etape 1 : Créer la VM, avec les configurations ci-dessous.

Nom	ID	OS	Stockage	RAM	CPU	Réseau	Services/Remarques
SRV-Prometheus	MV202	Ubuntu 24.04	20Go	4Go	1 processor 1 cœurs	VVMBR2	192.168.17.10/24

Configuration réseau de la machine SRV-Prometheus



MAJ du système

user@srv-Prometheus:~\$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Créer un utilisateur pour Prometheus

user@srv-Prometheus:~\$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus



2024-2025

2. Prometheus

Télécharger, extraire et déplacer Prometheus

user@srv-Prometheus:~\$ cd /tmp

Remplacez la version par la plus récente si nécessaire :

user@srv-Prometheus:~/tmp \$ wget

https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.37.0/prometheus-2.37.0.linux-amd64.tar.gz

```
Narmal Narv-Expervision: 5 kept https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.37.0/prometheus-2.37.0.llnux
-mad04.tar-gaz
-m35.95-15 22:084:22.- https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.37.0/prometheus-2.37.0.llnux-mad0
-m35.95-15 22:084:22.- https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.37.0/prometheus-2.37.0.llnux-mad0
-m35.95-15 22:084:22.- https://github.com/ple8.22:12:13
-massands thibub.com/prometheus-2.37.0.llnux-mad0
-massands tar-gar-expose-content-type-spolication/frometheus-2.37.0.llnux-mad0
-massands tar-gar-expose-content-type-spolication/frometheus-2.37.0.llnux-mad0
-massands tar-gar-expose-content-dispersed thibub-production-release-asset-2665by6638921/41929673-3864.dbb-colbbb-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alporithy-mads-indi-colbba-78bdf-46031376-dax-Alp
```

user@srv-Prometheus:~/tmp \$ tar xvf prometheus-2.37.0.linux-amd64.tar.gz

Déplacer les fichiers

user@srv-Prometheus:~/tmp \$ cd prometheus-*/

user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64\$ sudo mv prometheus

/usr/local/bin/

user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64\$ sudo mv promtool

/usr/local/bin/

user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64sudo mkdir /etc/prometheus /var/lib/prometheus

user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64sudo mv consoles/console_libraries/ prometheus.yml /etc/prometheus/

Changement de propriétaire

user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/ /var/lib/prometheus user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/Prometheus /usr/local/bin/promtool

Vérification de la version

```
harani@srv-supervision:-$ prometheus --version
prometheus, version 2.37.0 (branch: HEAD, revision: b41e0750abf5cc18d8233161560731de05199330)
build user: root@0ebb6827e27f
build date: 20220714-15:13:18
go version: go1.18.4
platform: linux/amd64
```

Prometheus.service

user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64sudo nano /etc/systemd/system/prometheus.service



2024-2025

Ajoutez le contenu suivant :

```
Description=Prometheus
Wants=network-online.target
After=network-online.target
StartLimitIntervalSec=500
StartLimitBurst=5
[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
Restart=on-failure
RestartSec=5s
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus \
  --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
  --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries
  --web.listen-address=0.0.0.0:9090
  --web.enable-lifecycle
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```


Recharger systemd et démarrer Prometheus

user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64sudo systemctl daemon-reload user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64sudo systemctl enable prometheus

user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64sudo systemctl start prometheus user@srv-Prometheus:~/tmp/prometheus-2.37.0.linux-amd64:~\$ sudo systemctl status prometheus

Interface graphique de Prometheus


http://<Adresse_IP_server>:9090 soit ici : http://192.168.17.10:9090



Aller dans Status > Targets et on peut visualiser que notre serveur est bien active.



2024-2025



3. Node Exporter (client Linux)

Installer sur tous les machines Linux de l'infrastructure virtuel.

Créer un utilisateur pour Node Exporter

user@srv-Prometheus:~\$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false node_exporter user@srv-Prometheus:~\$ cd /tmp

Télécharger, extraire et déplacer Node Exporter

user@srv-Prometheus:~/tmp \$ wget

https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v.1.9.1/node_exporter-1.9.1.linux-amd64.tar.gz

user@srv-Prometheus:~/tmp \$ tar -xvf node_exporter-1.9.0.linx-amd64.tar.gz

user@srv-Prometheus:~/tmp \$ cd node_exporter-*/

user@srv-Prometheus:~/tmp/node_exporter-1.9.1.linux-amd64 \$ sudo mv node_exporter /usr/local/bin/

user@srv-Prometheus:~/tmp/node_exporter-1.9.1.linux-amd64 \$ sudo chown node_exporter:node_exporter /usr/local/bin/node_exporter

Création du fichier node_exporter.service

user@srv-Prometheus:~\$ sudo nano /etc/systemd/system/node_exporter.service

Hariharani THEIVENDRAM

2024-2025



```
/etc/systemd/system/node_exporter.service *
  GNU nano 7.2
Description=Node Exporter
Wants=network-online.target
After=network-online.target
StartLimitIntervalSec=500
StartLimitBurst=5
User=node_exporter
Group=node_exporter
Type=simple
Restart=on-failure
RestartSec=5s
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter \
--collector.logind
WantedBy=multi-user.target
```

Démarrer le Node Exporter

user@srv-Prometheus:~\$ sudo systemctl daemon-reload


user@srv-Prometheus:~\$ sudo systemctl enable node_exporter

user@srv-Prometheus:~\$ sudo systemctl start node_exporter

user@srv-Prometheus:~\$ sudo systemctl status node_exporter

```
marani@srv-supervision:-$ sudo systemctl status node_exporter
▶ node_exporter.service - Node Exporter
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Sun 2025-03-16 01:03:50 CET; 9s ago
  Main PID: 11133 (node_exporter)
   Tasks: 3 (limit: 4610)
Memory: 2.0M (peak: 2.2M)
```

Sur le navigateur taper : 192.168.17.10:9100



Modification du fichier de configuration Prometheus.yml

user@srv-Prometheus:~\$ sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml

Ajouter cette section sous scrape_configs:



2024-2025

```
scrape_configs:
    # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
    - job_name: "prometheus"

# metrics_path defaults to '/metrics'
    # scheme defaults to 'http'.

static_configs:
    - targets: ["localhost:9090"]


- job_name: "node_exporter"
    static_configs:
    - targets: ["localhost:9100"]
```

Le localhost peut-être remplacer par l'adresse IP des hôtes aussi.

Redémarrer le service prometheus :

user@srv-Prometheus:~\$:~\$ sudo systemctl restart Prometheus

Vérifier l'interface graphique de Prometheus. Vous devrez trouver comme ci-dessous dans **Status > Targets** :





4. Windows Exporter (client Windows)

Installaiton de Windows Exporter

Dépôt Github: https://github.com/prometheus-community/windows_exporter/releases

Ici, je vais choisir la version 0.19.0 et télécharger le .exe



Lancer le fichier, une fois télécharger.

Lancer Windows Exporter en arrière-plan au démarrage

Pour éviter de le lancer à chaque fois on va le lancer en tant que service en arrière-plan au démarrage :

Clic droit > créer un raccourci

Win + R > shell:startup déplacer le raccourci dedans.

Ou

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Et copier le fichier .exe



2024-2025

5. Grafana

Installation de Grafana

user@srv-Prometheus:~\$ sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget

user@srv-Prometheus:~\$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/

user@srv-Prometheus:~\$ wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null

user@srv-Prometheus:~\$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

user@srv-Prometheus:~\$ sudo apt-get update

user@srv-Prometheus:~\$ sudo apt-get install grafana

user@srv-Prometheus:~\$ sudo /bin/systemctl start grafana-server

user@srv-Prometheus:~\$ sudo /bin/systemctl status grafana-server

Vérifier en accédant l'interface Web avec : http://localhost :3000


Changer le mot de passe par défaut et vous tomberez sur cette page :



Hariharani THEIVENDRAM

Documentation techniques - Prometheus


2024-2025



Par défaut : id : admin | mdp : admin

Liées les sources de données


Aller dans Connections > Data sources




Cliquer sur « Add data source »:



2024-2025



Sélectionner Prometheus et renseigner l'URL : http://localhost:9090 oui bien l'adresse du serveur :



Aller tout en bas et cliquer sur Valider & Test :







2024-2025

Création du Dashboard

Cliquer dans Dashboard



Cliquer à droite dans New > New Dashboard > Import Dashboard et nommé le Dashboard Prometheus.



Importation d'un modèle de Dashboard :

Grafana propose des dashboards prêts à l'emploi sur Grafana.com. dans notre contexte :


 Chercher Node Exporter Full (ID 1860), cliquer sur "Import", puis entre l'ID du dashboard et cliquer sur load



2024-2025



Sélectionner Prometheus pour les données de sources et importer le :



Résultat obtenu du Dashboard:





2024-2025

6. Alertmanager

Créer les dossiers nécessaires

user@srv-Prometheus:~\$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false alertmanager

user@srv-Prometheus:~\$ sudo mkdir -p /etc/alertmanager /var/lib/alertmanager

user@srv-Prometheus:~\$ sudo chown -R alertmanager:alertmanager /etc/alertmanager /var/lib/alertmanager

Télécharger Alertmanager

user@srv-Prometheus:~\$ cd /tmp

user@srv-Prometheus:~/tmp \$ wget

https://github.com/prometheus/alertmanager/releases/download/v0.28.0/alertmanager-0.28.0.linux-amd64.tar.gz

user@srv-Prometheus:~/tmp \$ tar xvf alertmanager-*

user@srv-Prometheus:~/tmp \$ cd alertmanager-*/

user@srv-Prometheus:~/tmp/alertmanager-0.28.0.linux-amd64 \$ sudo cp alertmanager amtool /usr/local/bin/

user@srv-Prometheus:~/tmp/alertmanager-0.28.0.linux-amd64 \$ sudo chown alertmanager:alertmanager /usr/local/bin/alertmanager /usr/local/bin/amtool

Créer un mot de passe applicative pour alertmanager

On ne peut pas utiliser le mot de passe Gmail classique ici. Il faut créer un mot de passe d'application.

Étapes:

- 1. Aller sur: https://myaccount.google.com/security
- 2. Activer la validation en deux étapes
- 3. Ensuite, tu verras une option "Mots de passe des applications"
- 4. Générer un mot de passe pour l'application (ex : "Alertmanager")
- 5. Noter ce mot de passe

Créer le fichier de configuration

user@srv-Prometheus:~/tmp/alertmanager-0.28.0.linux-amd64 \$ sudo nano /etc/alertmanager/alertmanager.yml



2024-2025

```
global:
    smtp_smarthost: 'smtp.gmail.com:587'
    smtp_from: 'plot.6.turgot@gmail.com'
    smtp_auth_username: 'plot.6.turgot@gmail.com'
    smtp_auth_password: 'gmgeoijtbdxwahxb'
    smtp_require_tls: true
    resolve_timeout: 5m

route:
    receiver: 'default'
    receivers:
        - name: 'default'
        email_configs:
        - to: 'plot.6.turgot@gmail.com'
```

Dans smtp_auth_password, entrer le mot de passe générer par Google sans espace.

Créer le service systemd

user@srv-Prometheus:~/tmp/alertmanager-0.28.0.linux-amd64 \$ sudo nano /etc/systemd/system/alertmanager.service

user@srv-Prometheus:~/tmp/alertmanager-0.28.0.linux-amd64 \$ sudo systemctl daemon-reexec

user@srv-Prometheus:~/tmp/alertmanager-0.28.0.linux-amd64 \$ sudo systemctl daemon-reload

user@srv-Prometheus:~/tmp/alertmanager-0.28.0.linux-amd64 \$ sudo systemctl start alertmanager

user@srv-Prometheus:~/tmp/alertmanager-0.28.0.linux-amd64 \$ sudo systemctl enable alertmanager

user@srv-Prometheus:~/tmp/alertmanager-0.28.0.linux-amd64 \$ sudo systemctl status alertmanager



2024-2025

Configurer les règles d'alerte dans Prometheus

user@srv-Prometheus:~\$ sudo nano /etc/prometheus/alert_rules.yml

Configurer une règle d'alerte dans Prometheus pour envoyer une alerte lorsque l'espace disque est inférieure à 20%.

```
groups:
    name: alert_rules
    rules:
    - alert: LowDiskSpace
    expr: (node_filesystem_avail_bytes{fstype=~"ext4|xfs"} / node_filesystem_size_bytes{fstype=~"ext4|xfs"}) < 0.2
    for: 5m
    labels:
        severity: critical
    annotations:
        summary: "Espace disque faible sur {{ $labels.instance }}"
        description: "L'espace disque est inférieur à 20% sur {{ $labels.instance }}"</pre>
```

Explication:

La capture montre la configuration d'une règle d'alerte dans un fichier YAML utilisé pour un système de surveillance. Voici l'explication des lignes principales :

- **Groups** : Crée un groupe de règles, ici nommé alert_rules.
- Rules : Contient une liste de règles d'alerte spécifiques.
- Alert: LowDiskSpace : Nom de l'alerte, qui est déclenchée en cas de faible espace disque.
- expr:

(node_filesystem_avail_bytes{fstype=~"ext4|xfs"} / node_filesystem_size_bytes{fstype=~"ext4|xfs"}) < 0.2

- Vérifie si l'espace disponible (en octets) est inférieur à 20 % de la taille totale sur des systèmes de fichiers de type ext4 ou xfs.
- for: 5m: La condition doit durer 5 minutes avant que l'alerte soit déclenchée.
- labels: severity: critical : Indique que l'alerte a un niveau de gravité critical.
- Annotations:
 - o **summary**: Résume l'alerte (ici, espace disque faible).
 - Description : Fournit un message détaillé en français, précisant l'instance et le point de montage concernés.




2024-2025

Configurer Prometheus pour envoyer des alertes

user@srv-Prometheus:~/alertmanager-0.28.0.linux-amd64\$ sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml

Modifier les parties comme ci-dessous :

```
# Alertmanager configuration
alerting:
    alertmanagers:
        - static_configs:
        - targets:
        - 'localhost:9093'
```



Redémarrer tout les services

user@srv-Prometheus:~\$ sudo systemctl restart prometheus user@srv-Prometheus:~\$ sudo systemctl restart alertmanager

Vérification

Aller sur l'interface web de Prometheus:

http://localhost:9090

- Menu Alerts
- Tu devrais voir "LowDiskSpace"
- Déclenche-la manuellement en réduisant ton espace disque (ou en modifiant la règle pour tester : < 0.95 par exemple).

