
## RocketMQ Dashboard创建主题与读写队列的关

## 系

## Dashboard创建主题面板

RocketMQ-Dashboard部署后点击Topic菜单,点击"ADD/UPDATE"按钮新增主题




## 新增主题包含6项:

• ClusterName: 集群名称

• Broker Name: 当前主题与哪些Broker绑定,可以多选

● 绑定多个Broker,将均摊写队列的数量,例如选中2个Broker,4条写队列,则每个分配两条。



• TopicName: 主题名称

• WriteQueueNums:写队列数量


ReadQueueNums: 读队列数量

• 读写队列,则是在做路由信息时使用。

举个例子:写队列个数是8,设置的读队列个数是4.这个时候,会创建8个文件夹,代表0 1 2 3 4 5 6 7,但在消息消费时,路由信息只返回4,在具体拉取消息时,就只会消费0 1 2 3这4个队列中的消息,4 5 6 7压根就没有被消费。

反过来,如果写队列个数是4,读队列个数是8,在生产消息时只会往0 1 2 3中生产消息,消费消息时则会从0 1 2 3 4 5 6 7所有的队列中消费,当然4 5 6 7中压根就没有消息,假设消费group有两个消费者,事实上只有第一个消费者在真正的消费消息(0 1 2 3),第二个消费者压根就消费不到消息。

• Perm: 执行权限, 2表示只写, 4表示只读, 6表示读写均可。



single-master.properties

autoCreateTopicEnable=false # 必须先创建主题,否则报主题不存在,生产要关闭或者

autoCreateTopicEnable=true # 发送消息时,如果主题不存在,则自动创建defaultTopicQueueNums=4 #自动创建时读写队列数量为4