鸽子下载器 · 操作与使用手册

> 版本：v2.4.0 ｜ 适用平台：Windows 10 / 11（x64） 作者：Yi Yuan ｜ 开源协议：AGPL-3.0

目录

1. 这是什么
2. 第一次使用：登录账号
3. 下载分享链接
4. 浏览和下载自己的网盘
5. 任务管理
6. 断点续传
7. 设置项逐条说明
8. 重要注意事项
9. 常见问题
10. 作者的一些话

一、这是什么

鸽子下载器是一个**多网盘下载工具**，支持四家网盘：

网盘	能做什么
夸克网盘	下分享链接、下自己的网盘、免转存直下
UC 网盘	下分享链接、下自己的网盘、免转存直下
阿里云盘	下分享链接（自动转存）、下自己的网盘
迅雷云盘	下分享链接（自动转存）、下自己的网盘

它不做的事：不上传文件、不管理网盘（删除/重命名/移动）、不做网盘之间的批量迁移。

二、第一次使用：登录账号

2.1 界面在哪

左侧导航栏点「**登录**」，会看到四张网盘卡片：夸克网盘 / UC 网盘 / 阿里云盘 / 迅雷云盘。

2.2 四家网盘的登录方式

夸克网盘

- 主按钮「扫码登录」：用夸克 App 扫码，最省事
- 备选「账号列表」：之前登录过的账号，点一下就切换
- 备选「手动粘贴」：从浏览器 F12 里复制 Cookie 粘进来

UC 网盘

- 「内嵌登录」：在弹出的浏览器窗口里正常登录 UC
- 「账号列表」：切换已保存的 UC 账号

阿里云盘

- 「内嵌登录」：在弹出的窗口里登录阿里云盘
- ⚠️ 阿里的登录态**大约 2 小时就过期**，过期后程序会自动尝试续期；续期失败会提示你重新登录，这是阿里的限制，不是程序的问题

迅雷云盘

- 「内嵌登录」：在弹出的窗口里登录迅雷
- 程序会自动申请取直链所需的验证码，**不需要你手动拖滑块**

2.3 登录后的验证

登录成功后，卡片会显示账号昵称和容量。如果显示「凭证已保存」但没显示昵称，通常代表登录态已过期 —— 再点一次「登录账号」即可。

三、下载分享链接

3.1 基本流程

1. 左侧点「**下载**」，确保顶部选的是「**分享链接**」
2. 把网盘分享链接粘贴到输入框
3. 如果分享有提取码，填进右边的「提取码」框（也可以不填，程序会尝试自动识别）
4. 点「**解析**」
5. 文件列表出来后，**勾选**你要下的文件
6. 点右下角「**下载选中**」（或「下载全部」）

3.2 多选技巧

- 按住 `Shift` 再点另一项 → 连续多选
- 按住 `Ctrl` 再点 → 点选多个不连续的文件
- 双击文件夹 → 进入子目录

3.3 免转存下载（仅夸克 / UC）

在文件上点**右键** → 选「**免转存下载**」。

普通下载会把文件先转存到你自己的网盘，下完再删掉这份临时副本；免转存则不写入你的网盘，直接从分享取链。

⚠️ **免转存的限制**：只能下夸克原本就允许的 **≤10MB 小文件**。大文件仍然必须先登录、走转存。

免转存任务**支持断点续传**：中途暂停、软件重启、直链失效，都能接着下，不会从头重下。

四、浏览和下载自己的网盘

4.1 切换

1. 左侧点「下载」，顶部切到「**我的网盘**」
2. 下面会出现四个标签：夸克网盘 / UC 网盘 / 阿里云盘 / 迅雷云盘
3. 点哪个标签就浏览哪家的文件

   ⚠️ 切换网盘**不需要重新登录** —— 程序会复用已登录的会话，秒切。

4.2 下载

勾选文件 → 「下载选中」。

阿里和迅雷的自有文件下载时，程序会直接用文件 ID 取直链，不需要转存。

五、任务管理

左侧点「**任务**」，能看到所有下载任务。

5.1 任务行怎么看



- 第一排：文件名 → 实时速度 → 状态 → 三个操作按钮
- 第二排：连接车道 → 进度条 → 已完成 / 总大小 + 百分比

  状态标记：

标记	含义
排队中	等前面任务跑完（受「同时下载任务数」限制）
下载中	正在下载
已暂停	暂停，进度保留
已完成	下载完成并通过校验
失败	出错了，看日志里的原因

5.2 右键菜单

在任务上点右键，可以：

- 单独暂停 / 恢复 / 取消这个任务
- 删除并移除（从列表里去掉）
- 打开所在文件夹

5.3 顶部筛选

「全部 / 进行中 / 失败 / 已完成」四个标签，快速过滤。

5.4 工具栏

- **暂停全部**：所有任务暂停（再点一次变「恢复全部」）
- **清空已完成**：从列表移除已完成的任务（文件不会被删）
- **下载历史**：查看以前下过的文件
- **打开下载目录**：在资源管理器里打开

六、断点续传

6.1 什么时候会触发

- 你手动点「暂停」，然后点「恢复」
- 软件关闭后重新打开（启动时会弹「未完成的任务」对话框）
- 下载中途失败（比如直链过期，程序会自动换链重试）

6.2 启动时的续传对话框

打开软件后，如果上次有没下完的任务，会弹出「未完成的任务」窗口：

```
上次有 3 个任务未完成，其中 3 个可以继续下载。

☐ 文件名 A        45.45 MB
☐ 文件名 B        45.45 MB
☐ 文件名 C        14.63 MB

          [稍后再说]  [丢弃这些任务]  [继续下载]
```

三个按钮的区别：

按钮	做什么	记录还在吗	临时下载文件还在吗
稍后再说	这次先不续	✅ 在，右上角「未完成」随时能回来	✅ 在
丢弃这些任务	彻底放弃	❌ 清空	❌ 一起删掉
继续下载	接着下	✅ 在	✅ 在

⚠️ 「丢弃」是**不可撤销**的：会删除已下载的部分和续传记录。

网盘上的原文件**不会**被删。

6.3 右上角的「未完成」入口

任务页右上角有个「**未完成 N**」按钮（带红点数字）。

只要还有没下完的记录，它就一直在 —— 随时点开重新续传。

6.4 续传的原理（为什么不会重下）

下载过程中，程序会在目标文件旁边写一个 `文件名.geziresume` 文件，记录「哪些字节已经下好了」。续传时读它，只下缺的部分。

⚠️ 这个文件和目标文件**必须在一起**。如果你手动删了它，续传就变成从头下。

七、设置项逐条说明

7.1 网络与下载

单文件并发连接数（默认：夸克 512 / UC 256 / 阿里 64 / 迅雷 16）

- 一个文件同时开几条连接下载
- 实测：夸克加连接线性有效，默认 512；UC 单 IP 上限约 256；阿里单 IP 上限约 64；迅雷最多 16（再多会大面积失败）
- 程序会按网盘自动夹到服务端上限，不用手动改

  同时下载任务数（默认 3）

- 同时跑几个任务，超出的排队
- 每个网盘有独立的连接预算（夸克 512 / UC 256 / 阿里 64 / 迅雷 16），同网盘的多个任务按**文件大小比例**分这些预算（大的多分、小的少分）

  机械盘连接上限（默认 128）
- 目标文件在机械盘时自动降到这个数，减少磁头寻道
- 固态盘不受影响

  落盘方式
- 统一**共写**：预分配 + 多连接各写各的位置，自动适配固态盘与机械盘（机械盘会自动降并发减少磁头寻道）

  代理
- 默认**关闭**（直连）
- ⚠️ **强烈建议保持关闭**：本机开着代理软件会拖慢甚至卡死直连
- 只有「必须经代理才能上网」的环境才打开

7.2 存储

下载目录

- 文件存到哪里，改完只对**新任务**生效

  转存清理
- 下载完成后自动清理云盘上的临时转存文件
- 四家网盘都生效
- ⚠️ 关掉的话，临时转存会留在你的网盘里占空间

7.3 窗口与后台

关闭按钮行为

- 每次询问 / 最小化到托盘（后台继续下载）/ 直接退出

  剪贴板
- 复制分享链接时自动解析（在托盘时静默解析，不抢焦点）

7.4 外观

主题：浅色 / 深色 / 跟随系统

配色预览：显示当前主题的四个基础色

7.5 播放器

- 程序检测到 VLC 时，可以「边下边播」
- 下到几 MB 就能开始看，不用等整个文件下完

- 没装 VLC 会用系统默认播放器打开（但边下边播未必可用）

八、重要注意事项

8.1 登录与凭证

1. **登录凭据只保存在本机**，用 Windows DPAPI 加密，不上传任何服务器，也不含任何遥测。
2. **阿里云盘的登录态约 2 小时过期。**程序会自动尝试续期，续期失败会提示重新登录。这是阿里官方的限制（新版把长期令牌存在服务端），不是程序缺陷。
3. **迅雷的 refresh_token 单次有效**，用一次就轮换。频繁重新登录是正常的。

8.2 转存机制

1. **阿里云盘 / 迅雷云盘下载分享文件时，必须先转存到自己网盘**才能取到直链。任务结束会自动清理这份临时转存。
2. **如果关掉了「转存清理」**，临时转存会留在你网盘的 `GeZi临时转存` 文件夹里，记得手动删。
3. **下载过程中不要手动删网盘上的转存文件。**直链是 CDN 回源的，删了会导致下载大面积失败（速度掉到 1 MB/s 甚至直接报错）。

8.3 速度

1. **下载速度取决于网盘对单 IP 的限速**，与软件本身关系不大。
    - 夸克加连接线性有效（512 连接约 24~26 MB/s）
    - 迅雷单 IP 上限 16 连接（实测 16 并发 12.98 MB/s，32 并发反而掉到 7.56）
    - 阿里单 IP 约 2.5~2.7 MB/s 硬限速
    - UC 单 IP 约 7~8 MB/s，超过 256 连接反而掉速
        1. **速度突然掉到 10 KB/s 左右且很稳定** → 大概率是被网盘软限速了。换 IP（重连宽带）或等一段时间会恢复。

8.4 文件完整性

1. **程序会用三重校验判断是否真的下完**：每片写满 + 首尾相接 + 总长吻合。任一不符会报失败，不会出现「下载残缺却报完成」。
2. **网盘不给哈希时，无法验证内容是否被篡改** —— 这是平台限制，只能保证字节数和位置正确。

8.5 暂停与取消的区别

1. **暂停** = 保留进度，之后能接着下。**取消** = 彻底放弃，立刻清掉所有残留（包括目标文件）。想保留进度请用「暂停」，不要用「取消」。

8.6 文件大小显示

1. **全程序统一 1024 进制**（和 Windows 资源管理器、四家网盘网页版一致）。1 KB = 1024 字节，1 MB = 1024^2 字节。

8.7 其他

1. **不要把程序装在需要管理员权限的目录**（如 `C:\Program Files`），否则「删除失败」时无法用 `MoveFileEx` 兜底。
2. **软件支持后台驻留**：关闭窗口时选「最小化到托盘」，下载不会中断。
3. **本软件仅供个人学习与备份使用**，请遵守各网盘的服务条款与当地法律法规。

九、常见问题

Q：点了下载没反应？

A：看「任务」页下方的运行日志，那里会写明原因（未登录 / 直链失效 / 空间不足等）。

Q：解析失败提示「请重新登录」？

A：登录态过期了。回登录页重新点一次对应网盘的「登录账号」。

Q：速度很慢只有几十 KB/s？

A：① 检查设置里的「代理」是否被打开了（应该关闭）；② 可能是被网盘限速了，等一段时间或换 IP；③ 迅雷的话检查连接数是否超过 16。

Q：下载完成但文件打不开？

A：① 确认网盘上的原文件本身能打开；② 检查日志里有没有内容校验失败的记录；③ 如果下的是 MP4 且只下了一部分就暂停，文件确实不完整。

Q：阿里云盘一直显示「令牌已失效」？

A：点阿里卡的「登录账号」重新登录。程序自动续期连续失败时会进入 10 分钟冷却。

Q：为什么我的网盘里有个「GeZi临时转存」文件夹？

A：那是阿里/迅雷下载分享时的中转目录。检查设置里「转存清理」是否开启，或者手动删掉这个文件夹。

Q：任务列表里同一个文件出现两次？

A：可能是不同网盘的同名文件。程序会自动加 `(1)` 后缀区分。

十、作者的一些话

> 我携清风赴远方，
> 叫醒群芳次第香。
> 壹心壹意行千里，
> 元亨利贞福绵长。

—— 送给正在读这份手册的你，也送给每一位认真做事的作者：

愿清风常在，青山常在，初心常在。

鸽子下载器 · Yi Yuan · AGPL-3.0