

## 父子组件传值@Input @Output @ViewChild

主讲教师: (大地)

合作网站: <u>www.itying.com</u> (IT 营) 合作网站: <u>www.ionic.wang</u> (Ionic 中文网)

### 目录

一、	父组件给子组件传值 -@Input	. 1
二、	父子组件传值的方式让子组件执行父组件的方法	. 2
三、	子组件通过@Output 执行父组件的方法	. 4
四、	父组件通过局部变量获取子组件的引用 , 主动获取子组件的数据和方法 (一)	5
五、	父组件通过 ViewChild 主动获取子组件的数据和方法	. 6

## 一、父组件给子组件传值 -@Input

1. 父组件调用子组件的时候传入数据

<app-header [msg]="msg"></app-header>

2. 子组件引入 Input 模块

import { Component, OnInit ,Input } from '@angular/core';

3. 子组件中 @Input 接收父组件传过来的数据

```
export class HeaderComponent implements OnInit {
  @Input() msg:string
  constructor() { }
  ngOnInit() {
  }
}
```

4. 子组件中使用父组件的数据

<h2>这是头部组件--{{msg}}</h2>

## 二、父子组件传值的方式让子组件执行父 组件的方法

1. 父组件定义方法

```
run(){
    alert('这是父组件的 run 方法');
}
```

2. 调用子组件传入当前方法

```
<app-header [msg]="msg" [run]="run"></app-header>
```



#### 3. 子组件接收父组件传过来的方法

```
import { Component, OnInit ,Input } from '@angular/core';
@Input() run:any;
```

```
export class HeaderComponent implements OnInit {
  @Input() msg:string
  @Input() run:any;
  constructor() { }
}
```

4. 子组件使用父组件的方法。

```
export class HeaderComponent implements OnInit {
    @Input() msg:string;
    @Input() run:any;
    constructor() { }
    ngOnInit() {
        this.run(); /*子组件调用父组件的 run 方法*/
    }
}
```



# 三、子组件通过@Output 执行父组件的方法

1. 子组件引入 Output 和 EventEmitter

```
import { Component, OnInit ,Input,Output,EventEmitter} from '@angular/core';
```

2.子组件中实例化 EventEmitter

```
@Output() private outer=new EventEmitter<string>();
/*用 EventEmitter 和 output 装饰器配合使用 <string>指定类型变量*/
```

3. 子组件通过 EventEmitter 对象 outer 实例广播数据

```
sendParent(){
   // alert('zhixing');
   this.outer.emit('msg from child')
}
```

4.父组件调用子组件的时候,定义接收事件, outer 就是子组件的 EventEmitter 对象 outer

```
<app-header (outer)="runParent($event)"></app-header>
```

5.父组件接收到数据会调用自己的 runParent 方法,这个时候就能拿到子组件的数据

```
//接收子组件传递过来的数据
runParent(msg:string){
  alert(msg);
}
```

# 四、父组件通过局部变量获取子组件的引用,主动获取子组件的数据和方法(一)

1. 定义 footer 组件

```
export class FooterComponent implements OnInit {
  public msg:string;
  constructor() {
  }
  ngOnInit() {
  }
  footerRun(){
    alert('这是 footer 子组件的 Run 方法');
  }
}
```

2. 父组件调用子组件的时候给子组件起个名字

```
<app-footer #footer></app-footer>
```



3. 直接获取执行子组件的方法

<button (click)='footer.footerRun()'>获取子组件的数据</button>

五、父组件通过局部变量获取子组件的引用,通过 ViewChild 主动获取子组件的数据和方法

1.调用子组件给子组件定义一个名称

<app-footer #footerChild></app-footer>

2. 引入 ViewChild

import { Component, OnInit ,ViewChild} from '@angular/core';

3. ViewChild 和刚才的子组件关联起来

@ViewChild('footerChild') footer;

4.调用子组件

```
run(){
   this.footer.footerRun();
}
```

