ImageScreen

Guide d'utilisation : gérer vos écrans, vos médias et vos magasins

Adresses de votre installation

- Interface d'administration : `http://82.67.185.242:57001`
- Écran de télévision : `http://82.67.185.242:57001/tv`
- Serveur (API) : `http://82.67.185.242:57000`

Si ces adresses changent (par exemple avec un nom de domaine), remplacez-les partout dans ce guide.

Sommaire

1. Les trois types de comptes
2. Premier démarrage (super-administrateur)
3. Créer un magasin et son administrateur
4. Gérer les comptes de votre magasin
5. Mots de passe et invitations par email
6. Connecter une télévision
7. La médiathèque
8. Créer une playlist
9. Diffuser une playlist sur un écran
10. Tableau de bord, aperçu en direct et journal
11. Paramètres du magasin
12. Fonctionnement hors ligne de la TV
13. Dépannage
14. Questions fréquentes

1. Les trois types de comptes

ImageScreen sépare les rôles pour que chaque magasin ne voie que ses propres écrans, médias et playlists.

Compte	Qui	Peut faire	Ne peut pas faire
Super-administrateur	Vous, créé au premier démarrage	Créer, activer ou désactiver les magasins et leurs administrateurs ; gérer les clés de licence	Voir les écrans, médias, playlists ou journal d'un magasin
Administrateur de magasin	Créé par le super-administrateur pour un magasin	Gérer le contenu du magasin (écrans, médias, playlists), créer et gérer les comptes de son magasin, modifier les paramètres du magasin	Voir les autres magasins, créer un autre magasin
Utilisateur	Créé par l'administrateur de son magasin	Gérer le contenu du magasin (écrans, médias, playlists)	Gérer les comptes, modifier les paramètres du magasin

> Les données sont **isolées par magasin** : un magasin ne voit jamais les écrans, les médias ni les playlists d'un autre.

2. Premier démarrage (super-administrateur)

Sur une installation neuve, le **premier compte créé devient super-administrateur**. Ouvrez l'adresse d'administration, puis créez ce compte depuis l'écran de connexion (onglet « Créer »).

> **Important :** le premier qui s'inscrit devient super-administrateur. Créez ce compte immédiatement après le démarrage du serveur, avant de partager l'adresse avec quiconque.

Étapes

1. Ouvrez `http://82.67.185.242:57001`.
2. Créez votre compte avec un email et un mot de passe d'au moins 8 caractères.
3. Vous arrivez sur la page **Magasins**. C'est normal : vous gérez les magasins, pas leur contenu.

Après ce premier compte, il n'y a plus d'inscription publique : tous les autres comptes sont créés par vous ou par un administrateur de magasin.

3. Créer un magasin et son administrateur

Connecté en super-administrateur, ouvrez **Magasins** dans le menu.

Créer un nouveau magasin

1. Dans la carte **Nouveau magasin**, renseignez le nom du magasin, le nom de l'administrateur (facultatif) et son email.
2. Cliquez sur **Créer le magasin**.

Si l'envoi d'emails est configuré, l'administrateur reçoit une **invitation** par email et choisit lui-même son mot de passe. Sinon, le formulaire demande un mot de passe provisoire, à transmettre à la personne de façon sûre.

Ajouter un administrateur à un magasin existant

Dans la liste **Magasins existants**, cliquez sur **Ajouter un administrateur** sous le magasin concerné. C'est utile après une mise à jour, ou si un administrateur doit être remplacé.

Désactiver un administrateur

Utilisez l'interrupteur **Actif / Désactivé** à côté de son nom. Un compte désactivé ne peut plus se connecter, et ses sessions ouvertes sont fermées immédiatement.

> Le super-administrateur ne voit pas le contenu des magasins. Pour vérifier qu'un magasin fonctionne, connectez-vous avec le compte de son administrateur.

4. Gérer les comptes de votre magasin

Connecté en tant qu'**administrateur de magasin**, ouvrez **Comptes** dans le menu.

Ajouter un utilisateur

1. Dans **Nouveau compte**, saisissez le nom, l'email de la personne et, si l'envoi d'emails n'est pas configuré, un mot de passe provisoire.
2. Cliquez sur **Créer le compte**.

Si les emails sont configurés, la personne reçoit une invitation et choisit son mot de passe. Sinon, transmettez-lui le mot de passe provisoire ; elle devra le changer à sa première connexion.

Désactiver ou supprimer un utilisateur

- **Désactiver** : l'interrupteur bloque la connexion sans effacer le compte. Vous pouvez le réactiver à tout moment.
- **Supprimer** (icône corbeille) : le compte est effacé. Le contenu du magasin (médias, playlists, écrans) n'est pas supprimé.

Un administrateur ne peut gérer que les comptes de son propre magasin.

5. Mots de passe et invitations par email

Mot de passe oublié

1. Sur la page de connexion, cliquez sur **Mot de passe oublié ?**.
2. Saisissez votre adresse email et cliquez sur **Envoyer le lien**.
3. Ouvrez l'email reçu (pensez aux spams) et cliquez sur le lien : il est valable **1 heure** et ne fonctionne qu'une fois.
4. Choisissez votre nouveau mot de passe (8 caractères minimum), puis connectez-vous.

Le message affiché est le même que votre adresse existe ou non : c'est voulu, pour protéger les comptes.

Invitation à la création d'un compte

L'email d'invitation est valable **7 jours**. Le lien ouvre la même page que la réinitialisation : la personne choisit son mot de passe, puis se connecte.

Changer son mot de passe

Dans **Paramètres**, section **Mot de passe** : saisissez l'actuel, puis le nouveau deux fois. Toutes les autres sessions sont alors déconnectées.

> Si quelqu'un ouvre votre boîte mail, il peut réinitialiser votre mot de passe. Protégez votre messagerie.

6. Connecter une télévision

Une télévision s'associe à un magasin avec un **code** affiché sur l'écran.

Étape 1 : ouvrir le lecteur sur la TV

1. Sur la TV (ou une box, un navigateur plein écran, ou l'application Android), ouvrez l'adresse `http://82.67.185.242:57001/tv`.
2. La TV affiche un **code d'association** à 6 caractères, et son identifiant.

Étape 2 : associer la TV depuis l'interface

1. Connectez-vous à l'interface, puis ouvrez **Écrans**.
2. Une télévision en attente apparaît dans **Nouveaux écrans détectés**.
3. Cliquez sur **Associer un écran**. Saisissez le **code de la TV**, donnez un **nom** à l'écran (par exemple « Caisse », « Vitrine »), et choisissez la **playlist à diffuser** (facultatif, vous pouvez le faire plus tard).
4. Validez. La TV passe au contenu de la playlist.

> Un code correspond à une seule TV. Une TV déjà associée à un autre magasin ne peut pas être prise par votre magasin : le code est alors refusé avec le message « Code d'association invalide ».

Renommer, changer la playlist, supprimer

Dans **Écrans**, le menu **Actions** de chaque écran permet de le renommer, de lui affecter une autre playlist, de forcer une synchronisation, ou de le supprimer (la TV revient alors à l'écran de code).

7. La médiathèque

La **Médiathèque** contient les images et vidéos de votre magasin. Chaque magasin a sa propre médiathèque.

Ajouter des médias

- Cliquez sur le bouton d'envoi, ou glissez vos fichiers dans la page.
- Formats acceptés : **JPG, PNG, WEBP** (images) et **MP4** (vidéo).
- Maximum **100 Mo par fichier**, et 5 fichiers à la fois.
- Les images sont compressées automatiquement pour économiser la place.

Gérer les médias

- **Renommer** : le nom affiché ne change pas le fichier.
- **Supprimer** : le fichier est effacé. Il est retiré des playlists qui l'utilisaient.
- **Rechercher** et **trier** par nom ou par date.

Espace de stockage

Une barre indique l'espace utilisé par votre magasin, sur la limite qui lui est allouée. Quand elle est pleine, supprimez des médias avant d'en ajouter.

8. Créer une playlist

Une playlist est la séquence d'images et de vidéos diffusée sur un ou plusieurs écrans.

Créer

1. Ouvrez **Playlists**, puis créez une nouvelle playlist.
2. Donnez-lui un **nom** (unique dans votre magasin).
3. Ajoutez des médias depuis la médiathèque. Ils sont joués **dans l'ordre affiché**.
4. Réglez les options ci-dessous, puis enregistrez.

Réglages

Réglage	Effet
Durée d'affichage	Temps d'affichage de chaque image, en secondes (les vidéos durent leur durée réelle)
Transition	Effet entre deux médias : fondu, zoom ou glissement
Ordre aléatoire	Mélange les médias à chaque passage
Lecture en boucle	Reprend au début une fois le dernier média diffusé

Modifier l'ordre

Utilisez les boutons **Monter** et **Descendre** de chaque élément, ou **Retirer de la playlist**.

Dupliquer et supprimer

Le menu **Actions** permet de dupliquer une playlist (la copie s'appelle « Copie de … ») ou de la supprimer. Les écrans qui la diffusaient n'affichent plus rien tant qu'ils n'ont pas de nouvelle playlist.

9. Diffuser une playlist sur un écran

Deux façons, au choix :

- **Au moment de l'association** : choisissez la playlist dans le formulaire **Associer un écran**.
- **Après coup** : dans **Écrans**, menu **Actions** de l'écran, puis **Affecter une playlist**.

La modification est envoyée à la TV immédiatement. Une TV sans playlist affiche l'état « Sans contenu ».

Statuts des écrans

Statut	Signification
En ligne	La TV est connectée et diffuse sa playlist
Sans contenu	La TV est connectée mais n'a pas de playlist
Hors ligne	La TV ne répond plus (éteinte, sans réseau, ou lecteur fermé)
À associer	La TV attend son code d'association

10. Tableau de bord, aperçu en direct et journal

Tableau de bord

Vue d'ensemble : nombre d'écrans en ligne, de médias et de playlists, activité du jour, répartition des statuts et espace de stockage. Un guide « Premiers pas » vous indique les étapes restantes pour configurer votre magasin.

Aperçu en direct

Depuis un écran, ouvrez l'**aperçu** pour voir la diffusion en cours : le média affiché, sa position dans la playlist et sa progression.

Journal d'activité

Le journal enregistre les événements de votre magasin : connexions des écrans, ajouts et suppressions de médias, modifications de playlists et de paramètres. Il conserve les derniers événements.

11. Paramètres du magasin

Réservé à l'administrateur du magasin (les utilisateurs voient les valeurs sans pouvoir les modifier).

Réglage	Rôle
Nom du magasin	Affiché dans l'interface et sur l'écran d'association
Durée d'affichage par défaut	Durée utilisée pour les nouvelles playlists
Logo	Image affichée dans l'interface et sur les écrans en attente (JPG, PNG ou WEBP)
Thème	Clair, sombre ou automatique (propre à chaque navigateur)
Mot de passe	Changer votre mot de passe

12. Fonctionnement hors ligne de la TV

Le lecteur TV garde en mémoire la dernière playlist et les médias déjà téléchargés. Si le réseau coupe, la TV continue de diffuser ce contenu. Dès que la connexion revient, elle se synchronise avec le serveur.

> Une TV qui n'a jamais reçu de playlist ne peut rien afficher hors ligne. Associez-la et laissez-la se connecter une fois au réseau.

Pour reprendre la diffusion après un redémarrage de la TV, il suffit de rouvrir l'adresse `/tv`. L'écran se reconnecte automatiquement à son magasin.

13. Dépannage

Problème	Solution
La TV affiche toujours le code	Vérifiez l'association dans Écrans. Si la TV n'est pas dans la liste, rechargez la page `/tv` sur la TV.
« Code d'association invalide »	Le code est mal saisi, ou la TV est déjà associée à un autre magasin.
La TV affiche « Hors ligne »	Vérifiez l'alimentation, le réseau et que le navigateur de la TV est bien ouvert sur `/tv`.
Une image n'apparaît pas	Vérifiez son format (JPG, PNG, WEBP, MP4), sa taille (100 Mo maximum) et l'espace de stockage restant.
Un média a disparu d'une playlist	Il a été supprimé de la médiathèque. Ajoutez-le de nouveau.
Je ne reçois pas l'email	Regardez les spams. Vérifiez l'adresse saisie. Le lien expire après 1 heure (réinitialisation) ou 7 jours (invitation) : refaites la demande si besoin.
Le lien de réinitialisation ne fonctionne pas	Il ne s'utilise qu'une fois. Demandez-en un nouveau.
Mon compte est désactivé	Demandez à l'administrateur de votre magasin de le réactiver.
L'interface ne se met pas à jour	Faites un rechargement forcé (Ctrl+F5).

14. Questions fréquentes

Puis-je avoir plusieurs magasins ?

Oui. Le super-administrateur crée autant de magasins que nécessaire, chacun avec son administrateur. Les données ne sont jamais partagées entre magasins.

Un administrateur peut-il créer un autre administrateur ?

Non. Seul le super-administrateur crée les administrateurs de magasin. Un administrateur crée les utilisateurs de son magasin.

Qui voit le contenu d'un magasin ?

Seuls les comptes rattachés à ce magasin : son administrateur et ses utilisateurs.

Puis-je utiliser l'application sur téléphone ?

Oui. L'interface s'adapte aux téléphones, avec une barre de navigation en bas de l'écran.

Mes données sont-elles sauvegardées ?

Les données se trouvent sur le serveur (base, médias). Une sauvegarde régulière du serveur est indispensable : elle est assurée par votre hébergeur (sauvegardes Pterodactyl) ou par vos soins.