


HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX



Thực hiện:

Ths. Nguyễn Thanh Vũ

Chương 3: THAO TÁC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Nội dung

- >3.1 Kích hoạt đăng nhập với tài khoản Root trên Ubuntu Desktop
- **▶3.2 Vô hiệu hóa tài khoản Root trên Linux**
- ►3.3 Cách đặt lại mật khẩu root khi quên trong Ubuntu

3.1 Kích hoạt đăng nhập với tài khoản Root trên Ubuntu Desktop

3.1.1 Kích hoạt tài khoản root trong Ubuntu (command)

Với <u>Ubuntu</u>, mặc định tài khoản root sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kích hoạT

```
root@vinasupport:~

File Edit View Search Terminal Help

admin@vinasupport:~$ sudo -i

[sudo] password for admin:

root@vinasupport:~# passwd root

Enter new UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd: password updated successfully

root@vinasupport:~#
```

3.1.2 Kích hoạt tài khoản root trong Ubuntu (Desktop GUI)

Mở /etc/gdm3/custom.conf thêm dòng AllowRoot=true dưới[security]

[security]

AllowRoot=true

```
Sau đó, mở /etc/pam.d/gdm-password tìm dòng:
```


```
auth required pam_succeed_if.so user != root quiet_success
```

Thêm # trước dòng

#auth required pam_succeed_if.so user != root quiet_success

3.1.2 Kích hoạt tài khoản root trong Ubuntu (Desktop GUI)

Đăng nhập bằng root Nếu xuất hiện lỗi thì thực hiện: Mở file dung gedit gedit /root/.profile Tìm và xóa dòng: # mesg n | true Thay thế bằng dòng if `tty -s`; then mesg n



3.2 Vô hiệu hóa tài khoản Root trên Linux

Mở cửa sổ Terminal và gán quyền truy cập Root.

sudo -s. Lệnh sẽ cho phép người dùng quyền truy cập Root mà không cần phải đăng nhập tài khoản Root.

Để xóa mật khẩu root bạn sử dụng câu lệnh dưới đây:

passwd --lock root

```
© □ root@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~

testt@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo -s

root@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~# passwd --lock root

passwd: password expiry information changed.

root@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~#
```

3.2 Vô hiệu hóa tài khoản Root trên Linux

Cách khác là có thể **xóa mật khẩu** hiện tại và sẽ không một ai biết được mật khẩu : passwd -d root

```
testt@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~

testt@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~

Password:

su: Authentication failure

testt@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~

I
```

3.2 Vô hiệu hóa tài khoản Root trên Linux

Để **kích hoạt** lại tài khoản root, bạn sử dụng lệnh: sudo passwd root

```
cot@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: /home/testt

testt@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~$ sudo passwd root

Enter new UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd: password updated successfully

testt@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~$ su

Password:

root@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: /home/testt# whoami

root

root@testt-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: /home/testt#
```

3.3 Cách đặt lại mật khẩu root khi quên

trong Ubuntu

Khởi động lại hệ thống Ubuntu, truy cập **Grub** boot loader và khởi động vào hệ thống <u>Ubuntu</u> từ recovery mode.

Sau khi màn hình máy tính mờ đi, hãy nhấn liên tục các phím [Esc] hoặc [Shift] đến màn hình menu Grub.

Nhấn e để edit

```
GNU GRUB version 2.02
∗Ubuntu
Advanced options for Ubuntu
Memory test (memtest86+)
Memory test (memtest86+, serial console 115200)
   Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
   Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
   before booting or `c' for a command-line.
```

Tìm dòng 'linux /boot/vmlinuz' ở gần cuối file

```
GNU GRUB version 2.02
<u>s</u>etparams 'Ubuntu'
        recordfail
        load_video
        gfxmode $linux_gfx_mode
        insmod gzio
        if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; \
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos1'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 93cb04d7-7161-4b26
-919f-f8b7e85858cc
   Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
   completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
    command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB
    menu.
```

Tìm đến "ro quiet splash \$vt_handoff".

```
GNU GRUB version 2.02
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos1'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 93cb04d7-7161-4b26\
-919f-f8b7e85858cc
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 93cb04d7-7161-4b26-919\
f-f8b7e85858cc
        linux
                     /boot/vmlinuz-5.3.0-46-generic root=UUID=93cb04d7-7\
161-4b26-919f-f8b7e85858cc ro_ quiet splash $vt_handoff
                      /boot/initro.img-5.3.0-46-generic
        initrd
    Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
    completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
    command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB
    menu.
```

Thay thế "ro quiet splash \$vt_handoff" bằng rw init=/bin/bash

Nhấn ctrl + x or F10 để khởi động hệ thống

```
GNU GRUB version 2.02
       insmod part_msdos
       insmod ext2
       set root='hd0,msdos1'
       if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 93cb04d7-7161-4b26
-919f-f8b7e85858cc
       else
         search --no-floppy --fs-uuid --se>=root 93cb04d7-7161-4b26-919\
f-f8b7e85858cc
       linux.
                    /boot/vmlinuz-5.3 M-46-generic root=UUID=93cb04d7-7\
161-4b26-919f-f8b7e85858cd rw init=/bin/bash_
       initrd
                     /boot/initru.img-5.3.0-46-generic
   Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
   completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
   command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB
   menu.
```

mount | grep -w /

```
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/#
root@(none):/#
root@(none):/#
root@(none):/#
root@(none):/# mount | grep -w /
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
root@(none):/#
root@(none):/#
```

Đặt lại passwd cho root: # passwd

Khởi động lại hệ thống: # exec /sbin/init

```
root@(none):/#
root@(none):/#
root@(none):/# mount | grep -w /
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
root@(none):/#
root@(none):/#
passwd
Enter new UNIX passwora.
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/#
root@(none):/#
root@(none):/#
```