NUV

전체 기능 사용설명서

처음 시작하기 + 기능별 찾아보기

작성 기준: 2026-10-28
PC NUV 1.24.0 / Android NUV 2.9.0 / 브라우저 확장 0.4.2

이 문서는 위 버전의 화면과 소스를 기준으로 작성했습니다.
실제 화면은 설치 버전·플랜·연결 상태에 따라 일부 다를 수 있습니다.
모든 기능을 실제 기기와 모든 외부 서비스에서 재시험했다는 뜻은 아닙니다.
플랜 결제는 운영 활성화 상태를 확인한 뒤 이용하세요. 결제 화면이 있다는 것만으로
실제 결제·정기결제가 운영 중임을 보장하지 않습니다.

목차

01. NUV로 할 수 있는 일과 기본 용어 3
02. 처음 설치하고 첫 번째 키 만들기 4
03. 계정과 플랜 5
04. 메인 화면·키 추가·삭제·순서 변경 6
05. 키 설정: 이름·아이콘·단축키·앱·파일·웹사이트 7
06. 프로필 관리·복사·다른 계정으로 전달·동기화 9
07. F1~F12 연결과 F키 프리셋 10
08. 오디오 및 미디어 제어 11
09. 창·브라우저 탭 즐겨찾기와 탭 이동 12
10. 브라우저 확장 설치·연결·업데이트 13
11. YouTube·Netflix·Disney+ 영상 제어 15
12. OBS Studio 연결과 방송·녹화 제어 16
13. Twitch·치지직·YouTube 방송 계정 연결 17
14. Streamer.bot 연결과 액션 실행 19
15. Excel·Word·PowerPoint 제어 20
16. 매크로 만들기·녹화·저장·불러오기 21
17. Android 연결·키 설정·PC 원격 설정 23
18. iPhone 및 웹 브라우저 리모컨 25
19. 테마·테두리 빛·자동 실행·트레이·새로고침 26
20. PC·Android 업데이트와 정식·테스트 구분 27
21. 자주 생기는 문제와 확인 순서 28
22. 바로 따라 하는 활용 예시 30
부록. 문서 앱 동작 전체 목록 31

01. NUV로 할 수 있는 일과 기본 용어

NUV는 PC에서 할 일을 키에 등록하고, 화면 버튼·키보드 F키·휴대폰으로 실행하는 앱입니다.
프로그램 실행, 웹사이트 열기, 단축키, 미디어 제어, 창 전환, 방송 앱 제어 등을 묶어 사용할 수 있습니다.

- 키: NUV 화면의 사각형 버튼입니다. KEY 1, KEY 2처럼 번호가 표시됩니다.
- 동작: 키를 눌렀을 때 실행할 기능입니다.
- 프로필: 키 이름과 동작을 모아 둔 작업 구성입니다.
- F키 프리셋: F1~F12가 어느 NUV 키를 실행할지 정한 배치입니다.
- 매크로: 여러 입력·동작을 정해진 순서로 실행하는 기능입니다.
- 앱 연결: OBS·방송 계정·문서 앱 등의 동작을 사용하도록 설정하는 메뉴입니다.
- 브라우저 연결: Chrome·Edge의 NUV 확장과 PC NUV를 연결하는 기능입니다.
- 웹 연결: 휴대폰 등의 웹 브라우저를 PC NUV 리모컨으로 연결하는 기능입니다.

휴대폰에서 NUV 키를 누르면 연결된 PC가 동작을 실행합니다.
PC용 프로그램을 휴대폰 자체에서 실행하거나 휴대폰 Netflix 앱을 제어하는 기능은 아닙니다.
PC가 꺼져 있거나 NUV가 완전히 종료돼 있으면 원격 명령을 실행할 수 없습니다.

02. 처음 설치하고 첫 번째 키 만들기

공식 설치 페이지: https://hyeongom.github.io/nuv-download/

PC 설치

1) 설치 페이지에서 PC 정식 버전을 받습니다.
2) ZIP 파일이라면 먼저 압축을 완전히 풉니다.
3) 압축을 푼 폴더 안의 NUV.exe를 실행합니다.
4) 실행 파일만 따로 옮기지 말고 함께 들어 있는 파일들을 같은 폴더에 둡니다.
5) 계속 사용할 위치에 폴더를 둔 뒤, 설정 → 일반 → '바로가기 만들기'를 사용하면 편합니다.

첫 번째 키: 웹사이트 열기

1) PC NUV에서 설정할 키를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2) '사용자 지정...'을 선택합니다. 빠른 설정에서 원하는 동작이 보이면 바로 선택해도 됩니다.
3) 웹사이트 열기를 선택하고 https://로 시작하는 주소를 입력합니다.
4) 원하는 브라우저와 표시 이름을 정합니다.
5) 저장한 뒤 해당 키를 클릭합니다.
6) 지정한 브라우저에서 사이트가 열리면 첫 설정이 완료된 것입니다.

휴대폰 연결, F키, 방송 앱 연동은 첫 번째 키가 잘 작동하는 것을 확인한 뒤 추가하면 됩니다.

03. 계정과 플랜

회원가입·로그인

PC: 메인 화면 '로그인' 또는 설정 → 계정 및 플랜 → 계정 관리.
Android: 설정 → 계정.
이메일과 비밀번호를 입력합니다. 메일 인증 안내가 나오면 메일함에서 인증을 마칩니다.
휴대폰으로 PC를 등록할 때는 PC와 휴대폰에 같은 NUV 계정을 사용합니다.

현재 버전에 표시되는 플랜 구분

항목	Free	Standard	Pro
키 수	8개	12개	무제한
프로필 수	1개	3개	무제한
선택 가능한 앱	2개	6개	무제한
프로필 복사본 보관	1개	3개	5개
등록 PC	1대	1대	여러 대
F1~F12 연결	사용 불가	사용 가능	사용 가능
매크로 제작·실행	사용 불가	사용 불가	사용 가능
Streamer.bot	사용 불가	사용 불가	사용 가능

일반 키 실행과 휴대폰 원격 제어는 Free에서도 이용할 수 있습니다.
여기서 앱 수는 '앱 연결'에서 선택한 연동 앱 수입니다. 웹 링크 개수를 뜻하지 않습니다.
무제한은 플랜의 개수 제한이 없다는 뜻이며 PC 성능과 외부 서비스 조건은 적용됩니다.
플랜을 올린다고 빈 키가 전부 자동 생성되지는 않습니다. 필요한 키를 직접 추가합니다.

플랜 확인과 결제 화면

PC의 '플랜 보기', Android의 설정 → 플랜에서 현재 플랜과 만료·구독 상태를 확인합니다.
운영 결제가 활성화된 경우 결제 버튼을 누르고 브라우저의 안내에 따라 진행합니다.
완료 후 앱으로 돌아와 계정·플랜 상태를 다시 확인합니다.
'자동결제 해지'는 다음 결제를 중단하는 기능이며 즉시 환불과 같은 의미가 아닙니다.
실제 적용 내용과 이용 종료일은 앱·결제 화면의 안내를 확인하세요.
결제 준비 중 또는 사용할 수 없다는 안내가 나오면 반복 결제하지 말고 운영자에게 문의하세요.

04. 메인 화면·키 추가·삭제·순서 변경

키 사용

키를 한 번 누르면 지정한 동작이 실행됩니다. 빈 키에는 먼저 동작을 지정해야 합니다.
PC 키의 우클릭 메뉴에서 상세 설정과 빠른 설정을 사용할 수 있습니다.
휴대폰에서는 키를 약 0.6초 누르고 있으면 설정창이 열립니다.

키 추가와 삭제

PC: 키 화면 도구의 + / -를 사용합니다.
Android: 메인 화면의 '+ 키' / '- 키'를 사용합니다.
플랜이 허용하는 범위 안에서 추가할 수 있습니다.
삭제하면 해당 키의 설정도 없어지므로 삭제 안내를 확인합니다.
여러 키를 정리하기 전 중요한 프로필은 복사해 두는 것이 좋습니다.

이전·다음 페이지

키 화면의 '이전'과 '다음'은 키 페이지를 넘기는 버튼입니다.
12개 단위 화면에서 다음 페이지로 가면 KEY 13~24, 그다음은 KEY 25~36을 봅니다.
영상의 이전 화·다음 화 기능과는 다릅니다.

키 순서

PC 키 우클릭 → '키 순서'에서 맨 앞으로·한 칸 앞으로·한 칸 뒤로·맨 뒤로를 선택합니다.
키 삭제·순서 변경 후에는 해당 키를 참조하던 F키와 매크로도 한 번 확인하세요.

앱·바로가기 끌어놓기

PC의 실행 파일이나 바로가기를 키에 끌어놓아 실행 대상을 지정할 수 있습니다.
묶음으로 등록한 프로그램은 '여러 프로그램 실행' 설정에서 목록을 확인합니다.

05. 키 설정: 이름·아이콘·단축키·앱·파일·웹사이트

공통 절차

1) PC에서 키 우클릭 → '사용자 지정...'을 엽니다.
2) 동작 종류를 고릅니다.
3) 선택한 동작에 필요한 값만 입력합니다.
4) 이름과 아이콘을 확인하고 저장합니다.
5) 실제 대상 앱을 준비한 뒤 키를 눌러 확인합니다.
설정창의 취소는 편집을 적용하지 않는 용도입니다.

이름과 아이콘

키 이름은 자신이 알아보기 쉬운 표현으로 바꿉니다. 예: '작업 시작', '녹화', '다음 즐겨찾기'.
실행 앱이나 웹주소에 따라 아이콘이 자동으로 표시될 수 있습니다.
현재 기본 사용법은 실행 대상·웹주소에 따른 자동 아이콘 표시입니다.
실행 대상 앱을 옮기면 경로를 다시 지정해야 할 수 있습니다.
웹사이트 아이콘은 사이트와 네트워크 상태에 따라 표시가 늦거나 없을 수 있습니다.

키보드 단축키

단축키 동작을 고른 뒤 입력란에서 원하는 조합을 누르고 저장합니다.
예: Ctrl+S, Ctrl+Shift+S, Alt+Tab.
Alt만 등록하려면 Alt를 누른 뒤 다른 키를 누르지 않고 뗍니다.
Alt 조합은 Alt를 누른 채 다른 키를 누릅니다.
키를 받을 프로그램을 먼저 선택한 뒤 NUV 키를 실행합니다.
'F1을 NUV 실행 버튼으로 지정'하는 것과 'NUV가 대상 앱에 F1 입력을 보내는 것'은 다릅니다.

프로그램 실행

PC: 실행 파일이나 바로가기를 고릅니다.
Android: 연결된 PC의 앱 목록에서 실행할 앱을 고릅니다.
앱이 삭제되거나 이동했다면 실행 경로를 다시 지정합니다.

여러 프로그램 실행

실행할 프로그램을 목록에 추가하고 저장합니다.
한 키로 여러 프로그램을 여는 용도입니다.
프로그램이 완전히 준비될 때까지 기다렸다가 다른 동작을 해야 한다면 매크로의 대기를 사용합니다.

파일 또는 폴더 열기

열 파일이나 폴더의 PC 경로를 지정합니다.
휴대폰에서 편집하더라도 휴대폰 저장소 경로가 아니라 연결된 PC의 경로를 입력합니다.

웹사이트 열기

https://로 시작하는 전체 주소를 입력합니다.
브라우저는 기본 브라우저 / Chrome / Edge 중에서 고릅니다.
'기본 브라우저'는 Windows에 지정된 기본 브라우저를 사용합니다.
예: 치지직을 Edge에서 열려면 치지직 URL과 Edge를 함께 지정합니다.
사이트 계정 연결 기능이나 영상 제어 기능을 등록하는 것과는 별개입니다.

아무 동작 없음

키를 사용하지 않을 때 선택합니다. 키 삭제와 달리 칸 자체는 남습니다.

06. 프로필 관리·복사·다른 계정으로 전달·동기화

프로필 선택·추가·이름 변경·삭제

PC 메인 화면의 프로필 선택 목록을 사용합니다.
프로필 옆 +는 추가, -는 삭제, 연필 모양은 이름 변경입니다.
키 영역의 + / -와 혼동하지 마세요.
Android에서는 설정 → PC 설정 → 프로필 관리에서 추가·이름 변경·복제·삭제를 할 수 있습니다.
프로필을 바꾸면 해당 프로필의 키 구성이 표시됩니다.

같은 계정에서 프로필 복사

1) PC에서 복사할 프로필을 선택합니다.
2) 설정 → 계정 및 플랜 → 프로필 이동으로 갑니다.
3) '현재 프로필 복사'를 누릅니다.
4) 같은 계정의 PC에서 '복사본에서 붙여넣기'를 누릅니다.
5) 보관된 복사본을 선택해 붙여넣습니다.
'복사본 관리'에서는 저장한 복사본을 삭제할 수 있습니다.
복사본을 삭제하면 같은 계정의 다른 PC에서도 그 복사본을 붙여넣을 수 없습니다.

다른 계정으로 전달

1) 보낼 프로필을 선택합니다.
2) '다른 계정용으로 복사'를 누르고 받는 계정의 이메일을 입력합니다.
3) 받는 사람이 자신의 계정에서 '복사본 불러오기'를 엽니다.
4) 받은 항목을 고르고 '내 프로필로 복사'를 완료합니다.
받았다는 이유만으로 상대 프로필이 자동 적용되는 방식은 아닙니다.
앱 실행 경로와 파일 경로는 받는 PC에서도 존재해야 합니다.
전달 후 외부 앱 연결과 실행 대상은 받는 PC에서 확인하세요.

클라우드 동기화

계정의 프로필 설정을 동기화하는 기능입니다. 외부 프로그램 설치나 파일 자체를 복사하지는 않습니다.
동기화 완료 여부는 앱의 상태 안내를 확인합니다.
동일한 설정을 두 PC에서 각각 수정하면 충돌 안내가 나타날 수 있습니다.
현재 안내창 기준:
예 : 클라우드 쪽 설정 사용
아니요: 이 PC 설정을 클라우드에 저장
취소 : 지금은 동기화하지 않음
어느 쪽이 필요한 설정인지 불확실하면 취소하고 두 설정을 확인합니다.

07. F1~F12 연결과 F키 프리셋

이 기능은 Standard·Pro에서 사용할 수 있습니다.

F키 연결

1) PC 설정 → F키 단축키를 엽니다.
2) '사용'을 켭니다.
3) F1~F12 각각에 실행할 NUV 키를 선택합니다. 키 이름으로 찾을 수도 있습니다.
4) 설정한 F키를 눌러 동작을 확인합니다. 배치는 자동 저장됩니다.
PC 키 우클릭 메뉴에서도 F키 관련 배치를 설정할 수 있습니다.
이미 다른 프로그램이 사용하는 F키라면 등록 또는 동작이 충돌할 수 있습니다.
노트북에서는 키보드의 Fn 설정에 따라 Fn과 함께 눌러야 할 수도 있습니다.

F키 사용 / 사용 안 함 동작

NUV 키에 'F키 사용' 또는 'F키 사용 안 함'을 지정하면 전역 F키 연결을 켜거나 끌 수 있습니다.
껐을 때 다시 켤 방법을 남겨두세요. 화면 버튼이나 휴대폰으로도 켤 수 있습니다.

프리셋 추가

1) 설정 → F키 단축키 → F키 프리셋으로 갑니다.
2) 이름을 입력하고 '프리셋 추가'를 누릅니다.
3) 새 프리셋은 모든 F키가 '사용 안 함'인 상태로 만들어집니다.
4) 원하는 F키 배치를 지정합니다.
같은 이름이 이미 있으면 이름 뒤에 숫자가 붙습니다.

이름 변경·삭제

대상 프리셋을 선택하고 이름을 입력한 뒤 '이름 변경'을 누릅니다.
프리셋 선택만 바꿔서는 이름 입력칸의 내용이 자동 변경되지 않습니다.
삭제는 선택한 프리셋에 적용됩니다. 마지막 프리셋은 삭제할 수 없습니다.

키로 프리셋 전환

1) NUV 키 하나에 '다음 F키 프리셋'을 지정합니다.
2) 필요하면 그 NUV 키를 F키에도 연결합니다.
3) 누를 때마다 목록의 다음 프리셋으로 이동하고, 마지막 다음에는 처음으로 돌아옵니다.
4) 계속 F키로 전환하려면 각 프리셋에 전환용 키를 지정해야 합니다.

전환 안내 시간

'전환 안내 표시 시간'에 1~60초를 입력하고 적용합니다.
프리셋을 전환했을 때 바뀐 프리셋 이름과 F1~F12 동작을 잠깐 확인할 수 있습니다.
프로필은 키 구성, 프리셋은 F키 배치이므로 같은 기능이 아닙니다.
프로필 전환 후에는 F키가 어떤 NUV 키에 연결됐는지도 확인하세요.

08. 오디오 및 미디어 제어

PC 키 설정에서 '오디오 및 미디어'를 선택하고 원하는 동작을 지정합니다.

- 재생 / 일시정지: 현재 재생 상태를 전환합니다.
- 재생: 재생 명령을 보냅니다.
- 일시정지: 일시정지 명령을 보냅니다.
- 이전 / 다음 (공통 미디어): 대상 플레이어의 이전·다음 명령을 사용합니다.
- 지정한 초만큼 앞으로 / 뒤로: 1~3600초 사이 이동 시간을 입력합니다.
- 볼륨 올리기 / 내리기: PC 오디오 볼륨을 조절합니다.
- 음소거: PC 출력 음소거를 전환합니다.
- 마이크 음소거: PC 기본 마이크의 음소거를 전환합니다.
- 영상 전체화면: 지원하는 PC 웹 영상 창을 전체화면으로 전환합니다.

공통 미디어 명령은 대상 앱의 지원 여부에 따라 작동합니다.
'다음'이 Netflix의 다음 화나 모든 서비스의 다음 영상으로 통하는 것은 아닙니다.
서비스별 회차 이동은 11장의 '영상 제어'를 사용합니다.

영상 전체화면

현재 구현은 PC의 YouTube·Netflix·Disney+ 영상 창을 대상으로 합니다.
사용할 영상 탭을 먼저 선택해 두고 실행합니다.
전체화면 영상을 볼 수 있도록 영상 창이 앞에 남습니다. 해제는 영상에서 Esc를 누릅니다.
NUV 키 화면 자체를 크게 보는 Android '전체 화면' 버튼과 구분하세요.

OBS 상태 표시와의 차이

PC 마이크 음소거와 OBS 입력 음소거는 서로 다른 기능입니다.
OBS의 특정 소리만 끄려면 12장의 'OBS 입력 음소거 전환'을 사용하세요.

09. 창·브라우저 탭 즐겨찾기와 탭 이동

일반 앱 창 즐겨찾기

1) NUV 키에 '즐겨찾기 등록·해제'를 지정합니다.
2) 다른 키에는 '다음 즐겨찾기'를 지정합니다.
3) 등록할 프로그램 창을 선택한 뒤 등록키를 누릅니다.
4) 다른 창에서도 반복합니다.
5) 다음 즐겨찾기 키를 누르면 등록한 순서대로 이동합니다.
같은 대상을 등록키로 다시 누르면 등록 해제됩니다.

Chrome·Edge 탭도 함께 등록

먼저 해당 브라우저에 NUV 확장을 설치하고 연결합니다.
등록할 탭을 선택한 뒤 PC NUV의 같은 '즐겨찾기 등록·해제' 키를 누릅니다.
앱 창과 브라우저 탭이 한 목록에 섞여 순서대로 이동합니다.
확장 팝업에서 별도로 즐겨찾기 등록할 필요는 없습니다.
탭 연결이 되지 않았다면 연결 안내를 확인하고 다시 등록합니다.

즐겨찾기 관리

PC 설정 → 즐겨찾기에서 목록 확인, 위로·아래로 이동, 등록 해제를 합니다.
일반 창은 관리창의 열린 창 목록에서 선택해 등록할 수도 있습니다.
Android 설정 → PC 설정 → 창·탭 즐겨찾기에서도 순서 변경과 해제가 가능합니다.
닫힌 창·탭은 목록에서 정리됩니다. 닫았다 다시 연 새 창은 필요하면 다시 등록하세요.
브라우저 연결이 잠시 끊긴 상태는 실제 탭이 닫힌 것과 구분해야 합니다.

브라우저 이전 탭 / 다음 탭

현재 브라우저 창 안에서 탭을 옮기는 기능입니다. 이 동작 자체는 확장 연결이 필요하지 않습니다.
제어할 브라우저 창을 먼저 선택한 뒤 실행합니다.
등록한 즐겨찾기만 순회하는 기능이나 이전·다음 웹페이지로 이동하는 기능은 아닙니다.

작업 창 내리기 / 작업 창 다시 올리기

여러 작업 창을 한 번에 최소화해 화면을 정리하고, 다시 올리기로 NUV가 내렸던 창들을 복원합니다.
프로그램을 강제 종료하거나 닫은 파일을 다시 여는 기능은 아닙니다.

10. 브라우저 확장 설치·연결·업데이트

브라우저 확장은 PC의 Chrome·Edge에서 사용하는 보조 기능입니다.
연결하면 지원 영상 탭을 직접 제어할 수 있고 탭 즐겨찾기를 사용할 수 있습니다.

처음 설치

1) PC NUV → 설정 → 브라우저 연결을 엽니다.
2) '설치 준비·연결 켜기'를 누릅니다.
3) 설치 안내창에서 사용할 브라우저의 확장 관리 주소를 복사합니다.
Chrome: chrome://extensions/ Edge : edge://extensions/
4) 해당 브라우저의 주소창에 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
5) 개발자 모드를 켜고 '압축해제된 확장 프로그램 로드'를 선택합니다.
6) NUV 설치 안내의 '설치 폴더 경로 복사'를 누릅니다.
7) 폴더 선택창에서 해당 경로를 열고 확장 폴더를 선택합니다.
8) 브라우저 오른쪽 위 확장 메뉴에서 NUV 확장을 엽니다.
9) 'NUV 연결'을 누르고 PC와 확장 양쪽의 연결 상태를 확인합니다.

popup.html을 더블클릭해서 여는 것은 확장 설치가 아닙니다.
ZIP만 풀어둬도 자동으로 브라우저에 설치되지 않습니다.
Chrome과 Edge를 모두 사용한다면 각 브라우저에 따로 설치·연결합니다.

제어할 탭 선택

지원 서비스의 영상 탭을 열어 둡니다.
같은 서비스의 탭이 여러 개라면 확장 팝업에서 제어할 탭을 선택합니다.
대상이 불명확할 때 임의의 영상에 명령을 보내는 대신 대상 선택을 요구할 수 있습니다.
현재 버전은 첫 명령에서 열린 영상 탭의 연결을 자동 준비합니다.
정상적인 사용 순서에 영상 탭 새로고침을 매번 포함할 필요는 없습니다.

연결 해제

확장이나 PC 브라우저 연결 메뉴에서 해제합니다.
연결 해제와 확장 삭제는 다릅니다. 확장 삭제는 브라우저 확장 관리에서 합니다.
확장이 없어도 일반 키와 일부 영상 단축키 방식은 사용할 수 있지만,
Netflix 회차 이동과 브라우저 탭 즐겨찾기는 확장 연결이 필요합니다.

확장만 업데이트

1) PC NUV를 실행해 두고 브라우저 연결이 켜져 있는지 확인합니다.
2) 브라우저의 NUV 확장을 열고 '업데이트'를 누릅니다.
3) 진행 상태와 완료 안내를 기다립니다.
4) 완료되면 확장이 다시 로드됩니다.
5) 기존 영상 탭은 첫 키 실행 시 연결을 갱신하므로 일반적으로 페이지 새로고침이 필요 없습니다.

이 방법은 처음에 NUV가 준비한 관리 폴더를 브라우저에 등록했을 때 사용합니다.

Downloads의 임의 ZIP 폴더에서 설치했다면 안내에 따라 관리 폴더로 다시 등록해야 할 수 있습니다.
새 권한이 필요하다는 안내가 나오면 해당 버전의 설치·권한 안내를 따릅니다.
확장과 PC 앱은 별도 버전입니다. 확장 변경 때마다 PC 앱을 무조건 다시 설치하는 방식은 아닙니다.
다만 새 확장이 더 최신 PC 기능을 요구하면 PC 업데이트도 필요할 수 있습니다.

11. YouTube·Netflix·Disney+ 영상 제어

키 설정의 '영상 제어'에서 서비스를 고르고 동작을 선택합니다.
이 장의 YouTube는 시청 중인 영상 제어입니다. 방송 계정 연결은 13장을 보세요.

YouTube

- 영상 음소거 전환
- 다음 영상
- 이전 영상: 재생목록에서 사용합니다. 일반 단일 영상의 이전 페이지 이동이 아닙니다.

Netflix

- 영상 음소거 전환
- 오프닝 건너뛰기: 화면에 건너뛰기 버튼이 표시되는 구간에서 사용합니다.
- 이전 화: 확장 연결이 필요합니다.
- 다음 화: 확장 연결이 필요합니다.

회차와 시즌 목록을 확인할 수 있을 때 이동합니다.
마지막 화에서 다음 시즌 1화, 첫 화에서 이전 시즌 마지막 화도 대상이 확인될 때 처리합니다.
첫 시즌의 첫 화, 마지막 시즌의 마지막 화, 영화, 특집·예고편처럼 회차를 판단하기 어려운 화면에서는 원하는 이동 대상이 없거나 명령이 거절될 수 있습니다.
다음 회차 미리보기가 열린 것과 실제로 재생이 바뀐 것은 구분해서 확인하세요.

Disney+

- 영상 음소거 전환
- 오프닝 / 지난 이야기 건너뛰기: 해당 버튼이 표시되는 구간에서 사용합니다.

확장을 연결하지 않은 경우

일부 동작은 선택해 둔 영상 창을 잠시 앞으로 가져와 단축키를 실행한 뒤 원래 창으로 돌아갑니다.
영상 탭이 아닌 검색창이나 다른 페이지가 선택돼 있으면 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
Netflix 이전 화·다음 화는 이 대체 방식으로 사용할 수 없습니다.

모든 영상 서비스에 동일한 건너뛰기 기능이 있는 것은 아닙니다.
현재 선택 목록에 없는 서비스의 전용 건너뛰기 기능을 지원한다고 보장하지 않습니다.
광고 건너뛰기나 유료 접근 제한을 해제하는 기능은 아닙니다.

12. OBS Studio 연결과 방송·녹화 제어

연결

1) PC에서 OBS Studio를 실행합니다.
2) OBS → 도구 → WebSocket 서버 설정에서 서버 사용 여부와 주소·포트·비밀번호를 확인합니다.
3) NUV 설정 → 앱 연결에서 OBS Studio를 선택합니다.
4) OBS 연결창에 해당 값을 입력하고 '연결 테스트'를 합니다.
5) 성공을 확인한 뒤 저장합니다.
6) 키 설정에서 OBS 동작을 고릅니다.

동작

- 장면 전환: 전환할 장면을 목록에서 고릅니다.
- 방송 시작/중지: 현재 상태를 반대로 전환합니다.
- 방송 시작 / 방송 종료: 각각 지정된 명령을 보냅니다.
- 녹화 시작/중지: 현재 녹화 상태를 전환합니다.
- 녹화 시작 / 녹화 종료
- 녹화 일시정지 / 녹화 다시 시작: OBS 녹화 설정이 해당 기능을 지원해야 합니다.
- 입력 음소거 전환: 마이크·데스크톱 오디오 등 대상 입력을 선택합니다.
- 스튜디오 모드: 스튜디오 모드를 전환합니다.
- 미리보기 장면 전환: 준비한 미리보기 장면을 방송 화면으로 전환합니다.

NUV 녹화 관련 키에는 OBS 상태를 조회해 녹화·일시정지 상태가 표시됩니다.
휴대폰과 웹 리모컨도 연결된 PC에서 전달받은 상태를 표시합니다.
상태 표시가 갱신되지 않으면 OBS 연결과 새로고침을 확인하고 실제 녹화 상태는 OBS에서도 확인하세요.
'명령 요청 완료'와 실제 방송·녹화 시작은 OBS 상태에서 최종 확인합니다.

13. Twitch·치지직·YouTube 방송 계정 연결

설정 → 앱 연결에서 사용할 앱을 선택합니다.
앱을 목록에 선택한 것과 실제 계정 인증이 완료된 것은 다릅니다.
연결이 필요한 동작은 계정 인증·권한·대상 방송 상태가 갖춰져야 합니다.

Twitch 연결

1) Twitch를 선택하고 연결창을 엽니다.
2) 현재 연결창에서 요구하는 Twitch Client ID를 입력합니다.
3) 'Twitch 연결하기'를 누르고 브라우저에서 로그인·권한 승인을 완료합니다.
4) NUV로 돌아와 연결 상태를 확인합니다.
현재 연결 방식은 Client ID 설정이 필요하므로, 준비되지 않았다면 운영자에게 연결 방법을 확인하세요.

Twitch 동작:
- 광고 실행: 광고 길이를 지정합니다. 앱 입력 범위와 별개로 Twitch 계정·채널 조건을 충족해야 합니다.
- 클립 만들기: 클립을 생성할 수 있는 방송 상태에서 사용합니다.
- 방송 제목 변경: 적용할 제목을 입력합니다.
- 방송 카테고리 변경: 검색한 카테고리를 선택합니다.
- 채팅 보내기: 보낼 내용을 입력합니다.

외부 서비스 권한이나 방송 상태 때문에 요청이 거절될 수 있습니다.

치지직 연결

1) NUV 계정으로 로그인합니다.
2) 설정 → 앱 연결 → 치지직 연결창을 엽니다.
3) '치지직 연결'을 누릅니다.
4) 브라우저에서 사용할 계정으로 로그인하고 권한을 승인합니다.
5) NUV에서 연결 완료를 확인합니다.

치지직 동작:
- 치지직 스튜디오 열기
- 방송 제목 변경
- 방송 태그 변경: 안내에 따라 태그를 입력합니다.
- 채팅 보내기
- 채팅 공지 설정

YouTube 방송 연결

YouTube 동영상 재생 제어와 다른 고급 기능입니다.
현재 연결창은 Google 개발자 콘솔 설정, 화면에 안내된 리디렉션 주소,
Client ID와 Client Secret 입력을 요구합니다.
준비된 본인용 설정이 있는 경우에만 입력하고 '브라우저에서 연결'을 진행합니다.
설정이 없다면 운영자에게 연결 준비 여부를 확인하세요. 민감한 인증값을 안내문이나 게시글에 올리지 마세요.

YouTube 방송 동작:
• YouTube Studio 열기
• 방송 제목 변경
• 방송 채팅 보내기
• 테스트 시작
• 방송 시작
• 방송 종료
채널 권한, 준비된 방송, 현재 방송 단계에 따라 사용 가능한 명령이 달라집니다.
방송 시작 전에 YouTube Studio에서 실제 준비 상태를 확인하세요.

연결 해제

각 연결창의 '연결 해제'를 사용합니다.
앱 선택을 끄는 것과 계정 인증을 해제하는 것은 구분하세요.
Discord·SOOP 직접 제어는 현재 사용 가능한 앱 연결 목록에 포함되지 않습니다.
해당 웹페이지를 여는 용도라면 일반 '웹사이트 열기'를 사용합니다.

14. Streamer.bot 연결과 액션 실행

Pro 전용 기능입니다.
1) PC에서 Streamer.bot을 실행합니다.
2) Servers/Clients → WebSocket Server에서 서버를 켭니다.
3) NUV 설정 → 앱 연결에서 Streamer.bot을 선택합니다.
4) 서버 주소·포트·경로를 입력하고, 설정한 비밀번호가 있으면 함께 입력합니다.
5) 연결 테스트 후 저장합니다.
6) 키 설정에서 Streamer.bot 액션 실행을 선택합니다.
7) 실행할 액션을 고르고 저장합니다.
액션의 구체적인 내용은 Streamer.bot에서 미리 구성해야 합니다.

15. Excel·Word·PowerPoint 제어

1) PC에 해당 문서 프로그램을 설치하고 파일을 엽니다.
2) NUV 설정 → 앱 연결에서 사용할 문서 앱을 선택합니다.
3) 키 설정에서 앱과 동작을 고릅니다.
4) 명령을 받을 문서 창을 선택한 뒤 NUV 키를 실행합니다.

로그인 API 연결 대신 대상 프로그램의 단축키 동작을 사용하는 방식입니다.
웹 버전 Office나 이름이 비슷한 다른 앱에서도 동일하게 된다고 보장하지 않습니다.
복사·붙여넣기·서식 등은 대상 문서의 선택 영역과 편집 상태에 따라 결과가 달라집니다.
PowerPoint 발표 전용 동작은 슬라이드 쇼를 실행한 상태에서 사용합니다.
사용 가능한 전체 동작 이름은 문서 끝의 부록에 정리했습니다.

16. 매크로 만들기·녹화·저장·불러오기

Pro 전용이며 제작·녹화는 PC에서 합니다.
Android 현재 편집 화면에서는 새 매크로 제작을 선택하지 않습니다.
PC에서 설정한 매크로 키는 플랜·연결 조건이 충족되면 휴대폰에서도 실행할 수 있습니다.

직접 만들기

1) PC 키 설정에서 매크로를 선택하고 매크로 관리자를 엽니다.
2) 분류와 동작을 고른 뒤 '이벤트 삽입'을 누릅니다.
3) 필요한 입력값을 지정하고 실행 순서에 추가합니다.
4) 한 번 실행 또는 반복 횟수를 선택합니다. 반복 횟수는 1~99회입니다.
5) 실행 순서를 확인하고 매크로 창에서 저장합니다.
6) 키 설정창에서도 저장해 해당 키에 적용합니다.

추가할 수 있는 종류에는 키보드·마우스·대기 입력, 오디오 및 미디어, 영상 제어,
NUV 설정, 프로그램·웹 실행, 연결 앱 동작이 있습니다.
연결 앱 동작은 해당 앱의 연결 상태와 플랜 조건이 필요합니다.
입력 분류에서는 키 조합, 현재 위치의 왼쪽·오른쪽 클릭, 좌표를 지정한 왼쪽·오른쪽 클릭,
대기 시간을 선택할 수 있습니다. 좌표 지정은 화면 위치를 확인한 뒤 입력합니다.

녹화

1) '지연시간 포함' 또는 '지연시간 없이' 중 하나를 먼저 고릅니다.
2) '녹화 시작'을 누르면 바로 녹화됩니다.
3) 대상 프로그램에서 필요한 키보드·마우스 동작을 합니다.
4) F10 또는 화면의 녹화 중지 버튼으로 끝냅니다.
5) 기록된 순서를 검토하고 불필요한 항목을 지운 뒤 저장합니다.
F10은 녹화 중지용입니다. 매크로 재생을 중단하는 공통 단축키로 안내된 기능은 아닙니다.
비밀번호 입력 같은 민감한 동작이 녹화에 섞이지 않도록 확인하세요.

지연시간 포함 / 없이

포함: 입력 사이의 시간을 함께 기록합니다.
없이: 녹화한 입력 사이의 대기를 생략합니다.
프로그램 실행이나 화면 로딩을 기다려야 한다면 '대기'를 직접 넣습니다.
대기는 밀리초 단위일 수 있으므로 입력창 단위를 확인합니다. 1000ms는 1초입니다.

순서 변경·수정

동작을 끌어서 옮기거나 ↑ / ↓ 버튼을 사용합니다.
수정 가능한 항목은 수정 버튼으로 바꾸고, 대기 항목은 두 번 눌러 값을 변경할 수 있습니다.
선택 삭제는 해당 항목, 전체 삭제는 현재 편집 중인 순서를 비웁니다.

Alt 단독·키 조합

키 조합 추가창에서 Alt만 누르고 떼면 Alt 단독으로 등록됩니다.
Alt를 누른 상태에서 다른 키를 누르면 조합으로 등록됩니다.
키 누름과 뗌이 별도 단계로 표시될 수 있으므로 짝이 맞는지 확인합니다.

매크로 보관

'현재 매크로 저장'으로 이름을 붙여 보관합니다.
다른 키의 매크로 관리자에서 저장한 매크로를 고르고 '불러오기'를 사용합니다.
보관 목록의 삭제와 현재 키 설정의 삭제는 구분해서 확인하세요.

실행 확인

처음에는 한 번 실행과 짧은 단계로 시험합니다.
화면 좌표를 이용한 마우스 동작은 창 위치·배율이 바뀌면 다른 곳을 누를 수 있습니다.
연결 앱 동작, 파일 경로, 참조한 NUV 키가 남아 있는지 확인합니다.
이미 실행 중이라는 안내가 나오면 연속해서 다시 누르지 말고 완료를 기다립니다.
실행을 멈춰야 하는 상황에서는 PC NUV의 완전 종료를 사용할 수 있지만,
이미 외부 프로그램에 전달된 동작을 되돌리지는 못합니다.

17. Android 연결·키 설정·PC 원격 설정

처음 연결

1) Android용 NUV를 설치합니다.
2) PC NUV와 휴대폰 NUV에 같은 계정으로 로그인합니다.
3) PC와 휴대폰을 같은 네트워크에 연결합니다.
4) PC NUV에서 '휴대폰 등록 QR'을 엽니다.
5) 휴대폰 메인 화면의 '+ PC 등록'을 누르고 카메라 권한을 허용합니다.
6) PC 화면의 'Android · NUV 앱'용 QR을 스캔합니다.
7) 연결 완료 후 PC 이름·프로필·키 목록을 확인합니다.
Android 등록 QR과 iPhone·웹용 QR을 바꿔 사용하지 마세요.
처음 등록한 뒤에는 저장된 PC에 자동 연결을 시도합니다.

현재 PC 선택

등록한 PC가 여러 대라면 메인 화면의 '현재 PC' 목록에서 선택합니다.
여러 PC 등록·전환은 Pro 기능입니다.
설정 → PC 연결에서 등록된 PC와 이름을 확인하고 불필요한 등록을 해제할 수 있습니다.
PC 선택 직후에는 연결 상태와 키 목록이 바뀐 것을 확인한 뒤 실행합니다.

키 사용·편집

짧게 누르기: 지정한 PC 동작 실행.
약 0.6초 길게 누르기: 키 설정창 열기.
동작 분류 → 동작 → 필요한 값 → 이름 확인 → 저장 순서로 설정합니다.
앱 실행 목록은 연결된 PC에 설치된 앱 목록입니다.
키 설정창을 닫기 전 저장 여부를 확인합니다.
연결이 끊긴 상태에서는 PC 설정을 확정하거나 키 동작을 실행할 수 없습니다.

키 화면

- + 키 / - 키: 현재 프로필의 키 수 조절.
- 이전 / 다음: 12개 단위로 키 페이지 이동.
- 세로 화면: 기본적으로 3열 × 4행.
- 가로 화면: 기본적으로 4열 × 3행.
- 전체 화면: 화면 여백을 줄이고 가로 방향의 4열 배치로 사용.
- 전체 화면 종료: 원래 화면으로 돌아가기.

플랜 또는 현재 키 수가 12개보다 적으면 그만큼만 표시됩니다.

PC 설정을 휴대폰에서 변경

설정 → PC 설정을 엽니다. 현재 연결된 PC의 설정을 편집합니다.
이 버전에서 제공하는 항목:
- PC 자동 실행 설정

- PC 테마와 키 테두리 빛
- F키 사용 여부와 F1~F12 배치
- F키 프리셋 선택·추가·이름 변경·삭제
- 프리셋 전환 안내 시간
- 사용할 앱 선택 및 연결 설정창 열기
- 창·탭 즐겨찾기 순서 변경·등록 해제
- 프로필 선택·추가·이름 변경·복제·삭제

해당 화면의 저장 버튼이 있는 항목은 저장을 눌러 적용합니다.
프리셋 추가·삭제처럼 독립된 작업 버튼은 누를 때 바로 처리될 수 있습니다.
OBS 비밀번호 입력이나 방송 계정 승인은 PC에 열린 연결창에서 마칩니다.
휴대폰 화면의 연결 버튼이 외부 서비스 인증을 대신 완료하는 것은 아닙니다.
편집 도중 PC 계정·프로필·프리셋이 바뀌었다는 안내가 나오면 다시 불러온 뒤 수정하세요.

18. iPhone 및 웹 브라우저 리모컨

1) PC NUV에서 휴대폰 연결창을 엽니다.
2) 'iPhone · 웹 브라우저'용 QR을 휴대폰 카메라로 스캔합니다.
3) 표시된 주소를 Safari 등 브라우저에서 엽니다.
4) 같은 네트워크의 PC NUV와 연결된 것을 확인합니다.
5) 프로필과 키 페이지를 선택하고 키를 눌러 PC 동작을 실행합니다.

웹 리모컨은 PC NUV가 제공하는 제어 화면입니다.
인터넷의 NUV 설치 페이지에 로그인한다고 곧바로 PC를 원격 제어하는 구조는 아닙니다.
현재 웹 리모컨은 키 실행·프로필 선택 등 화면에 제공되는 기능을 사용합니다.
Android의 모든 키 편집·PC 설정 메뉴가 웹에도 있다고 가정하지 마세요.
QR과 연결 주소는 다른 사람에게 공개하지 않습니다.
화면이 오래돼 상태가 달라 보이면 브라우저를 갱신하고 연결을 확인합니다.
이때의 웹 리모컨 갱신과 확장 업데이트 후 영상 탭 연결은 서로 다른 문제입니다.

19. 테마·테두리 빛·자동 실행·트레이·새로고침

화면 테마

PC 설정 → 일반 → 화면 테마에서 시스템 / 라이트 / 다크를 선택합니다.
시스템은 Windows 테마를 따릅니다.

키 테두리 빛

PC 설정 → 일반 → 키 테두리 빛에서 원하는 모드를 선택합니다.
Android의 PC 설정에서도 연결된 PC의 테두리 빛을 바꿀 수 있습니다.

바탕 화면 바로가기

PC 설정 → 일반 → '바로가기 만들기'를 누릅니다.
이 기능은 PC NUV 실행용 바로가기를 만드는 기능입니다.
현재 Android 설정에는 PC 바탕 화면 바로가기 생성 기능을 안내하지 않습니다.

Windows 자동 실행

설정 → 자동 실행에서 켜거나 끕니다.
현재 안내 기준으로 Windows 로그인 후 약 30초 뒤 실행되도록 설정합니다.

창 닫기와 완전히 종료

PC NUV 창의 X를 눌러 숨겨도 트레이에서 실행 중이면 휴대폰 연결이 유지될 수 있습니다.
시계 옆 NUV 아이콘을 우클릭하면 열기·자동 실행·업데이트 확인·다운로드 페이지 등을 사용할 수 있습니다.
'완전히 종료'를 누르면 NUV가 종료되어 F키와 휴대폰 제어도 중단됩니다.

새로고침

PC: 메인 화면 '새로고침'으로 로그인·플랜·휴대폰 연결 서버 상태를 다시 확인합니다.
Android: 메인 화면 '새로고침'으로 계정과 PC 연결·키 화면을 다시 확인합니다.
작업 중이라는 안내가 나오면 해당 작업이 끝난 뒤 다시 누릅니다.
새로고침은 업데이트 설치 버튼이 아닙니다.

20. PC·Android 업데이트와 정식·테스트 구분

PC 업데이트

1) 메인 화면, 설정 또는 트레이 메뉴의 '업데이트 확인'을 누릅니다.
2) 최신 버전 여부와 진행 안내를 확인합니다.
3) 새 버전 다운로드 후 설치·재시작 확인이 나오면 진행합니다.
4) 재시작한 앱에서 버전을 확인합니다.
폴더에 쓰기 권한이 없어 자동 적용하지 못하면 안내된 설치 페이지를 이용합니다.
업데이트 중 기존 프로그램 폴더를 임의로 옮기지 마세요.

Android 업데이트

1) 설정 → 업데이트 → '업데이트 확인'을 누릅니다.
2) 새 버전이 있으면 '다운로드 및 설치'를 누릅니다.
3) Android 설치 안내를 확인하고 업데이트를 진행합니다.
4) 다시 실행한 앱의 버전을 확인합니다.
현재 파일 배포 방식에서는 휴대폰의 설치 승인·출처 권한·보안 정책이 적용됩니다.
NUV가 휴대폰의 보안 차단을 자동으로 해제하거나 무조건 조용히 설치할 수는 없습니다.
차단 안내가 나왔다면 정확한 문구와 배포 출처를 확인하고 운영자에게 문의하세요.
서명 또는 패키지가 맞지 않는다는 이유만으로 기존 앱부터 지우지 마세요.

브라우저 확장 업데이트

PC 앱의 업데이트 버튼과 구분해서 브라우저 확장의 '업데이트'를 사용합니다. 10장을 보세요.

정식과 테스트

정식 설치 페이지: https://hyeongom.github.io/nuv-download/
테스트 설치 페이지: https://hyeongom.github.io/nuv-download/beta/
PC·Android 테스트 앱은 'NUV 테스트'로 구분해 정식과 함께 설치하도록 구성되어 있습니다.
테스트는 테스트 업데이트 경로를 사용합니다.
정식·테스트 설정과 연결 상태가 자동으로 동일해진다고 가정하지 마세요.
브라우저 확장도 사용 중인 PC 앱에 맞는 정식·테스트 버전을 연결합니다.
테스트 확장에는 실행 기록 복사·진단 메뉴가 있을 수 있고, 정식에는 해당 개발용 메뉴가 없습니다.

테스트 확장으로 문제 확인하기

이전 화·다음 화를 실행한 뒤 '마지막 실행 기록 복사'를 눌러 결과를 복사할 수 있습니다.
'회차 진단 (3초 후)'를 누른 경우, 3초 안에 Netflix 영상으로 돌아가 회차 목록을 펼칩니다.
다시 확장을 열고 결과를 확인한 뒤 '결과 복사'를 사용합니다.
필요한 결과만 확인해서 운영자에게 전달합니다. 진단을 눌렀다는 이유로 자동 전송되지는 않습니다.

21. 자주 생기는 문제와 확인 순서

Q. 키에 원하는 동작이 보이지 않습니다.

A. 현재 플랜, 앱 연결의 선택 여부, 실제 연결 상태를 확인합니다. PC와 Android는 제공되는 편집 메뉴가 완전히 같지 않습니다.

Q. 휴대폰에서 PC가 연결되지 않습니다.

A. PC NUV 실행 → 같은 NUV 계정 → 같은 네트워크 → 맞는 QR 순서로 확인합니다. 현재 PC 선택과 새로고침을 확인하고, 계속 실패하면 PC 등록 QR로 연결을 다시 점검합니다. 게스트 Wi-Fi 등의 기기 간 통신 제한이나 방화벽 안내도 확인합니다.

Q. 키를 눌렀는데 반응이 느리거나 없습니다.

A. 연결 상태를 확인하고 PC에서 같은 키를 직접 눌러 봅니다. 대상 앱 실행·권한·현재 선택 창을 확인합니다. 처리 중에는 반복해서 누르지 않습니다.

Q. 길게 눌러도 설정이 열리지 않습니다.

A. Android 최신 버전과 PC 연결 상태를 확인한 뒤 약 0.6초 누르고 있습니다. 길게 누르기 판정 이후 설정을 불러오는 시간은 PC·네트워크 상태에 영향을 받습니다.

Q. 다른 PC를 골랐는데 이전 키가 보입니다.

A. 현재 PC 이름과 연결 완료 여부를 확인하고 새로고침합니다. 편집창을 닫고 새 PC에서 다시 연 뒤 저장합니다.

Q. F키가 원래 프로그램 기능으로 동작하거나 NUV가 실행되지 않습니다.

A. F키 사용 여부, 현재 프리셋의 배치, 플랜, Fn 설정, 다른 프로그램과의 중복 등록을 확인합니다.

Q. 다음 프리셋으로 바꾼 뒤 전환용 F키가 안 됩니다.

A. 새 프리셋에도 '다음 F키 프리셋' 키를 연결해야 합니다.

Q. 브라우저 확장에 연결 버튼이 있어도 동작하지 않습니다.

A. HTML을 파일로 연 것이 아닌지 확인합니다. 브라우저 확장 메뉴에서 NUV를 열고, PC NUV의 연결도 켭니다. 정식·테스트가 서로 다른 쪽에 연결돼 있지 않은지 확인합니다.

Q. 확장은 연결됐는데 영상 제어가 안 됩니다.

A. 서비스와 대상 탭을 선택하고, 실제 영상 재생 화면인지 확인합니다. 건너뛰기는 해당 버튼이 표시되는 구간에서 사용합니다. 회차 이동은 확장 실행 결과와 회차·시즌 목록 확인 가능 여부를 봅니다. 최신 버전에서도 반복되면 앱·확장 버전, 동작 이름, 표시된 오류를 함께 전달합니다.

Q. 공통 이전·다음은 안 되는데 재생·일시정지는 됩니다.

A. 플레이어가 각 명령을 지원하는 범위가 다를 수 있습니다. YouTube 다음 영상이나 Netflix 회차 이동은 '영상 제어'의 전용 동작을 사용합니다.

Q. 웹사이트가 원하지 않는 브라우저에서 열립니다.

A. 해당 키의 동작이 '웹사이트 열기'인지 확인하고 기본/Chrome/Edge 선택을 다시 저장합니다. 외부 서비스 로그인창이나 Studio 열기 등 다른 동작과 구분하세요.

Q. OBS 녹화 표시가 실제 상태와 다릅니다.

A. OBS 연결 테스트와 PC 새로고침을 확인합니다. 실제 녹화 여부는 OBS 화면에서도 확인합니다.

Q. 프로필을 복사했는데 프로그램이 실행되지 않습니다.

A. 복사받은 PC에 프로그램·파일 경로가 있는지, 필요한 외부 앱이 연결됐는지 확인합니다.

Q. 업데이트 확인이 안 됩니다.

A. 인터넷 연결, 정식·테스트 구분, 화면의 결과 메시지를 확인합니다. PC 앱·Android 앱·확장 중 무엇을 업데이트하는지도 구분합니다.

Q. 새 설정을 저장했는데 예전 설정으로 보입니다.

A. 현재 PC·계정·프로필·프리셋을 확인합니다. 충돌 안내가 있었다면 선택한 설정이 무엇인지 확인하고 새로 불러옵니다.

22. 바로 따라 하는 활용 예시

작업용

KEY 1: 작업 프로그램 실행
KEY 2: 자주 쓰는 폴더 열기
KEY 3: 문서 저장 단축키
KEY 4: 즐겨찾기 등록·해제
KEY 5: 다음 즐겨찾기

영상용

KEY 1: 재생 / 일시정지
KEY 2: 지정한 초만큼 뒤로
KEY 3: 지정한 초만큼 앞으로
KEY 4: 영상 전체화면
KEY 5: 사용하는 서비스의 다음 영상 또는 다음 화
KEY 6: 오프닝 건너뛰기
Netflix 회차 이동에는 브라우저 확장 연결이 필요합니다.

방송용

KEY 1: OBS 장면 전환
KEY 2: OBS 녹화 시작/중지
KEY 3: OBS 입력 음소거 전환
KEY 4: 방송 제목 변경
KEY 5: 미리 작성한 채팅 보내기
방송 송출·채팅은 실제로 적용되므로 대상을 확인하고 실행합니다.

F키가 부족할 때

자주 쓰는 작업별 F키 프리셋을 만들고 한 키를 전환용으로 둡니다.
각 프리셋에 전환키를 지정하고 안내 시간을 5~10초 등 읽기 편한 값으로 설정합니다.
전환 안내를 보며 지금 F1~F12가 어떤 동작인지 확인합니다.

위 구성은 예시입니다. 플랜 한도와 필요한 동작에 맞게 선택하세요.

부록. 문서 앱 동작 전체 목록

아래 목록은 해당 앱을 '앱 연결'에서 선택한 뒤 키에 지정하는 동작입니다.
각 항목은 대상 문서 앱에서 수행하며, 선택 영역·문서 상태·발표 상태에 영향을 받습니다.

엑셀: 25개 동작

1) 저장
2) 실행 취소
3) 다시 실행
4) 복사
5) 잘라내기
6) 붙여넣기
7) 전체 선택
8) 찾기
9) 바꾸기
10) 인쇄
11) 새 통합 문서
12) 파일 열기
13) 통합 문서 닫기
14) 새 워크시트
15) 셀 편집
16) 선택 항목 지우기
17) 이전 시트
18) 다음 시트
19) 필터 켜기/끄기
20) 셀 서식
21) 표로 서식 지정
22) 이동
23) 굵게
24) 기울임
25) 밑줄

워드: 24개 동작

1) 저장
2) 실행 취소
3) 다시 실행
4) 복사
5) 잘라내기
6) 붙여넣기
7) 전체 선택
8) 찾기
9) 바꾸기
10) 인쇄
11) 새 문서
12) 파일 열기
13) 다른 이름으로 저장
14) 굵게
15) 기울임
16) 밑줄
17) 왼쪽 정렬
18) 가운데 정렬
19) 오른쪽 정렬
20) 양쪽 맞춤
21) 새 메모
22) 링크 삽입
23) 페이지 나누기
24) 문단 기호 표시

파워포인트: 17개 동작

1) 저장
2) 실행 취소
3) 다시 실행
4) 복사
5) 잘라내기
6) 붙여넣기
7) 찾기
8) 인쇄
9) 새 슬라이드
10) 슬라이드 복제
11) 처음부터 발표
12) 현재 슬라이드부터 발표
13) 다음
14) 이전
15) 검은 화면
16) 흰 화면
17) 발표 끝내기