浅谈 PSEXEC 做的那些事 - SecPulse.COM | 安全脉搏


6 这是 酒仙桥六号部队 的第 108 篇文章。

这是 酒仙桥六号部队 的第 108 篇文章。

全文共计 3058 个字, 预计阅读时长 9 分钟。

前言

在某个游戏的夜晚,兄弟找我问个工具,顺手聊到 PsExec 的工具,之前没用过,看到兄弟用的时候出现了 点问题,那就试用用,顺便分析一下它做了什么。



- PsExec 特点
- 1. psexec 远程运行需要远程计算机启用文件和打印 共享且默认的 Admin\$ 共享映射到 C:windows 目录。
- 2. psexec 建立连接之后目标机器上会被安装一个 "PSEXESVC"服务。但是 psexec 安全退出之后 这个服务会自动删除(在命令行下使用 exit 命令 退出)。

工作原理

- PsExec 详细运行过程简介
 正式开展测试, 启用 net sharAdmin \$ 共享。拒
 绝访问?这是要出师未捷身先死?
 - 1. TCP 三次握手,通过 SMB 会话进行身份 验证。
 - 连接 admin\$ 共享,通过 SMB 访问默认 共享文件夹 ADMIN\$,写入
 PSEXESVC.exe 文件;
 - 3. 利用 ipc 命名管道调用 svcctl 服务
 - 4. 利用 svcctl 服务开启 psexesvc 服务
 - 5. 生成 4 个命名管道以供使用。一个 psexesvc 管道用于服务本身,另外的管 道 stdin(输入)、stdout(输出)、 stderr(输出)用于重定向进程。

正式开展测试,启用 net sharAdmin \$ 共享。拒绝访问?这是要出师未捷身先死?

```
No.\PsExec64.exe \\192.168.71.128 -u y -p c 3 cmd

PsExec v2.2 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Couldn't access 192.168.71.128:
拒绝访问。
```

稳住,先别慌,抓包看看,目测是 admin\$ 无法访问导致的。

```
192.168.71.1
                         192.168.71.128
                                                               172 Tree Connect Request Tree: \\192.168.71.128\IPC$
192.168.71.128
                         192.168.71.1
                                                   SMB2
                                                               138 Tree Connect Response
192.168.71.1
                         192.168.71.128
                                                   SMB2
                                                               212 Ioctl Request FSCTL_VALIDATE_NEGOTIATE_INFO
192.168.71.128
                                                               131 Ioctl Response, Error: STATUS_FILE_CLOSED
176 Tree Connect Request Tree: \\192.168.71.128\ADMIN$
                         192.168.71.1
                                                   SMB2
192.168.71.1
                         192.168.71.128
192.168.71.128
                         192.168.71.1
                                                   SMB2
                                                               131 Tree Connect Response, Error: STATUS_ACCESS_DENIED
176 Tree Connect Request Tree: \\192.168.71.128\ADMIN$
192.168.71.1
                         192.168.71.128
                                                   SMB2
                                                               131 Tree Connect Response, Error: STATUS_ACCESS_DENIED 176 Tree Connect Request Tree: \\192.168.71.128\ADMIN$
192.168.71.128
                         192.168.71.1
                                                   SMB2
192.168.71.1
                         192.168.71.128
                                                   SMB2
                                                            131 Tree Connect Response, Error: STATUS_ACCESS_DENIED
176 Tree Connect Request Tree: \\192.168.71.128\ADMIN$
192.168.71.128
                         192.168.71.1
                                                   SMB2
                         192.168.71.128
192.168.71.1
                                                   SMB2
192.168.71.128
                         192.168.71.1
                                                   SMB2
                                                               131 Tree Connect Response, Error: STATUS_ACCESS_DENIED
                                                               176 Tree Connect Request Tree: \\192.168.71.128\ADMIN$
192.168.71.1
                         192.168.71.128
                                                   SMB2
```

检查 admin \$、IPC\$, 已经开启共享。

```
C:\Windows\system32>net share

共享名
资源
注解

C$
C:\
默认共享

IPC$
远程 IPC

ADMIN$
C:\Windows
远程管理

Users
C:\Users
命令成功完成。
```

尝试访问一下,果然是 admin\$ 访问不了,咋办呢(陷入沉思~~)

```
λ net use \\192.168.71.128\ipc$ 密码或用户名在 \\192.168.71.128\ipc$ 无效。

为"192.168.71.128"输入用户名:
输入 192.168.71.128 的密码:
命令成功完成。

C:\User \Desktop
λ net use \\192.168.71.128\admin$ 宏码在 \\192.168.71.128\admin$ 无效。

为"192.168.71.128"输入用户名:
输入 192.168.71.128 的密码:
发生系统错误 5。

拒绝访问。
```

本地策略原因限制了访问? 打来看看"网络访问、拒绝本地登陆、拒绝从网络远程访问这台计算机"的策略,没异常啊。不是策略,机制么? remote UAC? 很大可能呀,不管,关了!



再运行 psexec:

```
λ .\PsExec64.exe \\192.168.71.128 -u \cdot -p q 3 cmd

PsExec v2.2 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Starting PSEXESVC service on 192.168.71.128...
```

哦豁,可以了,目标服务器被添加"PSEXESVC"服务。 为什么关了 remote UAC 就可以了? (陷入了反思~) **♀**PSEXESVC 已启动


UAC 是什么? UAC 是微软在 Windows Vista 以后版本引入的一种安全机制,可以阻止未经授权的应用程序自动进行安装,并防止无意中更改系统设置。那么对于防御是不是不改 UAC,保持默认或更高就可以了?并不是,可以改注册表的嘛。

方法二:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindo wsCurrentVersionPoliciesSystem 添加新 DWORD 值, 键值: LocalAccountTokenFilterPolicy 为 1。

进一步分析

条件具备,软件正常,开始抓包分析。psexec 刚开始运行就做了三件事,第一:通过 TCP3 次握手连接目标445 端口;第二:SMB 协商使用 SMBv2 协议通信;第三:进行 NTML 认证。



三次握手略过,直接分析 SMB 协议。SMB(全称是Server MessageBlock) 是一个协议名,可用于在计算机间共享文件、打印机、串口等,电脑上的网上邻居就是靠它实现的,SMB 工作原理如下:攻击机向目标机器发送一个 SMB negotiate protocol request 请求数据包,并列出它所支持的所有 SMB 协议版本(其中 Dialect 带有一串 16 进制的 code 对应着 SMB 的不同版本以此分辨

准确版本),若无可使用的版本返回 OXFFFFH 结束通信。

```
SM82 Header

* Negotiate Protocol Request (0x00)

[Preauth Hash: 169250f6846fabc146fd9bc978d6f3f8d3494016cae09f6a_]

Structuresize: 8x0024

Dialect count: 5

Security mode: 0x01, Signing enabled
Reserved: 0000

**Capabilities: 0x0000007f, DFS, LEASING, LARGE MTU, MULTI CHANNEL, PERSISTENT HANDLES, DIRECTORY LEASING, ENCRYPTION
Client Guid: 90010erf5-1335-11eb-86b1-00e04c680053

NegotiateContextOffset: 0x0070
NegotiateContextOffset: 0x0070
NegotiateContextOffset: 0x0070
Dialect: SM8 2.0 (0x0202)
Dialect: SM8 2.0 (0x0202)
Dialect: SM8 3.0 (0x0300)
Dialect: SM8 3.0 (0x0300)
Dialect: SM8 3.0 (0x0300)
Dialect: SM8 3.1 (0x0216)


Dialect: SM8 3.1 (0x0216)

Dialect: SM8 3.1 (0x0216)

Dialect: SM8 3.1 (0x0216)

Dialect: SM8 3.0 (0x0300)
Dialect:
```

目标机器返回 NEGTIATE ResponseDialect 数据包协商确定使用 SMB2.1,至此 SMB 协商使用 SMBv2 协议通信过程结束。




NTML 认证开始,攻击机向目标机器发送 SESSION_SETUP_ANDX 协商请求,以完成攻击机与目标机器之间的身份验证,该请求包含用户名密码。

认证结束,psexec 就能正常使用了么?肯定不是,接着进入 PsExec 运行的重点分析过程。首先,攻击机向目标机器发送 Tree connect rerquest SMB 数据包,并列出想访问网络资源的名称 ipc\$、admin\$,目标机器返回tree connect response 响应数据包表示此次连接是否被接受或拒绝。

```
192.168.71.128
                                                       172 Tree Connect Request Tree: \\192.168.71.128\ipc$
192.168.71.128
                      192.168.71.1
                                            SMB2
                                                       138 Tree Connect Response
192.168.71.1
                      192.168.71.128
                                            SMB2
                                                       212 Ioctl Request FSCTL_VALIDATE_NEGOTIATE_INFO
192.168.71.128
                                                      131 Ioctl Response, Error: STATUS_FILE_CLOSED
176 Tree Connect Request Tree: \\192.168.71.128\ADMIN$
                     192.168.71.1
                                            SMB2
192.168.71.1
                      192.168.71.128
192.168.71.128 192.168.71.1
                                          SMB2 138 Tree Connect Response
```

连接到相应资源后,通过 SMB 访问默认共享文件夹 ADMIN\$,写入 PSEXESVC.exe 文件。(4d5a 是 PE 文件即可移植的可执行的文件的 MZ 文件头)



close request and response 数据包表示 PSEXESVC.exe 文件完成写入。


```
146 1.064747 193.168.71.1 193.168.71.18 TC 60 2593 - 445 [ACC] Septici276 Activisis Winnib5116 Lemma 147 1.064859 130.168.71.1 193.168.71.18 TC 183 2593 - 445 [ACC] Septici276 Activisis Winnib5116 Lemma 148 1.064859 130.168.71.1 193.168.71.18 TC 183 2593 - 446 [ACC] Septici276 Activisis Winnib5116 Lemma 148 1.064879 1393.168.71.1 TC 183 2593 - 446 [ACC] Septici276 Activisis Winnib5116 Lemma 148 1.064879 1393.168.71.12 193.168.71.1 TC 184 445 - 2593 [ACC] Septici28 Activisis Winnib518 Lemma 151 1.079669 1393.168.71.1 193.168.71.1 5972 1318 VIEW 151 1.079669 1393.168.71.1 193.168.71.1 5972 1318 VIEW 151 1.079669 1393.168.71.1 5972 1383 VIEW 151 1.079669 1393.168.71.1 5972 1383 VIEW 151 1.079669 1393.168.71.1 5972 1383 VIEW 151 1.079669 1393.168.71.1 5972 1393.0 VIEW 151 1.079669 1393.1 V
```

从代码层面看,psexec 从资源文件中提取出了一个服

务,并开始创建且运行了该服务程序。

```
رٰں = ەכ⊥∨
SetConsoleCtrlHandler(HandlerRoutine, 1);
nSize = 260;
GetComputerNameW(&Buffer, &nSize);
v4 = wcsicmp(&Buffer, &::Buffer);
v5 = v133;
if (!v4)
 v5 = 1;
v133 = v5;
swprintf(&Dest, L"%s.exe", aPsexesvc);
v6 = L"PSEXESVC_ARM";
if ( byte_140030B6B != 1 )
  v6 = L"PSEXESVC";
if (!sub_1400032E0(
        0,
        ۷1,
        aPsexesvc,
        (__int64)aPsexesvc,
         (__int64)&Dest,
         (__int64)v6,
         (__int64)&Str,
        (_int64)word_140056360,
        0,
        dword_14002E1EC,
        1)
  && (GetLastError() == 1460
   || !sub 1400032E0(
         0,
         ٧1,
         aPsexesvc,
         (__int64)aPsexesvc,
         (__int64)&Dest,
         (__int64)v6,
(__int64)&v118,
         (__int64)&v117,
         0,
```

接着查看 openservicew request 的数据包,发现攻击机 开始远程调用 svcctl 协议并打开 psexesvc 服务 (psexec 必须调用 svcctl 协议,否则 psexesvc 服务无法启动)



从代码层面看到,还需要创建与服务端通信的管道名。 PsExec 使用命名管道可在同一台计算机的不同进程之间 或在跨越一个网络的不同计算机的不同进程之间,支持可 靠的、单向或双向的数据通信。

```
fwprintf(v12 + 2, L"\rConnecting with PsExec service on %s...", v1);
swprintf(&FileName, L"\\\\%s\\pipe\\%s", v1, aPsexesvc);
do

swprintf(&FileName, L"\\\\%s\\pipe\\%s", v1, aPsexesvc);

do

swprintf(&FileName, L"\\\\%s\\pipe\\%s", v1, aPsexesvc);

do

swprintf(&FileName, L"\\\\%s\\pipe\\%s", v2, aPsexesvc, &word_14005A580, dwFlagsAndAttributes);
qword_14002E1F0 = -1)

v3 = GetLastError();

LODWODD(dwFlagsAndAttributes) = GetCurrentProcessId();
swprintf(&FileName, L"\\\\\$s\\pipe\\%s-%d-stdout", v42, aPsexesvc, &word_14005A580, dwFlagsAndAttributesa);
qword_14002E1F8 = -1)

v3 = GetLastError();

LODWODD(dwFlagsAndAttributesb) = GetCurrentProcessId();
swprintf(&FileName, L"\\\\%s\\pipe\\%s-%d-stdout", v42, aPsexesvc, &word_14005A580, dwFlagsAndAttributesa);
qword_14002E1F8 = -1

v3 = GetLastError();

LODWODD(dwFlagsAndAttributesb) = GetCurrentProcessId();
swprintf(&FileName, L"\\\%s\\pipe\\%s-%-%d-stderr', v42, aPsexesvc, &word_14005A580, dwFlagsAndAttributesb);
qword_14002E200 = (__inte3)sub_140004780(&FileName, 0x80000000);

if (qword_14002E200 = -1 && 1v43)

v3 = GetLastError();

}

while ( hFile == (HANDLE)-1i64 );
Mode = 2;
SetNamedPipeHandleState(v13, &Mode, 0i64, 0i64);
```

从数据包层发现开始创建 psexesvc、stdin、stdout、stderr 4 个命名管道。

```
192.168.71.1 192.168.71.128 SMB2 194 [Tottl Request FSCTL_PIPE_TRANSCEIVE File: PSEXESVC 192.168.71.1 192.168.71.128 SMB2 186 Tottl Response FSCTL_PIPE_TRANSCEIVE FILe: PSEXESVC 192.168.71.1 192.168.71.128 SMB2 174 Write Request Len:4 Off:0 File: PSEXESVC
```

```
| 192.168.71.128 | 192.168.71.1 | SM92 | 154 | Read Response |
| 192.168.71.1 | 192.168.71.12 | SM92 | 264 | [Octl Request FSCTL_PIPE_MAIT Pipe: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stdin |
| 192.168.71.12 | 192.168.71.12 | SM92 | 176 | Ioctl Response FSCTL_PIPE_MAIT Pipe: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stdin |
| 192.168.71.12 | 192.168.71.13 | SM92 | 196 | Ioctl Response FSCTL_PIPE_MAIT Pipe: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stdin |
| 192.168.71.12 | 192.168.71.13 | SM92 | 196 | Ioctl Response File: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stdin |
| 192.168.71.12 | 192.168.71.13 | SM92 | 196 | Ioctl Response FILE: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stdout |
| 192.168.71.12 | 192.168.71.13 | SM92 | 196 | Ioctl Response FSCTL_PIPE_MAIT Pipe: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stdout |
| 192.168.71.12 | 192.168.71.13 | SM92 | 196 | Ioctl Response FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.12 | 192.168.71.13 | SM92 | 196 | Ioctl Response FILE: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stdout |
| 192.168.71.12 | 192.168.71.13 | SM92 | 196 | Ioctl Response FILE: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stdout |
| 192.168.71.13 | 192.168.71.12 | SM92 | 196 | Ioctl Response FILE: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stdout |
| 192.168.71.13 | 192.168.71.128 | SM92 | 266 | Ioctl Request FILE: INFO/SM82_FILE_STANDARD_INFO FILE: PSEXESVC-LAPTOP-NASCAK88-16756-stderr |
| 192.168.71.13 | 192.168.71.128 | SM92 | 266 | Ioctl Request FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.13 | 192.168.71.128 | SM92 | 265 | Ioctl Request FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.14 | 192.168.71.15 | SM92 | 265 | Ioctl Request FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.15 | 192.168.71.16 | SM92 | 265 | Ioctl Request FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.14 | 192.168.71.15 | SM92 | 265 | Ioctl Request FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.15 | 192.168.71.18 | SM92 | 265 | Ioctl Request FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.11 | 192.168.71.18 | SM92 | 265 | Ioctl Request FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.11 | 192.168.71.128 | SM92 | 265 | Ioctl Response FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.11 | 192.168.71.18 | SM92 | 265 | Ioctl Response FSCTL_PIPE_MAIT |
| 192.168.71.1
```

管道创建成功,psexec 可以正常使用,已成功连上目标机器 cmd。

在连接过程中, 攻击机会每隔 30s 向目标机器发送一次

TCP-keep-alive 数据包,保持 TCP 心跳连接。

```
17956,697497 192.168.71.1 192.168.71.128 TCP 68 [TCP Keep-Alive] 4818 - 445 [ACK] Seq-27138 Ack+6418 Min-16966.
17966,697496 192.168.71.128 192.168.71.1 TCP 66 [TCP Keep-Alive] ASS - 4818 [ACK] Seq-27138 Min-16966.
17966,712878 192.168.71.1 192.168.71.1 TCP 66 [TCP Keep-Alive] ASS - 445 - 4818 [ACK] Seq-2618 Ack-27139 Min-66
18166,712878 192.168.71.128 192.168.71.1 TCP 66 [TCP Keep-Alive] ASS - 445 - 4418 [ACK] Seq-2618 Ack-27139 Min-66
181616,712754 192.168.71.128 192.168.71.1 TCP 66 [TCP Keep-Alive] ASS - 445 [ACK] Seq-2618 Ack-27139 Min-66
```

攻击机退出远程连接时,tcp 四次挥手关闭连接, psexesvc、stdin、stdout、stderr4 个管道也会关闭, 会话结束。

192.168.71.128	192.168.71.1	TCP	54 445 → 4818 [ACK] Seq=7594 Ack=28835 Win=65280 Len=0
192.168.71.128	192.168.71.1	SMB2	182 Close Response
192.168.71.128	192.168.71.1	SMB2	182 Close Response
192.168.71.1	192.168.71.128	TCP	60 4818 → 445 [ACK] Seq=28835 Ack=7850 Win=1050880 Len=0
192.168.71.1	192.168.71.128	SMB2	171 Read Request Len:4 Off:0 File: PSEXESVC
192.168.71.128	192.168.71.1	SMB2	142 Read Response
192.168.71.1	192.168.71.128	SMB2	171 Read Request Len:19040 Off:0 File: PSEXESVC
192.168.71.128	192.168.71.1	TCP	102 445 → 4818 [ACK] Seq=7938 Ack=29069 Win=65280 Len=10220 [TCF
192.168.71.1	192.168.71.128	TCP	60 4818 → 445 [ACK] Seq=29069 Ack=18158 Win=1051136 Len=0
192.168.71.128	192.168.71.1	SMB2	8958 Read Response
192.168.71.1	192.168.71.128	TCP	60 4818 → 445 [ACK] Seq=29069 Ack=27062 Win=1051136 Len=0
192.168.71.1	192.168.71.128	SMB2	146 Close Request File: PSEXESVC
192.168.71.128	192.168.71.1	SMB2	182 Close Response
192.168.71.1	192.168.71.128	SMB2	146 Close Request File: PSEXESVC-LAPTOP-NA8CAKB8-18744-stdin
192.168.71.128	192.168.71.1	SMB2	182 Close Response
192.168.71.1	192.168.71.128	TCP	60 4818 → 445 [ACK] Seq=29253 Ack=27318 Win=1050880 Len=0
192.168.71.1	192.168.71.128	SMB2	126 Tree Disconnect Request
192.168.71.128	192.168.71.1	SMB2	126 Tree Disconnect Response
192.168.71.1	192.168.71.128	SMB2	126 Session Logoff Request
192.168.71.128	192.168.71.1	SMB2	126 Session Logoff Response

psexec 成功登录退出后,会在目标机器的安全日志中产生 Event 4624、4628、4634,在系统日志中产生 Event 7045(记录 PSEXESVC 安装)、Event 7036 (记录 PSEXESVC 服务状态)。

PSEXESVC 服务处于 正在运行 状态。

服务已安装在系统中。

服务名称: PSEXESVC

服务文件名: %SystemRoot%\PSEXESVC.exe

服务类型: 用户模式服务服务启动类型: 按需启动服务帐户: LocalSystem

日志名称(M): 系统

来源(S): Service Control M 记录时间(D): 2020/10/22 15:58:34

事件 ID(E): 7045 任务类别(Y): 无级别(L): 信息 关键字(K): 经期

級別(L): 信息 关键字(K): 经典 用户(U): WIN-ESFSOBM2II 计算机(R): WIN-ESFSOBM2IN0

操作代码(O): 信息

更多信息([]): 事件日志联机帮

另外,当 psexec 远控目标机器时,可执行程序 PSEXESVC.EXE 被提取至目标机器的 C:Windows 目录下,然后再执行远程操作命令,psexec 断开后,目标机器 C:Windows 目录下的 PSEXESVC.EXE 被删除。

pexec 连接成功,打开目标机器 cmd, 可执行 cmd 相关命令, 还有其它相关命令:

psexec \\ip -u administrator -p 123456 -d -s calc

运行 calc 后返回,目标机器上会有一个 calc 进程,-s 意思是以系统身份运行。窗口是看不到的,如果需要目标机器看到这个窗口,需要加参数 - i。

psexec \\ip -u administrator -p 123456 -d calc

以当前身份运行 calc, 然后返回。

psexec \\ip -u administrator -p 123456 -i -d cmd /c st

以目标机器当前用户身份打开百度网页,并让他看到这个 网页。

结尾



本文作者: 酒仙桥六号部队

本文为安全脉搏专栏作者发布,转载请注明: https://www.secpulse.com/archives/146441.html

全文完

本文由 简悦 SimpRead 优化,用以提升阅读体验 使用了 全新的简悦词法分析引擎 beta, 点击查看详细说明



