

절대 금지 2가지: ① 마스터 노트북의 검은 서버 창 닫기 ② 마스터 노트북 덮개 닫기/종료 — 이 둘만 지키면 부스는 안 멈춥니다. 화면이 이상하면 만능 해결책은 새로고침(F5 / 태블릿은 아래로 당기기). 인터넷은 필요 없음.

Wi-Fi 이름
몽골

비밀번호
02280228

서버 주소
192.168.137.1

정답 코드
0228 4827 7691 0625 3756

기기	브라우저 주소 (바탕화면/즐거찾기 바로가기와 동일)
노트북 A (퀴즈존)	http://192.168.137.1:8000/kiosk/?station=A
노트북 B (퀴즈존)	http://192.168.137.1:8000/kiosk/?station=B
태블릿 C (만들기존)	http://192.168.137.1:8000/kiosk/?station=C · 관리자: /admin/

1. 마스터 노트북 (프린터 옆 · 서버)

- 전원 어댑터 연결 (배터리 운영 금지)
- 프린터 전원 켜고 **USB로 노트북과 연결** · A4 용지 채우기
- 핫스팟 켜기:** 설정 → 네트워크 및 인터넷 → **모바일 핫스팟 켜기** → 속성에서 이름 **몽골** / 암호 **02280228** / 2.4GHz 확인 → "장치 미연결 시 핫스팟 끄기(전원 절약)" 옵션은 **끄기**
- 바탕화면 「부스 서버」 더블클릭 → 검은 창에 **Uvicorn running** 뜨면 성공. **이 창은 닫지 말 것** (최소화만)
- 브라우저에서 **localhost:8000/kiosk/** 열리면 완료

※ 핫스팟이 "인터넷 없음"이라며 안 켜지면: 아무 폰 핫스팟을 켜고 4대 전부 그 Wi-Fi에 접속 → 마스터에서 cmd에 **ipconfig** → IPv4 주소로 위 표의 IP만 교체.

2. 퀴즈존 노트북 A·B

- 전원 어댑터 연결 → 윈도우 로그인 **PIN 1122**
- 포터블 디스플레이 연결 — **미니 HDMI ↔ HDMI 케이블** (일반 HDMI 아님!) + 디스플레이 USB 전원
- 트랙볼 마우스 유선(USB) 연결
- Wi-Fi **몽골** 접속 → 바탕화면 「**몽골 A**」 / 「**몽골 B**」 실행
- F11** 전체화면 → 화면 왼쪽 아래 **A/B** 글자 확인

3. 만들기존 태블릿 C

- 충전기 꽂은 채** 거치 · 화면 자동 꺼짐 "**안 함**"으로 설정
- Wi-Fi **몽골** 접속 → 즐겨찾기 「**몽골**」로 웹앱 진입
- 화면 **왼쪽 위 빈 구석을 3초 안에 5번 연타** → 호출기 화면

4. 호출기 사용법 (만들기존 스태프)

자리 남 → **종 버튼 1번** → 먼저 온 손님 화면에 「땡동! No.○○○」 → 다음 손님 결과지 들고 옴 (누른 뒤 1.5초 잠김 · 대기 없으면 무반응)

대기 확인 버튼 아래 「대기: A(No.007)」 — 자리별 대기 번호

인쇄 실패/번짐 맨 아래 **최근 발급** → **[재인쇄]** — 같은 결과지 재출력

손님 화면 오른쪽 위 **×** 닫기
복귀

손님 흐름: 폰으로 땡몬스터 태그·퀴즈 → 4자리 코드 → 퀴즈존에서 입력·검사 → 인쇄 → 자리에서 미니게임 대기 → 땡동! → 만들기존.

5. 문제 해결 (증상 → 조치)

화면 이상·멈춤 **새로고침(F5/당기기)** — 대부분 해결

전 기기 「서버 연결 확인」 마스터 확인: 서버 창 닫혔으면 「**부스 서버**」 **재실행** (번호 유지됨) · 핫스팟 꺼졌으면 다시 켜고 각 기기 Wi-Fi 재접속

인쇄 안 나옴 프린터 전원·용지·액정 메시지(OK 누르기) 확인 → 호출기 **[재인쇄]**

「이미 대기 중」 표시 고장 아님 — 그 자리에 대기 1명 있다는 뜻. **호출로 자리 비우면** 진행됨

호출 시 두 화면이 같이 올림 같은 주소로 열린 것 — 왼쪽 아래 글자 확인, 주소 끝 **? station=** 글자 수정

코드가 안 먹힘 정답 코드 5개 확인(위 박스) → 맞는데도 안 되면 서버 창 확인

소리 안 남 볼륨 확인 · 화면을 한 번 클릭/터치한 뒤부터 소리 남

개장(아침) / 마감(저녁)

개장: 1→2→3 순서로 켜기 → 리허설 1회(A에서 0228 입력 → 검사 → 인쇄 확인 → 호출 → A 땡동 확인) → 볼륨·절전 확인.

마감: 서버 창 닫기 → 전 기기 종료·충전 → A4 잔량 확인 (다음 날 번호는 자동으로 1번부터).