BONK

Cómo usar BONK

Las cuentas de casa, en tu ordenador y en ningún otro sitio.
Del primer movimiento a los informes, paso a paso.

Versión 2.49.0 · octubre de 2026

De la misma casa que CLAC

Qué hay aquí

1 **Antes de empezar**
Qué es BONK y cómo dejarla a tu medida el primer día.

2 **Instalarla**
El aviso azul de Windows, la bandeja y cómo se actualiza.

3 **Movimientos**
La pantalla de cada día: saldos, periodos, búsqueda, filtros, lista o fichas.

4 **Apuntar un movimiento**
Gastos, ingresos, traspasos y reembolsos, en una sola ficha.

5 **El clic derecho y los reembolsos**
Corregir sin abrir la ficha, y lo que te devuelven.

6 **Programados**
Recibos, nómina y suscripciones que se apuntan solos.

7 **Deudas**
Compras a plazos: lo pagado, lo que falta y cuándo se acaban.

8 **Planes de ahorro**
Metas con fecha, lo que hay que apartar y el ahorro automático.

9 **Presupuestos**
Una raya al mes por categoría, y el aviso cuando te acercas o te pasas.

10 **Cuentas**
Banco, efectivo, tarjeta, hucha… y el patrimonio total.

11 **Categorías**
En qué se va el dinero, con su icono y su color.

12 **Informes**
El reparto del periodo de una cuenta, la comparación con otro mes y las gráficas.

13 **El resumen del mes**
Lo que sale al abrir BONK en un mes nuevo: gastado, ingresado y ahorrado.

14 **La calculadora y el widget**
Cuentas de servilleta y el patrimonio en el escritorio.

15 **Ajustes**
Avisos, bandeja, aspecto, datos y versiones nuevas.

16 **Copias, CSV y cambiar de ordenador**
Dónde están tus datos, cómo se guardan y cómo traerte los de fuera.

17 **El teclado**
BONK entera sin ratón, y los gestos que sí lo usan.

18 **Preguntas frecuentes**
Lo que más se pregunta, con respuesta corta.

Las capturas de este manual usan datos inventados (Banco Ejemplo, el viaje a Japón, la cena de cumpleaños…): no son de nadie.

1

Antes de empezar

BONK lleva las cuentas de casa: en qué se va el dinero, qué recibos vienen y cuánto llevas ahorrado. Todo se queda en tu ordenador.

Lo que BONK no hace

- **No te pide cuenta ni registro**, y no hay nube: los datos viven en un archivo dentro de tu equipo.
- **No se conecta a tu banco.** Lo que entra y sale lo apuntas tú, o lo traes de un extracto en CSV (capítulo 16). Es a propósito: al apuntarlo, te enteras.
- **No sale a internet** salvo para una cosa, que puedes apagar: mirar al abrir si hay una versión nueva (capítulo 2).

El primer día

BONK viene con dos cuentas (una del banco y el efectivo) y una lista de categorías de gasto e ingreso para empezar. Antes de apuntar nada:

1. Ve a **Cuentas** y cámbiales el nombre a las que traiga. Crea las que falten: una tarjeta, una hucha…
2. En cada cuenta, escribe en **Saldo actual** el dinero que tiene hoy. A partir de ahí, BONK lo lleva al día con lo que apuntes.
3. En **Categorías**, borra o archiva las que no te sirvan y crea las tuyas.
4. En **Programados**, da de alta lo que se repite: la nómina, el alquiler, las suscripciones. Desde ese momento se apuntan solos.

> **El hábito que hace que funcione**
> Apuntar cada gasto cuando lo haces, o todos juntos por la noche. Con Ctrl + N son diez segundos. Lo que se repite no hace falta apuntarlo: para eso están los programados.

2

Instalarla

Un instalador normal de Windows, en la página de BONK en GitHub.

1. En la pestaña **Releases** de `github.com/i3SK87/bonk`, descarga el archivo `BONK-2.49.0-Setup.exe` (el de arriba del todo es el más reciente) y ábrelo.

2. **Windows va a protestar** con una pantalla azul que dice «Windows protegió su PC». Es lo normal en programas que no han pasado por la firma de pago de Microsoft; no significa que haya nada malo. Pulsa **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**.
3. Sigue el instalador. Al acabar tendrás BONK en el escritorio y en el menú Inicio.

> **Si el instalador no pasa**
> En Releases hay también un `.zip` portátil con la misma aplicación. Descomprímelo donde quieras (por ejemplo, en `Documentos\BONK`) y abre `BONK.exe`.

La bandeja, junto al reloj

En **Ajustes** ▸ **General** puedes pedirle a BONK que **arranque con Windows**, sin ventana, como un icono junto al reloj, y que **al cerrar la ventana siga en la bandeja**. Así las programadas se apuntan el día que tocan y los avisos del día antes te llegan aunque no la abras. Desde el icono se abre (clic o doble clic) y se sale del todo (clic derecho ▸ **Salir**).

Se actualiza sola


Al abrir, BONK mira en GitHub si hay una versión nueva. Si la hay, te lo dice en **Ajustes** ▸ **Acerca de** y **se descarga cuando tú digas**; luego, **Reiniciar e instalar** la cierra y la vuelve a abrir en la versión nueva. Tus datos no se tocan. Si prefieres que no salga nunca a internet, desmarca **Buscar versiones nuevas**: entonces puedes mirarlo a mano con **Buscar ahora**.

Tus datos no están en la carpeta del programa sino en `%APPDATA%\BONK`. Desinstalar BONK no los borra.

3

Movimientos

La pantalla con la que se abre BONK, y la de uso diario: todo lo que entra y sale de una cuenta, día a día.



La cuenta principal, «Banco Ejemplo», este mes. El reembolso de la cena resta de lo que te costó: «te cuesta 32,00 €».

Arriba: el saldo y las cuentas

A la izquierda, el **saldo** de la cuenta que estás mirando; a la derecha, una pastilla por cuenta con el suyo, y el **total** de todas. Se mira **una cuenta cada vez**: pulsa otra pastilla y la lista cambia a esa. Al abrir, sale la que tengas marcada como **principal** (capítulo 10).

Si una cuenta tiene puesto un aviso de saldo bajo, aquí mismo sale una franja cuando se está quedando sin fondos.

El periodo, la búsqueda y la cinta


- **Este mes**, **Mes pasado**, **Últimos 3 meses**, **Este año**, **Todo** o **Personalizado**, con las fechas que quieras.
- **Buscar** mira en títulos, categorías, cuentas y etiquetas; «reembolso» trae las devoluciones. Ctrl + F te lleva al buscador desde cualquier pantalla y Esc borra la búsqueda.
- Debajo, una **cinta** que pasa sola con las cifras del periodo: gasto medio al día, ingresos, gastos, balance y número de movimientos.

La lista

Los movimientos van agrupados por días, con lo que sube o baja cada día a la derecha. Cada fila lleva el icono de su categoría, el título que le pusiste y la cuenta. **Pulsa una fila para abrir su ficha** y cambiar lo que quieras.

Arrastra una fila para recolocarla: dentro de su día cambia el orden (apuntaste la cena y luego te acordaste del taxi de antes); soltada en otro día, le cambia la fecha. Un gasto se muda con lo que le cuelga ese mismo día: sus reembolsos y el traspaso del ahorro automático. A un día que aún no ha llegado no se puede arrastrar: lo que va a pasar, se programa. BONK te lo confirma con un aviso.

Filtros




Filtros por tipo, por categoría y por importe. Se combinan entre sí y con la búsqueda.

Pulsa lo que quieras ver y se marca; vuelve a pulsarlo para quitarlo. **Sin categoría** saca lo que se quedó sin clasificar. **Limpiar** los quita todos de golpe.

El botón «Programados»

Enseña en la lista, en otro tono, lo que **todavía está por llegar** dentro del periodo (el alquiler del día 1, la nómina del 28…) y cómo dejaría los totales: el saldo y el balance pasan a ser **previstos**. Vuelve a pulsarlo para ver solo las cifras reales. Cada fila prevista tiene un botón para **registrarla ya**, sin esperar a su fecha.

Lista o fichas




Los mismos movimientos, en fichas. Las de un mismo día se reparten a lo ancho.

Al final de la barra de filtros, dos iconos cambian entre **lista** y **fichas**. En fichas cada movimiento es una tarjeta, y se hace todo igual que en la lista: pulsar para abrir, clic derecho, arrastrar. BONK recuerda la que elegiste.

4

Apuntar un movimiento

Pulsa **Nuevo movimiento**, o Ctrl + N desde cualquier pantalla.



La ficha, lista para un gasto. El cursor ya está en el importe: se escribe sin pinchar en él.

Qué es

- **Gasto** e **Ingreso**: lo de siempre.
- **Traspaso**: dinero que pasa de una cuenta tuya a otra (sacar del cajero, pagar la tarjeta, meter en la hucha). No es gasto ni ingreso: tu patrimonio no cambia. Se eligen las dos cuentas, **Desde** y **Hacia**.
- **Reembolso**: lo que te devuelven de un gasto. Tiene su propio apartado en el capítulo 5.

Una vez, o que se repita

- **Único**: un movimiento normal.
- **Cíclico**: lo apunta y además lo programa para que se repita (cada mes, cada semana…). Queda en Programados.
- **Deuda a plazos**: una compra a plazos, con su número de cuotas. Queda en Programados y en Deudas (capítulo 7).

Los campos

- **Importe**, siempre en positivo: el tipo ya dice si entra o sale. Para repartir un gasto, la calculadora (capítulo 14).
- **Título**: el comercio o lo que quieras recordar («Mercadona», «Cena de cumpleaños»). Es lo que sale en la lista bajo la categoría.
- **Cuenta** y **Fecha** (hoy, si no la cambias).
- **Categoría**: pulsa su icono, o pulsa `/` y escribe su nombre: la rejilla se filtra al momento, sin importar mayúsculas ni tildes, e `Intro` elige la marcada. Si no está, **Nueva** la crea sin salir de la ficha.


Guardar (`Ctrl` + `Intro`) cierra la ficha. **Guardar y seguir** (`Ctrl` + `Mayús` + `Intro`) la deja abierta y vacía para el siguiente: es lo cómodo cuando vuelves del súper con cinco tiques.

> **Si tienes ahorro automático**
> Al guardar un ingreso de una categoría con regla de ahorro (por ejemplo, el 10 % de la nómina), la ficha te enseña cuánto se va a apartar y a dónde. **Apartar y guardar** hace el traspaso a la hucha; **Esta vez no** guarda el ingreso sin apartar nada, solo esta vez. Se configura en Planes de ahorro (capítulo 8).

5

El clic derecho y los reembolsos

Casi todo en BONK tiene clic derecho: movimientos, programados, deudas, planes, categorías.



Clic derecho en un gasto de la lista.

- **Editar importe** y **Cambiar categoría**: lo que más se corrige, sin abrir la ficha entera.

- **Registrar reembolso**: abre un reembolso ya enganchado a este gasto. Las cuotas de una deuda a plazos no lo tienen: esas no se devuelven.
- **Programar**: convierte el movimiento en uno que se repite, con el ritmo que elijas. Si ya viene de una programación, sale **Editar programación**.
- **Eliminar**: lo borra. Pide confirmación.

Los reembolsos

Pagas una cena de 96 € y dos amigos te hacen un Bizum de 32 € cada uno. Esos 64 € **no son un ingreso**: no has ganado nada, es que la cena te ha costado menos. Si los apuntaras como ingreso, tus gastos en restaurantes estarían inflados y tus ingresos también.

Por eso existen los reembolsos: se enganchan a su gasto, **heredan su categoría** y se descuentan de él.


Cena de cumpleaños	**−96,00 €**
Bizum de Laura	**+32,00 €**
Bizum de Marcos	**+32,00 €**
Te cuesta	**32,00 €**

Hay dos formas de apuntarlo: **clic derecho en el gasto** ▸ **Registrar reembolso**, o **Nuevo movimiento** ▸ **Reembolso** y elegir en **Gasto que te devuelven** de cuál es (salen los que tienen algo pendiente). En la lista, el gasto dice lo que te acaba costando, y en Informes cuenta solo eso. Si le cambias la categoría al gasto, sus reembolsos cambian con él.

6

Programados

Lo que se repite: la nómina, el alquiler, la luz, las suscripciones, el seguro. Se dan de alta una vez y se apuntan solos el día que toca.



Ordenados por lo próximo que viene. La marca ✓ apunta uno ya; la pausa lo detiene.

Dar de alta uno

Nueva programación, o desde un movimiento que ya tengas: clic derecho ▸ **Programar**. Además de lo de cualquier movimiento, tiene:


- **Repetición**: **Una vez**, **Diaria**, **Semanal**, **Mensual**, **Semestral** (la de las pagas extra), **Anual** u **Otro** («cada 3 meses», «cada 2 semanas»…).
- **Próxima fecha** y, si tiene final, **Termina el**. Déjalo vacío si no se acaba.
- **Avisarme el día antes**: una notificación de Windows con el importe y la cuenta. Hace falta tener encendidos los **Avisos de Windows** en Ajustes, y BONK abierta o en la bandeja.
- **Deuda a plazos**: la hace salir también en la pestaña Deudas.

Cuándo se apuntan

Cuando BONK está abierta o en la bandeja, el mismo día. Si la tuviste cerrada, **al abrirla se ponen al día** todas las que vencieron mientras tanto, aunque hayan pasado meses.

Lista y calendario

Arriba a la derecha cambias entre la **Lista** y el **Calendario**, que enseña el mes con lo que cae cada día y, arriba, cuántos movimientos quedan y el neto del mes.



El mes en el calendario: lo ya apuntado, atenuado; lo que viene, en firme.


Pausar, corregir, terminar

- **Pausar** detiene una programación sin borrarla; **Reanudar** la vuelve a poner en marcha desde su próxima fecha, sin apuntar de golpe lo que venció mientras estaba parada.
- El clic derecho tiene **Editar importe** (sube Netflix), **Editar fechas**, **Registrar reembolso** y **Eliminar**. Al eliminar una, lo ya apuntado se queda; solo deja de repetirse.
- **Editar fechas** sirve también para aplazar una: muévela al día que toque. Si la fecha de fin cae antes que la próxima, la ficha te avisa.
- Las que llegan a su fecha de fin pasan a **Finalizadas**, al final de la lista. Las de **una vez** no se reanudan desde ahí: para que vuelva a pasar, ábrela y ponle otra fecha.

7

Deudas

Las compras a plazos y los préstamos: cuánto te queda, cuánto pagas al mes y cuándo te lo quitas de encima.



Dos compras a plazos. Cada rayita es una cuota; en verde, las pagadas.

Arriba, tres cifras: **Te queda por pagar**, **Pagas al mes** y **Llevas pagado**. Debajo, una tarjeta por deuda con quién la cobra (Amazon, Aplázame, SeQura, Bcas, Klarna), la cuota, la fecha de la última y cuántas llevas.

Crear una

Nueva deuda, o **Nuevo movimiento** ▸ **Deuda a plazos**. Pon el importe de **la cuota**, cada cuánto y la fecha de la última: con eso BONK cuenta las cuotas, las apunta solas y sabe cuándo se acaba. Una deuda sin fecha de fin sale en la lista, pero no cuenta en «Te queda por pagar», porque no hay forma de saber cuánto es.

Lo que puedes hacer

- **Pulsar la tarjeta** abre **Ajustar**: las cuotas que ya has pagado, si la última es distinta de las demás, y el total de la deuda cuando lleva intereses o entrada.
- **Clic derecho** ▸ **Pagar cuota actual**: apunta la cuota de este mes ya, sin esperar al día.
- **Clic derecho** ▸ **Pagar todo ahora**: si la liquidas de una vez. Apunta un pago con lo que falta, con fecha de hoy, y las cuotas pendientes dejan de generarse.


- **Cambiar categoría** (de las cuotas que vengan) y **Eliminar**.

Cuando pagas la última cuota, BONK lo celebra —es el único sitio donde se celebra algo— y la deuda pasa a **Finalizadas**.

8

Planes de ahorro

Para qué es el dinero de tus huchas: «2500 € para Japón antes de mayo», y cuánto tendrías que apartar al mes para llegar.



Tres planes en marcha sobre la misma hucha, una regla de ahorro automático y un plan cumplido.

La hucha y el ahorro libre

Los planes viven en las cuentas de tipo **Ahorro**. Lo que tiene la hucha se reparte entre sus planes, y lo que no está asignado a ninguno es el **Ahorro libre**, la cifra grande de arriba. Si tienes varias huchas, pulsa cada una para ver sus planes.

Un plan

Nuevo plan: un título, cuánto, para cuándo (opcional), un icono y un color. Cada plan enseña lo que lleva, lo que falta y, si tiene fecha, **cuánto tendrías que apartar al mes** para llegar a tiempo.

- La barra es también un mando: **arrastra el punto** para asignarle más o menos de la hucha. O clic derecho ▸ **Editar ahorro** para escribir la cifra.

- El color de la barra avisa: la del plan si vas bien, **ámbar** si vas por detrás del ritmo, **rojo** si la fecha ya pasó y **verde** cuando está completo.
- Pulsa el plan para cambiarle el nombre, la meta o la fecha.

Cuando llegas

Al completar un plan sale una celebración y, en su fila, un botón para **archivarlo**. Archivar es comprarlo: BONK apunta, con fecha de hoy, un **traspaso** de la hucha a la cuenta desde la que pagas y la **compra** en esa cuenta, con la categoría que elijas. El plan pasa a **Cumplidos**; si te equivocaste, el botón de su fila lo vuelve a poner en marcha.


Ahorro automático

Una regla por categoría de ingreso: **de cada ingreso de esa categoría, aparta un porcentaje o una cantidad fija** y lo traspasa a la hucha que digas, a un plan concreto o como ahorro libre. **Nuevo ahorro auto.** la crea; arriba ves cuánto apartas al año con todas las reglas juntas. Cada vez que apuntes ese ingreso, la ficha te preguntará (capítulo 4).

9

Presupuestos

Una raya al mes por categoría de gasto: «no más de 300 € en el súper». BONK cuenta lo que llevas y te avisa antes de llegar.



El mes en curso: dos presupuestos ya pasados y dos con margen.

La pantalla

Arranca en el **mes en curso**. Con las flechas vas a los meses anteriores para ver cómo cerraron, y **Hoy** te devuelve al actual. Las tarjetas van por orden alfabético, para encontrar cada una siempre en el mismo sitio.

- Arriba a la derecha de cada tarjeta, **cuánto te queda** (▼, en verde) o **cuánto te has pasado** (▲, en rojo), en euros.
- La barra lleva una raya en el **80 %**. Lo que pasa de ella va en rojo y late mientras el mes siga abierto; en un mes cerrado se queda quieto.
- Debajo, lo gastado y el presupuesto: «340,54 € de 320,00 €».

Cómo cuenta

- Suma **todas las cuentas**: el súper cuenta igual si lo pagaste con la tarjeta que en efectivo.
- Cuenta **neto**, como Informes: un reembolso rebaja lo gastado en su categoría.
- Solo en categorías de gasto. Las archivadas no cuentan, y cada mes empieza de cero.

Ponerlos, cambiarlos y quitarlos

- **Nuevo presupuesto**, arriba: eliges una categoría de gasto que aún no tenga y le pones la cifra.
- **Pulsa una tarjeta** para cambiar la cifra. Con el clic derecho, **Cambiar el presupuesto** o **Quitar el presupuesto**; quitarlo solo borra la raya, la categoría se queda como estaba.
- También desde la ficha de la categoría (**Presupuesto mensual**) o con el clic derecho sobre ella, en Categorías y en Informes.

Los avisos

Al llegar al **80 %**, un aviso de Windows con lo que te queda. Al **pasarte**, el aviso sale dentro de BONK, encima de la pantalla en la que estés, justo al guardar el movimiento que cruza la raya: lo gastado, el presupuesto y cuánto te has pasado. No te pregunta nada antes de guardar. Si la raya se cruza sola —una programada que entra mientras BONK está en la bandeja—, ese aviso también llega por Windows.


Cada aviso sale una vez. Si una devolución te deja otra vez por debajo, se rearma: volver a pasarte vuelve a avisar.

> **Los de Windows se apagan en Ajustes**
> Los avisos que llegan por Windows dependen de **Avisos de Windows**, en **Ajustes** ▸ **General** (capítulo 15). El de dentro de BONK sale siempre.

10

Cuentas

Todos los sitios donde tienes dinero, agrupados por tipo, y abajo el patrimonio total.



Cuatro cuentas. La tarjeta en negativo es lo que se ha gastado con ella y todavía no se ha pagado desde el banco.

Tipos: **Efectivo**, **Cuenta bancaria**, **Tarjeta**, **Ahorro** (las que tienen planes), **Inversión** y **Deuda o préstamo**. Pulsa una para editarla:

- **Saldo actual**: si no cuadra con el del banco, escribe el de verdad y BONK ajusta el saldo inicial para que salga.
- **Avisarme si baja de**: una cifra por debajo de la cual te avisa en Movimientos. En cero no avisa nunca.
- **Usar como cuenta principal**: la que sale elegida al abrir Movimientos. Solo puede haber una.
- **Excluir del patrimonio total**: para dinero que tienes pero no es tuyo (un bote común, lo de un familiar).
- **Archivar la cuenta**: deja de salir en los desplegables, pero conserva su historia. Las archivadas se ven con **Ver cuentas archivadas**.


Eliminar no es archivar

Eliminar una cuenta borra todos sus movimientos. Los traspasos con otras cuentas se conservan como gasto o ingreso en la otra, para que su saldo no cambie. Si solo quieres dejar de verla, archívala.

11

Categorías

En qué se va el dinero y de dónde viene. Dos pestañas: **Gastos** e **Ingresos**.



Las categorías de gasto que trae BONK. Todas se pueden cambiar.

Nueva categoría, o pulsa una para editarla:


- **Icono**: más de cien, en nueve familias (dinero, casa, comida, transporte…). Escribe en el buscador para encontrar el que quieres.
- **Color**: el del cuadrado del icono, y el de su barra en los informes.
- **Presupuesto mensual**, en las de gasto: la raya del capítulo 9. A cero, sin presupuesto.
- **Desglose en la pestaña Informes**: en Informes, la categoría se despliega por el título de cada movimiento («Alimentación» se abre en Mercadona, Lidl, la frutería…).
- **Comparar cada nota**: con el desglose puesto, cada título lleva en Informes su flecha frente al mes de comparación y su media al mes. Sirve para los recibos que se repiten («Suministros» se abre en luz, agua y gas, y la luz se compara con la luz); en una categoría donde cada título es una compra distinta, sobra. Sale desmarcada.

Al eliminar una categoría, sus movimientos pasan a **Sin categoría**.

12

Informes

En qué se ha ido el dinero, comparado con el periodo anterior, y cómo va mes a mes.



Los gastos de este mes en Banco Ejemplo, frente a septiembre.

Qué estás mirando

Como en Movimientos, **una cuenta cada vez** y el periodo de arriba. **Descargar PDF** guarda el informe que ves.

Los **traspasos** solo cuentan en las cuentas de **ahorro** e **inversión**, en una fila gris aparte: en una hucha es casi lo único que pasa. En el banco, el efectivo o la tarjeta no cuentan, porque pasar dinero a la hucha o pagar la tarjeta no es gastar.

La cinta de cifras (gasto total, movimientos, media diaria…) lleva al lado cuánto ha cambiado respecto al periodo anterior.

Reparto del periodo

- Los mandos van juntos a la derecha: **frente a** (el mes con el que se compara), **%** o **€**, y **Gastos** o **Ingresos**.
- La columna **Balance** dice si esa categoría ha subido (▲, en rojo si es gasto) o bajado (▼) respecto al mes elegido.
- Solo salen las categorías que han tenido algún movimiento en el periodo.

- Las categorías con desglose llevan una flecha: **púlsala** y se abren por el título de cada movimiento.
- Clic derecho en una fila ▸ **Cambiar categoría**, para recolocar de golpe lo que estaba mal clasificado. En las de gasto, también **Poner un presupuesto** o cambiarlo (capítulo 9).

Las gráficas



Un año de ingresos y gastos, y lo que sube o baja la cuenta cada mes. Este mes aún no ha entrado la nómina.

13

El resumen del mes

La primera vez que abres BONK en un mes nuevo, te cuenta cómo fue el anterior.



El resumen del mes pasado.

- Arriba, en grande, lo **gastado**, lo **ingresado** y lo **ahorrado**, cada uno con cuánto ha cambiado frente al mes anterior, en euros. Lo ahorrado es todo lo que entra en tus cuentas de ahorro: los traspasos que les llegan y los ingresos apuntados en ellas.
- **Lo que más ha subido**: las categorías de gasto que más han crecido frente al mes anterior, hasta cuatro, con lo de antes, lo de ahora y la diferencia.

- Tus **presupuestos**, tal como cerraron el mes (capítulo 9).
- Tus **deudas**: quién la cobra, la cuota, la próxima fecha, cuándo acaba, lo que falta y la barra cuota a cuota.


Sale una sola vez por mes; **Continuar** lo cierra. Si el mes no tuvo ningún movimiento, no sale.

14

La calculadora y el widget

Dos ayudas pequeñas: una para echar cuentas y otra para ver tu dinero sin abrir BONK.

La calculadora



Flotante: se arrastra y deja usar lo de detrás.

En la barra lateral, **Calculadora**. Nació para los reembolsos, que casi siempre son una división: la cena entre tres, la mitad del alquiler.

Escribe la cuenta (`33,99/4`) y pulsa Intro: el resultado se queda escrito para **seguir encadenando**. El botón de la derecha lo copia, para pegarlo en el importe.

Da el resultado entero, sin redondear: repartir entre tres da 8,4975 y esa es la cifra. Redondear es cosa tuya.

El widget del escritorio

Una tarjeta con el **patrimonio** y el saldo de tus cuentas, sobre el escritorio. Se enciende en **Ajustes ▸ Widget del escritorio ▸ Enseñarlo en el escritorio**.

Se **arrastra** para colocarlo y con **doble clic** abre BONK. En Ajustes eliges en qué esquina se planta, la opacidad, si va en escala de grises, si se queda por delante de las ventanas y qué cuentas enseña.




El widget, con todas las cuentas.

15

Ajustes

Cinco tarjetas: General, Apariencia, Widget del escritorio, Datos y Acerca de.



General y Apariencia.


General

- **Primer día de la semana**: lunes o domingo, para el calendario.
- **Arrancar con Windows, en la bandeja** y **Al cerrar la ventana, seguir en la bandeja** (capítulo 2).

- **Avisos de Windows**: una sola casilla para todas las notificaciones de BONK. El día antes de cada programado, los presupuestos, el saldo bajo, las deudas que acabas, los planes que cumples y lo que aparta el ahorro automático. Los avisos que salen dentro de la ventana no dependen de ella: esos salen siempre.
- **Probar el aviso** manda uno de prueba, aunque la casilla esté apagada; si no llega, mira el permiso en Windows ▸ Sistema ▸ Notificaciones y el asistente de concentración.

Apariencia

Claro, **Oscuro** o **Según Windows**, y nueve paletas de color, cada una en claro y en oscuro. El verde y el rojo del dinero no cambian con la paleta: significan algo.



Datos y Acerca de.

Datos

- **Importar CSV**: traer movimientos de un extracto (capítulo 16).
- **Exportar todo a PDF**: todos tus movimientos, en un documento.
- **Copia de seguridad**: una copia ahora mismo. **Abrir carpeta de datos** te lleva a donde están.
- **Vaciar movimientos**: borra todos los movimientos y conserva cuentas, categorías y planes. No se puede deshacer, salvo tirando de una copia.

Acerca de

La versión que tienes y el interruptor de **Buscar versiones nuevas**, con **Buscar ahora** para mirarlo en el momento.

16

Copias, CSV y cambiar de ordenador

Todo BONK es un archivo, `bonk.db`, en `%APPDATA%\BONK`.

Copias automáticas

Cada día, al cerrar BONK, se guarda una copia en la carpeta `backups`, al lado, y se conservan las **diez últimas**. También puedes hacer una cuando quieras: **Ajustes** ▸ **Datos** ▸ **Copia de seguridad**, o **Archivo** ▸ **Copia de seguridad ahora**.

> **Una copia en el mismo disco no es una copia**
> Si el ordenador se rompe, las copias se van con él. De vez en cuando, copia la carpeta `%APPDATA%\BONK` a una memoria USB o a otro disco.

Volver a una copia

1. Cierra BONK del todo (clic derecho en el icono de la bandeja ▸ **Salir**).
2. Abre `%APPDATA%\BONK` y aparta el `bonk.db` actual (cámbiale el nombre, no lo borres).
3. Copia la copia que quieras desde `backups` a esa carpeta y llámala `bonk.db`.
4. Abre BONK.

Llevarte BONK a otro ordenador

Instala BONK en el ordenador nuevo, ábrela una vez y ciérrala del todo. Luego copia encima la carpeta `%APPDATA%\BONK` del antiguo, entera. Al abrir, estará todo como lo dejaste.

Traer movimientos en CSV

Casi todos los bancos dejan descargar los movimientos en CSV o Excel (guardado como CSV). En **Movimientos** ▸ **Importar CSV** o **Ajustes** ▸ **Datos** ▸ **Importar CSV**:

- BONK reconoce columnas llamadas **Fecha**, **Tipo**, **Cuenta**, **Categoría**, **Importe**, **Notas** y **Lugar**, en español o en inglés, y también las cabeceras que usa la aplicación de Apple.

- **Crear cuentas y categorías que no existan**: si lo desmarcas, las filas con una cuenta o categoría desconocida se descartan.
- **No duplica**: lo que ya estaba apuntado se salta, salvo que marques **Importar lo que ya esté apuntado** (normalmente no: reimportar un extracto duplicaría el mes).

Al terminar te dice cuántos ha importado, cuántos se ha saltado, qué cuentas y categorías ha creado y qué filas han dado problemas.

17

El teclado


BONK se puede usar entera sin tocar el ratón.

Pulsa F1 en cualquier momento y BONK te enseña la chuleta con todos los atajos, agrupados por dónde sirven. Esc la cierra.

Las secciones van por número, en el orden de la barra lateral: Ctrl + 1 es Movimientos y Ctrl + 8, Informes.

En una lista, las flechas pasan de una fila a otra e Intro la abre. Con el foco en una fila, Supr la borra (preguntando antes) y la tecla Menú abre su clic derecho.

Abajo, todos, por si prefieres tenerlos en papel.



La chuleta de F1.

En toda la aplicación

ATAJO	QUÉ HACE
Ctrl + 1 … Ctrl + 8	Ir a cada sección, en el orden de la barra lateral: Movimientos, Programados, Deudas, Planes Ahorro, Presupuestos, Cuentas, Categorías e Informes
Ctrl + ,	Ajustes
Ctrl + N	Nuevo movimiento
Ctrl + F	Buscar, en Movimientos; ↓ baja a los resultados
F1	La chuleta de atajos
Ctrl + + · Ctrl + − · Ctrl + 0	Acercar · alejar · tamaño normal
F11	Pantalla completa

En una lista

ATAJO	QUÉ HACE
↑ ↓	Pasar de una fila a otra; ← → en rejillas y tiras
Inicio · Fin	La primera o la última
RePág · AvPág	Saltar de diez en diez
Intro	Abrir la fila
Supr	Eliminarla, preguntando antes
Menú · Mayús + F10	Su menú del clic derecho; dentro, ↑ ↓ para moverse y Esc para cerrarlo

En una ficha o una pregunta

ATAJO	QUÉ HACE
Tab · Mayús + Tab	Campo siguiente o anterior; dentro de un diálogo no se escapa a lo de detrás
/	Buscar la categoría por su nombre (capítulo 4)
Ctrl + Intro	Guardar el movimiento; en una pregunta, aceptarla (también la de eliminar)
Ctrl + Mayús + Intro	Guardar y seguir con otro
Esc	Cerrar sin guardar; en un buscador, borrar lo escrito
Intro o =	En la calculadora, resolver la cuenta y dejarla para seguir

Con el ratón

DÓNDE	GESTO	QUÉ HACE
Casi cualquier fila	Clic derecho	Su menú: editar importe, cambiar categoría, eliminar…
Movimientos	Arrastrar una fila	Cambia el orden dentro del día, o la fecha si la sueltas en otro
Movimientos	Pulsar una cuenta	Ver solo esa cuenta
Planes de ahorro	Arrastrar el punto de la barra	Asigna más o menos de la hucha (también con las flechas)
Widget	Arrastrar · doble clic	Colocarlo · abrir BONK
Bandeja	Clic · clic derecho	Abrir BONK · Salir

18

Preguntas frecuentes

El saldo de BONK no cuadra con el del banco.

Falta algo por apuntar, o sobra algo. Si no lo encuentras, edita la cuenta y escribe en **Saldo actual** el del banco: BONK ajusta el saldo inicial para que cuadre.

¿Cómo apunto que he sacado dinero del cajero?

Como un **traspaso** del banco al efectivo. No es un gasto: el gasto será lo que pagues luego con ese dinero.

¿Y el pago de la tarjeta de crédito?

Cada compra con la tarjeta, como gasto en la cuenta «Tarjeta». Cuando el banco la cobra, un traspaso del banco a la tarjeta. Así cada compra está en su categoría y no cuentas el gasto dos veces.

Un programado no se ha apuntado.

Se apuntan con BONK abierta o en la bandeja; si estaba cerrada, se apuntan al abrirla. Si aun así falta, mira en Programados que no esté en pausa ni finalizada.

No me llegan los avisos de Windows.

Mira que esté marcado **Avisos de Windows** en **Ajustes** ▸ **General**, que BONK esté abierta o en la bandeja, y usa **Probar el aviso**. Si el de prueba tampoco llega, el permiso está apagado en Windows ▸ Sistema ▸ Notificaciones, o el asistente de concentración lo está silenciando.

¿Se conecta a internet?

Solo para mirar si hay una versión nueva, al abrir. Si desmarcas **Buscar versiones nuevas** en Ajustes, no se conecta a nada.

He borrado algo sin querer.

Vuelve a la copia del día anterior (capítulo 16). Ten en cuenta que perderás lo que apuntaste después de esa copia.

¿Qué pasa si desinstalo BONK?

Tus datos se quedan en `%APPDATA%\BONK`. Si vuelves a instalarla, aparecen tal cual.